# CURSO BÁSICO DE FÍSICA TEÓRICA

Volumen 1: Mecánica Clásica

E.F. Lavia

versión 0.1

27 de noviembre de 2018

# Contenidos

1	Con	ceptos de mecánica newtoniana	1
	1.1	Leyes de conservación	1
		1.1.1 Momento lineal	1
		1.1.2 Momento angular	3
		1.1.3 Trabajo y energía	7
	1.2	Definiciones	14
	1.3	Velocidad y aceleración en coordenadas cilíndricas y esféricas .	15
		1.3.1 Coordenadas cilíndricas	16
		1.3.2 Coordenadas esféricas	17
	1.4	Transformación entre sistemas en rotación $\dots \dots \dots$	18
2	Mec	ánica lagrangiana	22
	2.1	Principio de los trabajos virtuales	22
	2.2	Construcción del lagrangiano	23
		2.2.1 Algunos ejemplos del lagrangiano	
	2.3	Invariancia del lagrangiano ante adición de una derivada total .	27
	2.4	Momentos conjugados y coordenadas cíclicas	29
	2.5	Momentos canónicamente conjugados y traslaciones rígidas	30
	2.6	Momentos canónicamente conjugados y rotaciones rígidas	31
	2.7	Energía cinética de un sistema	33
	2.8	Energía cinética de un sistema de partículas	35
	2.9	Trabajo en un sistema de partículas	36
	2.10	Lagrangiano cíclico en el tiempo	37
	2.11	Energía cinética y el hamiltoniano	39
	2.12	Principio de acción mínima	39
	2.13	Aplicaciones del principio de acción mínima	43
	2.14	Multiplicadores de Lagrange	43
	2.15	Potenciales dependientes de la velocidad	49
		Cambio de gauge en potenciales	52
3	Sim	etrías	54

	3.1 3.2	Constantes de movimiento y simetrias	
4	Fuer	rzas centrales	59
	4.1	Fuerzas centrales	59
	4.2	Solución a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange	61
	4.3	Velocidad areolar	62
	4.4	Las fuerzas centrales y las leyes de Kepler	63
	4.5	Vector de Runge-Lenz	66
	4.6	Reducción del problema de dos cuerpos a uno equivalente	68
	4.7	Dispersión	69
	4.8	Dispersión por dos cuerpos	72
	4.9	Scattering	74
	4.10	Dispersión por potenciales infinitos	76
5	Pequ	ueñas oscilaciones	78
	5.1	Oscilaciones viscosas	82
6	Cue	rpos rígidos	83
	6.1	Cuerpos rígidos	83
		6.1.1 Grados de libertad de un cuerpo rígido	83
		6.1.2 Velocidad de un cuerpo rígido	84
		6.1.3 Unicidad de la velocidad de rotación	84
		6.1.4 Eje instantáneo de rotación	85
	6.2	Ángulos de Euler	86
	6.3	Energía cinética del cuerpo rígido	89
	6.4	La peonza simétrica	92
	6.5	Teorema de Steiner	93
	6.6	Sistemas no inerciales	95
	6.7	Lagrangiano de un sistema no inercial que se traslada	97
		6.7.1 Lagrangiano en un sistema rotante	
	6.8	Sistemas rotantes	98
	6.9	El tensor de inercia	101
	6.10	Movimiento de un cuerpo asimétrico	104
7	Ecua	aciones de Hamilton	108
	7.1	Transformación canónica del hamiltoniano	109
8	Trar	nsformaciones canónicas	110
	8.1	Funciones generatrices	110
	8.2	Corchetes de Poisson	111

9	Ecu	aciones de Hamilton-Jacobi 112
	9.1	Preservación del volumen en una transformación canónica 113
	9.2	Variables ángulo-acción
	9.3	Transformación canónica infinitesimal
	9.4	Potencial electromagnético

#### Prefacio

Al momento de escribir este volumen tomo conciencia de la lejanía que me separa de aquel que fui yo al tomar las notas originales del curso de mecánica clásica que dictase el profesor Alejandro Fendrik en 2005.

En cierto sentido creo que esa distancia fue beneficiosa porque me situó casi en la perspectiva de un extranjero que por primera vez tuviera que recorrer esas tierras.

#### Capítulo 1

## Conceptos de mecánica newtoniana

Tal vez sea una simplificación, pero no una muy terrible, decir que el curso de mecánica clásica busca reemplazar la mecánica basada en las ecuaciones de Newton.

$$F = ma$$

por un *formalismo* más poderoso y que se podrá aplicar luego a otros campos. Este formalismo constituye el corazón de la mecánica clásica.

El contenido de este capítulo forma un núcleo básico de los resultados de le mecánica newtoniana que necesitaremos tener a mano para lo subsiguiente (leyes de conservación del momento lineal, momento angular y energía) así como ciertos rudimentos mínimos de la matemática usual en la resolución de los problemas.

## 1.1 Leyes de conservación

Repasaremos a continuación las leyes de conservación fundamentales de la mecánica para sistemas de partículas.

#### 1.1.1 Momento lineal

La segunda ley de Newton se podía escribir en función del momento lineal de una partícula de masa m como

$$\frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \boldsymbol{F}$$

siendo p = mv el momento de la partícula y F la fuerza total que actuaba sobre la misma. Si el resultado de las fuerzas sobre la partícula era nulo entonces se tiene que p = cte. (el momento lineal es una constante de movimiento).

En el caso de un sistema de N partículas como el mostrado en la Figura 1.1 el momento total del sistema es la suma de los momentos individuales, es decir

$$\boldsymbol{P} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{p}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{v}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i \frac{d\boldsymbol{x}_i}{dt}$$

luego la segunda ley para el sistema serán las N ecuaciones

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} m_i \frac{d^2 \mathbf{x}_i}{dt^2} = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{F}_i$$

donde  $\boldsymbol{F}_i$  es la fuerza total sobre la partícula i-ésima que puede descomponerse según

$$oldsymbol{F}_i = oldsymbol{F}_i^{ ext{ext}} + \sum_{j \neq i}^N oldsymbol{F}_{ij}$$
 (1.1)

siendo  $F_i^{\text{ext}}$  las fuerzas debidas a agentes externos y  $F_{ij}$  la fuerza sobre la partícula i debido a la partícula j.



 $\textbf{Figura 1.1} \quad \text{Sistema de partículas de masas } m_i \text{ con sus correspondientes vectores} \\ \text{de posición } \boldsymbol{x}_i. \text{ La partícula } m_1 \text{ tiene además indicado su vector velocidad } \boldsymbol{v}_1.$ 

Entonces

$$\frac{d\boldsymbol{P}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} m_i \frac{d^2 \boldsymbol{x}_i}{dt^2} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j \neq i}^{N} \boldsymbol{F}_{ij}$$

pero el último término del RHS es nulo puesto que por cada sumando  $F_{ij}$  también aparece el sumando  $F_{ji}$  y por acción y reacción estas fuerzas tienen la

misma dirección y sentido opuesto, i.e.

$$F_{ij} = -F_{ji}$$
.

De esta forma la ley de conservación para el sistema es

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{F}_{i}^{\text{ext}} = \mathbf{F}_{\text{total}}^{\text{ext}}$$

y el momento  $\boldsymbol{P}$  del sistema se conserva si la resultante de todas las fuerzas externas es nula.

Definiendo el vector de posición del centro de masa como

$$\boldsymbol{x}_{\text{cm}} = \frac{\sum_{i} m_{i} \boldsymbol{x}_{i}}{\sum_{i} m_{i}} = \frac{\sum_{i} m_{i} \boldsymbol{x}_{i}}{M}$$

donde M es la masa del sistema, se tiene el resultado clásico de que

$$rac{d}{dt}(Moldsymbol{x}_{
m cm}) = \sum_{i=1}^{N} m_i oldsymbol{v}_i = Moldsymbol{v}_{
m cm} = oldsymbol{P},$$

el sistema como un todo tiene un momento total que puede asociársele al de una única partícula *centro de masa* de masa M y que se mueve con velocidad  $v_{\rm cm}$ .

Si  ${m P}$  se conserva, entonces  $v_{\rm cm}$  es una constante, el sistema posee un punto (el centro de masas) que se mueve con velocidad constante sin importar qué tan complejo sea el movimiento del conjunto total.

### 1.1.2 Momento angular

El momento angular de una partícula con momento lineal p es

$$\boldsymbol{l} = \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{p} = m \ \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{v}$$

como puede verse en la Figura 1.2. La variación temporal del momento angular,

$$\frac{d\boldsymbol{l}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{x}}{dt} \times \boldsymbol{p} + \boldsymbol{x} \times \frac{d\boldsymbol{p}}{dt}$$

se reduce al segundo término, puesto que  $d{m x}/dt={m v}$  es paralela a  ${m p}$ , y se tiene finalmente el resultado conocido

$$\frac{d\boldsymbol{l}}{dt} = \boldsymbol{x} \times \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{f} = \boldsymbol{\tau} \tag{1.2}$$



**Figura 1.2** Una partícula de masa m se desplaza en una trayectoria. En un punto  $\boldsymbol{x}$  de la misma se indican su velocidad  $\boldsymbol{v}$ , su momento angular  $\boldsymbol{l}$  y la fuerza  $\boldsymbol{f}$  a la que está sometida y el torque resultante  $\boldsymbol{\tau}$  por esa fuerza. El momento angular es perpendicular al plano (en marrón) definido por los vectores  $\boldsymbol{x}$  y  $\boldsymbol{v}$  mientras que el torque los es al plano (en gris) definido por  $\boldsymbol{x}$  y  $\boldsymbol{f}$ .

de que la variación del momento angular es el torque au causado por la fuerza f que actúa sobre la partícula.

Dado que la definición de  $\boldsymbol{l}$  y de  $\boldsymbol{\tau}$  implica el vector de posición  $\boldsymbol{x}$  se sigue que ambas magnitudes dependen de la elección del origen del sistema de coordenadas. Es decir que una determinación de  $\boldsymbol{l}$  y  $\boldsymbol{\tau}$  tiene sentido únicamente con respecto a un cierto origen de coordenadas.

De la ecuación (1.2) se deduce que si la fuerza es siempre paralela al vector de posición de una partícula ( $f \parallel x$ ) entonces el momento angular l se conserva puesto que el torque es  $\tau=0$  en ese caso. Es lo que se llama una fuerza central.

Habría que destacar lo de fuerza central con un dibujo. Es importante.

#### Momento angular para un sistema de partículas

Si ahora tenemos un sistema de N partículas el momento angular correspondiente (con respecto a un dado origen de coordenadas) será

$$oldsymbol{L} = \sum_{i=1}^{N} oldsymbol{x}_i imes oldsymbol{p}_i$$

De manera equivalente, la variación temporal es

$$rac{doldsymbol{L}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} oldsymbol{x}_i imes oldsymbol{f}_i$$

y si utilizamos la descomposición (1.1) para la fuerza  $f_i$  resulta

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{x}_{i} \times \boldsymbol{F}_{i}^{\text{ext}} + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j \neq i}^{N} \boldsymbol{x}_{i} \times \boldsymbol{F}_{ij}$$

Es claro 1 que el segundo término puede expresarse de manera equivalente como

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\neq i}^{N}\boldsymbol{x}_{i}\times\boldsymbol{F}_{ij}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\neq i}^{N}\left[\boldsymbol{x}_{i}\times\boldsymbol{F}_{ij}+\boldsymbol{x}_{j}\times\boldsymbol{F}_{ji}\right]$$

y aceptando que las fuerzas internas son pares acción-reacción se tiene

$$\sum_{i=1}^{N} \sum_{j \neq i}^{N} \boldsymbol{x}_{i} \times \boldsymbol{F}_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j \neq i}^{N} \left[ \boldsymbol{x}_{i} - \boldsymbol{x}_{j} \right] \times \boldsymbol{F}_{ij},$$

de manera que la derivada del momento angular total es

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{x}_{i} \times \boldsymbol{F}_{i}^{\text{ext}} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j\neq i}^{N} \left[ \boldsymbol{x}_{i} - \boldsymbol{x}_{j} \right] \times \boldsymbol{F}_{ij}$$
(1.3)

La conservación de L,

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0$$

requiere entonces que las fuerzas externas sean centrales (lo cual anula el primer término en (1.3)) y que se verifique

$$F_{ij} \parallel (x_i - x_j),$$

es decir que la fuerza sobre i ejercida por la partícula j tenga la dirección del vector que une las dos partículas, para anular el segundo término de (1.3).

Esto establece lo que se llama un "principio de acción y reacción fuerte"; las fuerzas son iguales y opuestas (de esto se trata el principio de acción y reacción), pero además colineales. Dadas dos partículas del sistema cualesquiera con posiciones  $\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j$  y de masas  $m_i, m_j$ , como se muestra en la Figura 1.3, la fuerza  $\boldsymbol{F}_{ij}$  sobre i debido a j debe estar contenida en la dirección del vector  $\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j$  lo cual le otorga las dos posibilidades indicadas por las flechas rojas gruesas. Para la fuerza  $\boldsymbol{F}_{ji}$  el razonamiento es, por supuesto, idéntico.

La existencia de un principio de acción y reacción fuerte sobreviene por la naturaleza puntual de los cuerpos. De no ser puntuales se tendrá principio de acción y reacción a secas.

Acá hay más para extraer: poner un gráfico con lo que no puede pasar. Poner un código de colores para las flechas, puesto que si son iguales y opuestas las fuerzas están hermanadas las externas por un lado y las internas por el otro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Nota 1.4



 Figura 1.3 Principio de acción y reacción fuerte para dos partículas de masas  $m_i$  y  $m_j$ .

Existe otras descomposición interesante para el momento angular  $\boldsymbol{L}$  de un sistema de N partículas en términos de sus distancias al centro de masas.

Para cada partícula i-ésima con posición  $\boldsymbol{x}_i$  y velocidad  $\boldsymbol{v}_i$  definimos una coordenada  $\boldsymbol{x}_i'$  y una velocidad  $\boldsymbol{v}_i'$  en términos de la posición  $\boldsymbol{R}$  y velocidad  $\boldsymbol{V}$  del centro de masa, ver Figura 1.4, de acuerdo a

$$oldsymbol{x}_i = oldsymbol{R} + oldsymbol{x}_i' \qquad oldsymbol{v}_i = oldsymbol{V} + oldsymbol{v}_i'$$



Figura 1.4

En términos de estas nuevas variables primadas el momento angular es

$$\boldsymbol{L}_O = \sum_{i=1}^N \boldsymbol{x}_i \times \boldsymbol{p}_i = \sum_{i=1}^N (\boldsymbol{R} + \boldsymbol{x}_i') \times m_i (\boldsymbol{V} + \boldsymbol{v}_i')$$

$$\boldsymbol{L}_O = \sum_{i=1}^N (\boldsymbol{R} \times m_i \boldsymbol{V} + \boldsymbol{R} \times m_i \boldsymbol{v}_i' + \boldsymbol{x}_i' \times m_i \boldsymbol{V} + \boldsymbol{x}_i' \times m_i \boldsymbol{v}_i')$$

Como la posición del centro de masa es

$$\boldsymbol{R} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} m_i \boldsymbol{x}_i \tag{1.4}$$

se tendrá

$$M\boldsymbol{R} = \sum_{i=1}^N m_i \boldsymbol{x}_i = \sum_{i=1}^N m_i (\boldsymbol{R} + \boldsymbol{x}_i') = \boldsymbol{R} \sum_{i=1}^N m_i + \sum_{i=1}^N m_i \boldsymbol{x}_i'$$

pero el primer término del RHS es  $M{m R}$  de manera que

$$\sum_{i=1}^{N} m_i \mathbf{x}_i' = 0. {(1.5)}$$

La velocidad del centro de masa es la derivada temporal de (1.4), i.e.

$$V = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} m_i \frac{dx_i}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} m_i v_i$$
 (1.6)

Con estos resultados volvemos a la expresión del momento que resulta

$$\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{R} \times M\boldsymbol{V} + \boldsymbol{R} \times \left(\sum_{i=1}^N m_i \boldsymbol{v}_i'\right) + \left(\sum_{i=1}^N m_i \boldsymbol{x}_i'\right) \times \boldsymbol{V} + \sum_{i=1}^N \boldsymbol{x}_i' \times m_i \boldsymbol{v}_i',$$

pero debido a (1.5) y a su derivada temporal (que resulta nula) el segundo y tercer sumando de la expresión anterior son nulos y entonces

$$\boldsymbol{L}_O = (\boldsymbol{R} \times M\boldsymbol{V}) + \sum_{i=1}^N (\boldsymbol{x}_i' \times m_i \boldsymbol{v}_i')$$

siendo el primer término del RHS el momento angular orbital y el segundo el momento angular de spin.

### 1.1.3 Trabajo y energía

Consideremos una partícula de masa m que se mueve sobre una cierta trayectoria suave  $\boldsymbol{x}(t)$ , ver Figura 1.5, debido a la acción de una fuerza  $\boldsymbol{F}$ . Su velocidad  $\boldsymbol{v}$  es en todo momento tangente a la trayectoria y define de esta forma



**Figura 1.5** Partícula de masa m que se mueve sobre una trayectoria  $\boldsymbol{x}(t)$  bajo la acción de una fuerza  $\boldsymbol{F}$  (izquierda). En el detalle de la derecha se muestra la descomposición del movimiento en direcciones tangencial  $\hat{t}$  y normal  $\hat{n}$ .

un versor  $\hat{t}$  colineal con la misma. Esto define un plano, mostrado en la parte derecha de la figura, para el cual todo vector perteneciente al mismo es normal a la trayectoria. Elegimos un versor  $\hat{n}$  que está en la dirección de la proyección de  $\boldsymbol{F}$  sobre dicho plano.

Descomponiendo la fuerza y la velocidad en estas dos direcciones, se tiene

$$\mathbf{F} = F^t \,\hat{t} + F^n \,\hat{n} \qquad \qquad \mathbf{v} = v \,\hat{t}$$

de manera que la segunda ley de Newton,

$$m\,\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}=\boldsymbol{F},$$

para la componente  $\hat{t}$  resulta

$$m\frac{dv}{dt} = F^t$$

Involuc<br/>rando al diferencial de arco  $ds=|d{\bf x}|$  a lo largo de la trayectoria, la ecuación anterior se puede escribir como

Notemos que el versor desplazamiento ds camina por la trayectoria.

$$m dv \frac{ds}{dt} = m v dv = F^t ds = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}, \tag{1.7}$$

donde la última igualdad es posible en virtud de que  $F^n \perp d x$  por construcción.

Podemos integrar ambos miembros de (1.7) entre  ${m x}(t_0)\equiv {m x}_0$  y su correspondiente velocidad  $v(t_0)\equiv v_0$  hasta  ${m x}_1,{m v}_1$ ,

$$m\int_{v_0}^{v_1} v \, dv = \int_{oldsymbol{x}_0}^{oldsymbol{x}_1} oldsymbol{F} \cdot doldsymbol{x}$$

obteniendo

$$\frac{1}{2}mv^2\Big|_{v_0}^{v_1} = W_{\boldsymbol{x}_0 \to \boldsymbol{x}_1}$$

que es el llamado teorema de las fuerzas vivas para una partícula de masa m y nos dice que la variación de energía cinética en la trayectoria es igual al trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre la misma, i.e.

$$T_1 - T_0 = \Delta T_{x_0 \to x_1} = W_{x_0 \to x_1}. \tag{1.8}$$

En el caso particular en que la fuerza sea normal a la trayectoria en todo el intervalo  $[t_0,t_1]$  se tendrá  $\Delta T=0$ , es decir que se conserva la energía cinética a lo largo de toda la trayectoria. Sólo las componentes tangenciales de la fuerza producen trabajo y esto es solamente debido a que este proviene de un producto escalar (una proyección); las componentes normales no hacen trabajo.

Si la fuerza proviene de un potencial<sup>2</sup>, se tiene

$$\mathbf{F} = -\nabla V \tag{1.9}$$

y podemos expresar en coordenadas cartesianas esta equivalencia (1.9)

$$\boldsymbol{F} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \frac{\partial V}{\partial x_2}, \frac{\partial V}{\partial x_3}\right)$$

y evaluar la integral del trabajo para obtener

$$W = \int_{\boldsymbol{x}_0}^{\boldsymbol{x}_1} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{x} = \int_{t_0}^{t_1} \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}[t]) \cdot \dot{\boldsymbol{x}} \, dt = -\int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^3 \left[ \frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} \right] \, dt = V_0 - V_1$$

donde la última igualdad se obtiene por integración de un gradiente. Esto significa que la integral es independiente de la trayectoria  $x_0 \to x_1$ .

Entonces, volviendo a (1.8)

$$\overbrace{T_1-T_0}^{\text{Vale siempre}}=\underbrace{W_{0\rightarrow 1}}_{\text{Si $F$ proviene de potencia}}=V_0-V_1$$

y pasando de miembros se tiene

$$(T_1 + V_1) = (T_0 + V_0)$$

que viene a significar que la cantidad E=T+V (la energía mecánica) se conserva si la fuerza  $\boldsymbol{F}$  proviene de un potencial V. Por dicha razón, las fuerzas

Falta meter lo de

$$m\frac{v^2}{\rho} = F_n$$

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>El menos delante del gradiente es una convención, como se verá a continuación

para las cuales se verifica (1.9) se llaman fuerzas conservativas. En una dimensión, cualquier F(x) se puede hacer provenir de un potencial si verifica ser integrable, es decir si podemos definir

$$V(x) = \int F(x) dx. \tag{1.10}$$

Para tres dimensiones no cualquier F(x) es conservativa.

El signo negativo en (1.9) hace que la cantidad conservada sea T+V en lugar de T-V. Tiene más sentido físico que se conserve una suma de energías antes que una resta de las mismas.

#### Trabajo y energía para un sistema de partículas

Para un sistema de N partículas la energía cinética simplemente es la suma de las energías cinéticas de cada partícula,

$$T = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} \, m_i v_i^2.$$

La definición del trabajo, en cambio, es un poco más complicada. Entre dos instantes de tiempo t y  $t+\Delta t$  el sistema está caracterizado por las N posiciones  $\{\boldsymbol{x}_i\}$  de todos sus integrantes y cada partícula experimenta un desplazamiento  $\Delta \boldsymbol{x}_i$  asociado con la fuerza que actúa sobre ella.

En principio la fuerza sobre cada partícula puede dividirse en interna (debida a las otras partículas del sistema) y externas (debida a agentes exteriores al sistema), lo cual permite escribir

$$F = F^{\text{int}} + F^{\text{ext}}$$

y consecuentemente

$$W = W^{\text{int}} + W^{\text{ext}}$$

El W entre dos instantes de tiempo  $t_0$  y  $t_1$  corresponde ahora a la integral entre la configuración del sistema a  $t_0$  dada por  $\{\boldsymbol{x}_i(t_0)\}$  hasta la configuración  $\{\boldsymbol{x}_i(t_1)\}$ , las cuales etiquetaremos como 0 y 1 respectivamente.

Entonces el trabajo externo es

$$W^{ ext{ext}} = \sum_{i=1}^N \int_0^1 oldsymbol{F}_i^{ ext{ext}} \cdot doldsymbol{x}_i$$

siendo  ${m F}_i^{
m ext}$  la fuerza externa sobre la partícula i. Para que valga la conservatividad es necesario que

- La fuerza sobre i dependa solamente de las coordenadas  ${m x}_i$  de esa partícula. Es decir:

$$F_i = F_i(x_i)$$

• Se verifique para cada  $F_i$ 

$$\nabla \times \mathbf{F}_i = 0$$
,

donde el operador  $\nabla$  se toma con respecto a las coordenadas de la partícula i en cuestión.



Figura 1.6 Elementos implicados en la evaluación del trabajo interno  $W^{\rm int}$  para un sistema de partículas.

Estas condiciones permiten escribir la fuerza como el gradiente de un potencial y entonces el trabajo externo es la suma de las diferencias entre las energías potenciales de las partículas entre las configuraciones 0 y 1, o bien

$$W^{\mathrm{ext}} = -\sum_{i=1}^{N} \Delta V_{i}(\boldsymbol{x}_{i})\big|_{0}^{1}$$

El trabajo interno corresponde a la suma sobre cada partícula i de la fuerza ejercida por todas las otras partículas  $j \neq i$  del sistema, es decir

$$W^{\text{int}} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j\neq i}^{N} \int_{0}^{1} \boldsymbol{F}_{ij} \cdot d\boldsymbol{x}_{i}$$
 (1.11)

donde  $F_{ij}$  es la fuerza sobre i ejercida por j. La restricción en la sumatoria sobre j descarta la suma de autofuerzas. Es claro que la expresión (1.11) se puede

escribir equivalentemente como

$$\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\neq i}^{N}\int_{0}^{1}\left(\boldsymbol{F}_{ij}\cdot d\boldsymbol{x}_{i}+\boldsymbol{F}_{ji}\cdot d\boldsymbol{x}_{j}\right)$$

y si ahora aceptamos que vale el principio de acción y reacción

¿nota final con la justificación de que se puede escribir así?

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j \neq i}^{N} \int_{0}^{1} \boldsymbol{F}_{ij} \cdot \left( d\boldsymbol{x}_{i} - d\boldsymbol{x}_{j} \right).$$

Definiendo luego un vector de separación relativa  ${m r}_{ij}={m x}_i-{m x}_j$  se tiene que las integrales son de la forma

$$\int m{F}_{ij} \cdot dm{r}_{ij}$$

y sabemos, por analogía con lo anterior, que si  ${\pmb F}_{ij}$  depende del vector de separación  ${\pmb r}_{ij}$  y es de rotor nulo entonces las fuerzas internas son conservativas. En estos casos

$$\Delta E = \sum_{i=1}^N (\Delta T_i - \Delta V_i) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \Delta V_{ij}$$

#### EJEMPLO 1.1 Análisis energético de un potencial

Dada una fuerza 1D

$$F(x) = -kx + \frac{a}{x^3}, \qquad \qquad a > 0$$

se realiza un análisis del potencial resultante y de la energía.

A partir de esta fuerza, que es la del oscilador armónico 1D sumada a una perturbación controlada por el parámetro a, procedemos a calcular el potencial, a través de la relación (1.10) de modo que (a menos de una constante aditiva que no interesa aquí) se obtiene

$$V(x) = \frac{k}{2}x^2 + \frac{a}{2x^2}$$

siendo la energía total

$$E = T + V(x),$$

la cual es una cantidad conservada.

Para analizar el movimiento bajo este potencial dividimos ambos miembros sobre a y se define  $v\equiv V/a$  para considerar tres casos representativos k/a=5,20,100. Este potencial v es una especie de potencial por unidad de a. Consecuentemente, tendremos una energía reescalada e=t+v

Para el caso k/a=100 la Figura 1.7 muestra la gráfica de v junto con la de cada uno de los términos que componen este potencial; el término  $k/(2a)x^2$  (cuadrático) y  $1/(2x^2)$  (una ley de potencias de exponente -2). En la zona de x pequeña domina la ley de potencias mientras que para x grande domina la cuadrática.

La fuerza -kx es una fuerza restitutiva mientras que  $a/x^3$  es una fuerza repulsiva pués a > 0.



**Figura 1.7** Gráfico del potencial v = V(x)/a y energía e = E/a escalados para el ejemplo del oscilador perturbado (k/a=100).

También está indicada una línea de e constante que define la energía total t+v. Dada la restricción e=t+v, la energía cinética t está representada por la distancia vertical entre e y v para todo x comprendido entre los puntos indicados por cuadrados azules. Estos son aquellos puntos para los cuales t=0 (la velocidad es nula) y definen por ende un punto de cambio de movimiento; son los llamados  $turning\ points$  (puntos de retroceso). En la figura se indica con una doble flecha vertical la magnitud de t para x=0.4.

Las regiones por fuera de los puntos de retroceso están prohibidas puesto que t<0 allí. El movimiento posible para este potencial es entonces acotado y se halla dentro del intervalo definido por dichos puntos.

La línea vertical punteada x=0.31622 indica el mínimo del potencial (que sale desde dV(x)/dx=0 y es equivalente por ello a la condición F(x)=0). Ese punto es, debido a la forma particular de F, donde son iguales los aportes del oscilador (término cuadrático) y de su perturbación (ley de potencias).

A medida que a es más importante (k/a disminuye) la parte  $1/x^2$  del potencial actúa hasta valores de x mayores, como puede verse en la Figura XXX donde aparecen graficado v para los casos k/a=100,20,5.

Para una partícula que se mueva bajo este potencial la energía cinética

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = E - \frac{k}{2}x^2 - \frac{a}{2x^2},$$

permite llegar a la integral de la trayectoria

$$\sqrt{m}\,\int \frac{1}{\left[2E - kx^2 - a/x^2\right]^{1/2}}\;dx = \int\;dt.$$

La existencia de solución cerrada para esta integral dependerá, por supuesto, de la forma del potencial V(x). En este caso particular el reemplazo  $u=x^2$  permite escribir el argumento de la raíz como una diferencia de cuadrados merced a un nuevo reemplazo y=u-E/k. Si se integra entre  $x_0=x(t=0)$  y x=x(t) se obtiene

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{m}{k}} \int_{x_0^2 - E/k}^{x^2 - E/k} \frac{1}{\sqrt{C^2 - y^2}} \; dy = t - t_0$$

donde la constante es  $C = \sqrt{E^2 - ka}/k$ .

Poner la cuenta genérica en las notas. Why not?. FALTA un gráfico.

La solución de esta integral es del tipo  $\arcsin(y/|C|)$  de manera que obtenemos

$$x^2 = \frac{\sqrt{E^2 - ak}}{k}\, \sin\left[\sqrt{4k/m}(t-t_0) + \arcsin((kx_0^2 - E)/\sqrt{E^2 - ak})\right] + \frac{E}{k}. \label{eq:x2}$$

Si se supone ahora que  $\dot{x}_0=0$  (la cinética es nula en el instante t=0) resulta  $\arcsin(1)=\pi/2$  y entonces

$$x^2 = \frac{\sqrt{E^2 - ak}}{k} \, \cos\left[\sqrt{4k/m}(t-t_0)\right] + \frac{E}{k}, \label{eq:x2}$$

o bien

$$x = \sqrt{\frac{E}{k}} \left(1 + \sqrt{1 - ak/E^2} \, \cos\left[2\sqrt{k/m}(t-t_0)\right]\right)^{1/2} \label{eq:x}$$

donde hemos tomado el valor positivo de la raíz porque en este problema es x>0 .

El caso límite a=0 recupera el oscilador armónico usual, como era de esperarse, pues en este caso se tiene

$$\underset{(a=0)}{x} = \sqrt{\frac{2E}{k}} \left( \cos \left[ \sqrt{\frac{k}{m}} (t-t_0) \right] \right),$$

donde se ha utilizado la fórmula trigonométrica para el semiángulo.

Completar esta solución. Ver en práctica?. Lo de E=E(a) no lo entendí.

#### 1.2 Definiciones

El número de grados de libertad es el número de coordenadas independientes para resolver el problema. Las fuerzas de vínculo  $F^v$  se acomodan en todo momento para satisfacer las ligaduras. Entonces las  $F^v$  son perpendiculares a los desplazamientos compatibles con los vínculos de manera que

$$W_{F^v} = 0$$



Figura 2.8

Los vínculos se clasifican en

$$\text{hol\'onomos} \left\{ \begin{array}{ll} f(r_i,t) = 0 & \text{re\'onomos} \\ f(r_i) = 0 & \text{escler\'onomos} \end{array} \right\}$$

los cuales cumplen que  $W^{F^v}_{virtual}=0, {\rm y}$ 

no holónomos 
$$\left\{ \begin{aligned} &f(r_i,t) \geq 0 \\ &f(r_i) \geq cte. & f(\dot{r}_i) = 0 \end{aligned} \right\}$$

los cuales no cumplen, en general, que  ${m F}^v$  perpendicular al desplazamiento posible. donde un desplazamiento virtual es un desplazamiento a  $t_0$  fijo compati-



Figura 2.9

ble con los vínculos, mientras que un desplazamiento real es un desplazamiento en  $\delta t$  durante el cual varían fuerzas y ligaduras.

A tiempo fijo el desplazamiento es en  $\hat{r} \perp \mathbf{F}^v$ .

$$f(x_i,t) = cte. \Longrightarrow \sum_{i}^{N} \frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial f}{\partial t} \delta t = 0$$

o bien

$$\nabla f \cdot \boldsymbol{\delta r} = 0$$

# 1.3 Velocidad y aceleración en coordenadas cilíndricas y esféricas

En la resolución de los problemas dinámicos que surgen de las ecuaciones de Newton la igualdad vectorial involucrada debe, en general, escribirse en algún sistema de coordenadas apropiado. Esto implica para la aceleración la doble derivada con respecto al tiempo del vector de posición  $\boldsymbol{x}(t)$  en las coordenadas en las cuales se halle escrito.

Obviando el sistema cartesiano rectangular usual (x,y,z), los dos sistemas de coordenadas más sencillos son el de coordenadas cilíndricas  $(r,\varphi,z)$  y el de coordenadas esféricas  $(r,\theta,\varphi)$ . Los problemas más sencillos de la dinámica implican geometrías donde estos sistemas son apropiados. Asimismo, muchas geometrías más complejas pueden quizás en primera aproximación modelarse con estas coordenadas.

Así, por ejemplo, un vector genérico en términos de la base de versores cilíndricos  $(\hat{r}, \hat{\varphi}, \hat{z})$  será

$$\mathbf{V}(t) = r\hat{r} + \varphi\hat{\varphi} + z\hat{z},$$

de manera que su derivada con respecto al tiempo implica la derivación de cada coordenada y cada versor.

La gran ventaja de las coordenadas cartesianas es que los versores  $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$  tienen su orientación constante para cualquier punto del espacio, razón por la cual no varían con el tiempo. Entonces, en general, resulta conveniente evaluar las derivadas de los versores que sí varían con el tiempo (como por ejemplo  $\hat{r}$ ) en términos de su descomposición en cartesianas, puesto que sólo hay que derivar el coeficiente que lo acompaña.

Para coordenadas cartesianas, las fórmulas de velocidad y aceleración son triviales. A partir del vector de posición

$$\boldsymbol{x}(t) = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z},$$

se tienen

$$\boldsymbol{v}(t) \equiv \frac{d\boldsymbol{x}}{dt}(t) = \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \dot{\boldsymbol{x}}\hat{\boldsymbol{x}} + \dot{\boldsymbol{y}}\hat{\boldsymbol{y}} + \dot{\boldsymbol{z}}\hat{\boldsymbol{z}},$$

$$\boldsymbol{a}(t) \equiv \frac{d^2 \boldsymbol{x}}{dt^2}(t) = \ddot{\boldsymbol{x}}(t) = \ddot{x}\hat{x} + \ddot{y}\hat{y} + \ddot{z}\hat{z},$$

donde con el objeto de no sobrecargar la notación no se ha explicitado la dependencia temporal en las coordenadas.

A continuación se deducen las fórmulas de velocidad y aceleración para las coordenadas cilíndricas y esféricas a partir de un vector de posición  $\boldsymbol{x}(t)$  del origen³.

#### 1.3.1 Coordenadas cilíndricas

Un vector de posición del origen es

$$\boldsymbol{x}(t) = r\,\hat{r} + z\,\hat{z},$$

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Un vector del origen tiene su base anclada en el origen del sistema de coordenadas lo que causa que no tenga componentes angulares en los sistemas cilíndrico y esférico. Esta simplificación es importante y en realidad si no fuera aplicable la utilización de estos sistemas tal vez pierda su razón de ser.

y la derivada temporal se hace con la regla de Leibniz en el caso del primer término de la derecha,

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{dr}{dt}\,\hat{r} + r\,\frac{d\hat{r}}{dt} + \frac{dz}{dt}\hat{z}$$

y para evaluar la derivada temporal del versor consideramos la descomposición

$$\hat{r} = \cos\varphi \,\hat{x} + \sin\varphi \,\hat{y}$$

$$\hat{\varphi} = -\sin\varphi \,\hat{x} + \cos\varphi \,\hat{y}$$

que lleva a

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = -\sin\varphi \, \dot{\varphi} \, \hat{x} + \cos\varphi \, \dot{\varphi} \, \hat{y} = \dot{\varphi} \, \hat{\varphi}$$

y entonces

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \dot{r}\,\hat{r} + r\,\dot{\varphi}\,\hat{\varphi} + \dot{z}\,\hat{z}.$$

Para la aceleración hay que derivar la velocidad con respecto al tiempo

$$\ddot{\boldsymbol{x}} = \frac{d}{dt}(\dot{r}\,\hat{r} + r\dot{\varphi}\,\hat{\varphi} + \dot{z}\,\hat{z})$$

$$\ddot{\pmb{x}} = \ddot{r}\,\hat{r} + \dot{r}\,\frac{d\hat{r}}{dt} + \dot{r}\,\dot{\varphi}\,\hat{\varphi} + r\left(\ddot{\varphi}\,\,\hat{\varphi} + \dot{\varphi}\,\frac{d\hat{\varphi}}{dt}\right) + \ddot{z}\,\hat{z}$$

y utilizando

$$\frac{d\hat{\varphi}}{dt} = -\dot{\varphi}(\cos\varphi \,\hat{x} + \sin\varphi \,\hat{y}) = -\dot{\varphi} \,\hat{r}$$

finalmente se arriba a

$$\ddot{\mathbf{x}} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\,\hat{r} + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\,\hat{\varphi} + \ddot{z}\,\hat{z}.$$

Para problemas de dos dimensiones suele utilizarse un sistema coordenado, conocido como coordenadas polares, que es el de cilíndricas con  $z\equiv 0$ . Las expresiones de velocidad y aceleración polares correspondientes serán las obtenidas en esta sección luego de *borrar* la coordenada z.

#### 1.3.2 Coordenadas esféricas

Para el sistema esférico la deducción de la equivalencia cartesiana de los versores es un poco más trabajosa que en el sistema cilíndrico (donde en realidad estos versores viven en un plano z cte.) y el álgebra implicado es algo engorroso. La expresión de los versores es

$$\hat{r} = \cos\varphi\sin\theta\; \hat{x} + \sin\varphi\sin\theta\; \hat{y} + \cos\theta\; \hat{z},$$

$$\begin{split} \hat{\varphi} &= -\sin\varphi \, \hat{x} + \cos\varphi \, \hat{y}, \\ \hat{\theta} &= \cos\theta \cos\varphi \, \hat{x} + \cos\theta \sin\varphi \, \hat{y} - \sin\theta \, \hat{z}. \end{split}$$

Un vector de posición es simplemente

$$x = r \hat{r}$$

aunque en el  $\hat{r}$  está escondida la dependencia angular. Consignaremos a continuación solamente las expresiones finales para la velocidad y aceleración, que son respectivamente

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{x}} = \dot{r}\,\hat{r} + r\dot{\theta}\,\hat{\theta} + r\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\varphi}$$

$$\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{x}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) \,\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2 \sin \theta \cos \theta) \,\hat{\theta} + (r\ddot{\varphi} \sin \theta + 2\,\dot{r}\,\dot{\varphi} \sin \theta + 2\,r\,\dot{\theta}\,\dot{\varphi} \cos \theta) \,\hat{\varphi}$$

#### 1.4 Transformación entre sistemas en rotación

Otro tipo de transformación común entre sistemas de coordenadas (en el plano) que comparten origen es la rotación.

Suponiendo un sistema de coordenadas (x,y) fijo (que llamaremos "inercial") de origen O y otro de coordenadas (x',y'), que está rotando en torno a ese origen (sistema "móvil"), interesa ver qué consecuencias tiene sobre la velocidad y aceleración de un vector de posición  $\boldsymbol{A}$ , el hecho de determinarlas desde uno u otro sistema. Si bien hablamos de un sistema fijo, en realidad ambos se hallan en rotación entre sí.

Figura de la rotación

Como se ve en la FIGURA XXX la posición instantánea entre sistemas está determinada por el ángulo  $\theta(t)$  y, dado que ambos sistemas comparten el origen, los mismos son coincidentes en  $\theta=0$ .

Dado que los sistemas no se hallan entre sí a velocidad constante  $^4$  es patente que las ecuaciones de Newton se verán modificadas. Para un vector A constante con respecto al sistema inercial, cualitativamente esperaríamos observarlo desde el sistema móvil en alguna suerte de movimiento dado por el efecto dinámico de la rotación $^5$ . Veamos qué surge de la cuenta algebraica.

El mismo vector de acuerdo a los dos sistemas de coordenadas en el plano, es

$$\boldsymbol{A}(t) = A_x \, \hat{\boldsymbol{x}} + A_y \, \hat{\boldsymbol{y}} \qquad \qquad \boldsymbol{A}'(t) = A_x' \, \hat{\boldsymbol{x}}' + A_y' \, \hat{\boldsymbol{y}}'$$

 $<sup>^4</sup>$ Aún en el caso de  $\theta(t)=cte$ . la velocidad no es constante como vector puesto que cambia de dirección todo el tiempo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Si estoy montado en el caballo de madera de una calesita veré a mi abuela, que me espera inmóvil a un lado, como dotada de movimiento.

donde las coordenadas primadas refieren al sistema móvil. Nótese que los versores asociados en ambos casos (  $\hat{x}$ ,  $\hat{y}$ ) y (  $\hat{x}'$ ,  $\hat{y}'$ ) son constantes, esto es, no dependen del tiempo. Que ambos sistemas se hallen en rotación entre sí no es intrínseco de alguno de ellos. Un observador del sistema primado ve a sus ejes fijos mientras que en las medidas que realiza sobre  $\boldsymbol{A}$  verá una dinámica particular.

Si consideramos la variación temporal de  ${m A}$ ' pero como es vista desde el sistema inercial resulta

$$\left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_{\text{inercial}} = \dot{A}_x' \, \hat{x}' + A_x' \, \dot{\hat{x}}' + \dot{A}_y' \, \hat{y}' + A_y' \, \dot{\hat{y}}',$$

porque para un observador en el sistema inercial se mueven las componentes del vector y los versores.

La variación temporal de los versores la conocemos porque es la misma situación geométrica que la encontrada para el caso de los versores cilíndricos  $(\hat{r}, \hat{\varphi})$ . Podemos hallar la equivalencia

$$\frac{d\hat{x}'}{dt} = \dot{\theta} \, \hat{y}' \qquad \qquad \frac{d\hat{y}'}{dt} = -\dot{\theta} \, \hat{x}'.$$

Desde el sistema móvil los versores son por supuesto constantes (el sistema móvil no es consciente de su movimiento) de modo que

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt}\Big|_{\text{m\'ovil}} = \dot{A}_x' \,\hat{x}' + \dot{A}_y' \,\hat{y}'$$

y entonces

$$\left.\frac{d\boldsymbol{A}}{dt}\right|_{\rm fijo} = \left.\frac{d\boldsymbol{A}}{dt}\right|_{\rm m\acute{o}vil} + A_x'\dot{\theta}\; \hat{y}' - A_y'\dot{\theta}\; \hat{x}'. \label{eq:fijo}$$

Si definimos

$$\omega = \dot{\theta} \, \hat{z},$$

entonces resulta que

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{A}' = \dot{\theta} \, \hat{z} \times (A'_x \, \hat{x}' + A'_y \, \hat{y}') = A'_x \dot{\theta} \, \hat{y}' - A'_y \dot{\theta} \, \hat{x}'.$$

Volviendo a la derivada de A tenemos

$$\left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_{\text{fijo}} = \left. \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right|_{\text{m\'ovil}} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A}'$$

que nos da la variación temporal de un vector  $\boldsymbol{A}$  visto desde un sistema fijo en términos de lo que se mediría en un sistema (móvil) que está en rotación respecto al primero.

Esta notación es oscura, habría que ver una mejor manera de explicar esto.

Si ahora la especializamos para un vector de posición  $\boldsymbol{x}$ , obtenemos la velocidad

$$\left. oldsymbol{v} \right|_{ ext{fijo}} = \left. oldsymbol{v} \right|_{ ext{movil}} + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{x}',$$

donde

$$\left. \boldsymbol{v} \right|_{\text{móvil}} = \dot{x}' \ \hat{x}' + \dot{y}' \ \hat{y}'$$

Asimismo, la aceleración se obtiene aplicando la relación al vector  $v \equiv dx/dt$ , de manera que tendremos

$$\begin{split} \boldsymbol{a}|_{\mathrm{fijo}} &= \left.\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}\right|_{\mathrm{fijo}} = \left.\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}\right|_{\mathrm{m\acute{o}vil}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}' \\ \boldsymbol{a}|_{\mathrm{fijo}} &= \left.\frac{d}{dt}\left[\left.\frac{d\boldsymbol{x}}{dt}\right|_{\mathrm{m\acute{o}vil}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}'\right] + \boldsymbol{\omega} \times \left[\left.\boldsymbol{v}\right|_{\mathrm{m\acute{o}vil}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}'\right] \end{split}$$

Ahora procedemos a trabajar las expresiones dentro del primer corchete, empezando por la derivada temporal de la velocidad en el sistema móvil,

$$\left. \boldsymbol{a} \right|_{\text{m\'ovil}} \equiv \frac{d}{dt} \left. \left( \dot{x}' \, \hat{x}' + \dot{y}' \, \hat{y}' \right) \right|_{\text{m\'ovil}} = \ddot{x}' \, \hat{x}' + \ddot{y}' \, \hat{y}'$$

y continuando con el término

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}'|_{\text{mávil}} = \omega x' \, \hat{y}' - \omega y' \, \hat{x}',$$

cuya derivada es

$$\frac{d}{dt}\left.\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{x}\right|_{\text{m\'ovil}}=-(\dot{\omega}y'+\omega\dot{y}')\hat{x}'+(\dot{\omega}x'+\omega\dot{x}')\hat{y}'=\left.\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}'\right|_{\text{m\'ovil}}+\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{x}'\right|_{\text{m\'ovil}}$$

Juntando todo resulta

$$\left. \boldsymbol{a} \right|_{\rm filo} = \left. \boldsymbol{a} \right|_{\rm m\acute{e}vil} + \left. \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{x}' \right|_{\rm m\acute{e}vil} + 2 \, \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x}')$$

donde el tercero es la aceleración de Coriolis y el cuarto la aceleración centrípeta.

Las leyes de Newton observadas desde el sistema fijo serán

$$F = ma = m |a|_{m + m \cdot \dot{\omega}} + m \cdot \dot{\omega} \times r + 4 m \omega \times v' + m [\omega \times (\omega \times r)]$$

que se pueden reacomodar como

$$\left. m \; \boldsymbol{a} \right|_{\text{fiio}} = \boldsymbol{F} - m \; \boldsymbol{a} |_{\text{movil}} - m \; \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{r} - 4 \, m \; \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}' - m \left[ \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) \right]$$

donde ahora en el RHS tenemos la fuerza F que es la única que produce par de acción y reacción, y los términos de fuerza lineal, de Coriolis y centrífuga.

Si  $\omega = cte$ . entonces la fuerza lineal es nula.

**NOTAS** 

Está un poco inconsistente la notación utilizada, con lo de móvil y la prima. La carpeta tiene muchos typos. El 'Problema' de la hoja 5R no lo entiendo **4.1 Sumatoria de torques** Una manera de convencerse de que esta escritura es posible es hacer un diagrama de los diferentes términos que aparecen en esta doble sumatoria. Es fácil de ver que con el añadido del término  $\boldsymbol{x}_j \times \boldsymbol{F}_{ji}$  se está haciendo un doble conteo que justifica el 1/2 que aparece luego.

Una demostración más matemática puede lograrse escribiendo la sumatoria  $j \neq i$  sin esta restricción, lo cual se puede hacer así:

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\neq i}^{N}\boldsymbol{x}_{i}\times\boldsymbol{F}_{ij}=\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\boldsymbol{x}_{i}\times\boldsymbol{F}_{ij}(1-\delta_{ij})$$

siendo  $\delta_{ij}$  la delta de Kronecker. Es claro que podemos hacer un cambio de etiquetas en las sumatorias puesto que los índices sumados son  $\mathit{mudos}$ , i.e.

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\boldsymbol{x}_{i}\times\boldsymbol{F}_{ij}(1-\delta_{ij})=\sum_{j=1}^{N}\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{x}_{j}\times\boldsymbol{F}_{ji}(1-\delta_{ij})$$

y dado que el orden de las sumatorias es irrelevante llegamos a

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\boldsymbol{x}_{i}\times\boldsymbol{F}_{ij}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\left[\boldsymbol{x}_{i}\times\boldsymbol{F}_{ij}(1-\delta_{ij})+\boldsymbol{x}_{j}\times\boldsymbol{F}_{ji}(1-\delta_{ij})\right]$$

Regresando ahora a las sumatoria restringida obtenemos

$$\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\neq i}^{N}\boldsymbol{x}_{i}\times\boldsymbol{F}_{ij}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j\neq i}^{N}\left[\boldsymbol{x}_{i}\times\boldsymbol{F}_{ij}+\boldsymbol{x}_{j}\times\boldsymbol{F}_{ji}\right]$$

que es el resultado buscado.

#### Capítulo 2

## Mecánica lagrangiana

### 2.1 Principio de los trabajos virtuales

Las ecuaciones de Newton para un sistema de N partículas,

$$m_i \boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{F}_i^a + \boldsymbol{F}_i^v$$

dan cuenta de que sobre cada partícula actúan, en principio, fuerzas externas aplicadas  ${\pmb F}^a_i$  y fuerzas de vínculo  ${\pmb F}^v_i$ . Expresando la aceleración en función de la derivada temporal del momento  ${\dot {\pmb p}}_i = m_i {\pmb a}_i$  resulta

$$\dot{\boldsymbol{p}}_i - \boldsymbol{F}_i^a - \boldsymbol{F}_i^v = 0,$$

y entonces, multiplicando cada término por un desplazamiento virtual  $\delta \boldsymbol{x}_i$  se tiene

$$\sum_{i}^{N}\left(\dot{\boldsymbol{p}}_{i}-\boldsymbol{F}_{i}^{a}-\boldsymbol{F}_{i}^{v}\right)\cdot\delta\boldsymbol{x}_{i}=0.\label{eq:equation:equation:equation}$$

Si hacemos estos desplazamientos *compatibles* con los vínculos nos quedamos con

$$\sum_{i}^{N} (\dot{\boldsymbol{p}}_{i} - \boldsymbol{F}_{i}^{a}) \cdot \delta \boldsymbol{x}_{i} = 0, \tag{1.1}$$

puesto que las fuerzas de vínculo son siempre perpendiculares a los desplazamientos virtuales, es decir

$$F_i^v \perp \delta x_i$$
.

Esto es sumamente sketchi, debemos leer la carpeta de la cursada y luego la teoría.

Explicar qué es este principio y qué es un desplazamiento virtual.

La expresión (1.1) es el llamado *Principio de los Trabajos Virtuales*, y dada la independencia admitida en los desplazamientos virtuales  $\delta x_i$ , se sigue que la sumatoria en (1.1) es nula porque cada término es nulo, es decir

$$\dot{\boldsymbol{p}}_i - \boldsymbol{F}_i^a = 0 \quad \forall i$$

Relación vínculos y desplazamientos: El hecho de que la fuerza de vínculo sea perpendicular a los desplazamientos puede verse a partir de que la ecuación de vínculo en un sistema toma la forma

¿Y esta magia? Hay que aclarar realmente que sea así como se dice que es.

$$f(\boldsymbol{x}_i) - K = 0$$

luego, derivando implícitamente cada ecuación y sumando (si se nos permite un pequeño abuso de notación)

$$\sum_{i}^{N} \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{x}_{i}} d\boldsymbol{x}_{i} = 0$$

pero esto no es otra cosa que

$$\nabla f \cdot \boldsymbol{\delta x} = 0$$

donde debemos entender al gradiente y al vector  $\boldsymbol{\delta x}$  como N dimensionales.

## 2.2 Construcción del lagrangiano

Consideremos un sistema de N partículas, k ecuaciones de vínculo

$$f_1(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,...,\boldsymbol{x}_n,t)=K_1$$
 ......

$$f_k(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,...,\boldsymbol{x}_n,t)=K_k$$

y por ende 3N-k grados de libertad (suponiendo que nos hallamos en 3 dimensiones).

Tenemos N relaciones del tipo

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i(q_1, q_2, ..., q_{3N-k}, t)$$
 (2.1)

que significa que la posición de la partícula i-ésima depende en principio de las 3N-k coordenadas generalizadas y del tiempo. Una variación tendrá la forma

$$\delta oldsymbol{x}_i = \sum_{j=1}^{3N-k} \left(rac{\partial oldsymbol{x}_i}{\partial q_j}
ight) \delta q_j + rac{\partial oldsymbol{x}_i}{\partial t} \delta t$$

y suponiéndola un desplazamiento virtual el último término se anula puesto que  $\delta t=0$  en ese caso y entonces

$$\delta oldsymbol{x}_i = \sum_{j=1}^{3N-k} \left( rac{\partial oldsymbol{x}_i}{\partial q_j} 
ight) \delta q_j.$$

Por otro lado, del principio de los trabajos virtuales (1.1) es

$$\sum_{i}^{N} \dot{\boldsymbol{p}}_{i} \cdot \delta \boldsymbol{x}_{i} - \sum_{i}^{N} \boldsymbol{F}_{i}^{a} \cdot \delta \boldsymbol{x}_{i} = 0$$

y se puede reescribir el primer término como

$$\dot{\boldsymbol{p}}_i \cdot \delta \boldsymbol{x}_i = m_i \frac{d\boldsymbol{v}_i}{dt} \cdot \sum_{i=1}^{3N-k} \left( \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j,$$

resultando

$$\sum_{i}^{N} m_{i} \frac{d\mathbf{v}_{i}}{dt} \cdot \sum_{i=1}^{3N-k} \left( \frac{\partial \mathbf{x}_{i}}{\partial q_{j}} \right) \delta q_{j} - \sum_{i}^{N} \mathbf{F}_{i}^{a} \cdot \delta \mathbf{x}_{i} = 0$$
 (2.2)

La idea ahora es reescribir todo en términos más convenientes, para que aparezca un término multiplicado a una variación arbitraria. De esta manera quedará una sumatoria de un sumando multiplicado por una variación igualada a cero. No cabe otra posibilidad que el sumando sea nulo para cada índice de la suma.

Escrito muy mal este texto. La idea es clara, no obstante: hay que purificarla

Consideremos en primer lugar la derivada total del producto siguiente

$$\frac{d}{dt}\left(m_i \boldsymbol{v}_i \cdot \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial q_i}\right) = m_i \frac{d\boldsymbol{v}_i}{dt} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial q_j} + m_i \boldsymbol{v}_i \cdot \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial q_i}\right),$$

y en segundo lugar la velocidad de cada partícula, que proviene de la derivada total de cada ecuación (2.1) y resulta

$$oldsymbol{v}_i = rac{doldsymbol{x}_i}{dt} = \sum_{j=1}^{3N-k} \left(rac{\partial oldsymbol{x}_i}{\partial q_j}
ight) \dot{q}_j + rac{\partial oldsymbol{x}_i}{\partial t}.$$

A partir de esta última es claro ver que la derivada de la velocidad de la partícula i-ésima respecto a la coordenada l-ésima es

$$\frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q_i}.\tag{2.3}$$

La ecuación de la velocidad se puede derivar otra vez, con respecto a  $q_l$ , obteniéndose

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial q_l} = \frac{\partial}{\partial q_l} \left( \frac{d\boldsymbol{x}_i}{dt} \right) = \sum_{i=1}^{3N-k} \frac{\partial^2 \boldsymbol{x}_i}{\partial q_l \partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial^2 \boldsymbol{x}_i}{\partial q_l \partial t},$$

Una manera menmotécnica de recordar esto es con el siguiente esquema:

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial \dot{q}_l} = \frac{\partial \boldsymbol{x}_i/\partial t}{\partial q_l/\partial t} = \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial q_l}.$$

y se puede ver que invirtiendo el orden de derivación, esto significa que

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial q_l} = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial q_l} \right).$$

Volviendo ahora a (2.2) y usando los resultados recientes tenemos

$$\sum_{i}^{N}\sum_{j=1}^{3N-k}\left[\frac{d}{dt}\left(m_{i}\boldsymbol{v}_{i}\frac{\partial\boldsymbol{x}_{i}}{\partial\boldsymbol{q}_{j}}\right)-m_{i}\boldsymbol{v}_{i}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\boldsymbol{x}_{i}}{\partial\boldsymbol{q}_{j}}\right)\right]\delta\boldsymbol{q}_{j}-\sum_{i}^{N}\boldsymbol{F}_{i}^{a}\cdot\delta\boldsymbol{x}_{i}=0$$

donde modificaremos el corchete expresando derivadas con respecto a la posición x en términos de derivadas con respecto a la velocidad v, de manera que

$$\left[\frac{d}{dt}\left(m_i \boldsymbol{v}_i \frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial \dot{q}_j}\right) - m_i \boldsymbol{v}_i \frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial q_j}\right]$$

y usando el trick usual

$$\boldsymbol{v}\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial q} = \frac{1}{2} \frac{\partial \boldsymbol{v}^2}{\partial q}$$

resulta

$$\left\{\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_{i}}\left(\frac{m_{i}}{2}\boldsymbol{v}_{i}^{2}\right)\right]-\frac{\partial}{\partial q_{i}}\left(\frac{m_{i}}{2}\boldsymbol{v}_{i}^{2}\right)\right\}$$

Es hora ya de introducir la sumatoria en i hacia el interior del corchete, y la ecuación original es ahora

$$\sum_{j=1}^{3N-k} \left\{ \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left( \sum_i^N \frac{m_i}{2} \boldsymbol{v}_i^2 \right) \right] - \frac{\partial}{\partial q_j} \left( \sum_i^N \frac{m_i}{2} \boldsymbol{v}_i^2 \right) \right\} \delta q_j - \sum_i^N \boldsymbol{F}_i^a \cdot \delta \boldsymbol{x}_i = 0$$

y dentro de los paréntesis ha aparecido la energía cinética T. La sumatoria en j no era otra cosa que la suma de las derivadas de los momentos, y entonces

$$\sum_{i}^{N} \dot{\boldsymbol{p}}_{i} \cdot \delta \boldsymbol{x}_{i} = \sum_{i=1}^{3N-k} \left\{ \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_{i}} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_{j}} \right\} \delta q_{j} = \sum_{i}^{N} \boldsymbol{F}_{i}^{a} \cdot \delta \boldsymbol{x}_{i}.$$

Escribiendo la variación  $\delta x$  en términos de  $\delta q$  a través de

$$\delta \boldsymbol{x}_i = \sum_{j=1}^{3N-k} \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial q_j} \delta q_j$$

se llega a

$$\sum_{j=1}^{3N-k} \sum_{i}^{N} \left( \boldsymbol{F}_{i}^{a} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial q_{j}} \right) \, \delta q_{j} = \sum_{j=1}^{3N-k} \sum_{i}^{N} Q_{j} \, \delta q_{j}$$

El hecho de que se pueda sacar fuera la derivada temporal y pasar adentro la derivada con respecto a la coordenada generalizada q puede verse haciendo la cuenta de manera explícita.

El  $\mathcal{L}$  es función del conjunto

 $(\{q_i\}, \{\dot{q}_i\}, t).$ 

siendo  $Q_j$  la fuerza generalizada. Entonces

$$\sum_{j=1}^{3N-k} \left\{ \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right] - \frac{\partial T}{\partial q_j} - Q_j \right\} \delta q_j = 0 \tag{2.4}$$

Si suponemos que las fuerzas son conservativas, provienen de un potencial, entonces

$$\pmb{F}_i^a = -\frac{\partial V(\{\pmb{x}_j\})}{\partial \pmb{x}_i}$$

y expresando la fuerza  $Q_j$  en términos del potencial V

$$Q_j = \pmb{F}_i^a \cdot \frac{\partial \pmb{x}_i}{\partial q_j} = -\frac{\partial V}{\partial \pmb{x}_i} \cdot \frac{\partial \pmb{x}_i}{\partial q_j} = -\frac{\partial V}{\partial q_j},$$

que reemplazado en la ecuación

$$\sum_{j=1}^{3N-k} \left\{ \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right] - \frac{\partial}{\partial q_j} \left( T - V \right) \right\} \delta q_j = 0.$$

Dado que  $V=V(\pmb{x}_1,...,\pmb{x}_N)=V(\{q_j\})$  (no depende de las velocidades generalizadas  $\dot{q}_i$ ) se puede escribir

$$\sum_{i=1}^{3N-k} \left\{ \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left( T - V \right) \right] - \frac{\partial}{\partial q_j} \left( T - V \right) \right\} \delta q_j = 0.$$

y definiendo al lagrangiano  $\mathcal L$  como

$$\mathcal{L} \equiv T - V$$

se arriba a

$$\sum_{j=1}^{3N-k} \left\lceil \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} \right\rceil \delta q_j = 0.$$

Si existieran fuerzas que no provienen de un potencial (no conservativas) entonces

$$Q_j + Q_j^{NC} = -\frac{\partial V}{\partial q_j} + Q_j^{NC},$$

y las ecuaciones adquieren un término extra

$$\sum_{j=1}^{3N-k} \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} - Q_j^{NC} \right] \delta q_j = 0.$$

Como esto vale para todo grado de libertad j, puesto que las variaciones son independientes, llegamos a

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = Q_j^{NC}$$

que son las ecuaciones de Euler-Lagrange con presencia de fuerzas no conservativas. Este es el resultado más importante del capítulo.

No sé si es la primera vez que aparecen. De serlo habría que remarcarlo como es debido, tal vez recuadrar

#### 2.2.1 Algunos ejemplos del lagrangiano

EJEMPLO 2.1 Aro acelerado

Supongamos un aro horizontal en una mesa sin rozamiento. Tiene un único grado de libertad. El vínculo es

$$(x-1/2\,at^2)^2+(y-y_0)^2=\ell^2$$

y las posiciones instantáneas de la masa m

$$x = \frac{1}{2}at^2 - \ell\cos(\varphi) \qquad y = y_0 + \ell\sin(\varphi)$$

Es conveniente utilizar el ángulo  $\varphi$  como coordenada generalizada. Pero  $\varphi$  está solidaria al aro. Eso no es un problema siempre que el  $\mathcal L$  esté medido en un sistema inercial.

En este caso no hay potencial pero como  $\varphi$  es una coordenada vista en un sistema no inercial, aparecerán las fuerzas ficticias asociadas al movimiento. Serán

$$\dot{x} = at + \ell \sin(\varphi) \dot{\varphi} \qquad \dot{y} = \ell \cos(\varphi) \dot{vp}$$

y luego

$$\mathcal{L}=T=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)=\frac{1}{2}m(a^2t^2+2at\ell\sin(\varphi)\dot{\varphi}+\ell^2\dot{\varphi}^2)$$

Las ecuaciones de Euler-Lagrange serán

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\varphi}}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi}=m\ell^2\ddot{\varphi}+mat\ell\sin(\varphi)=0$$

lo cual resulta en la ecuación de movimiento

$$\ddot{\varphi} = -\frac{at}{\ell}\sin(\varphi)$$

que es una ecuación que da oscilaciones, como la de un péndulo. Estas oscilaciones están causadas, claramente, por la aceleración a.

# 2.3 Invariancia del lagrangiano ante adición de una derivada total

En el ejemplo visto del sistema mecánico del aro acelerado parece que existía alguna relación entre dos lagrangianos que conducían a iguales ecuaciones de movimiento. Veamos ahora el origen de esa relación.

Falta ilustración del aro y sistema coordenado.

La T del  $\mathcal{L}$  es la vistda desde un sistema INERCIAL siempre; en todo caso leugo aparecen las fuerzas ficticias necesarias. ESTO HAY QUE ESTUDIARLO Y ENTENDERLO.

El lagrangiano se dedujo de las ecuaciones de Newton, entonces debemos calcular T,V de un sistema inercial. Acá no se entiende si lo que se hace en la carpeta está bien o no, en el sentido de que parece que al usar una coordenada que no es inercial estamos calculando T no inercial.? Link con el ejemplo del aro acelerado!!

Dado un lagrangiano  $\mathcal{L}=\mathcal{L}(\dot{q}_i,q_i,t)$  nos construimos otro  $\mathcal{L}'$  sumándole al anterior la derivada total de una función arbitraria de las coordenadas y del tiempo  $F=F(q_i,t)$ , de modo que

$$\mathcal{L}'(\dot{q}_i,q_i,t) = \mathcal{L}(\dot{q}_i,q_i,t) + \frac{dF}{dt}(q_i,t).$$

Las ecuaciones de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}'}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}'}{\partial q_j} = 0$$

para este nuevo lagrangiano resultan en

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}'}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}'}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} + \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \left[ \frac{dF}{dt} \right] \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \left[ \frac{dF}{dt} \right] = 0$$
(3.1)

donde aparecen las ecuaciones correspondientes al lagrangiano  $\mathcal{L}$  más los dos términos del renglón inferior. Veremos que estos se cancelan exactamente por un argumento similar al encontrado en la ecuación (2.3) en la sección anterior.

Para ello es necesario expresar la derivada total de F,

$$\frac{dF}{dt} = \sum_{i}^{3N-k} \left(\frac{\partial F}{\partial q_i}\right) \dot{q}_i + \frac{\partial F}{\partial t}$$

y ver que

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left[ \frac{dF}{dt} \right] = \frac{\partial F}{\partial q_j} \qquad \qquad \frac{\partial}{\partial q_j} \left[ \frac{dF}{dt} \right] = \frac{\partial^2 F}{\partial q_j^2} \dot{q}_j + \frac{\partial^2 F}{\partial q_j \partial t}$$

Usando explícitamente estos resultados en los términos extra de (3.1), se llega a que

$$\begin{split} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left[ \frac{dF}{dt} \right] \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \left[ \frac{dF}{dt} \right] &= \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial F}{\partial q_j} \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \left( \frac{dF}{dt} \right) = \\ \left\{ \frac{\partial^2 F}{\partial {q_j}^2} \, \dot{q}_j + \frac{\partial^2 F}{\partial t \partial q_j} \right\} - \left\{ \frac{\partial^2 F}{\partial {q_j}^2} \dot{q}_j + \frac{\partial^2 F}{\partial q_j \partial t} \right\} &= \frac{\partial^2 F}{\partial t \partial q_j} - \frac{\partial^2 F}{\partial q_j \partial t} = 0 \end{split}$$

donde la obtención del cero responde a que hemos aceptado que las derivadas cruzadas de F son idénticas. Para ello basta con admitir que F sea de clase  $C^2$  (derivadas segundas continuas).

Finalmente hemos comprobado que las ecuaciones de Euler Lagrange no se modifican si añadimos al lagrangiano la derivada total respecto del tiempo de una función de  $(q_i,t)$ . O sea que podríamos construir infinitos lagrangianos diferentes por el añadido de una derivada total y todos ellos llevan a las mismas ecuaciones de movimiento.

### 2.4 Momentos conjugados y coordenadas cíclicas

Dado un lagrangiano  $\mathcal{L}=\mathcal{L}(q_i,\dot{q}_i,t)$  se define el momento canónicamente conjugado a  $q_i$  como

$$p_j \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j},\tag{4.1}$$

y entonces

$$\dot{p}_j = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) \equiv Q_j,$$

que es la fuerza generalizada en el grado de libertad j.

Sea ahora un lagrangiano que no depende explícitamente de la coordenada k, es decir

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(q_1, ..., q_{k-1}, q_{k+1}, ..., q_n, \dot{q}_1, ... \dot{q}_n, t),$$

entonces será

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0$$

y como consecuencia las ecuaciones de Euler-Lagrange en la coordenada k-ésima resultan

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_{k}}\right)=\dot{p}_{k}=Q_{k}=0$$

de manera que no existe fuerza generalizada en el grado de libertad k y como es  $\dot{p}_k=0$ , se conserva el momento  $p_k$  canónicamente conjugado a  $q_k$ . En estos casos se dice que la coordenada  $q_k$  que no aparece en el lagrangiano, es una coordenada cíclica.

#### EJEMPLO 4.1 Potencial central en un plano

Sea un potencial central V(r) en el plano. El lagrangiano de una partícula de masa m sometida al mismo, y en las convenientes coordenadas polares  $(r,\varphi)$  es

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m (\, \dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) - V(r). \label{eq:loss}$$

Luego, las ecuaciones de Euler-Lagrange serán, en r,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = m\ddot{r} - m\dot{\varphi}^2 r + \frac{dV}{dr} = 0$$

y en  $\varphi$ 

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}}\right) = mr^2 \ddot{\varphi} = 0.$$

En esta última debemos notar que  $\partial \mathcal{L}/\partial \varphi = 0$  y esto significa que  $\varphi$  es cíclica. Entonces se conserva el momento canónicamente conjugado a  $\varphi$  puesto que verifica

$$\dot{p}_{\varphi} = mr^2 \ddot{\varphi} = 0$$

lo cual lleva a que  $mr^2\dot{arphi}$  es una constante para este sistema. La moraleja es que la existencia de una coordenada cíclica permite ahorrarnos una integración. Esto, por supuesto, para este problema no es otra cosa que la conservación del momento angular [?].

## 2.5 Momentos canónicamente conjugados y traslaciones rígidas

Consideremos un sistema de partículas que sufre una traslación rígida infinitesimal. Esta traslación se lleva a cabo a través de un desplazamiento en la coordenada q y de magnitud  $\delta q$  en la dirección dada por el versor  $\hat{n}$ .

En efecto, para el sistema de N partículas, la traslación rígida implica

$$q \longrightarrow q + \delta q$$
  $\mathbf{x}_i \longrightarrow \mathbf{x}_i + \delta q \,\hat{n}$ 

La Figura 5.1 representa la situación.

Luego, suponiendo una energía cinética de tipo  $T_2$ , el momento canónicamente conjugado p (en la coordenada q –cuyo subíndice omitimos–) es

[¿se sabe esto a esta altura?]

$$p = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} = \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_{i} \left( \frac{\partial \boldsymbol{v}_{i}^{2}}{\partial \dot{q}} \right) = \sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{v}_{i} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{v}_{i}}{\partial \dot{q}}$$

La forma de la traslación rígida implica que

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial q} = \lim_{\delta q \to 0} \frac{\boldsymbol{x}_i + \delta q \, \hat{\boldsymbol{n}} - \boldsymbol{x}_i}{\delta q} = \hat{\boldsymbol{n}}.$$

de modo que

$$p = \sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{v}_{i} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = \left(\sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{v}_{i}\right) \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{P} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = P_{\hat{\boldsymbol{n}}}$$

Hemos arribado al resultado de que el momento canónicamente conjugado correspondiente a la coordenada generalizada asociada a la traslación rígida es la proyección del momento total en la dirección de ésta.

Hablar de vectores al cuadrado. Nota de cómo se manipula: uso  $dv_i^2 = 2v_i dv_i \; \mathbf{y}$ 

Recodemos que

$$oldsymbol{v}_i = \dot{q}_j rac{\partial oldsymbol{x}_i}{\partial q_j} - rac{\partial oldsymbol{x}_i}{\partial t}$$




Figura 5.1

Para el ejemplo trivial de la partícula libre,  $T=1/2 \ m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)$ , se Este ejemplo suma algo? tiene  $p_x = mv_x$  si la traslación es en la dirección  $\hat{x}$ .

Para las fuerzas generalizadas, equivalentemente se tiene

$$Q = \sum_{i}^{N} \boldsymbol{F}_{i}^{a} \cdot rac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial q} = \left(\sum_{i}^{N} \boldsymbol{F}_{i}^{a}\right) \cdot \hat{n} = \boldsymbol{F} \cdot \hat{n},$$

la fuerza generalizada es la proyección de las fuerzas aplicadas en la dirección dada por  $\hat{n}$ .

La ecuación para la fuerza generalizada  $Q_i$  era

$$Q_j = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j}.$$

Aún en el caso de que T dependa de  $q_j$  la traslación rígida implica que  $\partial T/\partial q_j=$ 0 porque es sumar un vector constante a la posición, luego  $dx_i/dt = d(x_i)$ a)/dt para todo a constante. Entonces, para la coordenada q asociada a la traslación en  $\hat{n}$  se tiene

$$Q = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{dP_{\hat{n}}}{dt},$$

de tal manera que si en  $\hat{n}$  no hay fuerza Q tendremos  $dP_{\hat{n}}/dt=0$ , es decir  $P_{\hat{n}}$ conservado.

## 2.6 Momentos canónicamente conjugados y rotaciones rígidas

Ahora consideraremos un sistema de partículas que sufre una rotación rígida infinitesimal. Esta se materializa a través de un desplazamiento angular en

Revisar porque esto no estaba tan claro. Supongo que la idea es ver que aún con presencia de  $T_1$  esto sigue valiendo

Acá la cosa es que la traslación es una cosa que sufre el sistema pero no es dinámica. Es una construcción nuestra, como un cambio de sistema de referencia.

la coordenada q de magnitud  $\delta q$ . La dirección y sentido, para cada posición  $\boldsymbol{x}_i$  vienen dadas por el producto vectorial  $\hat{n} \times \boldsymbol{x}_i$ .

Para un sistema de N partículas, la rotación rígida implica

Esta coordenada q es especial en el sentido en que representa una rotación.

$$q \longrightarrow q + \delta q |\mathbf{x}| \sin \alpha_i \qquad \mathbf{x}_i \longrightarrow \mathbf{x}_i + \delta q \,\hat{n} \times \mathbf{x}_i$$

La Figura 6.2 representa la situación, donde por razones de claridad se muestran solamente dos partículas.



Figura 6.2

El momento canónicamente conjugado en la coordenada angular q será

$$p = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} = \sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{v}_{i} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{v}_{i}}{\partial \dot{q}} = \sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{v}_{i} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{x}_{i} = \sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{v}_{i} \cdot (\hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{x}_{i})$$

donde hemos utilizado el hecho de que

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial q} = \lim_{\delta q \to 0} \frac{\boldsymbol{x}_i + \delta q (\hat{n} \times \boldsymbol{x}_i) - \boldsymbol{r}_i}{\delta q} = \hat{n} \times \boldsymbol{x}_i.$$

El sumando se puede reescribir (usando  $A\cdot(B\times C)=B\cdot(C\times A)$ ) para que aparezca explícitamente la forma buscada,

$$p = \sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{v}_{i} \cdot (\hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{x}_{i}) = \sum_{i}^{N} \hat{\boldsymbol{n}} \cdot (\boldsymbol{x}_{i} \times m_{i} \boldsymbol{v}_{i}) = \sum_{i}^{N} \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{l}_{i} = \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \sum_{i}^{N} \boldsymbol{l}_{i} = \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{L}$$

que significa

$$p = \hat{n} \cdot \boldsymbol{L} = L_{\hat{n}},$$

el momento canónicamente conjugado en la dirección  $\hat{n}$  es el momento angular total del sistema proyectado en esa dirección. La fuerza generalizada será

$$Q = \sum_{i}^{N} \boldsymbol{F}_{i}^{a} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial q} = \sum_{i}^{N} \boldsymbol{F}_{i}^{a} \cdot (\hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{x}_{i}) = \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \left(\sum_{i}^{N} \boldsymbol{x}_{i} \times \boldsymbol{F}_{i}^{a}\right) = \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \sum_{i}^{N} \boldsymbol{\tau}_{i} = \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{T},$$

i.e. la componente del torque en la dirección  $\hat{n}$ .

Asimismo, si la coordenada implica una rotación rígida entonces  $\partial T/\partial q=0$  debido a que la energía cinética T es un escalar y es por ende invariante ante rotaciones (un vector rotado cambia su dirección pero no su módulo). Luego

$$Q = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{dL_{\hat{n}}}{dt} = T_{\hat{n}}.$$

Tal vez un ejemplo 2D ayude a aclarar un poco este tema.

Todo este análisis (traslaciones y rotaciones rígidas) vale si el potencial V no depende de la velocidad; en caso contrario cambia la forma de los momentos canónicos. En efecto, en este caso es

$$p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial (T-V)}{\partial \dot{q}}$$

Volviendo al ejemplo de la partícula de masa m y carga q en un campo electromagnético se tendrá

$$p = mv_{\hat{n}} + \frac{q}{c} \mathbf{A} \cdot \hat{n},$$

es decir que aparece un término extra con el potencial vector respecto del caso en que la partícula está libre.

## 2.7 Energía cinética de un sistema

Resulta útil disponer de la energía cinética de un sistema en función de coordenadas generalizadas. Para un sistema de N partículas, es

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_i |\boldsymbol{v}_i|^2$$

donde las posiciones de cada una de ellas se pueden expresar en términos de k coordenadas generalizadas

$$\boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{x}_i(q_1, q_2, ..., q_k, t)$$

y sus respectivas velocidades serán

$$oldsymbol{v}_i = \sum_j^k rac{\partial oldsymbol{x}_i}{\partial q_j} \ \dot{q}_j + rac{\partial oldsymbol{x}_i}{\partial t}.$$

Luego, utilizando el hecho de que  $|oldsymbol{v}_i|^2 = oldsymbol{v}_i \cdot oldsymbol{v}_i$ , se tiene

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_{i} \left( \sum_{j=1}^{k} \frac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial q_{j}} \dot{q}_{j} + \frac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial t} \right) \cdot \left( \sum_{s=1}^{k} \frac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial q_{s}} \dot{q}_{s} + \frac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial t} \right) \tag{7.1}$$

y expandiendo el producto resulta

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_{i} \left[ \sum_{j}^{k} \sum_{s}^{k} \frac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial q_{j}} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial q_{s}} \dot{q}_{s} \dot{q}_{j} + 2 \frac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial t} \cdot \sum_{j}^{k} \frac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial q_{j}} \dot{q}_{j} + \left| \frac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial t} \right|^{2} \right],$$

la cual se puede separar en tres contribuciones

$$T = T_2 + T_1 + T_0$$

con las siguientes formas:

$$\begin{split} T_2 &= \frac{1}{2} \sum_{j}^{k} \sum_{s}^{k} \left( \sum_{i}^{N} m_i \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial q_s} \right) \dot{q}_j \dot{q}_s \\ T_1 &= \sum_{j}^{k} \left( \sum_{i}^{N} m_i \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial t} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial q_j} \right) \dot{q}_j \\ T_0 &= \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_i \left| \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial t} \right|^2, \end{split}$$

donde se ha alterado el orden de los signos  $\sum$  para enfatizar el hecho de que las cantidades entre paréntesis pueden asociarse a una matriz y un vector de acuerdo con

$$\begin{split} a_{js}(q_1,...,q_k,t) &\equiv \sum_i^N m_i \frac{\partial \pmb{x}_i}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \pmb{x}_i}{\partial q_s} \\ b_j(q_1,...,q_k,t) &\equiv \sum_i^N m_i \frac{\partial \pmb{x}_i}{\partial q_s} \cdot \frac{\partial \pmb{x}_i}{\partial t} \end{split}$$

**Entonces** 

$$T_2 = \frac{1}{2} \sum_j^k \sum_s^k a_{js} \, \dot{q}_s \dot{q}_j, \qquad T_1 = \sum_j^k b_j \, \dot{q}_j, \qquad T_0 = \frac{1}{2} \sum_i^N m_i \left| \frac{\partial \boldsymbol{x}_i}{\partial t} \right|^2$$

La derivada con respecto al tiempo de la posición es la d/dt no la parcial.

Este chapter es básicamente un desarrollo formal, habría que bajar con alguna aplicación práctica.

Sacarle espacio al cdot

son, respectivamente, contribuciones cuadráticas, lineales o de orden cero con respecto a las velocidades generalizadas  $\dot{q}$ .

Para una particula libre será

$$T = T_2$$

es decir que solamente es cuadrática en las velocidades. Para una partícula sometida a vínculos en general, en términos de las coordenadas generalizadas, se tendrán las tres clases de cinética.

En coordenadas esféricas la energía de una partícula libre es

$$T_2 = \frac{1}{2} m \left( \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin \theta \dot{\varphi}^2 \right). \label{eq:T2}$$

Si las coordenadas generalizadas son las coordenadas  $r, \theta, \varphi$  se identifica

$$T_2 = \frac{1}{2} m \left( a_r(r,\theta,\varphi) \dot{r}^2 + a_\theta(r,\theta,\varphi) \dot{\theta}^2 + a_\phi(r,\theta,\varphi) \dot{\varphi}^2 \right).$$

# 2.8 Energía cinética de un sistema de partículas

La energía de un sistema de partículas es

$$\begin{split} T &= \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{v}_{i}^{2} = \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_{i} \left( \dot{\boldsymbol{R}} + \dot{\boldsymbol{r}}_{i}' \right)^{2} = \\ &\frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{V}_{cm}^{2} + \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{V}_{i}'^{2} + \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} 2 m_{i} \boldsymbol{V}_{cm} \cdot \boldsymbol{r}_{i}' \end{split}$$

y veremos ahora que el último término es nulo ya que son vectores perpendiculares. Para ello notemos que

$$\begin{split} M \boldsymbol{R}_{cm} &= \sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{r}_{i} = \sum_{i}^{N} m_{i} (\boldsymbol{R}_{i} + \boldsymbol{r}_{i}') \\ 0 &= \sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{r}_{i}' \end{split}$$

y también

$$0 = \sum_{\cdot}^{N} m_i \boldsymbol{v}_i'$$




Figura 8.3 Sistema de partículas

de modo que

$$0 = \sum_{i}^{N} m_i \mathbf{V}_{cm} \cdot \mathbf{r}_i'.$$

**Finalmente** 

$$T^{tot} = T^{cm} + T^{tot}_{cm}$$

Esto hay que revisarlo, derivo ambos miembros? Vincular con la figura.

# 2.9 Trabajo en un sistema de partículas

Empezamos desde

$$W = W^{ext} + W^{int}$$

donde el trabajo externo puede escribirse

Quiero un  $\ell$  en bold, no me gusta el s.

$$W^{ext} = \sum_{i}^{N} \int_{1}^{2} \boldsymbol{F}_{i}^{e} \cdot d\boldsymbol{s}$$
 (9.1)

La no dependencia del camino para la integral que da (9.1) requiere que

$$\label{eq:final_problem} \boldsymbol{F}_{i}^{e} = \boldsymbol{F}_{i}^{e}(\boldsymbol{r}_{i}) \qquad \nabla_{r_{i}} \times \boldsymbol{F}_{i}^{e} = 0$$

y entonces puedo inducir la existencia de una función potencial para las fuerzas externas,

barra resizeable ya.

$$W^{ext} = -\sum_{i}^{N} \Delta V_{i}]_{1}^{2}$$

Por otro lado,

$$W_c^{int} = \int_1^2 \sum_{\substack{j \ j 
eq i}}^N oldsymbol{F}_{ij}^e \cdot doldsymbol{s}_i$$

$$\sum_{i}^{N}W_{i}^{int} = W^{int} = \sum_{\substack{j\\i\neq j}}^{N}\int_{1}^{2}\sum_{\substack{j\\j\neq i}}^{N}\boldsymbol{F}_{ij}^{e}\cdot d\boldsymbol{s}_{i}$$

## 2.10 Lagrangiano cíclico en el tiempo

Empezando desde la derivada total con respecto al tiempo del lagrangiano,

$$\frac{d}{dt}\left(\mathcal{L}(q,\dot{q},t)\right) = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q}\dot{q} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\ddot{q} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} \tag{10.1}$$

y usando la derivada total del término

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \dot{q} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \dot{q} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \ddot{q},$$

se puede expresar (10.1) sin derivadas segundas explícitas  $\ddot{q}$  de suerte que

$$\frac{d}{dt}\left(\mathcal{L}(q,\dot{q},t)\right) = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q}\dot{q} + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}\dot{q}\right) - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}\right)\dot{q} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}$$

la cual, acomodando un poco los términos, resulta en

$$\frac{d}{dt}\left(\mathcal{L}(q,\dot{q},t)\right) = \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right)\right]\dot{q} + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\dot{q}\right) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t}.$$

Como el corchete son las ecuaciones de Euler-Lagrange y además  $\partial \mathcal{L}/\partial \dot{q} \equiv p$  se tiene

$$\frac{d}{dt}\left(\mathcal{L}(q,\dot{q},t)\right) = \frac{d}{dt}\left(p\;\dot{q}\right) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t},$$

o bien.

$$\frac{d}{dt} \left( p \, \dot{q} - \mathcal{L} \right) = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

Definiendo al operador hamiltoniano  $\mathcal{H}$  como

$$\mathcal{H} \equiv p \, \dot{q} - \mathcal{L} \tag{10.2}$$

resulta que

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \tag{10.3}$$

El hamiltoniano es un operador tal que su variación temporal total depende de la variación temporal explícita del lagrangiano. Entonces, si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo se tiene que  $\mathcal{H}=\mathcal{H}_0$ , el hamiltoniano se conserva.

Por otra parte, si se cumple que :

No sé en qué momento se ha definido el hamiltoniano, H=T+V, deberíamos referirlo y tenerlo en cuenta.

 $<sup>^1</sup>$ Notemos en la ecuación (10.3) que la derivada  $\partial \mathcal{L}/\partial t$  refiere a la aparición explícita de t; de este modo el hecho de que sea  $\partial \mathcal{L}/\partial t = 0$  significa que el  $\mathcal{H}$  se conserva pero no que  $\mathcal{L}$  se conserva. Esto último requeriría  $d\mathcal{L}/dt = 0$ .

- Los vínculos no dependen del tiempo
- El potencial no depende de las velocidades generalizadas,

entonces el hamiltoniano es la energía, es decir

$$\mathcal{H} = E = T + V. \tag{10.4}$$

La condición de que los vínculos no dependan del tiempo tiene como consecuencia que la energía cinética sea una función cuadrática en las velocidades generalizadas. Entonces la condición (10.4) se puede expresar en términos de las energías cinéticas y potenciales como


$$T = T_2$$
  $V \neq V(\dot{q})$ 

Asimismo, la condición de energía constante  $E=E_0$  se cumplirá si el Esto se debiera haber visto trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo,  $W^{\rm nc}=0$ .

antes en algún momento, y convendría recordarlo aquí.

#### EJEMPLO 10.1 Bola rotante engarzada en alambre

Una barra gira sobre un mesa sin rozamiento en torno a un punto fijo O con velocidad angular constante  $\omega$ . Esta barra tiene enhebrada una bola de masa m que puede deslizarse libremente a lo largo de la misma, como se ilustra esquemáticamente en la figura 10.4.



**Figura 10.4** Problema de la barra que gira con una masa m enhebrada.

Claramente la bola seguirá, con respecto a un sistema de coordenadas polar  $(\rho, \varphi)$  con origen en el punto O, una trayectoria como la esquematizada por la curva verde.

En este problema no hay potencial y el lagrangiano, que es T, será

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2\omega^2)$$

El hamiltoniano es

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}(\dot{\rho}^2 - \rho^2 \omega^2). \tag{10.5}$$

Luego, como el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo entonces el hamiltoniano dado por la (10.5) se conserva. No obstante, el hamiltoniano no es la energía puesto que la energía cinética T tiene la forma  $T=T_2+T_0$ , que proviene del hecho de que la fuerza de vínculo (que tendrá dirección angular en este caso) dependerá del tiempo. La energía no se conserva, claramente hay trabajo de la fuerza de vínculo, que es una fuerza no conservativa.

La conservación del hamiltoniano dependerá de las coordenadas generalizadas elegidas. Podría pensarse que el  $\mathcal H$  es la energía vista en un sistema no inercial [?]. La energía siempre es la medida en un sistema inercial. Además, cuando se conserve lo será desde cualquier sistema de coordenadas inercial elegido.

# 2.11 Energía cinética y el hamiltoniano

Dado que la energía cinética tiene la forma general

$$T = \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_i \left(\frac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial t}\right)^2}_{T_0} + \underbrace{\sum_{j}^{3n-k} b_j(q_1,...,q_{3N-k},t) \dot{q}_j}_{T_1} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{j}^{3n-k} \sum_{s}^{3n-k} a_{js}(q_1,...,q_{3N-k},t) \dot{q}_s \dot{q}_j}_{T_2}$$

entonces se sigue que

$$E = T_0 + T_1 + T_2 + V (11.1)$$

y como

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = T_1 + 2T_2$$

es

$$\mathcal{H} = \sum_{i}^{N} p_{i} \dot{q}_{i} - (T_{0} + T_{1} + T_{2} - V) = 2T_{2} + T_{1} - T_{0} - T_{1} - T_{2} + V = T_{2} - T_{0} + V$$

pero como E es (11.1) se tendrá

$$E = H \iff 2T_0 + T1 = 0$$

y un solución de este sistema es, por supuesto,  $T_0=T_1=0\,$ 

# 2.12 Principio de acción mínima

El estado de un sistema mecánico de N grados de libertad en un dado instante de tiempo t puede asociarse a un vector de componentes  $\{q_i\}$  viviendo en un espacio N-dimensional de coordenadas generalizadas. La evolución entre dos puntos en ese espacio, de  $\{q_i(t_a)\}$  a  $\{q_i(t_b)\}$  por ejemplo, se realiza por un trayecto continuo entre esos dos puntos, que es la trayectoria del sistema.

En principio cualquier trayecto entre dos puntos es posible porque eso depende de la física a la cual está sometido el sistema, no obstante existe un principio que permite saber cuál es la trayectoria que seguirá.



**Figura 12.5** Trayectoria de un sistema mecánico  $\{q_i\}$  entre dos puntos del espacio N-dimensional de coordenadas generalizadas.

Considerando el lagrangiano  $\mathcal{L}=T-V$  y la siguiente integral (la acción S) entre los puntos  $\{q_i(t_a)\}$  y  $\{q_i(t_b)\}$ ,

$$S = \int_{t_0}^{t_b} \mathcal{L}(q_1(t,q_2(t),...,\dot{q}_1(t),\dot{q}_2(t),...,t)) \ dt$$

se tiene que la trayectoria real entre estos dos puntos es tal que la integral S toma su valor mínimo.

Dicho de otra manera, esto significa que S como funcional dependiendo de  $\{q_i\}, \{\dot{q}_i\}$  deberá tener un valor mínimo (o ser estacionaria) al especializarse en la trayectoria real. Esto es análogo a lo que sucede en cálculo; en el mínimo de una función (de una o varias variables) la derivada se anula. El concepto equivalente en funcionales como S es el de variación nula.

La idea es construir una *variación* arbitraria respecto de la trayectoria real  $\{q_i\}$  y forzar a que esa variación se anule para obtener un condición sobre las  $\{q_i\}$  (para funciones esa condición era que el gradiente se anule).

Si me sitúo en la trayectoria verdadera, es decir el conjunto  $\{q_i(t)\}$ , una variación arbitraria de la misma tendrá la forma

$$q_i(t) \to q_i(t) + \delta q_i(t)$$
  $i = 1, 2, ...$  (12.1)

donde cada coordenada q variará de acuerdo con su correspondiente desplazamiento  $\delta q$ . La variación se hace en un intervalo de tiempo arbitrario  $[t_a,t_b]$  y con extremos fijos,

$$\delta q(t_a) = 0 \qquad \delta q(t_b) = 0, \tag{12.2}$$

lo que significa que los puntos de partida y llegada en el espacio de fases son los mismos.

Habría que justificar cuál es el significado de esto y porqué es así.




Figura 12.6 El principio de acción mínima

Asimismo se pedirá que todas las trayectorias empleen el mismo tiempo de manera que la variación se hará en algún tiempo fijo intermedio  $t_a < t < t_b$ . O sea que  $\delta t = 0$ .

Una representación unidimensional (una única q) puede verse en la Figura 12.6. La trayectoria real sería la curva q(t) en color rojo, mientras que la curva verde sería una trayectoria variada a través de  $\delta q$ . Los extremos fijos (12.2) implican que la variación es nula allí, y entonces las curvas comienzan y terminan en el mismo punto.

El hecho de considerar una variación a tiempo fijo  $t_j$  implica que nos situaremos arbitrariamente en ese instante y variaremos las trayectorias  $\{q_i\}$  congeladas en ese instante arbitrario. Por supuesto, el resultado debería valer para cualquier instante intermedio considerado.

La idea es determinar las condiciones que se necesitan para

$$\frac{\delta S}{\delta q_i} = 0.$$

Para ello comenzamos tomando una variación de S que pasa dentro de la integral como

$$\delta S = \int \left[ \mathcal{L}(q_i + \delta q_i, \dot{q}_i + \delta \dot{q}_i, t) - \mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) \right] dt$$

y donde vemos explícitamente que es a tiempo fijo.

La variación de la integral puede escribirse

$$\delta S = \int_{t_a}^{t_b} \sum_{i}^{N} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \delta q_i \right) dt,$$

Cuán sketchi es todo esto!! Mucho para aclarar. Tal vez se justifique un minicurso de variacional como apéndice. y como será útil tener todo en función de las variaciones  $\delta q_i$ , es conveniente expresar las variaciones  $\delta \dot{q}_i$  en términos de una derivada total a través de

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_{i}}\delta q_{i}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_{i}}\right)\delta q_{i} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_{i}}\delta\dot{q}_{i},$$

resultando en

$$\delta S = \int_{t_a}^{t_b} \sum_{i}^{N} \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \delta q_i \right] dt,$$

que se puede separar en dos términos

$$\delta S = \int_{t_a}^{t_b} \sum_{i}^{N} \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) \right] dt + \int_{t_a}^{t_b} \sum_{i}^{N} \left[ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \delta q_i \, dt,$$

Pero el primer término es una derivada total y por el teorema fundamental del cálculo,

$$\int_{t_a}^{t_b} \sum_{i}^{N} \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) \right] dt = \sum_{i}^{N} \left. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right|_{t_a}^{t_b}$$
(12.3)

y es nulo porque  $\delta q_i=0$  en los extremos para toda coordenada i (las variaciones son nulas en los extremos). Decimos que este es un término de superficie. Entonces la condición

$$\delta S = \sum_{i}^{N} \int_{t_{a}}^{t_{b}} \left[ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i}} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \right) \right] \delta q_{i} dt = 0$$

se verificará por el cumplimiento de las ecuaciones de Euler-Lagrange<sup>2</sup>

$$\sum_{i}^{N} \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i}} \right] = 0.$$

Se puede ver que

$$\delta S = 0 \quad \iff \quad \sum_{i}^{N} \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i}} \right] = 0.$$

Luego, si se hace  $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + df/dt$  (ambos lagrangianos difieren en una derivada total con respecto al tiempo) la trayectoria que minimiza  $\mathcal{L}'$  es la que misma que minimiza  $\mathcal{L}$  por la condición dada por (12.3).

La moraleja es que si los lagrangianos difieren en una derivada total del tiempo obtenemos la misma física.

 $<sup>^2</sup>$ Como las variaciones  $\delta q_i$  son arbitrarias e independientes la anulación de la ecuación  $\delta S$  requiere la anulación de cada uno de los i=1,2,...N corchetes en los integrandos.

# 2.13 Aplicaciones del principio de acción mínima

$$S = \int (T - V_0)dt$$

donde el lagrangiano es con  $V=V_0$  constante (un lagrangiano sujeto a potencial constante). La integral de acción da una medida de la longitud de la órbita (el espacio recorrido). Para una partícula sujeta a V=0

$$S = \frac{1}{2} \int m v_0^2 dt = \frac{1}{2} m v_0^2 (t - t_0)$$

de manera que  $v_0(t-t_0)$  representa la distancia d recorrida, y es

$$S = \frac{1}{2} m v_0 d$$

Comentario sobre el cálculo de las variaciones

$$I = \int f\left(x, \frac{dx}{dt}, t\right) dt$$

entonces I es extremo si

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial [dx/dt]} \right) - \frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

También podemos encontrar esta notación, dependiendo del tipo de problema,

$$I = \int f\left(y, \frac{dy}{dx}, x\right) dx$$

# 2.14 Multiplicadores de Lagrange

El principio variacional de Hamilton nos dice que la trayectoria real que sigue un sistema es la que extremiza la acción

$$S = \int_{t_i}^{t_f} \mathcal{L}\left(q_i[t], \dot{q}_i[t], t\right) dt.$$

Esa condición de extremo, conducía directamente a las ecuaciones de Euler-Lagrange, es decir

$$\delta S = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \int \sum_{i=1}^{N} \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{j}} \right] \delta q_{j} \, dt = 0 \quad (14.1)$$

Esta idea debe estar en el suplemento matemático que le dedicaremos a variacional

Habría que tomarse medio minuto para chequear: consistencia de la notación con respecto a los límites en estas integrales de acción, definir extremización, ver si la implicancia es un sí y sólo sí o no, etc. donde  $\delta q_j$  eran desplazamientos independientes y esta condición significaba que el corchete debía ser nulo para todo grado de libertad j.

Pero puede suceder (en el caso de vínculos no-holónomos, por ejemplo) que no se pueda despejar alguna  $q_i$  y entonces no todos los  $\delta q_i$  son independientes.

Si se tienen s ecuaciones de vínculo no holónomos [¿cómo es un vínculo no-holónomo? o es que se deriva una ecuación de vínculo usual??]

$$\sum_{\ell}^{N} a_{\ell}^{k}(q_{i},t)\dot{q}_{\ell} + b^{k}(q_{i},t) = 0 \qquad \qquad k = 1,2,...,s$$

donde  $\ell$  suma en los grados de libertad. Multiplicando por  $\delta t$  puede verse que no son independientes,

$$\sum_{\ell}^N a_\ell^k(q_i,t) \delta q_\ell + b^k(q_i,t) \delta t = 0.$$

Si ahora las  $\delta q_\ell$  son variaciones a t fijo, entonces se cumple

$$\sum_{\ell}^{N}a_{\ell}^{k}(q_{i},t)\delta q_{\ell}=0,$$

expresión que puede intregrarse con respecto al tiempo y sumar sobre todas las ecuaciones de vínculo,

$$\sum_k^s \int_{t_s}^{t_f} \lambda^k \sum_\ell^N a_\ell^k(q_i, t) \delta q_\ell \, dt = 0.$$

El cero de esta última ecuación puede restarse del otro cero dado por la integral (14.1), suma de N-s ecuaciones con  $\delta q_\ell$  independientes [¿checar esto?] con para construirnos de esa manera la ecuación

$$\int \sum_{j=1}^{N-s} \left\{ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} - \sum_k^s \lambda^k a_j^k(q_i,t) \right\} \delta q_j \, dt = 0$$

y se tienen N-s ecuaciones

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = \sum_k^s \lambda^k a_j^k(q_i, t),$$

y s ecuaciones

$$\sum_{\ell}^{N} a_{\ell}^{k}(q_{i}, t)\dot{q}_{\ell} + b^{k}(q_{i}, t) = 0. \tag{14.2} \label{eq:14.2}$$

El parámetro  $\lambda^k$  es la fuerza de vínculo asociada al vínculo que no se pudo despejar. Es un multiplicador de Lagrange.

Los vínculos holónomos se pueden escribir también en la forma (14.2). Un vínculo holónomo está representado por una ecuación del tipo

$$f(x_1, x_2, ..., x_N, t) = cte.$$

de manera que para desplazamientos virtuales (donde  $\delta t=0$ ) la derivada temporal de esta ecuación implica<sup>3</sup>

$$\sum_{i} \nabla_{i} f \cdot \delta \boldsymbol{x}_{i} = 0$$

y esta ecuación es precisamente de la forma  $\sum_{\ell} a_{\ell}^{k} \delta q_{\ell}$ .

#### EJEMPLO 14.1 Resolución de sistema holónomo

Consideramos un cilindro rodando sin deslizar.

Los vínculos son relaciones entre velocidades que se pueden intergrar. De la soga:

$$\dot{x}_1 + \dot{\alpha}a = \dot{x}_2$$

por el rozamiento sobre el piso:

$$\dot{\alpha}a = \dot{x}_1$$

$$\begin{split} \Delta x_1 + a \Delta \alpha &= \Delta x_2 \\ \delta x_1 + a \delta \alpha - \delta x_2 &= 0 \end{split} \qquad \begin{aligned} \Delta \alpha a &= \Delta x_1 \\ \delta x_1 - a \delta \alpha &= 0 \end{split}$$

El lagrangiano es

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2 + \frac{1}{2}M\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}I\dot{\alpha}^2 + mgx_2$$

donde los dos términos centrales en el rhs son la cinética del cuerpo rígido.

Ahora hacemos

$$\lambda^1(\delta x_1 + a\delta\alpha - \delta x_2) = 0 \qquad \qquad \lambda^2(\delta x_1 - a\delta\alpha) = 0$$

donde deberíamos obtener  $\lambda^1$  tensión y  $\lambda^2$  fuerza de rozamiento. Luego,

$$\begin{array}{ll} m\ddot{x}_1 &= (\lambda^1 1 + \lambda^2 1) \\ m\ddot{x}_2 &= mg + \lambda^1 (-1) \\ I\ddot{\alpha} &= (\lambda^1 a - \lambda^2 a) \end{array}$$

Escribiendo las ecuaciones de Newton para este problema resulta en

$$egin{array}{ll} m\ddot{x}_1 & = T - F_{
m roz} \ m\ddot{x}_2 & = mg - T \ I\ddot{lpha} & = Ta + F_{
m roz} a \end{array}$$

de manera que identificamos naturalmente a

$$\lambda^1 = T$$
  $\lambda^2 = -F_{\text{roz}}$ 

Falta entender bien principio trabajos virtuales y despl virtual ( $\delta t=0$ )

Aclarar mil cosas: rueda un poco (máximo  $\alpha=pi/2$ ). ¿Es una aproximación sólo válida para ángulos pequeños? El caso exacto es mucho quilombo? Sirve para algo?

Lo de los  $\delta$  pide para ser explicado y entendido.

 $<sup>^3</sup>$ Recordemos que para desplazamientos virtuales el término  $\partial f/\partial t$  no aparece por estar multiplicado a  $\delta t=0.$ 

Entonces, para el caso de vínculo holónomos tendremos  $a_\ell^k(q_i,t) = \nabla_i f^k \cdot \delta \pmb{x}_i$  de modo que

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = \sum_k^s \lambda^k \, \frac{\partial f^k}{\partial q_j}$$

Pero sabemos [sí?] que cuando existe fuerza generalizada (no proveniente de un potencial) se tenía

Hay que escribir bien la conversión de  $\nabla f^k$  hacia  $\partial f^k/\partial q_j$ . Parece una boludez, pero tal vez no sea así.

$$rac{d}{dt}\left(rac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{j}}
ight) - rac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{j}} = Q_{j}, \qquad \qquad Q_{j} = \sum_{i}^{N} oldsymbol{F}_{i}^{a} \cdot rac{\partial oldsymbol{x}_{i}}{\partial q_{j}}$$

e igualando los miembros derechos de (2.14) y (2.14)

$$\sum_{i}^{N} \boldsymbol{F}_{i}^{a} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{x}_{i}}{\partial q_{j}} = \sum_{k}^{s} \lambda^{k} \, \frac{\partial f^{k}}{\partial q_{j}}$$

se arriba a que

$$\lambda^k = \mathbf{F}_i^a$$

de manera que  $\lambda^k$  son las fuerzas de vínculo asociadas a los vínculos que no se pudieron retirar (no despejados en las ecuaciones [?]). Si los vínculos son holónomos (pero no quise despejar) entonces son las fuerzas de vínculo.

La moraleja es que si no puedo despejar en función de coordenadas independientes sí o sí necesito introducir multiplicadores de Lagrange.

#### Más sobre el asunto de vínculos

comparando vemos que

$$Q_j = \sum \lambda^k a_j^k(q_j,t)$$
 vínculos no holónomos

$$Q_j = \sum \lambda^k \nabla_j f^k \cdot \delta \boldsymbol{r}_j \quad \text{vínculos holónomos}$$

En el caso de vínculos holónomos

$$g(\boldsymbol{r}_1,...,\boldsymbol{r}_n,t)=0$$

donde no quise despejar en función de  $q_a, ..., q_n$  resulta que

$$Q_j^{\delta q_j} = \sum_i^N \lambda(\nabla_i f^k \cdot \delta \boldsymbol{r}_i)$$

Hay que revisar bien esta sección y meter algún ejemplo

Acá hay temas con los índices y con lo que se suma. Parece no

ser la misma cosa.

esclarecedor.

El supraíndice con  $\delta q_j$  va sobre el igual en realidad.

donde  $\delta r_i$  es un desplazamiento virtual de la partícula. Vamos a reescribir este término,

$$\begin{split} \sum_{i}^{N} \frac{\partial g^{k}}{\partial \boldsymbol{r}_{i}} \delta \boldsymbol{r}_{i} &= 0 \\ \nabla_{i} f^{k} \cdot \delta \boldsymbol{r}_{i} &= \sum_{i} \frac{\partial g^{k}}{\partial \boldsymbol{r}_{i}} \frac{\partial \boldsymbol{r}_{i}}{\partial q_{j}} \delta q_{j} \\ Q_{j}^{\delta q_{j}} &= \lambda \sum_{k} \frac{\partial g^{k}}{\partial \boldsymbol{r}_{i}} \sum_{j} \frac{\partial \boldsymbol{r}_{i}}{\partial q_{j}} \delta q_{j} \end{split}$$

luego como

$$a_j^k \equiv \frac{\partial g^k}{\partial r_i}$$

se sigue que los  $\lambda^k$  son las fuerzas de vínculo.

En el caso de vínculos no holónomos  $\lambda^k$  son las fuerzas de vínculo asociadas a los vínculos no retirados.

$$\begin{split} Q_{j}\delta q_{j} &= \sum \lambda^{k}(\nabla_{i}g^{k}\cdot\delta\boldsymbol{r}_{i})\\ Q_{j} &= \sum_{k}\lambda^{k}\frac{\partial g^{k}}{\partial\boldsymbol{r}_{i}}\frac{\partial\boldsymbol{r}_{i}}{\partial q_{j}}\\ Q_{j} &= \sum_{k}\lambda^{k}\frac{\partial g^{k}}{\partial q_{j}} \end{split}$$

entonces  $\lambda^k = F^v$ .

Como extra escribamos que para cada grado de libertad j

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) - \sum_k^s \lambda^k a_j^k \equiv 0$$


donde  $\delta q_j$  son ahora independientes.

$$Q_j = \sum_{i}^{N} F_i^a \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}.$$

#### EJEMPLO 14.2 Moneda rodando por un plano

Consideramos una moneda que rueda libremente por un plano (no sujeta a potencial). Situraemos un sistema de ejes sobre la moneda, que etiquetaremos 123 y otro fijo fuera de la misma xyz.

$$V_{cm} = -\Omega \times r = -(\dot{\phi}\hat{2} + \dot{\psi}\hat{3}) \times (-a\hat{2})$$



**Figura 14.7** Moneda que rueda libremente por un plano. Intercambié ejes 2 y 3 respecto del dibujo anterior.

$$\dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y} = -a\dot{\psi}\hat{1}$$

siendo los vínculos

$$z_{cm} - a = 0$$
  $\theta = \pi/2$   $|\mathbf{V}_{cm}| = a\dot{\psi}$ 

de tal modo que son dos grados de libertad. El lagrangiano puede escribirse como

$$\mathcal{L} = T = \frac{1}{2} m a^2 \dot{\psi}^2 + \frac{1}{2} I_2^2 \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} I_3^2 \dot{\psi}^2.$$

Como los vínculos dependen de la velocidad, resulta

$$\dot{y} = a\dot{\psi}\cos(\psi)\sin(\phi) = a\sin(\phi)\dot{\psi}$$
$$\dot{x} = a\dot{\psi}\cos(\psi)\cos(\phi) = a\cos(\phi)\dot{\psi}$$

de tal manera que

$$\dot{y} - a\sin(\phi)\dot{\psi} = 0$$
  $\dot{x} - a\cos(\phi)\dot{\psi} = 0$ 

y luego esto equivale a

$$\lambda_1(dy-a\sin(\phi)d\psi)=0 \qquad \lambda_2(dx-a\cos(\phi)d\psi)=0$$

y finalmente

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \lambda_i \nabla_i f \cdot \delta \boldsymbol{r}_i$$

Podemos escribir

$$\begin{split} m\ddot{x} &= \lambda_1 \qquad m\ddot{x} = ma\frac{d}{dt}(\cos(\phi)\dot{\psi}) \\ m\ddot{x} &= ma(-\sin(\phi)\dot{\phi}\dot{\psi} + \cos(\phi)\ddot{\psi}) \\ m\ddot{y} &= \lambda_2 \\ I_2\ddot{\phi} &= 0 \qquad I_3\ddot{\psi} = -\lambda_2 a\sin(\phi) - \lambda_1 a\cos(\phi) \\ \hat{1} &= \cos(\psi)[\sin(\phi)\hat{y} + \cos(\phi)\hat{x}] \end{split}$$

No entiendo/recuerdo lo que quise decir con la expresión bajar los ejes. Calculo que se relaciona con la proyección de los ejes 123 en xyz. Confirmarlo.

# 2.15 Potenciales dependientes de la velocidad

Hasta el momento se consideró que el potencial V dependía únicamente de la posición y resultaba eso en una fuerza generalizada [la llamé así?]

$$Q_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j}$$

para la cual el  $\mathcal{L} \equiv T - V$  cumplía las ecuaciones de Euler Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = 0.$$
 (15.1)

Si en cambio se tiene un potencial dependiente, además, de la velocidad,

$$U = U(q_1, ..., q_2, \dot{q}_1, ..., \dot{q}_n, t)$$

y se requiere que sigan valiendo las ecuaciones (15.1) para  $\mathcal{L}\equiv T-U,$  necesitaremos evidentemente

$$Q_j = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial U}{\partial q_j},$$

una fuerza generalizada que depende de posiciones y velocidades.

El ejemplo canónico de una tal fuerza es la fuerza de Lorentz, que es la que sufre una partícula de carga q en presencia de un campo electromagnético dado por campos E, B y cuya forma es

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + \frac{q}{c}(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \tag{15.2}$$

Esta fuerza (15.2) puede expresarse en términos de dos potenciales. Para ello es necesario recurrir a las relaciones que verifican los campos E, B y que están dadas por las ecuaciones de Maxwell, cuyo esquema se presenta en la siguiente tabla.

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{J} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Dado que la divergencia de  $m{B}$  es nula, entonces existe un potencial vector  $m{A}$  tal que

$$\nabla \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}.$$

Entonces, la ley de Faraday resulta

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left( \nabla \times \boldsymbol{A} \right)$$

o bien

$$\nabla \times \left( \boldsymbol{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} \right) = 0$$

La cantidad entre paréntesis es de rotor nulo y entonces se puede escribir

$$\boldsymbol{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} = -\nabla \varphi(\boldsymbol{x}, t)$$

de manera que los campos B, E pueden expresarse en términos de una función escalar  $\varphi$  y un campo vectorial A como

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$$
  $\boldsymbol{E} = -\nabla \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}.$ 

Entonces, en términos de estos potenciales (15.2) resulta

$$\mathbf{F} = -q\nabla\varphi - \frac{q}{c}\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} + \frac{q}{c}\mathbf{v}\times\nabla\times\mathbf{A}.$$

Supongamos, para simplificar el razonamiento, que es  ${\pmb F} = F_x \hat x$  y veamos que

$$F_x = -q \frac{\partial \varphi}{\partial x} - \frac{q}{c} \frac{\partial A_x}{\partial t} + \frac{q}{c} \left( v_y [\nabla \times \mathbf{A}]_z - v_z [\nabla \times \mathbf{A}]_y \right)$$

se puede escribir

$$F_x = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial v_x} \right) - \frac{\partial U}{\partial x}.$$

Desarrollando explícitamente el rotor se tiene

$$\left(v_y[\nabla\times \boldsymbol{A}]_z - v_z[\nabla\times \boldsymbol{A}]_y\right) = v_y\frac{\partial A_y}{\partial x} - v_y\frac{\partial A_x}{\partial y} - v_z\frac{\partial A_x}{\partial z} + v_z\frac{\partial A_z}{\partial x} + v_x\frac{\partial A_x}{\partial x} - v_x\frac{\partial A_x}{\partial x} - v_x\frac{\partial A_x}{\partial x} - v_x\frac{\partial A_x}{\partial x} + v_x\frac{\partial A_x}{\partial x} - v_x\frac{\partial A_x}$$

donde se ha sumado y restado la conveniente combinación  $v_x\partial_x A_x$ . Dado que las velocidades y las posiciones son variables independientes (se verifica  $\partial_a v_b = 0$  para cualquier combinación a,b=x,y,z) se puede  $\mathit{filtrar}$  la velocidad dentro de las derivadas para reescribir

$$v_x\frac{\partial A_x}{\partial x} + v_y\frac{\partial A_y}{\partial x} + v_z\frac{\partial A_z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(v_xA_x + v_yA_y + v_zA_z) = \frac{\partial}{\partial x}(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})$$

Los tres términos restantes en derivadas respecto de  ${\cal A}_x$  no son otra cosa que una derivada total,

$$-\frac{q}{c}\left(\frac{\partial A_x}{\partial t}-v_x\frac{\partial A_x}{\partial x}-v_y\frac{\partial A_x}{\partial y}-v_z\frac{\partial A_x}{\partial z}\right)=-\frac{q}{c}\left(\frac{\partial A_x}{\partial t}-\boldsymbol{v}\cdot\nabla(A_x)\right)=-\frac{q}{c}\frac{dA_x}{dt}$$

Luego, se fuerza la aparición de una derivada con respecto a la velocidad (para obtener una expresión en consonancia con la buscada) del siguiente modo

$$A_x = \frac{\partial}{\partial v_x}(v_x A_x + v_y A_y + v_z A_z) = \frac{\partial}{\partial v_x}(\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{A}),$$

y juntando todo resulta

$$F_x = -\frac{\partial}{\partial x} \left( q \varphi - \frac{q}{c} \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{A} \right) + \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial}{\partial v_x} \left( -\frac{q}{c} \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{A} \right) \right).$$

Como  $\varphi = \varphi(\boldsymbol{x},t)$ , se la puede incluir dentro de la derivada con respecto a la velocidad obteniendo finalmente el resultado buscado

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} + \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial v_x} \right),$$

donde

$$U = q\varphi - \frac{q}{c}\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{A}.$$

Se puede demostrar directamente la fórmula anterior desde la expresión vectorial de F utilizando su equivalente indicial, es decir a partir de

$$F_i = -q \partial_i \varphi - \frac{q}{c} \; \partial_t A_i + \frac{q}{c} \; \epsilon_{ilm} v_l \epsilon_{mjk} \partial_j A_k$$

que es la coordenada i-ésima de la fuerza F. Utilizando las propiedades del símbolo de Levi-Civita se tiene

$$F_i = -q\partial_i \varphi + \frac{q}{c} \left[ -\partial_t A_i + (\delta_{ij}\delta_{lk} - \delta_{ik}\delta_{lj}) v_l \partial_j A_k \right]$$

y, tras colapsar las deltas, y reordenar términos

$$F_i = -q\partial_i \varphi + \frac{q}{c} \left[ -\partial_t A_i - v_j \partial_j A_i + v_k \partial_i A_k \right].$$

Como el campo de velocidad v no depende explícitamente de x se puede introducir  $v_k$  a través de la derivada  $\partial_i$ . Además los dos primeros términos del corchete representan la derivada total de  $A_i$  de manera que tenemos

$$F_i = -q \partial_i \varphi + \frac{q}{c} \left[ -\frac{d}{dt} \left( A_i \right) + \partial_i (v_k A_k) \right], \label{eq:Fi}$$

Mucho para tener en cuenta: resumen previo de notación indicial, resumen de classical field theory. Aclarar que posición y velocidad son independientes. o bien

$$F_i = -\partial_i \left[ q\varphi - \frac{q}{c} (v_k A_k) \right] - \frac{d}{dt} \left( \frac{q}{c} A_i \right).$$

Se puede hacer aparecer explícitamente lo faltante dentro de la derivada total notando que se puede escribir de manera absolutamente general

$$\frac{q}{c}A_i = \frac{\partial}{\partial v_i}(-q\varphi + \frac{q}{c}v_kA_k)$$

dado que  $\varphi$  y  $\boldsymbol{A}$  son funciones de la posición y el tiempo solamente. Luego,

$$F_i = -\partial_i \left[ q\varphi - \frac{q}{c} (v_k A_k) \right] + \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial}{\partial v_i} (q\varphi - \frac{q}{c} v_k A_k) \right]$$

y esto significa que el potencial completo es

$$U(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v},t) = q \: \varphi(\boldsymbol{x},t) - \frac{q}{c} \: \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t).$$

En el ejemplo de la fuerza de Lorentz se desprecia el campo generado por la misma partícula que se mueve. Es decir, que el campo externo no es afectado por el movimiento de la partícula. Una formulación lagrangiana que lo tuviera en cuenta debería considerar un  $\mathcal{L}_p$  para la partícula.

# 2.16 Cambio de gauge en potenciales

Según se vio en la sección anterior, en el caso del electromagnetismo tenemos un potencial U que depende de la posición y la velocidad de una manera muy especial. Además el potencial escalar  $\varphi$  usual en la electrostática fue necesario definir un potencial vector  $\boldsymbol{A}$  que estaba vinculado con el campo magnético  $\boldsymbol{B}$  a través de :  $\nabla \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}$ .

Solamente se le pide al campo A que su rotor sea B y esto no lo determina por completo. En particular si se define

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla f$$

un nuevo potencial A' que difiere del original por el añadido del gradiente de una función escalar, las ecuaciones de movimiento no se ven alteradas. En efecto, la divergencia del campo magnético B es

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}') = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) + \nabla \cdot (\nabla \times \nabla f) = 0$$

donde el cero se logra porque cada uno de los dos miembros es cero por separado. Asimismo, como el rotor de un gradiente es nulo, el rotor de B no se ve alterado;

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}') = \nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) + \nabla \times (\nabla \times \nabla f) = \nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}).$$

Luego, hay un grado de libertad extra en la determinación del A que es esta función escalar f, y que se suele expresar dando la divergencia de A. En efecto,

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla^2 f.$$

La divergencia de A se puede elegir entonces arbitrariamente y esto es lo que se conoce como la *libertad de gauge*[?] o el cambio de *gauge* del potencial. Descansa en el hecho de que las ecuaciones de movimiento son, por supuesto, independientes del gauge elegido.

Chequear esta mini subsección.

### Capítulo 3

# **Simetrías**

# 3.1 Constantes de movimiento y simetrías

Sean

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_j}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_j} = 0$$

si

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$$

entonces

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0$$

y se ve que

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \equiv p_i = cte.$$

Si  $\delta q_i$  es traslación rígida entonces  $p_i = {\pmb P} \cdot \hat n$  y  $Q_j = {\pmb F} \cdot \hat n$  en cambio si es rotación rígida se tiene  $p_i = {\pmb L} \cdot \hat n$  y  $Q_j = {\pmb T} \cdot \hat n$ . De tal forma vale que

$$\frac{\partial T}{\partial q_i} = 0$$

pués T es escalar y no cambia ante una rotación y  $T=T(\dot{q})$  no depende explícitamente de las coordenadas (no depende del origen decía ¿?). Luego  $T=T_2$  y

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0 = \frac{\partial T}{\partial q_i} - \frac{\partial V}{\partial q_i} = 0$$

Como  $V \neq V(\dot{q})$  entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange adoptan la forma

$$\begin{split} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) + \frac{\partial V}{\partial q_j} &= 0 \\ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) &= -\frac{\partial V}{\partial q_j} \\ \frac{d}{dt} \left( p_j \right) &= -\frac{\partial V}{\partial q_j} \end{split}$$

y entonces

$$\dot{p}_j = -\frac{\partial V}{\partial q_i}$$

es la fuerza total proyectada en  $\hat{n}$ .

### 3.2 El teorema de Noether

Si existe una transformación continua  $q_i \longrightarrow q_i + \delta q_i$  que deje invariante el  $\mathcal L$  entonces hay una constante de movimiento asociada a dicha transformación.

La transformación es

$$q_i \longrightarrow q_i' = q_i + \delta q_i$$

y cumple

$$\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) = \mathcal{L}(q_i', \dot{q}_i', t) = \mathcal{L}(q_i[q_i', t], \dot{q}_i[\dot{q}_i', t], t)$$

y así si consideramos una variación a t fijo,

$$\begin{split} \delta\mathcal{L} &= \sum_{i} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i}} \delta q_{i} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \delta \dot{q}_{i} = \sum_{i} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i}} \delta q_{i} + \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \delta q_{i} \right) - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \right) \delta q_{i} = 0 \\ \delta\mathcal{L} &= \sum_{i} \left[ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i}} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \right) \right] \delta q_{i} + \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \delta q_{i} \right) = 0 \end{split}$$

pero como el primer término del RHS es nulo por las ecuaciones de Euler-Lagrange tenemos que

$$\delta\mathcal{L} = \frac{d}{dt} \left( \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) = 0,$$

lo que está dentro del paréntesis es la cantidad conservada. Recordemos que

$$\delta q_i = q_i' - q_i$$

y una traslación infinitesimal es

$$\mathbf{r}_i' - \mathbf{r}_i = \delta \mathbf{r}.$$

La variable cíclica es un caso particular de teorema de Noether, pero hay constantes de movimiento que no provienen de ninguna simetría.

$$\begin{split} \frac{d}{dt} \left( \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} (\delta \alpha \hat{n} \times \boldsymbol{r}_i) \right) \\ \frac{d}{dt} \left( \delta \alpha \sum_i \boldsymbol{p}_i \times \boldsymbol{r}_i \right) &= \delta \alpha \frac{d}{dt} \left( \sum_i \boldsymbol{p}_i \times \boldsymbol{r}_i \right) = 0 \end{split}$$

siendo  $\delta \alpha \equiv \epsilon$  un parámetro infinitesimal. Para k grados de libertad

$$\begin{split} q_i' &= q_i + \underbrace{\epsilon_i g_i(q_1,...,q_n,t)}_{\delta q} \\ &\dots \\ q_k' &= \dots \\ \\ \boldsymbol{r}_i' &= \boldsymbol{r}_i + \delta \boldsymbol{r} \quad \text{traslación rígida} \\ \boldsymbol{r}_i' &= \boldsymbol{r}_i + \delta \alpha \ \hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{r}_i \quad \text{rotación rígida} \end{split}$$

o también

$$\delta \mathbf{r} \times \mathbf{r}$$

T es invariante siempre frente a (por ser un escalar)

$$T = T'$$

entonces habrá que examinarlo. Constatemos que

$$V = V(|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|)$$

es invariancia ante una traslación rígida, y

$$V=V(x_1,x_2)$$

es una invariancia de traslación en  $x_3$ .

 $\mathcal L$  tendrá como constante un momento lineal si V es invariante frente a traslación.  $\mathcal L$  tendrá como constante un momento angular si V es invariante frente a rotación.  $\mathcal L$  tendrá como constante una combinación si V es invariante frente a una roto-traslación.

Otra construcción posible es

$$\delta \mathcal{L} = 0$$

$$\mathcal{L}(q_i,\dot{q}_i,t) - \mathcal{L}(q_i',\dot{q}_i',t) = 0$$

pidiendo que  $d\mathcal{L}=0$ llego a

$$\sum \left\{ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta q \right) - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q'}_i} \delta q' \right) \right\} = 0$$

$$\sum \left\{ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta q \right) - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q'}_i} \delta q \right) - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q'}_i} \sum_{\ell}^s \epsilon_\ell g_i^\ell \right) \right\} = 0$$

y podemos usar que

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q'}_{i}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}}$$

pues  $g \neq g(t)$  y es todo a tiempo fijo. Se tiene

$$q' = q + \delta q$$

$$q_i' = q_i + \sum_{\ell}^s \epsilon_\ell g_i^\ell$$

siendo esta la transformación general

$$\delta q_i' = \delta q_i + \sum_{\ell}^s \epsilon_\ell g_i^\ell$$

Extraemos también que

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q'}_{i}} \sum_{\ell}^{s} \epsilon_{\ell} g_{i}^{\ell} = C$$

Se puede pensar también como que  $\mathcal L$  es invariante ante la transformación infinitesimal  $\delta q$ 

$$\begin{split} \delta\mathcal{L} &= 0 = \sum_{i}^{N} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i}} \delta q_{i} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \delta \dot{q}_{i} \\ \delta\mathcal{L} &= 0 = \sum_{i}^{N} \left[ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i}} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \right) \right] \delta q_{i} + \sum_{i}^{N} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \delta q_{i} \right) = 0 \end{split}$$

Las primas están mal. Hay que pensar una construcción adecuada. Queda odd. siendo el primer término nulo, y siendo lo que se conserva lo que aparece en el segundo término, donde

$$\delta q_i = \sum_{\ell}^s \epsilon_\ell g_i^\ell(q_1,q_2,...,q_n)$$

Finalmente

$$\delta\mathcal{L} = 0 = \frac{d}{dt} \left( \sum_{i}^{N} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \delta q_{i} \right)$$

### Capítulo 4

# **Fuerzas centrales**

### 4.1 Fuerzas centrales

Una fuerza central es aquella que depende únicamente de la distancia entre dos puntos. Es decir que si se tienen dos puntos  $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ , separados una distancia  $r=|\boldsymbol{r}|=|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|$ , una fuerza central  $\boldsymbol{F}$  verifica

$$F(x, y) = F(r) \hat{r},$$
  $\hat{r} = \frac{r}{r}$ 

de manera que la información sobre la dirección de la misma  $(\hat{r})$  está establecida en la recta que une  $\boldsymbol{x}$  con  $\boldsymbol{y}$  mientras que su módulo es una función escalar F(r).

punto, y es una función vectorial tomar vector y da vector, que resulta finalmente más simple porque se sabe de antemano la dirección de la salida –en la dirección de la recta que une los puntos–.

Comentario de que fijo un




Figura 1.1

Esto implica, al ser una fuerza dependiente de una sola coordenada, que siempre es posible obtener un potencial a partir de ella, es decir que existe V(r)

tal que

$$F(r) = -\frac{\partial V}{\partial r}.$$

Entonces la parte cinética del lagrangiano se puede escribir en coordenadas esféricas  $(r,\theta,\phi)$  como

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \left( \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin(\theta)^2 \dot{\phi}^2 \right)$$

El momento angular  $\boldsymbol{L}$  se conserva puesto que  $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{F}=0$ . Como es  $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{p}=\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{m}$   $\dot{\boldsymbol{x}}=cte$  entonces se sigue que  $\boldsymbol{r},\boldsymbol{p}$  se hallan contenidos en el mismo plano.

Puedo pedir, sin pérdida de generalidad, que  $\theta=\pi/2$  y entonces

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \left( \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 \right) - V(r). \label{eq:loss}$$

Como  $\phi$  es cíclica se tiene

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = L = mr^2 \dot{\phi}$$

que no es otra cosa que la conservación del momento angular, información que puede ser llevada al lagrangiano,

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \left\lceil \frac{L^2}{2mr^2} - V(r) \right\rceil$$

donde el último corchete será lo que llamaremos un potencial efectivo  $V_{eff}$ ,

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + V_{eff}(r)$$

La ecuación de Euler-Lagrange resulta en

$$m\ddot{r} - \frac{L^2}{mr^3} + \frac{\partial V}{\partial r} = 0$$

pero es más sencillo utilizar la conservación de la energía que explícitamente tiene la expresión

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r)$$

desde la cual se puede integrar directamente la trayectoria r=r(t) según

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m} \left( E - \frac{L^2}{2mr^2} - V(r) \right)},$$

aunque suele ser más útil la trayectoria en el espacio físico  $r=r(\phi)$  o bien  $\phi=\phi(r).$ 

$$mr^2 \frac{d\phi}{dt} = L \longrightarrow mr^2 \frac{d\phi}{dr} \dot{r} = L$$

luego

$$\dot{r}d\phi = \frac{L}{mr^2}dr$$
 
$$\int d\phi = \int \frac{L/mr^2}{\sqrt{\frac{2}{m}\left(E - \frac{L^2}{2mr^2} - V(r)\right)}}dr$$

En el gráfico bajo estas líneas ilustramos muchas de las características de la física del problema de fuerzas centrales.



Figura 1.2

# 4.2 Solución a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange

$$\begin{split} m\ddot{r} - \frac{L^2}{mr^3} - \frac{\partial V}{\partial r} &= 0 \\ d\phi = \frac{L}{mr^2} dt &\longrightarrow \frac{\partial \phi}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial t} &= \frac{L}{mr^2} \\ \frac{d}{t}(\dot{r}) &= \frac{L}{mr^2} \frac{d}{\phi}(\dot{r}) \\ m\frac{d^2r}{dt^2} - \frac{L^2}{mr^3} &= -\frac{\partial V}{\partial r} \end{split}$$

$$\begin{split} \frac{L}{r^2}\frac{d}{\phi}\left(\frac{dr}{dt}\right) - \frac{L^2}{mr^3} &= -\frac{dV}{dr} \\ \frac{L}{r^2}\frac{d}{\phi}\left(\frac{L}{mr^2}\frac{dr}{d\phi}\right) - \frac{L^2}{mr^3} &= -\frac{dV}{dr} \end{split}$$

y acá probamos el conveniente cambio de variables

$$\begin{split} U &= \frac{1}{r} \qquad dU = -\frac{1}{r^2} dr \qquad \frac{dU}{d\phi} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\phi} = -U^2 \frac{dr}{d\phi} \\ &\qquad U^2 L \frac{d}{d\phi} \left\{ -\frac{L}{m} \frac{dU}{d\phi} \right\} - \frac{L^2}{mr^3} U^3 = F(1/U) \\ &\qquad -\frac{U^2 L^2}{m} \frac{d^2 U}{d\phi^2} - \frac{L^2}{mr^3} U^3 = F(1/U) \\ &\qquad -\frac{U^2 L^2}{m} \left[ \frac{d^2 U}{d\phi^2} + U \right] = F(1/U) \end{split}$$

o bien

$$\left[\frac{d^2U}{d\phi^2}+U\right] = -\frac{F(1/U)m}{U^2L^2}.$$

En el caso del potencial de Kepler será

$$\left\lceil \frac{d^2 U}{d\phi^2} + U \right\rceil = -\frac{Km}{L^2},$$

es decir que el miembro derecho es una constante. Sale fácil entonces.

## 4.3 Velocidad areolar

$$\dot{\phi} = \frac{L}{mr^2}$$

De la figura puede verse que

$$A = \frac{1}{2}r^2d\phi$$

y entonces

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\phi} = \frac{1}{2}\frac{L}{m} = cte.$$

$$A = \frac{1}{2} r.d\varphi \cdot r = \frac{1}{2} r^{2}.d\varphi$$

Figura 3.3

# 4.4 Las fuerzas centrales y las leyes de Kepler

**Tenemos** 

$$\int d\phi = \int \frac{(L/Mr^2)}{\sqrt{\frac{2}{m}(E-V_{eff})}} dr \qquad \frac{d^2U}{d\phi^2} + U = -\frac{F(1/U)m}{U^2L^2} \quad U = 1/r$$

que es simétrica respecto a  $\phi$  y  $-\phi.$  Esto determina una simetría orbital si tomamos

$$U(\phi = 0) = U_0 \qquad \frac{dU}{d\phi} \Big|_{\phi = 0} = 0$$

lo cual significa que  $U_0$  es un extremo (punto apsidal).

Calculemos ahora el ángulo que recorre una oscilación completa,

$$\Delta\phi = 2\int_{r_m}^{r_M} \frac{(L/Mr^2)}{\sqrt{\frac{2}{m}(E-V_{eff})}} dr$$

Si  $\Delta\phi=2q$  siendo  $q=(m/n)\pi$  son  $m,n\in\mathbb{Z}$  entonces

$$\Delta \phi = 2 \frac{m}{n} \pi$$

$$\frac{m}{n} = \frac{2\pi}{\Delta\phi}$$

y esto significaría que la órbita se cierra.

La ecuación a resolver es

$$\frac{d^2U}{d\phi^2} + \left(U - \frac{km}{L^2}\right) = 0.$$

Si consideramos una nueva variable

$$\beta = U - \frac{km}{L^2}$$

la anterior pasa a

$$\frac{d^2\beta}{d\phi^2} + \beta = 0$$

y es fácil ver que la solución es

$$\beta = A\cos(\phi - \phi_0),$$

o bien

$$U(\phi) = \frac{km}{L^2} + A\cos(\phi - \phi_0), \tag{4.1} \label{eq:4.1}$$

donde  $A,\phi_0$  son constantes. Ahora bien, la expresión (4.1) es la solución general, necesitamos proveer las condiciones iniciales para fijar  $A,\phi_0$ . Propongamos  $\phi_0=0$  punto apsidal.

Luego podemos utilizar  $r_m, r_M$  lo cual determina  ${\cal U}_m, {\cal U}_M$  respectivamente, cuyos valores son

$$U_m^M = \frac{km}{L^2} \left( 1 \pm \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{k^2 m}} \right)$$

Dónde sale esto?

y esto nos permite fijar A. Incorporando esto en (4.1) y recordando que  $U(\phi)=1/r$  se tiene

$$\frac{1}{r} = \frac{km}{L^2} \left( 1 + \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{k^2 m}} \cos(\phi) \right),$$

que no es otra cosa que la ecuación de una elipse en coordenadas polares con origen en un foco. Veámoslo.

Las elipses verifican

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad \sigma^2 = a^2 - b^2$$

donde  $\sigma$ es la semi-distancia focal. Definiendo  $\sigma/a\equiv\varepsilon$  (la excentricidad) se puede expresar

$$b = a\sqrt{1 - \varepsilon^2}$$

Por otro lado, usando el teorema del coseno para el triángulo definido en la Figura 4.4 es

$$s^2 = (2\sigma)^2 + r^2 - 4\sigma r \cos(\pi - \phi)$$

y como s+r es la distancia que se mantiene constante e igual, entre otras, a 2a se sigue que

$$(2a - r)^2 = 4\sigma^2 + r^2 + 4\sigma r \cos(\phi)$$




Figura 4.4

cuya simplificación conduce a

$$\frac{1}{r} = \frac{1 + \varepsilon \cos(\phi)}{a(1 - \varepsilon)} = \frac{a}{b^2} \left( 1 + \varepsilon \cos(\phi) \right)$$

la cual es la ecuación de una elipse.

Entonces en resumen, las leyes de Kepler son

Acá hay que hacer un laburo muy importante.

 Los planetas giran en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. Esto es común de los potenciales del tipo

$$V \propto 1/r$$

2. El radio vector recorre áreas iguales en tiempos iguales

$$A = \frac{1}{2}r^2d\phi \longrightarrow \frac{dA}{dt} = \frac{r^2}{2}\dot{\phi} = \frac{L}{2m}(cte.)$$

3.

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}$$
 
$$\pi ab = \int dA = \frac{L}{2m} \int dt = \frac{L}{2m} \tau \qquad a = \frac{L\tau}{2\pi mb}$$

pero como  $km/L^2 = a/b^2$  es

$$B = L\sqrt{\frac{a}{km}}$$
$$a^3 = \frac{GM}{4\pi^2}\tau^2$$

y esto es independiente de la masa del planeta.

Trabajamos más con la elipse,

$$\begin{split} r_M + r_m &= 2a \\ E &= \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{k}{r} \qquad E - \frac{L^2}{2m}U^2 - kU = 0 \\ \frac{1}{r_{m,M}} &= \frac{\frac{2mkE}{L^2} \mp \sqrt{\left(\frac{2mkE}{L^2}\right)^2 + \frac{8mE}{L^2}}}{2} \\ \frac{1}{r_{m,M}} &= \frac{mEk}{L^2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{2L^2}{mEk^2}}\right) \end{split}$$

y acá constatamos que representa una elipse; es decir que las órbitas son elípticas.

# 4.5 Vector de Runge-Lenz

Para el problema de Kepler también se conserva una cantidad llamada *vector* de Runge-Lenz definido como

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{l} - \alpha \frac{\boldsymbol{x}}{x}.$$

Luego, si le tomamos la derivada temporal, resulta

$$\frac{d\boldsymbol{R}}{dt} = \left(\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} \times \boldsymbol{l}\right) + \left(\boldsymbol{v} \times \frac{d\boldsymbol{l}}{dt}\right) - \alpha \frac{\boldsymbol{v}}{x} + \frac{\alpha}{x^2} \frac{dx}{dt} \boldsymbol{x}$$

donde el último se puede poner en términos de la velocidad si utilizamos la regla de la cadena así

$$\frac{d|\boldsymbol{x}|}{dt} = \frac{d|\boldsymbol{x}|}{dx} \frac{dx_i}{dt} = \nabla(|\boldsymbol{x}|) \cdot \boldsymbol{v} \qquad i = 1, 2, 3$$

Luego, cada componente i-ésimo del gradiente de la norma del vector de posición tiene (en coordenadas cartesianas) la misma forma; tomando como ejemplo el i=1

$$\frac{d|\mathbf{x}|}{dx_1} = \frac{d\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}}{dx_1} = \frac{x_1}{|\mathbf{x}|},$$

de manera que

$$\nabla(|\boldsymbol{x}|) = \frac{\boldsymbol{x}}{x} = \hat{x},$$

el gradiente de la norma del vector es su dirección. Entonces, volviendo a la ecuación original resulta

$$\frac{d\boldsymbol{R}}{dt} = \left(\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} \times \boldsymbol{l}\right) + \left(\boldsymbol{v} \times \frac{d\boldsymbol{l}}{dt}\right) - \alpha \frac{\boldsymbol{v}}{x} + \alpha \, \boldsymbol{x} \left(\frac{\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{v}}{x^3}\right)$$

Dado que  ${m l}={m x} imes m{m v}$  el segundo término en la anterior expresión desaparece y nos queda

$$\frac{d\boldsymbol{R}}{dt} = \left(\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} \times [\boldsymbol{x} \times m\boldsymbol{v}]\right) - \alpha \frac{\boldsymbol{v}}{x} + \alpha \; \boldsymbol{x} \left(\frac{\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{v}}{x^3}\right)$$

$$\frac{d\boldsymbol{V}}{dt} \times (\boldsymbol{x} \times m\boldsymbol{v}) + \boldsymbol{V} \times \left(\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \times m\boldsymbol{v} + \boldsymbol{r} \times m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}\right)$$

pero como  $\frac{d{\bm r}}{dt}\times m{\bm v}=0$  resulta lo que resulta.

Aparentemente esto tiene que dar nulo pero no lo estaría viendo.




Figura 5.5

El vector de Runge-Lenz siempre apunta en la misma dirección dada su Mejorar la figura! constancia (ver figura).


Escribo T = E - V

$$r_{max}mv^2 = 2Er_{max} + 2\alpha$$

pero

$$\begin{split} r_{max} &= \frac{2El^2\alpha}{\alpha^2m(1-\varepsilon)} = \frac{-1}{\alpha}\frac{b^2\alpha}{\alpha^2(1-\varepsilon)} \\ r_{max} &= -(1+\varepsilon)\alpha \end{split}$$

$$b^2 = a^2(1 - \varepsilon^2)$$



**Figura 6.6** Sistema coordenado para la reducción del problema de dos cuperpos al de uno equivalente.

# 4.6 Reducción del problema de dos cuerpos a uno equivalente

Consideramos el siguiente sistema de coordenadas,

$$r \equiv |\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1| \qquad \dot{r} \equiv |\dot{\boldsymbol{r}}_2 - \dot{\boldsymbol{r}}_1|$$

donde el sistema centro de masas es

$$egin{aligned} m{R}_{cm} &= rac{m_1 m{r}_1 + m_2 m{r}_2}{m_1 + m_2} & M m{V}_{cm} &= m_1 m{v}_1 + m_2 m{v}_2 \ & 0 &= m_1 m{r}_1' + m_2 m{r}_2' \end{aligned}$$

que provocan

$$m{r}_1' = -rac{m_2}{m_1}m{r}_2' \qquad m{r}_2' = -rac{m_1}{m_2}m{r}_1'$$

dando unas r relativas

$$m{r} = m{r}_1' - m{r}_2' = -rac{m_1 + m_2}{m_1} m{r}_2' = -rac{m_1 + m_2}{m_2} m{r}_1'.$$

Luego, como la energía se conserva (el  $V_{cm}=cte$ .) podemos escribir

$$\begin{split} E &= \frac{1}{2} m_1 \dot{\boldsymbol{r}}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{\boldsymbol{r}}_2^2 + V(r) \\ E &= \frac{1}{2} m_1 (\dot{\boldsymbol{R}} + \dot{\boldsymbol{r}}_1')^2 + \frac{1}{2} m_2 (\dot{\boldsymbol{R}} + \dot{\boldsymbol{r}}_2')^2 + V(r) \\ E &= \frac{1}{2} m_1 (\boldsymbol{V})^2 + \frac{1}{2} m_1 (\dot{\boldsymbol{r}}_1')^2 + \frac{1}{2} m_2 (\boldsymbol{V})^2 + \frac{1}{2} m_2 (\dot{\boldsymbol{r}}_2')^2 + V(r) \end{split}$$

$$\begin{split} E &= \frac{1}{2}M\boldsymbol{V}^2 + \frac{1}{2}\frac{m_2^2}{m_1}\dot{\boldsymbol{r}}_2'^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\boldsymbol{r}}_2'^2 + V(r) \\ E &= \frac{1}{2}M\boldsymbol{V}^2 + \frac{1}{2}\frac{m_2m_1}{M}\dot{\boldsymbol{r}}^2 + V(r) \end{split}$$

y el

$$e = \frac{1}{2}\mu\dot{\boldsymbol{r}}^2 + V(r)$$

donde este último r es un vector distancia relativa. Es un problema equivalente para la partícula centro de masas.

$$e = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) + V(r)$$

Diremos que la *distancia relativa* describe una elipse. Las trayectoria reales en el espacio físico son dos elipses confocales. Por supuesto dejan de cumplirse las leyes de Kepler en este caso.

## 4.7 Dispersión

Consideramos la dispersión de un haz de partículas de cierta energía cinética por un centro dispersor, ver ilustración.




Figura 7.7

$$d\sigma = \frac{dN}{n}$$

donde dN es el número de partículas dispersadas entre  $\chi$  y  $\chi+d\chi$  y n es el número de partículas emitidas por tiempo y por área. De esta forma  $d\sigma$  tiene unidades de área.

Consideramos d centro dispersor con simetría esférica (cilíndrica basta). Usamos como suposiciones que todo lo que emerge entre  $\rho+d\rho$  -  $\rho$  es dispersado entre  $\chi+d\chi$  -  $\chi$ , y que se conservan tanto E como L.




Figura 7.8

El anillo se dispersa en un sector esférico. Entonces podemos establecer las siguientes conclusiones para el anillo entre  $\rho+d\rho$  -  $\rho$ , a saber

$$A = \pi((\rho + d\rho)^2 - \rho^2) \longrightarrow A \approx 2\pi\rho \, d\rho,$$

entonces

$$d\sigma = \frac{2\pi\rho \, d\rho I}{I}$$

donde  $\rho$ es el parámetro de impacto y I el número de partículas por unidad de tiempo y área. Finalmente

$$d\sigma = 2\pi\rho(\chi) \left| \frac{d\rho}{d\chi} \right| d\chi$$

Como se conservan la energía y el momento angular

$$E = \frac{1}{2}mV_{\infty}^2 \qquad L = m\rho V_{\infty}^2$$

En general se desconoce V(r).

Se puede calcular el ángulo  $\varphi_0$  de acuerdo a

$$\chi=\pi-2\varphi_0,$$

donde

$$\varphi_0 = \int_{r_m}^{\infty} \frac{L/mr^2}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - V_{eff})}} dr$$




Figura 7.9

$$\chi = \pi - 2\varphi_0(\rho)$$

e invertimos desde la última ecuación.

Veamos el caso de una esfera maciza. En general los cuerpos duros equivalen a un potencial del tipo

$$V = \begin{cases} \infty & \text{cuerpo} \\ 0 & \text{fuera} \end{cases}$$




Figura 7.10

$$\chi = \pi - 2\varphi_0$$
 
$$\sin(\varphi_0) = \frac{\rho}{a} \qquad d\rho = -a\frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi - \chi}{2}\right)$$

y entonces

$$\begin{split} d\sigma &= 2\pi a^2 \sin\left(\frac{\pi-\chi}{2}\right) \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi-\chi}{2}\right) d\chi \\ d\sigma &= \frac{\pi}{2} a^2 \sin(\pi-\chi) d\chi = \frac{\pi}{2} a^2 \sin(\chi) d\chi \end{split}$$

y como hay que integrar  $\chi$  de 0 a  $\pi$ 

$$\int_0^\pi \frac{\pi}{2} a^2 \sin(\chi) d\chi = \pi a^2$$

$$\sigma = \pi a^2$$

En el caso de los cuerpos duros la sección eficaz es la sombra de los mismos.

#### Sobre el ángulo sólido

$$\Omega = \mathrm{Area}/r^2$$
 
$$d\Omega = 2\pi \sin(\chi) d\chi$$
 
$$\Omega = 4\pi$$

#### para la esfera.

# 4.8 Dispersión por dos cuerpos

Consideramos el caso de un cuerpo que se fracciona en dos (creo?) Desde




Figura 8.11

el centro de masa

$$P_1 + P_2 = 0$$
  
 $m_1 v_1 + m_2 v_2 = 0$ 

definimos una velocidad relativa

$$oldsymbol{v} \equiv oldsymbol{v}_2 - oldsymbol{v}_1 = oldsymbol{v}_2 \left(rac{m_1 + m_2}{m_1}
ight).$$

Con respecto a la energía,

$$\begin{split} \frac{1}{2}M\boldsymbol{V}_{cm}^2 + e_{int} &= \frac{1}{2}m_1\boldsymbol{v}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\boldsymbol{v}_2^2 + e_{int1} + e_{int2} + \frac{1}{2}M\boldsymbol{V}_{cm}^2 \\ &\frac{1}{2}m_1\boldsymbol{v}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\boldsymbol{v}_2^2 = e_{int} - e_{int1} - e_{int2} = \Delta e \end{split}$$

y pasando todo en términos de la velocidad relativa

$$\frac{1}{2}\frac{m1m2}{m_1+m_2}v = \Delta e$$




Figura 8.12

entonces

$$v = \sqrt{\frac{2\Delta e}{\mu}}.$$

El problema es evidentemente plano.

$$\begin{split} \boldsymbol{V}_{1}^{L} &= \boldsymbol{V}_{cm} + \boldsymbol{V}_{1}' &\longrightarrow (\boldsymbol{V}_{1}^{L} - \boldsymbol{V}_{cm}) = \boldsymbol{V}_{1}' \\ &V_{1}^{L^{2}} - V_{cm} - 2\boldsymbol{V}_{1}^{L^{2}}\boldsymbol{V}_{cm} = V_{1}^{2} \\ &V_{1x}^{L^{2}} + V_{1y}^{L^{2}} - V_{cm} - 2V_{1x}^{L^{2}}V_{cm} = V_{1}^{2} \\ &(V_{1x}^{L} - V_{cm})^{2} + V_{1y}^{L^{2}} = V_{1}^{2} \end{split}$$

que es una circunferencia.

$$\tan(\theta) = \frac{V_1 \sin(\chi)}{V_{cm} + V_1 \cos(\chi)}$$

Esto tiene dos raíces  $\chi_{1,2}$  si  $V_{cm} > V_1$ .

Si  $V_{cm} > V_1$  hay una sola V de las partículas.

Si  $V_{cm} < V_1$  hay partículas emitidas hacia atrás vistas desde L.

Si pensamos en una distribución isótropa de partículas, desde el centro de masa

$$e = \frac{1}{2} m_1 V_1^2$$
 
$$V_L^2 = V_1^2 + V_{cm}^2 - 2 V_1 V_{cm} \cos(\pi - \chi)$$

a iguales  $V_1, V_{cm}$  se tienen variables  $V_L, \chi$ , entonces

$$dV_L^2 = -2V_1V_{cm}\sin(\chi)d\chi$$




Figura 8.13

$$\begin{split} \frac{dV_L^2}{2V_1V_{cm}} &= \sin(\chi)d\chi\\ d\sigma &= 2\pi\rho|\frac{d\rho}{d\chi}|d\chi\\ d\Omega &= 2\pi\sin(\chi)d\chi\\ \frac{d\Omega}{4\pi} &= \frac{1}{2}\sin(\chi)d\chi\\ \frac{d\Omega}{4\pi} &= \frac{1}{2}\sin(\chi)d\chi\\ \end{split}$$

# 4.9 Scattering

Tenemos dos suposiciones básicas:

- Interacción elástica.
- Conservación de energía y de momento.

Desde el centro de masa se tienen:

$$P = P_1 + P_2 = 0$$
  $r \equiv r_2 + r_1$   $V \equiv V_2 - V_1$ 




Figura 8.14




Figura 9.15

donde los últimos son las posiciones y velocidades relativas.

$$\begin{split} E &= \frac{1}{2}M\boldsymbol{V}_{cm}^2 + \frac{1}{2}\mu\boldsymbol{V}^2 + V(r) \\ m_1\boldsymbol{V}_1 + m_2\boldsymbol{V}_2 &= 0 \qquad m_1\boldsymbol{V}_1 = -\frac{m_2}{m_1}\boldsymbol{V}_2. \end{split}$$

En términos de las velocidades relativas



Figura 9.16

$${\pmb V}_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} {\pmb V} \qquad {\pmb V}_1 = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} {\pmb V}$$

Se puede escribir la energía cinética del siguiente modo

$$\begin{split} T &= \frac{1}{2} m_1 \boldsymbol{V}_{1-in}^2 + \frac{1}{2} m_2 \boldsymbol{V}_{2-in}^2 = \frac{1}{2} M \boldsymbol{V}_{cm}^2 + \frac{1}{2} m_1 \boldsymbol{V}_{1-cm}^2 + \frac{1}{2} m_2 \boldsymbol{V}_{2-cm}^2 \\ & T - \frac{1}{2} M \boldsymbol{V}_{cm}^2 \equiv t = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \boldsymbol{V}^2 = \frac{1}{2} \mu \boldsymbol{V}^2 \\ & \boldsymbol{V}_1^L = \boldsymbol{V}_{cm} - \frac{m_2}{M} \boldsymbol{V} \qquad \boldsymbol{V}_2^L = \boldsymbol{V}_{cm} - \frac{m_1}{M} \boldsymbol{V} \\ & \boldsymbol{p}_1^L = m_1 \boldsymbol{V}_{cm} - \mu \boldsymbol{V} = m_1 \frac{\boldsymbol{P}}{M} - \mu \boldsymbol{V} \\ & \boldsymbol{p}_2^L = m_2 \boldsymbol{V}_{cm} + \mu \boldsymbol{V} = m_2 \frac{\boldsymbol{P}}{M} + \mu \boldsymbol{V} \end{split}$$

Donde




Figura 9.17

$$egin{aligned} oldsymbol{V}_{cm} + oldsymbol{V}_1 &= oldsymbol{V}_1^L \ oldsymbol{p}_2^L = rac{m_2}{M} oldsymbol{P} + \mu oldsymbol{V} \hat{n} & oldsymbol{p}_1^L = rac{m_1}{M} oldsymbol{P} - \mu oldsymbol{V} \hat{n} \ & rac{m_2}{M} oldsymbol{P} + rac{m_1}{M} oldsymbol{P} &= oldsymbol{P} = oldsymbol{p}_2^L + oldsymbol{p}_1^L \ & an( heta_2) = rac{P_1 \sin(\chi)}{(m_2/M)P + P_1 \cos(\chi)} \end{aligned}$$

## 4.10 Dispersión por potenciales infinitos

La idea es que sabiendo  $\rho$  (parámetro de impacto) quiero saber qué ángulo  $\chi$  se desvían las partículas incidentes.

$$\phi_0 + \alpha = \frac{\pi}{2} \qquad 2\phi_0 + \alpha + \beta = \pi \qquad \phi_0 + \beta = \frac{\pi}{2}$$




Figura 10.18

$$\alpha = \beta \qquad 2\alpha = 2\beta = \chi$$
$$\frac{d\rho}{dz} = \tan(\beta) = \tan\left(\frac{\chi}{2}\right)$$
$$\tan\left(\frac{\chi}{2}\right) = \frac{d\rho}{dz} = \frac{d\rho/dz}{dz/d\theta}$$

con  $\theta$  variable paramétrica. Donde  $\rho=\rho(z)$  es la función que da la curva roja (el perfil del cuerpo dispersor).

#### Capítulo 5

# Pequeñas oscilaciones

Es un formalismo para analizar el movimiento que realiza un sistema cuando está sometido a ligeras perturbaciones en la posición de equilibrio.

Escribimos

$$V(q_1,...,q_n) \approx V(q_1^0,...,q_n^0) + \sum_{i=1}^n \left. \frac{\partial V}{\partial q_i} \right|_{q_i^0} (q_i - q_i^0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \left. \frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{q_i^0} (q_i - q_i^0) (q_j - q_i^0)$$

$$T(q_1,...,q_n,\dot{q}_1,...,\dot{q}_n) \approx \frac{1}{2} \left( m(q_1^0,...,q_n^0) + \sum_{i=1}^n \left. \frac{\partial m}{\partial q_i} \right|_{q_i^0} (q_i - q_i^0) + ... \right) \sum_{i,j}^n \dot{q}_i \dot{q}_j$$

Haciendo la aproximación consistente es

$$\mathcal{L} = T - V = -\frac{1}{2} \sum_{i,j}^{n} \left. \frac{\partial^{2} V}{\partial q_{i} \partial q_{j}} \right|_{q_{i}^{0}} (\eta_{i})(\eta_{j}) + \frac{1}{2} \sum_{i,j}^{n} \left. m_{ij} \right|_{q_{i}^{0}} \dot{\eta}_{i} \dot{\eta}_{j}$$

con  $V_{ij}\equiv\partial^2V/\partial q_i\partial q_j|_{q_i^0}, m_{ij}=m_{ij}|_{q_i^0}$  simétricos y donde  $\eta_i=q_i-q_i^0$ . Con esta nomenclatura puede escribirse

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n m_{ij} \dot{\eta}_i \dot{\eta}_j - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n V_{ij} \eta_i \eta_j$$

siendo ambas sumatorias formas bilineales cuadráticas reales y definidas positivas. Matricialmente,

$$\mathcal{L} = rac{1}{2}\dot{oldsymbol{\eta}}^t \mathbb{T}\dot{oldsymbol{\eta}} - rac{1}{2}\dot{oldsymbol{\eta}}^t \mathbb{V}\dot{oldsymbol{\eta}}$$

y si ahora evaluamos las ecuaciones de Euler-Lagrange para este formalismo resulta que

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\eta}_k}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_k} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n m_{ij}\frac{d}{d\dot{\eta}_k}(\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j)\right) - \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n V_{ij}\frac{d}{d\eta_k}(\eta_i\eta_j) = 0$$

son n ecuaciones diferenciales de Euler.

$$\sum_{j=1}^{n} m_{kj} \ddot{\eta}_j + V_{kj} \eta_j = 0 \qquad k = (1, ..., n).$$

Se propone como solución

$$\eta_i(t) = A_i e^{i\omega t}$$

tomando al final del proceso  $\Re\{A_je^{i\omega t}\}$  como solución física. Esta elección lleva a

$$\sum_{i=1}^{n} (-\omega^2 m_{kj} + V_{kj}) A_j = 0$$

que equivale a

$$(\mathbb{V} - \omega^2 \mathbb{T}) \mathbf{A} = 0$$

que no es otra cosa que un problema de autovalores y autovectores generalizado. Necesito

$$|\mathbb{V} - \omega^2 \mathbb{T}| = 0$$

siendo  $\omega_1^2,...,\omega_n^2$  autofrecuencias con  $\omega_s^2 \in \mathbb{R}$  y  $\omega_s^2 \geq 0.$ 

Entonces, dado un  $V=V(q_i)$  puede ser más fácil obtener explícitamente la serie de Taylor con  $\partial^2 V/\partial q_i \partial q_j|_{q_i^0}$  o bien cambiar variable  $\eta=q_i-q_i^0$  y quedarse con los términos cuadráticos en  $\eta_i\eta_j$ . Para la energía cinética  $T=T(q,\dot{q})$  puede ser más fácil evaluar  $m_{ij}(q_i)|_{q_i^0}$  y quedarnos con los términos cuadráticos en  $\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j$ .

$$\eta_i^s = A_i^s e^{i\omega_s t} \qquad s = 1, ..., N$$

Vectorialmente es

$$oldsymbol{\eta}^s = oldsymbol{A}^s_j e^{i\omega_s t} = egin{pmatrix} A_1 e^{i\omega_s t} \ A_2 e^{i\omega_s t} \ \dots \ A_N e^{i\omega_s t} \end{pmatrix}$$

para la frecuencia  $\omega_s$ , siendo cada uno un grado de libertad moviéndose con frecuencia  $\omega_s$ .

Luego, es

$$\begin{split} \pmb{\eta}_{tot} &= c_1 \pmb{\eta}^1 + c_2 \pmb{\eta}^2 + \ldots + c_N \pmb{\eta}^N \\ \pmb{\eta}_{tot} &= \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \ldots \\ \eta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 A_1^1 e^{i\omega t} + c_2 A_1^2 e^{i\omega t} + \ldots + c_n A_1^n e^{i\omega t} \\ c_1 A_2^1 e^{i\omega t} + c_2 A_2^2 e^{i\omega t} + \ldots + c_n A_n^n e^{i\omega t} \\ \ldots \\ c_1 A_n^1 e^{i\omega t} + c_2 A_n^2 e^{i\omega t} + \ldots + c_n A_n^n e^{i\omega t} \end{pmatrix} \end{split}$$

entonces  $A^s$  es un modo normal de frecuencia s.

$$\mathbf{A}^s = \begin{pmatrix} A_1^s \\ A_2^s \\ \dots \\ A_n^s \end{pmatrix} e^{i\theta_0}$$

La solución total (*j* es el grado de libertad) se puede escribir

$$\eta_j(t) = \sum_{s=1}^N c_s A_j^s e^{i\omega_s t}$$

$$\boldsymbol{\eta}(t) = \sum_{s=1}^{N} c_s \boldsymbol{A}^s e^{i\omega_s t}$$

y finalmente

$$\pmb{\eta}(t) = \Re \left\{ \sum_{s=1}^N c_s \pmb{A}^s e^{i\omega_s t} \right\}$$

Matricialmente,

$$A^{\dagger} \mathbb{T} A = 1$$

siendo el † el traspuesto conjugado. Se pide que la norma (en la métrica dada por  $\mathbb T$  de la unidad)

$$A^t \mathbb{T} A = \mathbb{1}$$

lo cual significa que A diagonaliza a  $\mathbb{T}$ , siendo

$$A = \begin{pmatrix} A_1^1 & A_1^2 & \dots & A_1^n \\ A_2^1 & \dots & & & \\ A_n^1 & A_n^2 & \dots & A_n^n \end{pmatrix}$$

la matriz modal donde sus columnas son autovectores.

$$(\mathbb{V} - \omega^2 \mathbb{T}) \mathbf{A} = 0$$

interpolando a la matriz

$$A^t \mathbb{V} A = \omega^2 A^t \mathbb{T} A = \omega^2 \mathbb{1}$$

y sea ahora el siguiente cambio de coordenadas

$$\eta = A\xi$$

tal que

$$A^{n\times n}\xi^{n\times 1} \qquad (A\pmb{\xi})^t = \xi^{t^{1\times n}}A^{t^{n\times n}}$$

y que se llaman coordenadas normales.

$$\begin{split} \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \dot{\pmb{\eta}}^t \mathbb{T} \dot{\pmb{\eta}} - \frac{1}{2} \dot{\pmb{\eta}}^t \mathbb{V} \dot{\pmb{\eta}} \\ \mathcal{L} &= \frac{1}{2} A^t \dot{\pmb{\xi}}^t \mathbb{T} A \dot{\pmb{\xi}} - \frac{1}{2} A^t \dot{\pmb{\xi}}^t \mathbb{V} \dot{\pmb{\xi}} \\ \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \dot{\pmb{\xi}}^t \mathbb{1} \dot{\pmb{\xi}} - \frac{1}{2} \dot{\pmb{\xi}}^t \omega^2 \mathbb{1} \dot{\pmb{\xi}} \\ \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \sum_i \dot{\pmb{\xi}}_i^2 - \frac{1}{2} \sum_i \pmb{\xi}_i^2 \omega_i^2 \\ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\pmb{\xi}}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \xi_i} = \sum_i \ddot{\xi}_i + \omega_i^2 \xi_i = 0 \end{split}$$

y son N ecuaciones de Euler-Lagrange.

$$\sum_{i}(-\omega^2+\omega_i^2)A_i=0$$

de modo que si  $\omega^2 = \omega_i^2$  entonces

$$\xi_i = C_i e^{i\omega_i t}$$

Digamos que en coordenadas normales

$$\xi_j = C_j e^{i\omega_j t}$$

grados de libertad en  $\xi$  (un grado de libertad es una  $\omega$ ) y se desacoplan los grados de libertad en lo que hace a  $\omega_s$ . Por otro lado,

$$\eta_j = \sum_{s=1}^N c_s A_j^s e^{i\omega_j t}$$

grados de libertad en  $\eta$ , un grado de libertad entonces es combinación lineal de todas las  $\omega$ .

Si 
$$\omega = 0$$
 es

$$\xi_i = At + B$$

$$\eta_j = \sum_{s=1}^{N-1} c_s A_j^s e^{i\omega_j t} + A_j (Gt + D)$$

siendo el último término asociado a la  $\omega=0$ . Para volver atrás es

$$A^{\dagger} \mathbb{T} A = \mathbb{1}$$

y entonces

$$A^{\dagger} \mathbb{T} \boldsymbol{\eta} = A^{\dagger} \mathbb{T} A \boldsymbol{\xi}$$
$$A^{\dagger} \mathbb{T} \boldsymbol{\eta} = \mathbb{1} \boldsymbol{\xi}$$

coordenadas normales en función de las de desplazamiento.

En conclusión podemos decir varias cosas,

- Las frecuencias nulas están asociadas a momentos conservados.
- En coordenadas normales cada grado de libertad oscial con una frecuencia única (son N osciladores independientes)
- Las amplitudes cumplen

$$m{A}^s = egin{pmatrix} a_1^s e^{i\phi_s} \ a_2^s e^{i\phi_s} \ \dots \ a_n^s e^{i\phi_s} \end{pmatrix}$$

donde tienen la misma fase los  $A_i^s$  para toda frecuencia  $\omega_s$ 

- Los modos normales pueden excitarse por separado (son ortogonales).
- Frecuencias iguales generarán modos normales que son físicamente los mismos. Son generados por la simetría del problema.

$$\mathbf{A} = a_1(v_1) + a_2(v_2)$$

si por ejemplo generan dos autovectores de esta forma.

#### 5.1 Oscilaciones viscosas

$$\sum_{j} m_{ij} \ddot{\eta}_j + V_{ij} \eta_j + B_{ij} \dot{\eta}_j = 0$$

no se puede convertir en osciladores independientes.

$$\det\left\{\mathbb{V} + \omega^2 \mathbb{T} + \omega \mathbb{B}\right\} = 0$$

# Cuerpos rígidos

# 6.1 Cuerpos rígidos

Los vínculos constituyen la condición de rigidez,

$$|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j| = d_{ij} \qquad i \neq j$$
 (1.1)

Del discreto al continuo

$$m{R} = rac{\sum_i m_i m{r}_i}{\sum_i m_i} \longrightarrow m{R} = rac{\int 
ho m{r}_i dv}{\int 
ho dv}$$

#### 6.1.1 Grados de libertad de un cuerpo rígido

Cada punto tiene como vínculos las ecuaciones (1.1)




Figura 1.1

El cuerpo rígido tiene seis grados de libertad. Si las condiciones de rigidez son lineales resultan cinco grados de libertad.

#### 6.1.2 Velocidad de un cuerpo rígido

Lo único que pueden hacer los puntos de un cuerpo rígido es rotar.




Figura 1.2

$$\begin{split} \delta r_{p_0} &= r_{p_0} \sin(\beta) \delta \alpha \\ \frac{\delta r_{p_0}}{\delta t} &= r_{p_0} \sin(\beta) \frac{\delta \alpha}{\delta t} \\ v_{p_0} &= \dot{\alpha} r_{p_0} \sin(\beta) \end{split}$$

pero  $v_{p_0} \perp \hat{n}$  y  $v_{p_0} \perp r_{p_0}$  de manera que

$$oldsymbol{V}_{p_0} = oldsymbol{\Omega} imes oldsymbol{r}_{p_0}.$$

Luego, para ir a un sistema inercial le sumo la V de algún punto del rígido (el origen O) medido desde un sistema inercial. Entonces, el campo de velocidad del cuerpo rígido es

$$V_p = V_0 + \Omega \times r_{p_0}$$
.

#### 6.1.3 Unicidad de la velocidad de rotación

$$oldsymbol{V}_p = oldsymbol{V}_0' + oldsymbol{\Omega}' imes oldsymbol{r}_{p_0'}$$

siendo  $\Omega$ ' la  $\Omega$  como se ve desde el sistema O'

$$oldsymbol{V}_p = oldsymbol{V}_0 + oldsymbol{\Omega} imes oldsymbol{r}_{p_0}$$

y donde  $\Omega$  es la vista desde el sistema O.

$$oldsymbol{V}_0' + oldsymbol{\Omega}' imes oldsymbol{r}_{p_0'} = oldsymbol{V}_0 + oldsymbol{\Omega} imes oldsymbol{r}_{p_0}$$




Figura 1.3

y descomponiendo de acuerdo con el dibujo resulta

$$\begin{split} \boldsymbol{\varOmega} \times \boldsymbol{r}_{OO'} + \boldsymbol{\varOmega}' \times \boldsymbol{r}_{0'p} &= \boldsymbol{\varOmega} \times \boldsymbol{r}_{p_0} \\ \boldsymbol{\varOmega} \times (\boldsymbol{r}_{00'} - \boldsymbol{r}_{0p}) + \boldsymbol{\varOmega}' \times \boldsymbol{r}_{0'p} &= 0 \\ (\boldsymbol{\varOmega}' - \boldsymbol{\varOmega}) \times \boldsymbol{r}_{0'p} &= 0, \end{split}$$

de la cual se deduce que  $\Omega'=\Omega$ . Entonces,  $\Omega$  es la misma para cualquier punto del cuerpo rígido.

$$egin{aligned} oldsymbol{\Omega} \cdot oldsymbol{V}_p &= oldsymbol{\Omega} \cdot oldsymbol{V}_0 + oldsymbol{\Omega} \cdot oldsymbol{Q}_p \\ oldsymbol{\Omega} \cdot oldsymbol{V}_p &= oldsymbol{\Omega} \cdot oldsymbol{V}_0 \end{aligned}$$

lo cual se cumple para todo punto p perteneciente al cuerpo rigido. Si es  $\Omega \cdot V_0 = 0$  entonces serán  $\Omega \perp V_0$  y  $\Omega \perp V_p$ .

Si en un instante dado  $\Omega$  es perpendicular a  $V_p$  entonces  $\Omega$  es perpendicular a  $V_{p'}$  para todo punto del cuerpo rígido.

## 6.1.4 Eje instantáneo de rotación

Si p es tal que  $\boldsymbol{V}_{\!p}=0$  entonces

$$V_0 = -\Omega imes r_{p0}$$

donde  $V_0$  es una velocidad desde un sistema inercial. Desde el sistema inercial el cuerpo rígido realiza una rotación pura, puesto que veo al punto O rotar en torno a algún eje.

$$\boldsymbol{V_0} = -\boldsymbol{\Omega} \times (r_{\perp} + r_{\parallel}) = -\boldsymbol{\Omega} \times r_{\perp}$$

y esto define un eje instantáneo de rotación.




Figura 1.4

# 6.2 Ángulos de Euler

Se toma un sistema 123 inicialmente coincidente con uno XYZ paralelo al inercial, 123 tiene origen en el centro de masa del cuerpo.

$$\begin{split} A_1(\phi) &= \begin{pmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) & 0 \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ A_2(\theta) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \\ A_3(\psi) &= \begin{pmatrix} \cos(\psi) & \sin(\psi) & 0 \\ -\sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{\Omega} &= \dot{\phi}\hat{z} + \dot{\theta}\hat{n} + \dot{\psi}\hat{3} \end{split}$$




Figura 2.5

y expresando  $\hat{z}, \hat{n}$  en  $\hat{1}, \hat{2}, \hat{3}$  resulta

$$\boldsymbol{\varOmega} = [\dot{\phi}\sin(\theta)\sin(\psi) + \dot{\theta}\cos(\psi)]\hat{1} + [\dot{\phi}\sin(\theta)\cos(\psi) - \dot{\theta}\sin(\psi)]\hat{2} + [\dot{\phi}\cos(\theta) + \dot{\psi}]\hat{3}$$

Ahora estamos interesados en el momento angular.

$$oldsymbol{L}_0^{sist} = oldsymbol{L}^{cm} + oldsymbol{L}_{cm}^{sist}$$

$$\boldsymbol{L}_{spin} = \sum_{i}^{N} m_{i}(\boldsymbol{r}_{i}^{\prime} \times \boldsymbol{v}_{i}^{\prime})$$

que están en el sistema 123.

$$\boldsymbol{L}_{spin} = \sum_{i}^{N} m_{i} (\boldsymbol{r}_{i} \times \boldsymbol{\varOmega} \times \boldsymbol{r}_{i})$$

$$\boldsymbol{L}_{spin} = \sum_{i}^{N} m_{i} \left[ \; \boldsymbol{\varOmega}(\boldsymbol{r}_{i} \cdot \boldsymbol{r}_{i}) - \boldsymbol{r}_{i}(\boldsymbol{r}_{i} \cdot \boldsymbol{\varOmega}) \; \right]$$

$$\boldsymbol{L}_{spin} = \sum_{i}^{N} m_{i} \left[ \boldsymbol{\Omega} \sum_{j}^{3} (x_{j}^{2i}) - \boldsymbol{r}_{i} \sum_{\ell}^{3} x_{\ell}^{i} \Omega_{\ell} \right]$$

y la componente k-ésima será

$$L_k = \sum_i^N m_i \left[ \right. \left. \Omega_k \sum_j^3 (x_j^{2i}) - x_k^i \sum_\ell^3 x_\ell^i \Omega_\ell \left. \right] \right. \label{eq:lagrangian}$$

$$\begin{split} L_k &= \sum_i^N m_i \left[ \ \sum_j^3 \delta_{kj} \Omega_j r_i^2 - x_k^i \sum_\ell^3 x_\ell^i \Omega_\ell \ \right] \\ L_k &= \sum_i^3 \sum_i^N m_i \left[ \ \delta_{kj} r_i^2 - x_k^i x_j^i \ \right] \Omega_j = \sum_i^3 I_{kj} \Omega_j \end{split}$$

o vectorialmente

$$L_{snin} = I\Omega$$

siendo *I* el tensor de inercia. Explícitamente:

$$I_{kj} = \sum_i^N m_i \left[ \ \delta_{kj} r_i^2 - x_k^i x_j^i \ \right]$$

$$\begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ \Omega_3 \end{pmatrix}$$

Sean 1,2,3 los ejes principales, entonces I es diagonal y

$$\boldsymbol{L}_{spin} = \begin{pmatrix} I_{11} & 0 & 0 \\ 0 & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ \Omega_3 \end{pmatrix} = I\boldsymbol{\Omega}$$

y se puede escribir

$$\frac{d}{dt}\Big|_{in}\Box = \frac{d}{dt}\Big|_{rot}\Box + \Omega \times \Box$$

que es válida pra sistemas rotantes (no aquellos que rotan y se trasladan). En este caso  $\Omega$  es la del sistema rotante (en un cuerpo rígido es la  $\Omega$  del cuerpo rígido).

Se puede escribir también

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{in} \boldsymbol{L}_{spin} = \boldsymbol{T}_{cm}$$

siendo la derivada de uns sitema XYZ, y T el torque del cuerpo rígido referido al centro de masa y medido dese el sistema XYZ (inercial). Entonces

$$\textbf{\textit{T}}_{cm} = \left. \frac{d}{dt} \right|_{rot} \textbf{\textit{L}}_{spin} + \boldsymbol{\varOmega} \times (\textbf{\textit{L}}_{spin})$$

y

$$T_{cm} = I \frac{d}{dt} \Big|_{rot} \Omega + \Omega \times (I \Omega).$$

I visto desde XYZ es I = I(t) e I desde 123 es constante.

$$\boldsymbol{T}_{cm} = \begin{pmatrix} I_1 \dot{\boldsymbol{\Omega}}_1 \\ I_2 \dot{\boldsymbol{\Omega}}_2 \\ I_3 \dot{\boldsymbol{\Omega}}_3 \end{pmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{1} & \hat{2} & \hat{3} \\ \Omega_1 & \Omega_2 & \Omega_3 \\ I_1 \Omega_1 & I_2 \Omega_2 & I_3 \Omega_3 \end{vmatrix}$$

De este sistema resultan,

$$\begin{split} \mathbf{T}_{1} &= I_{1}\dot{\Omega}_{1} + \left(I_{3} - I_{2}\right)\Omega_{2}\,\Omega_{3} \\ \mathbf{T}_{2} &= I_{2}\dot{\Omega}_{2} + \left(I_{1} - I_{3}\right)\Omega_{3}\,\Omega_{1} \\ \mathbf{T}_{3} &= I_{3}\dot{\Omega}_{3} + \left(I_{2} - I_{1}\right)\Omega_{1}\,\Omega_{2} \end{split}$$

que son las ecuaciones de Euler. Las mismas requieren I en ejes principales,  $\Omega$  en 1,2,3 (en función de  $\phi,\theta,\psi$ ). Es  $\Omega$  la velocidad de rotación del sistema cuerpo rígido (rotante) respecto a un sistema XYZ fijo en el centro de masa y coincidente con X'Y'Z' (inercial) a todo tiempo. Salvo la traslación del centro de masa, este sistema XYZ será inercial.

Todo este tratamiento de ecuaciones de Euler es para el caso  $m{L}_{spin} \equiv m{L}_{cm}^{sist}$ , de manera que no me importan las traslaciones del centro de masa.

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{YVZ} oldsymbol{L}_{spin} = oldsymbol{T}_{cm} = \left. \frac{d}{dt} \right|_{123} oldsymbol{L}_{spin} + oldsymbol{\Omega} imes oldsymbol{L}_{spin}$$

# 6.3 Energía cinética del cuerpo rígido

Queremos escribir la energía cinética de un cuerpo rígido explícitamente en términos del momento de inercia I.

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_i (\boldsymbol{v}_{cm} + \boldsymbol{\varOmega} \times \boldsymbol{r}_i)^2$$

donde la última  $r_i$  está referida al centro de masa (posiciones de los puntos del cuerpo rígido referidas al centro de masa).

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_{i} (\boldsymbol{v}_{cm}^{2} + (\boldsymbol{\varOmega} \times \boldsymbol{r}_{i})^{2} + 2\boldsymbol{v}_{cm} \cdot (\boldsymbol{\varOmega} \times \boldsymbol{r}_{i}))$$

pero es fácil ver que el término de cruza es cero dado que

$$\sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{v}_{cm} \cdot (\boldsymbol{\varOmega} \times \boldsymbol{r}_{i}) = \sum_{i}^{N} m_{i} \boldsymbol{r}_{i} \cdot (\boldsymbol{v}_{cm} \times \boldsymbol{\varOmega}) = M \boldsymbol{R}_{cm} \cdot (\boldsymbol{v}_{cm} \times \boldsymbol{\varOmega}) = 0$$

puesto que  $M{m R}_{cm}$  es nulo para un sistema no inercial. Luego

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_i \boldsymbol{v}_{cm}^2 + \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_i (\boldsymbol{\varOmega} \times \boldsymbol{r}_i)^2$$

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_i \boldsymbol{v}_{cm}^2 + \frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_i (\Omega^2 r_i^2 - (\boldsymbol{\varOmega} \cdot \boldsymbol{r}_i)^2)$$

pero veamos el último paréntesis en detalle,

$$\left(\sum_{j}\sum_{k}\Omega_{j}\Omega_{j}x_{k}^{i}x_{k}^{i}-\sum_{\ell}\sum_{p}\Omega_{\ell}x_{\ell}^{i}\Omega_{p}x_{p}^{i}\right)$$

$$\left(\sum_{j}\sum_{k}\Omega_{j}\delta_{jk}\Omega_{k}x_{k}^{i}x_{k}^{i}-\sum_{\ell}\sum_{p}\Omega_{\ell}x_{\ell}^{i}\Omega_{p}x_{p}^{i}\right)$$

y reetiquetando

$$\left(\sum_{j}\sum_{k}\Omega_{j}\delta_{jk}\Omega_{k}x_{k}^{i}x_{k}^{i}-\sum_{j}\sum_{k}\Omega_{j}x_{j}^{i}\Omega_{p}x_{k}^{i}\right)$$

$$\frac{1}{2} \sum_{i}^{N} m_i \sum_{j,k} \Omega_j \Omega_k \left[ \delta_{jk}(r^i)^2 - x_j^i x_k^i \right]$$

y entonces

$$T = \frac{1}{2}MV_{cm}^2 + \frac{1}{2}\sum_{j,k}\Omega_j\Omega_kI_{jk}$$

y como lo último es una forma cuadrática podemos escribir de manera más elegante

$$T = \frac{1}{2}MV_{cm}^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}^t I \boldsymbol{\Omega}.$$

Recordemos que el tensor de inercia tiene en su diagonal los momentos de inercia mientras que los términos fuera de la misma son los productos de inercia.

$$I_{ik} = \sum_q m_q \left( \delta_{ik} (r_q)^2 - x_i^q x_k^q \right)$$

y el paso al continuo nos deja los momentos de inercia,

$$I_{ik} = \int_{V} \rho(\mathbf{r}) \left[ \delta_{ik} r^2 - x_i x_k \right] dV$$

donde por supuesto es  $r^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ .

El cambio de sistema se hace de acuerdo a

$$I'_{ik} = \sum_{\ell s} a_{i\ell} I_{\ell s} a_{ks}$$

y en componentes,

$$\sum_q m_q (\delta_{ik} {r'}_q^2 - x_i' x_k') = a_{i\ell} a_{ks} \sum_q m_q (\delta_{\ell s} r_q^2 - x_\ell x_s)$$

donde en el miembro izquierdo es  $i \neq k$ , y el derecho  $\ell \neq s$ 

$$-\sum_q m_q x_i' x_k' = -\sum_q m_q a_{i\ell} x_\ell a_{ks} x_s$$

entonces

$$I = \begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{pmatrix}$$

siendo el triángulo superior valores repetidos. El tensor de inercia es simétrico por su definición. De los nueve componentes son independientes seis. Matemáticamente

$$I_{ik} = I_{ki}$$
.

Todo tensor simétrico se puede llevar a una forma diagonal eligiendo bien los ejes del sistema 123 fijo al cuerpo. Podemos conseguir una transformación  $I \to I'$  tal que

$$I' = \begin{pmatrix} I'_{11} & 0 & 0\\ 0 & I'_{22} & 0\\ 0 & 0 & I'_{23} \end{pmatrix}$$

Los  $I'_{ik}$  son los momentos principales de inercia (aquellos que están calculados sobre *ejes principales de inercia*).

Cuando el cuerpo rígido tiene simetría pueden hallarse a ojo los ejes principales de inercia.

Para el cálculo de I se usa un sistema fijo al cuerpo rígido. Si usamos un sistema inercial, será  $I_{ik}=I_{ik}(t)$  lo cual no es conveniente.

Es conveniente elegir 123 con origen en el centro de masa y partícipes del movimiento del cuerpo rígido (clavados al mismo). Asimismo conviene elegir XYZ referidos al sistema inercial coincidentes pero trasladados al centro de masa. Así los  $I_{ik}$  resultan características geométricas del cuerpo.

## 6.4 La peonza simétrica

$$T_{rot} = \frac{1}{2}I_1\Omega_1^2 + \frac{1}{2}I_2\Omega_2^2 + \frac{1}{2}I_3\Omega_3^2$$

donde son

$$\Omega_1 = \dot{\theta}$$
  $\Omega_2 = \dot{\phi}\sin(\theta)$   $\Omega_3 = \dot{\phi}\cos(\theta) + \dot{\psi}$ 

y debemos destacar que  $\psi=0$  no es vínculo sino solo comodidad pues  $\dot{\psi}\neq0$  y es independiente. Los vínculos pueden escribirse

$$\begin{split} \theta_e &= \theta \\ \\ \phi_e + \frac{3}{2}\pi &= \phi \ \longrightarrow \ \dot{\phi_e} = \dot{\phi} \\ \\ r^2 &= a^2 = x_{cm}^2 + y_{cm}^2 + z_{cm}^2 \end{split}$$

y las coordenadas




Figura 4.6

$$\begin{split} x &= a \sin(\theta) \cos\left(\frac{\pi}{2} - \phi_e\right) = a \sin(\theta) \sin(\phi_e) \\ y &= a \sin(\theta) \sin\left(\frac{\pi}{2} - \phi_e\right) = -a \sin(\theta) \cos(\phi_e) \\ z &= a \cos(\theta) \end{split}$$

y la velocidad

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = a^2 \dot{\theta}^2 + a^2 \sin(\theta)^2 \dot{\phi}^2$$

y el lagrangiano finalmente

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} M (a^2 \dot{\theta}^2 + a^2 \sin(\theta)^2 \dot{\phi}^2) + \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} I_2 \sin(\theta)^2 \dot{\phi}^2) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\phi} \cos(\theta) + \dot{\psi})^2$$

pero por la simetría  $I_1=I_2\equiv I$  de modo que

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} M a^2 (\dot{\theta}^2 + \sin(\theta)^2 \dot{\phi}^2) + \frac{1}{2} I (\dot{\theta}^2 + \sin(\theta)^2 \dot{\phi}^2) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\phi} \cos(\theta) + \dot{\psi})^2$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(Ma^2+I)(\dot{\theta}^2+\sin(\theta)^2\dot{\phi}^2) + \frac{1}{2}I_3(\dot{\phi}\cos(\theta)+\dot{\psi})^2 - mga\cos(\theta)$$

y los primeros dos términos representan una rotación pura si tomo

$$(Ma^2 + I) \equiv I'$$

donde I' es otro momento de inercia.




Figura 4.7

Luego hay unos interesantes comentarios sobre la ubicación de los ejes. El famoso "bajo ejes".

$$T = T_{trasl} + T_{rot} + T_{acopl}$$

y el último es nulo si elegimos el origen común O=O'= centro de masa.

$$\boldsymbol{V} = \boldsymbol{V}_{\!cm} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}$$

También es  $T_{acopl}=0$  si  $V_0=0$  (aquí también se anula  $T_{trasl}$ ).

## 6.5 Teorema de Steiner

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x} &= \boldsymbol{U} - \boldsymbol{a} \\ I_{ij}^0 &= \sum_{s}^N m^s (\delta_{ij} x_s^2 - x_i^s x_j^s) \end{aligned}$$

$$I_{ij}^{0} = \sum_{s}^{N} m^{s} (\delta_{ij} (\boldsymbol{U}_{s} - \boldsymbol{a})^{2} - (U_{i}^{s} - a_{i})(U_{j}^{s} - a_{j}))$$

Trasladamos el punto (con el sistema de ejes paralelo al del centro de masa) sin



Figura 5.8

rotarlo. Eso es importante.

$$I_{ij}^{0} = \sum^{N} m^{s} \left[ \delta_{ij} (U_{s}^{2} + a^{2} - 2Ua) - (U_{i}^{s} U_{j}^{s} + a_{i} a_{j} - a_{i} U_{j}^{s} - a_{j} U_{i}^{s}) \right]$$

$$I^{0}_{ij} = \sum_{s}^{N} m^{s} (\delta_{ij} U^{2}_{s} - U^{s}_{i} U^{s}_{j}) + \sum_{s}^{N} m^{s} (\delta_{ij} a^{2} - a_{i} a_{j}) - \sum_{s}^{N} m^{s} \delta_{ij} 2 U^{s} a + \sum_{s}^{N} m^{s} (a_{i} U^{s}_{j} + a_{j} U^{s}_{i})$$

pero las dos últimas sumatorias son nulas, y

$$I_{ij}^0 = \sum_{s}^{N} m^s (\delta_{ij} U_s^2 - U_i^s U_j^s) + \sum_{s}^{N} m^s (\delta_{ij} a^2 - a_i a_j) = I_{ij}^{cm} + M(\delta_{ij} a^2 - a_i a_j)$$

Esto sale de

$$\sum_{s}^{N}m^{s}\delta_{ij}U^{s}a=\delta_{ij}a\sum_{s}^{N}m^{s}U^{s}=0$$

puesto que es nula la suma en s. Porque

$$0 = \sum_{s}^{N} m^{s} \mathbf{U}^{s} = \sum_{s}^{N} m^{s} (U_{1}^{s} \hat{1} + U_{2}^{s} \hat{2} + U_{3}^{s} \hat{3})$$

pero como es vectorial vale para cada coordenada

$$0 = \sum_{i=1}^{N} m^s U_i^s \qquad \forall i = 1, 2, 3$$




Figura 5.9




Figura 6.10 Sistemas rotantes.

$$0 = \sum_{s}^{N} m^{s} U_{i}^{s} a$$

La moraleja es que trasladar en un solo eje conserva la diagonalidad del tensor de inercia.

# 6.6 Sistemas no inerciales

 $\Omega$  es la velocidad angular del sistema no inercial.  $\ddot{R}$  es la aceleración del sistema no inercial. Ambas se miden sólo desde el sistema inercial.

$$r = R + r'$$

$$\left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{in} = \left. \frac{d\mathbf{R}}{dt} \right|_{in} + \left. \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \right|_{in}$$

si despejamos la derivada respecto del sistema primado,

$$\left. \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \right|_{in} = \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{in} - \left. \frac{d\mathbf{R}}{dt} \right|_{in}$$

y usamos

$$\left. \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \right|_{in} = \left. \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \right|_{noin} + \mathbf{\Omega} \times \mathbf{r}'$$

va resultando

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \Big|_{noin} \right) \Big|_{in} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \Big|_{in} - \frac{d^2\mathbf{R}}{dt^2} \Big|_{in} - \frac{d(\mathbf{\Omega} \times \mathbf{r}')}{dt} \Big|_{in}$$

$$\frac{d^2\mathbf{r}'}{dt^2} \Big|_{noin} + \mathbf{\Omega} \times \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \Big|_{noin} = \mathbf{a}|_{in} - \ddot{\mathbf{R}}|_{in} - \frac{d\mathbf{\Omega}}{dt} \Big|_{in} \times \mathbf{r}' + \mathbf{\Omega} \times \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \Big|_{in}$$

donde hemos usado que

$$\begin{split} \frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dt}\Big|_{in} &= \frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dt}\Big|_{noin} \qquad \frac{d\boldsymbol{R}}{dt}\Big|_{in} = -\frac{d\boldsymbol{R}}{dt}\Big|_{noin} \\ \frac{d^2\boldsymbol{r}'}{dt^2}\Big|_{noin} + \left(\boldsymbol{\Omega}\times\frac{d\boldsymbol{r}'}{dt}\Big|_{noin}\right) &= \boldsymbol{a}|_{in} - \ddot{\boldsymbol{R}}|_{in} - \left[\frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dt}\Big|_{noin} + \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\Omega}\right]\times\boldsymbol{r}' + \boldsymbol{\Omega}\times\left[\frac{d\boldsymbol{r}'}{dt}\Big|_{noin} + \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}'\right] \\ \boldsymbol{a}'|_{noin} &= \boldsymbol{a}|_{in} - \ddot{\boldsymbol{R}}|_{in} - \dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}' - \boldsymbol{\Omega}\times\dot{\boldsymbol{r}}'|_{noin} - \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\dot{\boldsymbol{r}}') - \boldsymbol{\Omega}\times\frac{d\boldsymbol{r}'}{dt}\Big|_{noin} \\ \boldsymbol{a}'|_{noin} &= \ddot{\boldsymbol{r}} - \ddot{\boldsymbol{R}} - \dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}' - 2\boldsymbol{\Omega}\times\dot{\boldsymbol{r}}'|_{noin} - \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\dot{\boldsymbol{r}}') \end{split}$$

Vale la pena aclarar la deduccion,

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}\Big|_{in} = \frac{d\boldsymbol{R}}{dt}\Big|_{in} + \frac{d\boldsymbol{r}'}{dt}\Big|_{noin} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}'$$

pero si es  ${m R}=0$  se tiene  ${m r}={m r}'$  y entonces

$$\left. \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \right|_{in} = \left. \frac{d\boldsymbol{r}'}{dt} \right|_{noin} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}'$$

donde el sistema no inercial es el rotante.

# 6.7 Lagrangiano de un sistema no inercial que se traslada

$$\begin{split} \mathcal{L} &= \frac{1}{2} m v^2 - U(\boldsymbol{r}) \\ \mathcal{L} &= \frac{1}{2} m (v + v')^2 - U(\boldsymbol{r}) \\ \mathcal{L} &= \frac{1}{2} m v^2 + m \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v}' + \frac{1}{2} m {v'}^2 - U(\boldsymbol{r}) - U \end{split}$$

pero el primer término se tira puesto que equivale a un término df/dt que cumple

$$\frac{df}{dt} = \frac{1}{2}mv^2 \qquad \qquad f = \frac{1}{2}m\frac{v^3}{3} + K$$

y además

$$m\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}' = m\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}'}{dt} = -m\frac{d\mathbf{v}}{dt}\mathbf{r}' + \frac{d}{dt}(m\mathbf{r}'\mathbf{v})$$

y el último término acá lo tiramos porque equivale a un  $df_2/dt$ .

$$\begin{split} \mathcal{L} &= \frac{1}{2} m {v'}^2 - m \frac{d \boldsymbol{v}}{dt} \cdot \boldsymbol{r'} - U(\boldsymbol{r}) \\ \frac{d \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \boldsymbol{v'}}}{dt} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \boldsymbol{r'}} &= m \cdot \dot{\boldsymbol{v}} + m \frac{d \boldsymbol{v}}{dt} + \frac{d U}{d \boldsymbol{r'}} = 0 \\ m \boldsymbol{a} &= -\frac{d U}{d \boldsymbol{r'}} - m \boldsymbol{A} \end{split}$$

donde el último término es la aceleración del sistema inercial y el primero el producto ma'. Expresamos v=v(V,v') con lo cual aparecen en el  $\mathcal L$  las fuerzas ficticias y expreso T en función de coordenadas que se hallan sobre un sistema no inercial.

$$\begin{split} \left. \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \right|_{in} &= \left. \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \right|_{rot} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r} \\ \left. \frac{d^2 \boldsymbol{r}}{dt^2} \right|_{in} &= \left. \frac{d}{dt} \left( \left. \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \right|_{rot} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r} \right) \right|_{rot} + \boldsymbol{\Omega} \times \left( \left. \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \right|_{rot} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r} \right) \\ \left. \frac{d^2 \boldsymbol{r}}{dt^2} \right|_{in} &= \left. \frac{d^2 \boldsymbol{r}}{dt^2} \right|_{rot} + \left. \frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dt} \right|_{rot} \times \boldsymbol{r} + 2\boldsymbol{\Omega} \times \left. \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \right|_{rot} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) \end{split}$$

#### 6.7.1 Lagrangiano en un sistema rotante

$$\begin{split} \mathcal{L} &= \frac{1}{2} m \boldsymbol{v}^2 - U(\boldsymbol{r}) \\ \mathcal{L} &= \frac{1}{2} m (\boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r})^2 - U(\boldsymbol{r}) \\ \mathcal{L} &= \frac{1}{2} m \boldsymbol{v}'^2 + m \boldsymbol{v}' \cdot (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + \frac{1}{2} m (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r})^2 - U(\boldsymbol{r}) \end{split}$$

donde esto último es un potencial efectivo  $U=U({\bm r},{\bm v})$  y para U dependiente de la velocidad teníamos

$$\boldsymbol{F} = -\frac{\partial U}{\partial q_i} + \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_i} \right)$$

#### 6.8 Sistemas rotantes

Considero dos sistemas, XYZ inercial y X'Y'Z' rotante (no inercial).

$$U' = AU$$

donde A es la matriz del cambio de coordenadas (una transformación ortogonal) y U es una descripción desde el XYZ y U' una descripción desde el XYYZ'.

Haremos unas derivadas utilizando la regla de la cadena,

$$\frac{dU}{dt} = \frac{dU_x}{dt}\hat{x} + \frac{dU_y}{dt}\hat{y} + \frac{dU_z}{dt}\hat{z}$$

donde es U=U(x,y,z), pero ahora si es  $U=U(x^{\prime},y^{\prime},z^{\prime})$  se tiene en cambio

$$\frac{dU}{dt} = \frac{dU_x'}{dt}\hat{x}' + U_x'\frac{d\hat{x}'}{dt} + \frac{dU_y}{dt}\hat{y} + U_y'\frac{d\hat{y}'}{dt} + \frac{dU_z}{dt}\hat{z} + U_z'\frac{d\hat{z}'}{dt}$$

Pero X'Y'Z' es un sistema ortogonal y sus versores cumplen condiciones de ortogonalidad entonces

$$\hat{x}' \cdot \hat{x}' = \hat{y}' \cdot \hat{y}' = \hat{z}' \cdot \hat{z}' = 1$$

$$\hat{x}' \cdot \hat{y}' = \hat{x}' \cdot \hat{z}' = \hat{y}' \cdot \hat{z}' = 0$$

Ahora tenemos que hacer las variaciones de las dos ecuaciones precedentes. De la primera

$$\hat{x}' \cdot \delta \hat{x}' = \hat{y}' \cdot \delta \hat{y}' = \hat{z}' \cdot \delta \hat{z}' = 0 \tag{8.1}$$

y de la segunda

$$\hat{x}' \cdot \delta \hat{y}' + \hat{y}' \cdot \delta \hat{x}' = 0 \qquad \qquad \hat{x}' \cdot \delta \hat{z}' + \hat{z}' \cdot \delta \hat{x}' = 0 \qquad \qquad \hat{y}' \cdot \delta \hat{z}' + \hat{z}' \cdot \delta \hat{y}' = 0$$
(8.2)

Asimismo, una variación  $\delta \hat{x}'$  arbitraria puede escribirse como

$$\delta \hat{x}' = \delta \alpha_{xx} \hat{x}' + \delta \alpha_{xy} \hat{y}' + \delta \alpha_{xz} \hat{z}'$$

donde es  $\delta\alpha_{xx}=0$  debido al primer miembro de (8.1). Notemos que  $\delta\alpha_{xy}$  significa una variación en  $\hat{x}'$  proyectada en  $\hat{y}'$ . Del mismo modo escribimos

$$\delta \hat{y}' = \delta \alpha_{yx} \hat{x}' + \delta \alpha_{yz} \hat{z}'$$

$$\delta \hat{z}' = \delta \alpha_{zx} \hat{x}' + \delta \alpha_{zy} \hat{y}'$$

donde ya hemos anulado las que sabemos son nulas por el mismo argumento. Usando (8.2) se tiene también

$$\hat{x}' \cdot \delta \hat{z}' = -\hat{z}' \cdot \delta \hat{x}' \qquad \hat{x}' \cdot \delta \hat{y}' = -\hat{y}' \cdot \delta \hat{x}'$$

que pasan respectivamente a

$$\hat{x}' \cdot \delta \alpha_{zx} = -\hat{z}' \cdot \delta \alpha_{xz} \qquad \hat{x}' \cdot \delta \alpha_{yx} = -\hat{y}' \cdot \delta \alpha_{xy}$$

Pero las variaciones son tres (¿?)

$$\delta \boldsymbol{\alpha} = (\delta \alpha_x, \delta \alpha_y, \delta \alpha_z).$$

La delta de un versor tiene componentes en los otros tres versores (no en el mismo versor)

$$\begin{split} \delta \hat{x}' &= \delta \alpha_{xy} \hat{y}' + \delta \alpha_{xz} \hat{z}' \\ \delta \hat{y}' &= \delta \alpha_{yx} \hat{x}' + \delta \alpha_{yz} \hat{z}' \\ \delta \hat{z}' &= \delta \alpha_{zx} \hat{x}' + \delta \alpha_{zy} \hat{y}' \end{split}$$

pero proyectando

$$\begin{split} \hat{x}' \cdot \delta \hat{z}' &= -\hat{z}' \cdot \delta \hat{x}' &\longrightarrow &\delta \alpha_{zx} = -\delta \alpha_{xz} \\ \hat{y}' \cdot \delta \hat{z}' &= -\hat{z}' \cdot \delta \hat{y}' &\longrightarrow &\delta \alpha_{zy} = -\delta \alpha_{yz} \\ \hat{x}' \cdot \delta \hat{y}' &= -\hat{y}' \cdot \delta \hat{x}' &\longrightarrow &\delta \alpha_{yx} = -\delta \alpha_{xy} \end{split}$$

Con las siguientes definiciones

$$\delta\alpha_{zx} \equiv \delta\alpha_y \qquad \delta\alpha_{yz} \equiv \delta\alpha_x \qquad \delta\alpha_{xy} \equiv \delta\alpha_z$$




Figura 8.11

estamos autorizados a escribir

$$\begin{split} \delta \hat{x}' &= \delta \alpha_z \hat{y}' - \delta \alpha_y \hat{z}' \\ \delta \hat{y}' &= -\delta \alpha_z \hat{x}' + \delta \alpha_x \hat{z}' \\ \delta \hat{z}' &= \delta \alpha_y \hat{x}' - \delta \alpha_x \hat{y}' \end{split}$$

La rotación infinitesimal puede verse como un vector

$$\begin{split} \delta \pmb{\alpha} &= \delta \alpha_x \hat{x} + \delta \alpha_y \hat{y} + \delta \alpha_z \hat{z} \\ \frac{\delta \pmb{\alpha}}{\delta t} &= \Omega_x \hat{x} + \Omega_y \hat{y} + \Omega_z \hat{z} \end{split}$$

donde hemos hecho  $\Omega_i = \delta \alpha_i/\delta t.$  En términos de las nuevas variables

$$\begin{split} \frac{d\hat{x}'}{dt} &= \Omega_z \hat{y}' - \Omega_y \hat{z}' \\ \frac{d\hat{y}'}{dt} &= -\Omega_z \hat{x}' + \Omega_x \hat{z}' \\ \frac{d\hat{z}'}{dt} &= \Omega_y \hat{x}' - \Omega_x \hat{y}' \end{split}$$

entonces podemos hacer la construcción

$$\frac{d}{dt} = \left. \frac{d}{dt} \right|_{X'Y'Z'} + U_x'(\Omega_z \hat{y}' - \Omega_y \hat{z}') + U_y'(-\Omega_z \hat{x}' + \Omega_x \hat{z}') + U_z'(\Omega_y \hat{x}' - \Omega_x \hat{y}')$$

y usando la regla del producto vectorial podemos colapsar en

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{in} \boldsymbol{U} = \left. \frac{d}{dt} \right|_{rot} \boldsymbol{U} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{U}$$

Notemos que

$$m{\Omega} imes m{U}' = egin{bmatrix} \hat{x}' & \hat{y}' & \hat{z}' \ \Omega_x & \Omega_y & \Omega_z \ U_x' & U_y' & U_z' \end{bmatrix}.$$

#### EJEMPLO 8.1 Rotación en $\hat{z}$

Consideremos una rotación en torno a  $\hat{z}'$  de modo que  $\delta\hat{z}'=0$  de modo que  $\delta\alpha_x=\delta\alpha_y=0$  de manera que

$$\delta \hat{x}' = \delta \alpha_z \hat{y}' \qquad \delta \hat{y}' = -\delta \alpha_z \hat{x}'$$

y tener que

$$\delta\alpha_z\equiv\omega_z.$$




Figura 8.12

#### 6.9 El tensor de inercia

Siendo I el tensor de inercia buscamos soluciones a

$$I\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$$
,

o bien en componentes

$$\sum_{j=1}^{3} I_{ij} v_j = \lambda v_i \tag{9.1}$$

que se trabaja así

$$\sum_{j=1}^3 I_{ij}v_j - \lambda v_i = \sum_{j=1}^3 (I_{ij} - \delta_{ij}\lambda)v_j = 0$$

lo cual en extenso corresponde al siguiente sistema de tres ecuaciones

$$\begin{split} &(I_{11}-\lambda)v_1+I_{12}v_2+I_{13}v_3=0\\ &I_{21}v_1+(I_{22}-\lambda)v_2+I_{23}v_3=0\\ &I_{31}v_1+I_{32}v_2+(I_{33}-\lambda)v_3=0 \end{split}$$

Ahora multiplicamos la ecuación (9.1) y su conjugada compleja (denotada por \*) por  $\sum_i v_i$  y  $\sum_i v_i^*$ , respectivamente, para obtener

$$\sum_i v_i \sum_{j=1}^3 I_{ij} v_j^* = \lambda^* \sum_i v_i^* v_i$$

$$\sum_{i} v_i^* \sum_{j=1}^3 I_{ij} v_j = \lambda \sum_{i} v_i v_i^*$$

Ahora si resto ecuación a ecuación tenemos

$$\sum_i \sum_{j=1}^3 (v_i I_{ij} v_j^* - v_i^* I_{ij} v_j) = (\lambda^* - \lambda) \sum_i v_i^* v_i$$

podemos cambiar de índices en el segundo sumando del miembro izquierdo puesto que los índices están sumados y son por ello mudos (*dummies*),

$$\sum_{i} \sum_{j=1}^{3} (v_{i} I_{ij} v_{j}^{*} - v_{j}^{*} I_{ji} v_{i}) = (\lambda^{*} - \lambda) \sum_{i} v_{i}^{*} v_{i}$$

pero si usamos la propiedad de simetría del tensor de inercia  $I_{ij} = I_{ji}$  entonces

$$0 = (\lambda^* - \lambda) \sum_i v_i^* v_i$$

de modo que como v es arbitrario se tiene la importante conclusión de que  $\lambda^*=\lambda$ . Los autovalores del tensor de inercia son reales.

Si es por ejemplo  $\lambda^s$  uno de los autovalores se pueden despejar

$$(v_1^s, v_2^s(v_1), v_3^s(v_1))\,e^{i\phi}$$

pero como la fase es la misma para todos me quedo con los módulos (los cuales definirán las direcciones). Pido

$$v_1^{s2} + v_2^s(v_1)^2 + v_3^s(v_1)^2 = 1$$

o dicho de otro modo que la norma sea uno.

Sean  $\lambda^p \neq \lambda^s$  entonces

$$\sum_i v_i^p \sum_{j=1}^3 I_{ij} v_j^s = \lambda^s \sum_i v_i^p v_i^s$$

$$\sum_{i} v_i^s \sum_{j=1}^3 I_{ij} v_j^p = \lambda^p \sum_{i} v_i^s v_i^p$$

y restando ecuación a ecuación y cambiando subíndices como hiciéramos oportunamente,

$$\sum_i \sum_{i=1}^3 (v_i^p I_{ij} v_j^s - v_i^s I_{ij} v_j^p) = (\lambda^s - \lambda^p) \sum_i v_i^p v_i^s$$

luego como es nulo el miembro izquierdo resulta que

$$\sum_{i} v_i^p v_i^s = 0$$

de modo que son ortogonales  $v^p$  y  $v^s$ . Los autovectores son ortogonales.

$$I \boldsymbol{v} = \lambda \boldsymbol{v} \longrightarrow \boldsymbol{v}^t I \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}^t \lambda \boldsymbol{v},$$

pero como la norma de  $oldsymbol{v}$  es unitaria, es

$$v^t I v = \lambda v^t v = \lambda$$

Si armo una matriz  $V=(v^sv^pv^q)$  será en todo su esplendor

$$V^t I V = \begin{pmatrix} v_1^s & v_2^s & v_3^s \\ v_1^p & v_2^p & v_3^p \\ v_1^q & v_2^q & v_3^q \end{pmatrix} I \begin{pmatrix} v_1^s & v_1^p & v_1^q \\ v_2^s & v_2^p & v_2^q \\ v_3^s & v_2^p & v_3^q \end{pmatrix}$$

o bien

$$V^tIV=\lambda 1$$

donde entendemos el 1como una matriz identidad. Entonces  $\lambda^s,\lambda^p,\lambda^q$ son los momentos principales de inercia

$$I = \begin{pmatrix} \lambda^s & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^p & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^q \end{pmatrix}$$

Vale que, además,

$$\lambda^s = \sum_{ij} v_i^s I_{ij} v_j^s > 0$$

puesto que es una forma cuadrática.

Para el objeto debajo de estas líneas rotando en  $2\pi/3$  tengo la misma situación física (eje de simetría de orden tres), entonces tengo eje principal de inercia allí.

La idea es que si pienso en planos siempre se hacen nulos los productos de inercia rotacionales.

Para la siguiente figura el plano de simetría es eje principal, luego es eje principal de inercia.

### 6.10 Movimiento de un cuerpo asimétrico

$$L_{spin} = I\Omega$$

y como la energía se conserva es

$$E = T + V$$

$$E = T_{trasl} + T_{rot} + V(R_{cm})$$

donde cada una se conserva separadamente.

Usaremos una notación en la cual el subíndice refiere a referido a y el supraíndice a de qué puntos/puntos

$$\left. oldsymbol{L} 
ight|_0^{sist} = \left. oldsymbol{L}_{orb} 
ight|_0^{cm} + \left. oldsymbol{L}_{spin} 
ight|_{cm}^{sist}$$

$$\left. \frac{d\boldsymbol{L}^{orb}}{dt} \right|_{in} = \boldsymbol{\tau}_0^{cm} = \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{R}_{cm} \times -Mg\hat{z} \neq 0$$

de tal manera que el  $m{L}^{orb} \equiv m{L}_0^{cm}$  no se conserva.

El que se conserva es  $\boldsymbol{L}^{sp\check{i}n}$  pues pensamos la  $\boldsymbol{F}=M\boldsymbol{g}$  aplicada en el centro de masa que es el origen y que tiene  $\boldsymbol{R}_{cm}=0$ .

$$\boldsymbol{L}^{spin} = L_1 \hat{1} + L_2 \hat{2} + L_3 \hat{3} = I_1 \Omega_1 \hat{1} + I_2 \Omega_2 \hat{2} + I_3 \Omega_3 \hat{3}$$

y podemos escribir

$$T_{rot} = \frac{1}{2} \left( I_1 \Omega_1^2 + I_2 \Omega_2^2 + I_3 \Omega_3^2 \right)$$

$$\begin{split} T_{rot} &= \frac{L_1^2}{2I_1} + \frac{L_2^2}{2I_2} + \frac{L_3^2}{2I_3} \\ 1 &= \frac{L_1^2}{2I_1T_{rot}} + \frac{L_2^2}{2I_2T_{rot}} + \frac{L_3^2}{2I_3T_{rot}} \end{split}$$

Entonces, si se da que  $I_3 > I_2 > I_1$  se tiene

$$L_{spin}^2 = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2 \qquad L^2 = I_1^2 \Omega_1^2 + I_2^2 \Omega_2^2 + I_3^2 \Omega_3^2$$

donde como se conservan $T_{rot} \equiv T$  y  $L_{spin} \equiv L$ 

$$2T = \frac{L_1^2}{I_1} + \frac{L_2^2}{I_2} + \frac{L_3^2}{I_3} \qquad L^2 = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2$$

de la primera deducimos un elipsoide de semiejes en  $L_i$  y de la segunda una esfera de radio L en  $L_i$ .

Esto está super oscuro. No sé qué se quiso decir, tal vez se halle explicado mejor en la carpeta.

$$\begin{split} 2I_3T > 2I_2T > 2I_1T \\ L^2 > 2I_3T & L_1^2 + L_2^2 + L_3^2 > \frac{I_3}{I_1}L_1^2 + \frac{I_3}{I_2}L_2^2 + L_3^2 \\ L_1^2\left(\frac{I_1 - I_3}{I_1}\right) + L_2^2\left(\frac{I_2 - I_3}{I_1}\right) > 0 \end{split}$$

pero esto no vale. Asimismo tampoco vale que

$$L^2<2I_1T$$

y resulta

$$2I_3T > L^2 > 2I_1T$$

entonces  $L_{spin}$  (su punta) se mueve en la intersección de una esfera y un elipsoide. Estos movimientos son periódicos.

La peonza tiene movimientos estables para la rotación en torno a  $\hat{x}_1,\hat{x}_3$  pero inestables en torno a  $\hat{x}_2$ . El movimiento puede resolverse mediante ecuaciones de Euler. Es estable rotar en torno al mayor o menor momento de inercia lo que generará un movimiento oscilatorio para  $\Omega$  ( $\omega^2>0$ ), en cambio es inestable rotar en torno al momento de inercia intermedio, lo cual generará un movimiento armónico para  $\Omega$  ( $\omega^2<0$ ).

Con L constante si  $L \parallel \Omega$  entonces ambos son constantes (corresponde a una rotación). Se consigue con  $\Omega$  en la dirección del eje principal. Si  $L \not \parallel \Omega$  entonces  $\Omega$  oscila en torno a L.




Figura 9.13



Figura 10.14



Figura 10.15



Figura 10.16

#### Capítulo 7

### **Ecuaciones de Hamilton**

Se pasa de las variables  $(q, \dot{q})$  hacia el par (q, p) con

$$p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}$$

Se parte del

$$H(q_i,p_i,t) = \sum_{i}^{3N-k} p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}(q_i,\dot{q}_i,t)$$

y consideramos el diferencial

$$\begin{split} dH &= \sum_{i} p_{i} d\dot{q}_{i} + \dot{q}_{i} dp_{i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{i}} dq_{i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} d\dot{q}_{i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \\ dH &= \sum_{i} \dot{q}_{i} dp_{i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_{i}} \right) dq_{i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \\ dH &= \sum_{i} \dot{q}_{i} dp_{i} - \dot{p}_{i} dq_{i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} dt \end{split}$$

se deducen entonces,

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i \qquad \frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i \qquad \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}$$

que son las ecuaciones de Hamilton. Donde (p,q) son 2N grados de libertad del sistema llamados las variables canónicas. Si  $V \neq V(\dot{q})$  y los vínculos no dependen del tiempo entonces  $T=T_2$  (la energía cinética es cuadrática en las velocidades) y H=E.

#### 7.1 Transformación canónica del hamiltoniano

Es una transformación que verifica

$$H \longrightarrow K$$

donde  $K=K(\boldsymbol{Q}_i, P_i, t)$ es un nuevo hamiltoniano proveniente de

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i \longrightarrow \dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial P_i}$$

$$-\frac{\partial H}{\partial q_i} = \dot{p}_i \longrightarrow \dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q_i}$$

y ahora usamos el Principio Variacional de Hamilton,

$$S = \int_{t_i}^{t_f} \mathcal{L} dt = \int_{t_i}^{t_f} \left\{ \sum_i p_i \dot{q}_i - H(p_i, q_i, t) \right\} dt$$

$$\delta S = \sum p_i \delta \dot{q}_i + \dot{q}_i \delta p_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial t} \delta t$$

pero el último término es nulo porque la variación es a tiempo fijo. Usando las ecuaciones de Euler-Lagrange en el primer término resulta que

$$\delta S = \int_{t_i}^{t_f} \left\{ \sum_i \left( -\dot{p}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \delta q_i + \left( \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \delta p_i + \frac{d}{dt} \left( p_i \delta q_i \right) \right\} dt$$

y llego pidiendo que sea extremo S a las ecuaciones de Hamilton (dos primeros paréntesis) mientras que el último término resulta

$$\int_{t_{i}}^{t_{f}}\left\{ \frac{d}{dt}\left(p_{i}\delta q_{i}\right)\right\} dt=\left.p_{i}\delta q_{i}\right|_{t_{i}}^{t_{f}}.$$

Entonces, usando la misma idea que el  $\mathcal L$  se tiene

$$\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \frac{dF}{dt}$$

siendo F una función generatriz. Luego,

$$\sum p_i \dot{q}_i - H(p_i,q_i,t) = \sum P_i \dot{Q}_i - K(P_i,Q_i,t) + \frac{dF'}{dt}$$

### Transformaciones canónicas

### 8.1 Funciones generatrices

Consideraremos ahora varios casos diferentes de dependencia en la función generatriz,

$$\begin{split} F_1 &= F_1(q_i,Q_i,t) \\ \sum p_i \dot{q}_i - H + K - \sum P_i \dot{Q}_i - \frac{\partial F_1}{\partial q_i} \dot{q}_i - \frac{\partial F_1}{\partial Q_i} \dot{Q}_i - \frac{\partial F_1}{\partial t} = 0 \\ \sum \left( p_i - \frac{\partial F_1}{\partial q_i} \right) \dot{q}_i - \sum \left( P_i + \frac{\partial F_1}{\partial Q_i} \right) \dot{Q}_i - \frac{\partial F_1}{\partial t} - H + K = 0 \end{split}$$

y la transformación canónica queda definida por

$$\frac{\partial F_1}{\partial q_i} = p_i \qquad \qquad \frac{\partial F_1}{\partial Q_i} = -P_i \qquad \qquad \frac{\partial F_1}{\partial t} = K - H$$

Todas las combinaciones posibles son

$$F_1 = F_1(q_i,Q_i,t) \qquad F_2 = F_2(q_i,P_i,t) \qquad F_3 = F_3(p_i,Q_i,t) \qquad F_4 = F_4(p_i,P_i,t)$$

y para  ${\cal F}_2$ , por ejemplo, se tiene

$$F_2(q_i,P_i,t) = \sum_i^N q_i P_i$$

la cual es una identidad (transformación). Y

$$\frac{\partial F_2}{\partial q_i} = P_i = p_i \qquad \frac{\partial F_2}{\partial Q_i} = q_i = Q_i$$

#### 8.2 Corchetes de Poisson

Sea  $A = A(q_i, p_i, t)$  entonces

$$\frac{d}{dt}A = \sum_{i} \frac{\partial A}{\partial q_{i}} \frac{\partial q_{i}}{\partial t} + \frac{\partial A}{\partial p_{i}} \frac{\partial p_{i}}{\partial t} + \frac{\partial A}{\partial t}$$

$$\frac{d}{dt}A = \underbrace{\sum_{i} \frac{\partial A}{\partial q_{i}} \frac{\partial q_{i}}{\partial t} + \frac{\partial A}{\partial p_{i}} \frac{\partial p_{i}}{\partial t}}_{\equiv [A,H]} + \frac{\partial A}{\partial t}$$

entonces

$$\frac{d}{dt}A = [A, H] + \frac{\partial A}{\partial t}.$$

Las constantes de movimiento en un sistema cumplen que su corchete de Poisson con el hamiltoniano es nulo.

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i = [q_i, H] \qquad -\frac{\partial H}{\partial q_i} = \dot{p}_i = [p_i, H]$$

Una transformación canónica cumple

$$[p_i,q_j]=\delta_{ij} \qquad [p_i,p_j]=0 \qquad [q_i,q_j]=0$$

de modo que el corchete entre los momentos es nulo así también como el corchete entre las coordenadas.

#### Capítulo 9

# Ecuaciones de Hamilton-Jacobi

$$q_i \longrightarrow Q_i \equiv \beta_i \qquad p_i \longrightarrow P_i \equiv \alpha_i$$

Pasamos a unas nuevas coordenadas y momentos  $(\beta_i,\alpha_i)$  que son constantes. Entonces la acción es del tipo  $F_2$ , i.e.

$$S = S(q_i, \alpha_i, t).$$

Entonces

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i \qquad \frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \beta_i \qquad \frac{\partial S}{\partial t} = H - K \tag{1}$$

donde

$$H(q_i,p_i,t) - \frac{\partial S}{\partial t} = K = 0$$

y esto lleva a la ecuación de Hamilton-Jacobi,

$$H(q_i,p_i,t) - \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

que no es otra cosa que una ecuación en derivadas parciales (PDE). Notemos que

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i(q_i,\alpha_i,t) \qquad \frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \beta_i(q_i,\alpha_i,t)$$

y además que Hamilton-Jacobi tiene solución si el problema es totalmente separable. Si  $H=H(q_i,\alpha_i)$  entonces  $dH/dt=\partial H/\partial t=0$  y en ese caso es H=cte. y podemos poner  $H=\alpha_1$ . Entonces

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -\alpha_1 \quad \longrightarrow \quad S = W(q_i, \frac{\partial S}{\partial q_i}) - \alpha_1 t.$$

Se procede en la misma forma con cada coordenada hasta obtener S. Podemos ver que si  $\alpha_1=\alpha_1(\alpha_i)$ , y me quedo con  $H=\alpha_1\equiv K$  entonces

$$\frac{\partial K}{\partial \alpha_i} = a = \dot{Q}_i \longrightarrow Q_i = \beta = at + \beta_0$$

$$\frac{\partial K}{\partial \beta_i} = 0 = -\dot{P}_i \longrightarrow P_i = \alpha_i(ctes.).$$

La  $\alpha_1$  no puede depender de  $q_i$  pues si se tuviera  $\partial \alpha_1/\partial q_i \neq 0$  no sería constante  $\alpha_1$  pues  $\dot{q} \neq 0$ .

Luego, invirtiendo las ecuaciones (1) determinamos las trayectorias

$$q_i = q_i(\alpha_i, \beta_i, t).$$

Además, si el problema es totalmente separable, entonces

$$S = \sum_{i}^{N} W(q_i, \alpha_1, ..., \alpha_n) - \alpha_1 t$$

y tendré tantas constantes de movimiento como grados de libertad. La solución se compone de problemas independientes en una variable.

# 9.1 Preservación del volumen en una transformación canónica

Definamos un hipervolumen  $\mathcal V$  en el espacio de fases de acuerdo a

$$\int dq_1dq_2...dq_ndp_1dp_2...dp_n = \mathcal{V}_{p,q}$$
 
$$\int dQ_1dQ_2...dQ_ndP_1dP_2...dP_n = \mathcal{V}_{P,Q}$$

El jacobiano de la transformación es

$$\frac{\partial(Q_1,...,Q_n,P_1,...,P_n)}{\partial(q_1,...,q_n,p_1,...,p_n)} = \frac{\partial(Q_1,...,Q_n,P_1,...,P_n)/\partial(q_1,...,q_n,P_1,...,P_n)|_{P_i = cte}}{\partial(q_1,...,q_n,p_1,...,p_n)/\partial(q_1,...,q_n,P_1,...,P_n)|_{q_i = cte}}$$

que en notación de matriz es

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial Q_1}{\partial q_1} & \frac{\partial Q_1}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial Q_1}{\partial p_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial P_n}{\partial q_1} & \dots & \dots & \frac{\partial P_n}{\partial p_n} \end{pmatrix}$$




Figura 1.1



Figura 1.2

Entonces

$$J_{ij}^{num} = \frac{\partial Q_i}{\partial q_j} = \frac{\partial}{\partial q_j} \left( \frac{\partial F_2}{\partial P_i} \right)$$

y

$$J_{ij}^{den} = \frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial}{\partial P_j} \left( \frac{\partial F_2}{\partial q_i} \right)$$

pero como estas dos expresiones son iguales se tiene que J=1 y entonces se conserva el volumen, aunque cambiando de forma.

En sistemas de un grado de libertad

$$A_{p,q} = \int dp dq \qquad A_{P,Q} = \int dP dQ$$

y el jacobiano

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p} \\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{vmatrix} = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} = [Q, P] = 1$$

Notamos que le corchete de Poisson para una transformación canónica en un grado de libertad es el corchete que ya sabíamos da uno. El área se conserva.

Comentemos que un sistema disipativo achica el área de la transformación.

### 9.2 Variables ángulo-acción

Consideremos una transformación canónica

$$p, q \longrightarrow J, \theta$$

la cual requiere

- Conservativos S = W Et
- Totalmente separables  $W = \sum_i^N \, W_i(q_1,\alpha_1,...,\alpha_n)$
- Problemas periódicos

El movimiento periódico es de rotación o libración,



Figura 2.3

La periodicidad de cada coordenada no implica periodicidad de todo el movimiento real.

$$S = \sum_{i}^{N} W_{i}(q_{i}, J_{i}) - Et$$

Libración y rotación son dos movimientos de naturaleza diferente. No se puede pasar de uno a otro mediante pequeñas perturbaciones.

La integral de acción es

$$J_i = \frac{1}{2\pi} \int_{ciclo} p_i(q_1, \alpha_1, ..., \alpha_n) dq_i$$

donde

$$J_i = J_i(\alpha_1, ..., \alpha_n)$$




Figura 2.4

son constantes y a su vez los  $\alpha_i$ son constantes de separación. Asimismo  $\alpha_i=\alpha_i(J_1,...,J_n).$  La transformación S es

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i = \frac{\partial W}{\partial q_i} \qquad \frac{\partial S}{\partial J_i} = \theta_i = \frac{\partial W}{\partial J_i}$$

siendo  $p_i=p_i(q_1,J_1,...,J_n)$ . El nuevo hamiltoniano es  $E=E(J_1,...,J_n)$ 

$$\frac{\partial E}{\partial J_i} = \dot{\theta}_i \equiv \omega \qquad \frac{\partial E}{\partial \theta_i} = -\dot{J}_i$$

de manera que tenemos

$$\theta_i = \omega t + \theta_{0_i} \qquad \frac{\partial W}{\partial J_i} = \theta_i = \theta_i(q_i, J_i)$$

y entonces despejamos las  $\boldsymbol{q}_i$  desde

$$\theta_i(q_i, J_i) = \omega t + \theta_{0i}$$
.

Las condiciones iniciales  $(q_i,J_i)$  se introducen en

$$\frac{\partial W}{\partial q_i} = p_i(q_1, J_1, ..., J_n)$$

y obtengo las  $J_1,...,J_n$  constantes.

#### 9.3 Transformación canónica infinitesimal

$$F_2 = F_2(q_i, P_i) = \sum_i^N q_i P_i$$

es la indentidad

$$\frac{\partial F_2}{\partial q_i} = p_i \equiv P_i \qquad \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = Q_i \equiv q_i$$

y donde considero

$$\begin{split} F_2(q_i,P_i) &= \sum q_i P_i + \epsilon G(q_1,...,q_n,P_1,...,P_n) &\quad \text{con } \epsilon \sim 0 \\ p_i &= P_i + \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i} \longrightarrow P_i = p_i - \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i} \\ Q_i &= q_i + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i} \longrightarrow Q_i = q_i - \epsilon \frac{\partial G}{\partial P_i} \end{split}$$

donde  $\partial G/\partial P_i \approx \partial G/\partial p_i$  diferirán en un orden  $\epsilon^2$  el cual descarto. Entonces

$$\delta p_{\ell} = -\epsilon \frac{\partial G}{\partial q_{\ell}} \qquad \delta q_{\ell} = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_{\ell}}.$$

Si considero H en lugar de G y  $\epsilon = \delta t$  entonces

$$\frac{\delta p_{\ell}}{\delta t} = -\frac{\partial H}{\partial q_{\ell}} \qquad \frac{\delta q_{\ell}}{\delta t} = \frac{\partial H}{\partial p_{\ell}}$$

de tal manera que

$$\dot{p}_{\ell} = -\frac{\partial H}{\partial q_{\ell}} \qquad \dot{q}_{\ell} = -\frac{\partial H}{\partial p_{\ell}}$$

y donde se ve que el  ${\cal H}$  genera la transformación evolución temporal.

$$\delta A = A(q_i + \delta q_i, p_i + \delta p_i) - A(q_i, p_i)$$

y

$$\begin{split} \delta A &= \sum_i \left( \frac{\partial A}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial A}{\partial p_i} \delta p_i \right) \\ \delta A &= \epsilon \sum_i \left( \frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = \epsilon [A, H] \longrightarrow \frac{\delta A}{\delta t} = [A, H] \end{split}$$

entonces las constantes de movimiento generan transformaciones canónicas infinitesimales que dejan invariante al hamiltoniano H. Si

$$\frac{dA}{dt} = 0 \Longrightarrow [A.H] = 0$$

### 9.4 Potencial electromagnético

Arranquemos por los momentos canónicamente conjugados

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = p_i \quad \text{pero } siV \neq V(q) \longrightarrow \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = p_i$$

entonces

$$\begin{split} U(q,\dot{q}) &= e\phi - e/c\pmb{A}\cdot \pmb{V} \longrightarrow \mathcal{L} = T - e\phi + e/c\pmb{A}\cdot \pmb{V} \\ p_x &= \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial U}{\partial \dot{x}} = mV_x - (e/c)A_x. \end{split}$$

Hacemos un cambio de gauge, en un potencial generalizado

$$U = e\Phi(\boldsymbol{x},t) - (q/c)\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)\cdot\boldsymbol{V}(t)$$

y el cambio de gauge es

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla f$$

que no altera las ecuaciones de movimiento.

# **Indice**

Coordenadas cíclicas, 29

Energía cinética, 33

Fuerzas centrales, 59

Lagrangiano, 26

Momentos conjugados, 29

Trabajos virtuales, principio de, 22

Velocidad areolar, 62