7장 연산자 오버로딩

- # 연산자 오버로딩의 의미
- # 덧셈(+) 연산자 오버로딩
- # 연산자 오버로딩 시 고려 사항
- # 이항 연산자 오버로딩
- # 이항 연산자에서 피연산자의 교환 문제
- # 단항 연산자 오버로딩
- # 증가, 감소 단항 연산자 오버로딩
- # 입출력 연산자 오버로딩을 이용한 cin, cout의 구현
- # friend 함수를 사용한 입출력 연산자 오버로딩
- # 대입 연산자 오버로딩
- # 배열 첨자 연산자 오버로딩


1. 연산자 오버로딩의 의미

예: CPoint 클래스 객체 2개를 더하는 멤버 함수 작성

```
class CPoint {
private:
   int x, y;
public:
   CPoint(int a = 0, int b = 0) : x(a), y(b) { }
   CPoint Sum(const CPoint &Po) { return CPoint(x + Po.x, y + Po.y); } // +
   void Print() { cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endl; }
};
                                                            ca C:₩... - □ ×
int main(void)
                                                           (3, 3)
계속하려면 아
   CPoint P1(1, 1);
   CPoint P2(2, 2);
   CPoint P3 = P1.Sum(P2); // Sum 함수 호출
   P3.Print();
                  1 더하기 1은? → 1+1
                                                 연산자 오버로딩을 통해 가능!
                  P1 더하기 P2는? → P1 + P2?
   return 0;
```

2. 덧셈 연산자 오버로딩

- # 연산자 오버로딩 방법
 - 멤버 함수에 의한 연산자 오버로딩
 - 전역 함수에 의한 연산자 오버로딩
- # 멤버 함수에 의한 연산자 오버로딩 원리
 - P1 + P2의 내부 수행 방법
 - ➤ 멤버 함수 operator+ 작성



```
Class CPoint {
private :
    int x, y;

public :
    CPoint(int a = 0, int b = 0) : x(a), y(b) { }
    CPoint operator+(const CPoint &Po) { return CPoint(x + Po.x, y + Po.y); }
    void Print() { cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endl; }
};


int main(void) {
    CPoint P1(1, 1);
    CPoint P2(2, 2);
    CPoint P3 = P1 + P2; // + 연산자 호출

P3.Print();
    return 0;

B 시적 호출 가능: P1.operator+(P2);
```

2. 덧셈 연산자 오버로딩

- # 전역 함수에 의한 연산자 오버로딩
 - P1 + P2의 내부 수행 방법 ➤ 전역 함수 operator+ 작성
 - 다음 프로그램의 문제점은?



```
class CPoint {
private:
   int x, y;
public:
   CPoint(int a = 0, int b = 0) : x(a), y(b) { }
   void Print() { cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endI; }
};
                                        전역 함수에 의한 연산자 오버로딩
CPoint operator+(const CPoint &Po1, const CPoint &Po2)
   return CPoint(Po1.x + Po2.x, Po1.y + Po2.y);
```

CPoint 클래스의 private 멤버로의 접근 → 불가능

해결 방법: friend

2. 덧셈 연산자 오버로딩

전역 함수에 의한 연산자 오버로딩 (friend 사용)

```
class CPoint {
private:
    int x;
    int y;
public:
   CPoint(int a = 0, int b = 0): x(a), y(b) { } void Print() { cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endl; }
   friend CPoint operator+(const CPoint &Po1, const CPoint &Po2); // friend
CPoint operator+(const CPoint &Po1, const CPoint &Po2) // + 연산자 전역 함수
   return CPoint(Po1.x + Po2.x, Po1.y + Po2.y); // private 접근 가능
int main(void)
                                   멤버 함수에 의한 오버로딩과
   CPoint P1(1, 1);
CPoint P2(2, 2);
CPoint P3 = P1 + P2;
                                  전역함수에 의한 연산자 오버로딩이 동시에
                                  존재하는 경우의 호출 우선 순위
                                  멤버 함수 → 전역 함수
   P3.Print();
   return 0;
```

3. 연산자 오버로딩 시 고려 사항

- 1. 기본 타입에 대한 의미 변경 불가
 - intA + intB // 불가능
 - ObjectA + intA // 가능
 - intA + ObjectA // 가능
 - ObjectA + ObjectB // 가능
- 2. 연산자 오비로딩이 불가능한 연산자
 - . .* :: ?:
 - 연산자 오비로딩이 가능한 연산자

```
new delete new[] delete[]
+ - * / % ^ & | ~
! = < > += -= *= /= %=
^= &= |= << >> >>= <= !=
<= >= && || ++ -- , ->* ->
() []
```

- 3. C++ 연산자 이외의 연산자에 대한 오버로딩 불가
 - P1 @ P2 // 불가능

3. 연산자 오버로딩 시 고려 사항

- 4. 대입 연산자, 주소 연산자
 - 연산자 오버로딩을 하지 않아도 사용 가능
 - = : 멤버 단위 복사, & : 해당 객체의 주소 반환
- 5. 연산자 우선 순위 변경 불가
 - P1 + P2 * P3 : * 연산 우선
- 6. 결합 법칙 변경 불가
 - P1 + P2 + P3 : 결합 법칙은 왼쪽에서 오른쪽으로
- 7. 피연산자 개수 변경 불가
 - 단항 연산자(++, --): 하나의 피연산자 요구
 - 곱셈 연산자(*): 두 개의 피연산자 요구
- 8. 디폴트 매개변수 불가
 - 디폴트 매개변수가 가능하다면

CPoint operator+(const CPoint &Po = CPoint(0, 0)) { ... }
CPoint P3 = P1 +;

7. 피연산자 개수 변경 불가 위배

4. 이항 연산자 오버로딩

- # 뺄셈(-), 곱셈(*), 나눗셈(/) 연산자 오버로딩
 - 기본 원리는 덧셈(+) 연산자 오버로딩과 동일
- # 예:다음 연산이 가능하도록 연산자 오버로딩 작성 (a:int형 변수)
 - ① Po1 + Po2: CPoint(Po1.x + Po2.x, Po1.y + Po2.y) 객체 반환
 - ② Po1 + a: CPoint(Po1.x + a, Po1.y + a) 객체 반환
 - ③ Po1 Po2: CPoint(Po1.x Po2.x, Po1.y Po2.y) 객체 반환
 - ④ Po1 a: CPoint(Po1.x a, Po1.y a) 객체 반환
 - ⑤ Po1 * a: CPoint(Po1.x * a, Po1.y * a) 객체 반환
 - ⑥ Po1 / a: CPoint(Po1.x / a, Po1.y / a) 객체 반환

4. 이항 연산자 오버로딩

```
class CPoint {
  private:
     int x, y;
 public:
     CPoint(int a = 0, int b = 0) : x(a), y(b) { }
     CPoint operator+(const CPoint &Po) { return CPoint(x + Po.x, y + Po.y); }
     CPoint operator+(int a) { return CPoint(x + a, y + a); }
     CPoint operator-(const CPoint &Po) { return CPoint(x - Po.x, y - Po.y); }
     CPoint operator-(int a) { return CPoint(x - a, y - a); }
     CPoint operator*(int a) { return CPoint(x * a, y * a); }
     CPoint operator/(int a) { return CPoint(x / a, y / a); }
     void Print(CPoint Po = CPoint(0, 0))
         { cout \ll "(" \ll x \ll ", " \ll y \ll ")" int main(void)
 };
                                                    CPoint P1(2, 2), P2(4, 4);
                                                    int a = 2;
     © C:₩... _ □ ×
                                                    (P1 + P2).Print();
     (6, 6)
     (4, 4)
                                                     (P1 + a).Print();
     (-2, -2)
                                                     (P1 - P2).Print();
     (0. 0)
                          임시 객체를 이용한
     (4. 4)
                                                     (P1 - a).Print();
                          멤버 함수 호출
     (1, 1)
                                                    (P1 * a).Print();
     계속하려면 아
                                                    (P1 / a).Print();
     4
                                                    return 0;
7장 연산자 오버로딩
```

5. 이항 연산자에서 피연산자의 교환 문제

- # 앞의 예: 다음 연산의 교환법칙 성립 여부 및 수행 불가능 여부는?
 - Po1 + Po2 → Po2 + Po1 : 교환법칙 성립
 - Po1 + a → a + Po1 : 교환법칙 성립, 수행 불가능
 - Po1 Po2 → Po2 Po1: 교환법칙 성립X, 수행 가능
 - Po1 a → a Po1: 교환법칙 성립X, 수행 불가능

```
int main(void)
                                      교환법칙의 성립 여부는
                                      우리의 관심사가 아님.
  CPoint P1(2, 2), P2(4, 4);
                                      수행 불가능한 연산을
  int a = 2:
                                      수행 가능토록 만들려면?
  CPoint P3 = a + P1;  // 수행 불가능
  CPoint P4 = a - P2;
                      // 수행 불가능
  P3.Print();
                             수행 가능하도록
  P4.Print();
                             만들어 보자.
                             a.operator+(P1); // ? 불가능
  return 0;
                             → 전역 함수에 의한 연산자 오버로딩
```

5. 이항 연산자에서 피연산자의 교환 문제

(a + P1), (a - P1)이 가능하도록 CPoint 클래스 수정

```
class CPoint {
private:
      int x, y;
public:
     CPoint(int a = 0, int b = 0): x(a), y(b) { }
CPoint operator+(const CPoint &Po) { return CPoint(x + Po.x, y + Po.y); }
CPoint operator+(int a) { return CPoint(x + a, y + a); }
CPoint operator-(const CPoint &Po) { return CPoint(x - Po.x, y - Po.y); }
     CPoint operator-(int a) { return CPoint(x - a, y - a); }
CPoint operator*(int a) { return CPoint(x * a, y * a); }
CPoint operator/(int a) { return CPoint(x / a, y / a); }
void Print() { cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endl; }
      friend CPoint operator+(int a, const CPoint &Po);
      friend CPoint operator-(int a, const CPoint &Po);
CPoint operator+(int a, const CPoint &Po) // a + P1
      return CPoint(a + Po.x, a + Po.y);
CPoint operator-(int a, const CPoint &Po) // a - P1
      return CPoint(a - Po.x, a - Po.y);
```

6. 단항 연산자 오버로딩

- # 단항 연산자 오버로딩
 - 기본 원리는 이항 연산자와 동일
 - ▶ 음수 부호(-) 연산자 오버로딩


```
\checkmark int a = 3:
```

✓ int b = -a; // a의 값은 변화 없음. b의 값은 -3.

✓ -Po → Po.operator-() → 멤버 함수 operator-(void) 작성

```
class CPoint {
private:
   int x, y;

public:
   CPoint(int a = 0, int b = 0): x(a), y(b) { }
   CPoint operator-() { return CPoint(-x, -y); } // - 부호연산자
   void Print() { cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endl; }
};
```



7장 연산자 오버로딩

6. 단항 연산자 오버로딩

- # 응용: 음수 부호(-) 연산자의 의미 변경
 - -Po → Po의 x, y 값의 부호가 바뀌도록 하려면?
 - > CPoint P1(2, 2);
 - ➤ CPoint P2 = -(-P1); // P1 (2, 2), P2 (2, 2)가 되어야 함
 - 다음과 같은 연산자 오버로딩?
 - \triangleright CPoint operator-() { x = -x; y = -y; return CPoint(x, y); }
 - \triangleright CPoint P2 = -P1; // P1 (-2, -2), P2 (-2, -2) \rightarrow OK!
 - \triangleright CPoint P2 = -(-P1); // P1 (-2, -2), P2 (2, 2) \rightarrow P1 No!
 - ✓ 두 번째 -는 임시 객체에 대해 수행되기 때문에 P1에는 영향을 미치지 않음
 - ✓ 해결 방안 : 참조 반환

6. 단항 연산자 오버로딩

음수 부호(-) 연산자 오버로딩 (해당 객체의 x, y 부호 변경)

```
class CPoint {
private:
                                                                 GK C:₩... _ □ X
   int x;
                                                                 (2. 2)
   int y;
                                                                 (2, 2)
                                                                 계속하려면 아
public:
                                                                 1
   CPoint(int a = 0, int b = 0) : x(a), y(b) { }
   CPoint & operator – () { x = -x; y = -y; return (*this); }
   void Print() { cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endI; }
};
int main(void)
   CPoint P1(2, 2);
   CPoint P2 = -(-P1); // P1 (2, 2) 두 번 변함, P2 (2, 2)
   P1.Print();
   P2.Print();
   return 0;
```

7장 연산자 오버로딩

- # int형 변수에 대한 증가, 감소 연산자 적용
 - 전위 증가 연산자
 - \geqslant int a = 1;
 - ▶ int b = ++a; // a : 2, b : 2 → a가 먼저 증가된 후에 결과를 대입
 - 후위 증가 연산자
 - \triangleright int a = 1;
 - ▶ int b = a++; // a : 1, b : 2 → a가 증가되지만 대입은 그 전 값 사용
- # CPoint 클래스에 대한 전위 증가 연산자 오버로딩
 - CPoint P1(1, 1);
 - CPoint P2 = ++P1; // P1 (2, 2), P2 (2, 2)
 - \blacksquare CPoint P3 = ++(++P1); // P1 (4, 4), P3 (4, 4)
 - 이와 같이 되도록 전위 증가 연산자 오버로딩 구현

++ 전위 증가 연산자 오버로딩

```
ca C:₩... - □ ×
class CPoint {
                                                            (4. 4)
                                                            (2. 2)
private:
                                                            (4, 4)
   int x, y;
                                                            계속하려면 아
public:
   CPoint(int a = 0, int b = 0) : x(a), y(b) { }
   CPoint &operator++() { x++; y++; return (*this); }// 전위 증가 연산자
   void Print() { cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endl; }</pre>
};
                                                호출한 객체의 참조 전달을 통해
int main(void)
                                                연속적인 ++ 연산자 적용 가능
   CPoint P1(1, 1);
   CPoint P2 = ++P1; // P1 (2, 2), P2 (2, 2)
   CPoint P3 = ++(++P1); // P1 (4, 4), P3 (4, 4)
   P1.Print();
   P2.Print();
   P3.Print();
   return 0;
```

- # ++ 후위 증가 연산자
 - CPoint P1(1, 1);
 - \blacksquare CPoint P2 = P1++; // P1 (2, 2), P2 (1, 1)
 - CPoint P3 = (P1++)++; // 원칙적으로는(int형에서) 불가능
 - ▶ 증가 연산자를 적용할 수 있는 피연산자로는 I-value만 허용
 - ✓ (++3), (3++), ((a+b)++), (++(a+b)) : 모두 허용하지 않음
 - ✓ ++(++a): 가능 전위 증가 연산의 결과로 I-value인 a 반환
 - ✓ (a++)++: 불가능 후위 증가 연산의 결과로 r-value인 a의 값 반환
 - ▶ 다음 중 가능한 것은?
 - \checkmark (++a)++;
 - \checkmark ++(a++);
 - ➤ CPoint 클래스의 경우 전위, 후위 증가 연산자 모두 연속 적용이 가능하도록 만들 수도 있음
 - 후위 증가 연산자 오버로딩
 - ▶ Po++ → Po.operator++() → 전위 증가 연산자와 구별 안됨
 - → Po.operator++(0)으로 해석 → operator++(int) 멤버 함수 작성!

전위 증가 : (++Po1) Po1.operator++()

7장 연산자 오버로딩

후위 증가: (Po1++)

Po1.operator++(0)

++ 후위 증가 연산자 오버로딩

```
class CPoint {
private:
   int x;
   int y;
public:
  CPoint(int a = 0, int b = 0) : x(a), y(b) { }
  CPoint operator++(int NotUsed) // 후위 증가 연산자
     { CPoint temp = (*this); x++; y++; return temp; }
  };
                       이전 값을 저장한 후 x, y 값 증가
int main(void)
                        이전 값 반환
                                                   © C:₩... _ □ X
  CPoint P1(1, 1);
                                                  (3, 3)
                       // P1 (2, 2), P2 (1, 1)
  CPoint P2 = P1++;
                                                   (1, 1)
  CPoint P3 = (P1++)++; // P1 (3, 3), P3 (2, 2)
                                                  (2, 2)
                                                   계속하려면 아
  P1.Print();
  P2.Print();
                      수행은 가능하나 논리적으로
  P3.Print();
                      수행 결과가 맞지 않음
   return 0;
```

8. 입출력 연산자 오버로딩을 이용한 cin, cout의 구현

print와 scanf를 사용하여 cin, cout 객체 만들기

```
#include <cstdio>
using namespace std; // VC++ 6.0에서는 삭제
char *endl = "\n";
char *tab = "\t";
                      출력(cout)을 위한 클래스
class ostream {
public :
   ostream &operator<<(int val) { // int 값에 대한 출력 연산자(<<) 오버로딩
      printf("%d", val);
      return (*this);
                           참조 반환 : 연속 << 적용 가능
   ostream &operator<<(char *str) { // char * 값에 대한 << 연산자 오버로딩
      printf("%s", str);
      return (*this);
};
```

8. 입출력 연산자 오버로딩을 이용한 cin, cout의 구현

```
# 코드계속
                       입력(cin)을 위한 클래스
 class istream {
 public:
     istream &operator>>(int &val) { // int 값에 대한 >> 연산자 오버로딩
        scanf("%d", &val);
        return (*this);
     istream &operator>>(char *str) {// char * 값에 대한 >> 연산자 오버로딩
        scanf("%s", str);
        return (*this);
 };
                                                 C:\WINDOWS\syst...
                      입출력 객체 생성
                                                     C++ Programming
 ostream cout;
                                               입력 : 100 HelloC++
 istream cin;
                                                     HelloC++
                                               계속하려면 아무 키나 누르십시
 int main(void)
    int a = 5;
    char str[] = "C++ Programming";
    cout << a << tab << str << endl; -
                                         연속 출력 가능
    cout << "입력 : ";
    cin >> a >> str;
                                        istream과 ostream 구현 원리 이해
    cout << a << tab << str << endl;
                                       C++에 포함된 cin, cout에 대한 구체적인
                                        사용 방법은 11장에서 설명
    return 0;
```

9. friend 함수를 사용한 입출력 연산자 오버로딩

- # CPoint 클래스 객체에 대한 출력 연산자 사용
 - CPoint P1(3, 4); cout << P1; // 가능하게 하려면?

```
#include <cstdio>
using namespace std; // VC++ 6.0에서는 삭제
class CPoint {
private:
   int x, y;
                                         문제점: C++ 라이브러리의
public:
                                         ostream 클래스를 수정하기 어려움!
   CPoint(int a. int b) : x(a). y(b) { }
                                         → 라이브러리의 ostream 클래스를
   friend class ostream;
                                           수정하지 않고 가능하게!
                                         → 전역 함수에 의한 연산자 오버로딩
class ostream {
public:
   ostream & Operator << (const CPoint & Po) { // CPoint 객체의 << 오버로딩
      printf("(%d, %d)\n", Po.x, Po.y);
      return (*this);
```

9. friend 함수를 사용한 입출력 연산자 오버로딩

전역 함수에 의한 <<, >> 연산자 오버로딩

```
■ cout << P1; \rightarrow operator<<(cout, P1);
                                                          int main(void)
#include <iostream>
                                                             CPoint P1(3, 4);
using namespace std;
                                                             cout << P1;
class CPoint {
                                                             cin >> P1;
private:
                                                             cout << P1;
   int x, y;
                                                             © C:₩WINDOWS... - □ ×
public:
   CPoint(int a, int b) : x(a), y(b) { }
                                                             좌표 입력 : 100 200
   friend ostream &operator<<(ostream &out, const CPoint Po); (100, 200)
   friend istream & operator >> (istream & in, CPoint & Po);
ostream &operator<<(ostream &out, const CPoint Po)// 전역 함수 << 오버로딩
   out << "(" << Po.x << ". " << Po.v << ")" << end];
   return out;
                       cout의 참조 반환: 연속적인 << 가능
istream &operator>>(istream &in. CPoint &Po) // 전역 함수 >> 오버로딩
   cout << "좌표 입력 : ";
   in \gg Po.x \gg Po.y;
   return in;
```

디폴트 대입 연산자의 모양

- 안 1: void operator=(const CPoint &Po) { x = Po.x; y = Po.y; }

 > P1 = P2; // 수행 가능

 > P1 = P2 = P3; // 수행 불가능
- 안 2: CPoint operator=(const CPoint &Po) { x = Po.x; y = Po.y; return Po; }
- 안 3: CPoint &operator=(const CPoint &Po) { x = Po.x; y = Po.y; return (*this); }
- 안 4 : const CPoint & operator=(const CPoint & Po) { x = Po.x; y = Po.y; return Po; }
- 안 3이 가장 효율적으로 수행될 수 있음
 - ▶ 실제 디폴트 대입 연산자의 모양은 안 3과 동일
 - ➤ (P1 = P2) = P3; 실행 가능 (int 개념과 동일)
- 주의 사항: 대입 연산자는 멤버 함수에 의한 오버로딩만 가능 ▶ 멤버 함수에 의한 오버로딩만 가능한 연산자: =, [], ->

디폴트 대입 연산자의 명시적 구현

```
class CPoint {
private:
   int x, y;
public:
   CPoint(int a = 0, int b = 0) : x(a), y(b) { }
   CPoint & Operator = (const CPoint & Po) // 대입 연산자 오버로딩
      { x = Po.x; y = Po.y; return (*this); }
   void Print() { cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endI; }
int main(void)
                                                     64 C:₩... - □ ×
   CPoint P1(1, 1), P2(2, 2), P3(3, 3);
   P1 = P2;
                                                     (3, 3)
                       // 대입 연산
                                                    (3, 3)
   P1 = P2 = P3; // 연속적인 대입 연산
                                                    (3, 3)
계속하려면 아
   P1.Print();
                                                     1
   P2.Print();
   P3.Print();
   return 0;
```

♯ CString 클래스 객체의 대입 시 문제점은?

```
class CString {
private :
    int len;
    char *str;

public :
    CString(char *s = "Unknown") {
        len = strlen(s);
        str = new char[len + 1];
        strcpy(str, s);
    }
    ~CString() { delete [] str; }
    void Print() { cout << str << endl; }
};</pre>
```




```
int main(void)
{
    CString str1 = "C++ Programming";
    CString str2 = "Hello C++";

    str2 = str1; // 대입 연산

    str1.Print();
    str2.Print();

    return 0;
}
```

CString 객체 대입의 동작




♯ CString 클래스에 대한 명시적 대입 연산자 오버로딩

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
class CString {
private:
   int len;
   char *str;
public:
   CString(char *s = "Unknown") {
       len = strlen(s);
       str = new char[len + 1];
       strcpy(str, s);
   CString & operator = (const CString & string) { // 대입 연산자 오버로딩
       delete [] str;
       len = string.len;
       str = new char[len + 1];
       strcpy(str, string.str);
                                          연속적인 대입이 가능하도록
       return (*this);
                                          참조 반환
   ~CString() { delete [] str; }
   void Print() { cout << str << endl; }</pre>
```

코드계속

```
int main(void)
   CString str1 = "C++ Programming";
   CString str2 = "Hello C++";
   CString str3 = "Operator Overloading";
   str1 = str2 = str3; // 연속적인 대입 연산
   str1.Print();
   str2.Print();
   str3.Print();
   return 0;
```



11. 배열 첨자 연산자 오버로딩

- # int형 배열의 예
 - int ary[10];
 - int a = ary[0]; // 배열 첨자 연산자 : 첫 번째 원소의 값
 - ary[3] = 5; // 배열 첨자 연산자 : 네 번째 원소(int형 변수 그 자체)
- # CPoint 클래스의 예
 - int a = Po[0]; // Po의 x 값(으로 가정)
 - Po[1] = 5; // Po의 y 값(으로 가정)을 5로 변경
 - 배열 첨자 연산자 오버로딩
 - \rightarrow Po[0] \rightarrow Po.operator[](0)

```
int operator[](int index) { // index는 0 또는 1이라고 가정 if (index == 0) return x; else if (index == 1) return y; 문제점 Po[1] = 5; 가 수행되지 않음 해결 참조 반환 int &operator...
```

11. 배열 첨자 연산자 오버로딩

CPoint 클래스의 배열 첨자 연산자 오버로딩

```
class CPoint {
                                                         64 C:₩... - □ ×
private:
                                                        (2, 3)
   int x, y;
                                                        계속하려면 아=
public:
   CPoint(int a = 0, int b = 0) : x(a), y(b) { }
   int &operator[](int index) { // 배열 첨자 연산자 오버로딩, 참조 반환
      if (index == 0) return x;
      else if (index == 1) return y;
   void Print() { cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endl; }
int main(void)
   CPoint P1(1, 1);
   P1[0] = 2; // P1의 x 변수 그 자체
   P1[1] = 3; // P1의 y 변수 그 자체
   P1.Print();
   return 0;
```

7장 선산자 오버도당