### Clàr-innse 1 RAAS Client 1.1 Stàladh 1.1.1 Roghainnean adhartach 1.2 RAAS Server Configuration 1.2.1 Coitcheann 1.2.2 Ath-ghoiridean Iomallach 1.2.3 Dealbhan-camara 1.2.4 Leudachadh File Explorer 1.3 RAAS Client 1.4 RAAS Client Leudachadh File Explorer 1.5 RAAS Client Remote Desktop 1.6 Search & Run 2 RAAS Server 2.1 Stàladh 2.1.1 Roghainnean adhartach 2.2 Rèiteachadh Windows a thathar a' moladh 2.3 Search & Run 3 Tionndadh 4 Taic 4.1 Cùisean cumanta

# 1 RAAS Client

Tha RAAS air a thogail air dà phàirt: RAAS Client agus RAAS Server. Gus smachd a chumail air frithealaichean, no coimpiutairean aoigheachd, RAAS Server feumar a stàladh air na coimpiutairean aoigheachd mus tèid na coimpiutairean aoigheachd a rèiteachadh air taobh an neach-dèiligidh a' cleachdadh RAAS Client aplacaidean. Tha an earrann seo a' toirt a-steach stiùireadh airson stàladh, rèiteachadh agus cleachdadh RAAS Client.

### 1.1 Stàladh

RAAS Client Faodar a stàladh le bhith a' luchdachadh sìos am faidhle RAASClient\_[version]\_x64.msi agus ga ruith air a' choimpiutair targaid. Ma tha an stàladh bunaiteach gu leòr, chan eil feum ach air na gnìomhan a dh' fheumar a dhèanamh ach gabhail ris an aonta ceadachais agus briogadh air stàlaich.

Riatanasan an t-siostaim: A' toirt taic do dhreachan 64 bit de Windows 10 & 11 Pro agus Enterprise. Tha feum air .NET Framework 4.8.

## 1.1.1 Roghainnean adhartach

Mura h-eil an stàladh bunaiteach iomchaidh, faodar a ghnàthachadh le bhith a' briogadh air a' phutan "Adhartach" nuair a bhios tu ga stàladh. Tha roghainnean anns a' chiad earrann airson a stàladh aig ìre an inneil, a bhios ruigsinneach do gach neach-cleachdaidh, no aig ìre an neach-cleachdaidh, a bhios ruigsinneach don neach-cleachdaidh làithreach a-mhàin. Ma bhriogas tu air "Air adhart" thèid an neach-cleachdaidh chun chlàr-taice fheartan. Anns an earrann seo, tha e

comasach taghadh dè na feartan a stàlaicheas tu le bhith a' comasachadh no a' cur dheth feartan san eadar-aghaidh. Tha mion-fhiosrachadh mu fheart air a thaisbeanadh fon bhogsa anns a bheil na smachdan nuair a thaghas tu e.

Comhairle: RAAS Client Faodar a chleachdadh le bhith a' briogadh deas air an ìomhaigh fios. Gus ìomhaigh fios a shealltainn an-còmhnaidh anns a' bhàr-tasg, briog air seall ìomhaighean falaichte anns a' bhàr-tasg agus slaod e. RAAS Client ìomhaigh gu raon ìomhaighean faicsinneach.

# 1.2 RAAS Server Configuration

RAAS Server Configuration faodar a thòiseachadh bhon chlàr-tòiseachaidh, le bhith a' briogadh deas air frithealaiche ann am File Explorer agus a' taghadh "RAAS Server Configuration" no le bhith a' briogadh deas air RAAS Client ìomhaigh ann an treidhe an t-siostaim agus an dàrna cuid a' taghadh "RAAS Server Configuration" anns a' chlàr-taice freumhach no ann an aon de chlàrantaice an fhrithealaiche. Tha e air a chleachdadh airson na roghainnean a rèiteachadh a bu chòir a chur an sàs airson gach frithealaiche.

- Faodar frithealaichean a thaghadh leis a' bhogsa-liosta frithealaiche, gus rèiteachadh frithealaiche sònraichte atharrachadh.
- Gus frithealaiche a chur ris, briog air a' phutan "Cuir ris..." agus an uair sin cuir a-steach ainm an fhrithealaiche no seòladh IP an fhrithealaiche agus briog air a' phutan "Cuir ris".
- Gus frithealaiche a thoirt air falbh, tagh am frithealaiche a tha thu airson a thoirt air falbh agus briog air a' phutan "Thoir air falbh".

Tha an rèiteachadh air a chur air dòigh ann an tabaichean, agus tha na roghainnean a tha rim faighinn fo gach taba air an taisbeanadh anns na h-earrannan a leanas.

### 1.2.1 Coitcheann

• **Cuir an comas frithealaiche**: Nì seo am frithealaiche gnìomhach agus cuiridh e a h-uile suidheachadh an fhrithealaiche an sàs. Cha bu chòir am frithealaiche a shuidheachadh gu gnìomhach gus am bi na roghainnean uile air an rèiteachadh.

#### Roghainnean:

- **Far-ainm**: A' dearbhadh dè an t-ainm-brèige a bu chòir a bhith aig an fhrithealaiche anns a h-uile RAAS Client eadar-aghaidhean.
- **Cunntas**: A' dearbhadh dè an cunntas Windows a thèid a chleachdadh airson conaltradh leis an fhrithealaiche.
- **Facal-faire**: A' dearbhadh facal-faire a' chunntais Windows a thèid a chleachdadh airson conaltradh leis an fhrithealaiche.
- **Àrainn**: A' dearbhadh an àrainn a chleachdas cunntas Windows airson conaltradh leis an fhrithealaiche.
- **Dearbhadh RDP**: A' dearbhadh dè na riaghailtean dearbhaidh a chleachdar nuair a thathar a' ceangal ris an fhrithealaiche tro RemoteApp, a' cleachdadh protocol RDP.
- Ath-cheangal fèin-ghluasadach: A' dearbhadh am bu chòir ath-cheangal ri RemoteApp gu fèin-ghluasadach ma bha e ceangailte mus deach a ghlasadh, a chadal no a gheamhradh is a leithid.

- **Prògraman tòiseachaidh fèin-thòiseachaidh**: A' dearbhadh am bu chòir do aplacaidean a chaidh a rèiteachadh gus tòiseachadh gu fèin-ghluasadach aig àm tòiseachaidh air an fhrithealaiche tòiseachadh gu fèin-ghluasadach tro RemoteApp nuair a cheanglas iad an toiseach.
- Àidseant cùm beò : A' dearbhadh am bu chòir àidseant cùm beò a thòiseachadh tro RemoteApp air an fhrithealaiche nuair a cheanglas tu an toiseach, gus casg a chuir air a' cheangal bho bhith a' dì-cheangal gu fèin-ghluasadach nuair nach eil aplacaidean fosgailte.
- **Ath-stiùirich a' bhòrd-sgrìobhaidh**: A' dearbhadh am bu chòir ath-stiùireachadh a' bhòrd-sgrìobhaidh a bhith air no dheth.
- **Ath-stiùir innealan**: A' dearbhadh am bu chòir innealan ath-stiùireachadh. Feumaidh an roghainn seo roghainnean a bharrachd a bhith gnìomhach, agus tha iad sin air an clàradh le Microsoft.
- **Ath-stiùir clò-bhualadairean** : A' dearbhadh am bu chòir ath-stiùir clò-bhualadair a bhith air no dheth.
- **Seall fiosan**: A' dearbhadh am bu chòir don neach-cleachdaidh fios le bailiùn fhaighinn nuair a bhios e a' ceangal no a' dì-cheangal RemoteApp. Feumar fiosan a ghnìomhachadh ann an roghainnean Windows gus am bi fiosan ag obair.

#### RAAS Server Ceangal:

- **Inbhe**: A' taisbeanadh fiosrachadh mu inbhe conaltraidh làithreach an fhrithealaiche. Tha "Gun cheangal" a' comharrachadh nach eil conaltradh ann, tha "Cuir fios" a' comharrachadh gu bheil an fhrithealaiche ruigsinneach, tha "Ri fhaighinn" a' comharrachadh gu bheil conaltradh leis an RAAS Server tha an t-seirbheis air an fhrithealaiche an làthair agus "Ceangailte", a tha a' sealltainn gu bheil an fhrithealaiche ceangailte ris tro RemoteApp.
- **RAAS Serverdreach**: Chan eil am fiosrachadh seo ri fhaighinn ach ma tha conaltradh leis an RAAS Server tha seirbheis air an fhrithealaiche an làthair, agus a' comharrachadh an tionndadh a chaidh a stàladh de RAAS Server air an fhrithealaiche.
- **Putan Ceangail/Ath** -cheangail: Air a chleachdadh gus ceangal no ath-cheangal ris an fhrithealaiche tro RemoteApp.
- **Putan- dì-cheangail**: Air a chleachdadh gus an frithealaiche a dhì-cheangal bho RemoteApp.

## 1.2.2 Ath-ghoiridean Iomallach

• **Cuir ath-ghoiridean iomallach an gnìomh**: Cuiridh seo ath-ghoiridean iomallach an gnìomh agus cuiridh e a h-uile roghainn ath-ghoirid iomallach an sàs.

#### Roghainnean Ath-ghoiridean Iomallach:

- **Cruthaich ath-ghoiridean clàr-tòiseachaidh**: A' dearbhadh am bu chòir ath-ghoiridean clàr-tòiseachaidh air an fhrithealaiche a ghluasad chun neach-cleachdaidh làithreach den choimpiutair ionadail, gus an tòisich iad tro RemoteApp. Thèid ath-ghoiridean a chur ann am pasgan sònraichte sa chlàr-tòiseachaidh leis an ainm cruth [Alias frithealaiche].
- **Cruthaich ath-ghoiridean Windows Apps**: A' dearbhadh am bu chòir ath-ghoiridean Windows Apps air an fhrithealaiche a ghluasad chun neach-cleachdaidh làithreach den choimpiutair ionadail, gus an tòisich iad tro RemoteApp. Thèid ath-ghoiridean a chur ann am pasgan sònraichte sa chlàr-tòiseachaidh leis an ainm cruth [Alias frithealaiche]. Gus ath-

- ghoiridean Windows Apps a ghluasad às dèidh stàladh, feumar Ath-ghoiridean Ùrachaidh a thaghadh airson an fhrithealaiche bhon... RAAS Client raon fiosrachaidh.
- **Cruthaich ath-ghoiridean deasg**: A' dearbhadh am bu chòir ath-ghoiridean deasg air an fhrithealaiche a ghluasad chun neach-cleachdaidh làithreach air a' choimpiutair ionadail, gus an tòisich iad tro RemoteApp.
- Cuir ath-ghoiridean deasg air freumh an deasg: A' dearbhadh am bu chòir ath-ghoiridean deasg a chaidh a ghluasad bhon fhrithealaiche a chur air freumh an deasg aig an neach-cleachdaidh làithreach. Is e an roghainn eile an cur ann am pasgan sònraichte air an deasg leis an ainm cruth [Alias frithealaiche].
- Cuir far-ainm an fhrithealaiche ri ainmean ath-ghoiridean: A' dearbhadh am bu chòir ainmean a thoirt do ath-ghoiridean a thèid a ghluasad bhon fhrithealaiche a tha air an cur ris leis an far-ainm frithealaiche.
- Cànan an fhrithealaiche airson ainmean ath-ghoiridean : A' dearbhadh am bu chòir ainmean a thoirt do ath-ghoiridean a thèid a ghluasad bhon fhrithealaiche a rèir a' chànain a tha air a stàladh air an fhrithealaiche.

### 1.2.3 Dealbhan-camara

• Cuir an comas lèirsinn : Nì seo lèirsinn gnìomhach agus cuir an sàs a h-uile roghainn lèirsinn.

Roghainnean nan Dealbhan-sgrìn:

- **Prìomh dhath** : A' dearbhadh dè am prìomh dhath a thèid a chleachdadh airson a h-uile lèirsinn
- Dath teacsa: A' dearbhadh dath an teacsa a thathar a' cleachdadh airson gach lèirsinn.
- **Dath na loidhne**: A' dearbhadh dath nan loidhnichean a thathar a' cleachdadh airson a h-uile lèirsinn.
- **Frèamaichean**: A' dearbhadh am bu chòir sgeadachadh frèam a bhith aig uinneagan RemoteApp airson aplacaidean air an fhrithealaiche. Faodar na frèamaichean a chleachdadh gus innse don neach-cleachdaidh dè na h-aplacaidean a bhuineas don fhrithealaiche.
- **Bàr ceangail**: A' dearbhadh am bu chòir bàr ceangail a bhith an làthair nuair a bhios uinneag RemoteApp airson aplacaid air an fhrithealaiche gnìomhach. Faodar am bàr ceangail a chleachdadh gus innse gu bheil aplacaid air an fhrithealaiche a' faighinn cuir-a-steach.
- **Neo-shoilleireachd bàr ceangail**: Ma tha "Bàr ceangail" air a shuidheachadh, bidh an suidheachadh seo a' dearbhadh neo-shoilleireachd a' bhàr ceangail.

## 1.2.4 Leudachadh File Explorer

• Cuir an comas ann an leudachadh File Explorer: Nì seo am frithealaiche ri fhaicinn anns an RAAS Client Leudachadh rannsachair faidhle agus a' cur an sàs a h-uile rud èifeachdach RAAS Client Roghainnean leudachaidh File Explorer.

Pasganan Ri Fhaicinn: Cleachd na roghainnean seo gus faighinn a-mach dè na pasganan cleachdaiche a bu chòir a bhith rim faicinn airson an fhrithealaiche ann an leudachadh File Explorer.

Innealan is Draibhean Ri Fhaicinn: Cleachd na roghainnean seo gus faighinn a-mach dè na seòrsaichean innealan is draibhearan a bu chòir a bhith rim faicinn airson an fhrithealaiche ann an leudachadh File Explorer.

## 1.3 RAAS Client

An RAAS Client ruigidh tu an aplacaid tron ìomhaigh treidhe siostaim aige. Nuair a bhriogas tu deas air an ìomhaigh ann an treidhe an t-siostaim nochdaidh clàr-taice co-theacsa. Thèid nithean clàr-taice a' chlàr-taice co-theacsa seo a mhìneachadh san earrann seo.

- **Deasg Iomallach**: A' fosgladh an "RAAS Client Remote Desktop" aplacaid, gun fhrithealaiche sam bith air a thaghadh.
- **RAAS Server Configuration**: A' fosgladh an "RAAS Server Configuration" aplacaid, gun fhrithealaiche sam bith air a thaghadh.
- **Cobhair (pdf)**: A' fosgladh pdf le cobhair a thaobh RAAS.
- Mu dheidhinn: A' fosgladh uinneag le fiosrachadh mun rud a chaidh a stàladh RAAS Client.
- Slighe a-mach: A' dùnadh RAAS Client.

Tha fo-chlàr-taice sa chlàr-taice co-theacsa airson gach frithealaiche a tha air a chomasachadh. Tha cearcall dearg ron ainm frithealaiche a' comharrachadh gu bheil am frithealaiche far-loidhne, tha cearcall buidhe ron ainm frithealaiche a' comharrachadh gu bheil am frithealaiche ri fhaighinn agus tha cearcall uaine ron ainm frithealaiche a' comharrachadh gu bheil ceangal ann tro RemoteApp ris an fhrithealaiche.

Clàr-taice co-theacsa fo-fhrithealaiche:

- **Ceangail**: Cruthaichidh seo ceangal ris an fhrithealaiche tro RemoteApp.
- **Dì-cheangal** : A' dì-cheangal an fhrithealaiche bho RemoteApp.
- Ath-cheangail: Ath-cheanglaicheas seo an ceangal RemoteApp ris an fhrithealaiche.
- **Log a-mach**: Logaidh seo a-mach neach-cleachdaidh a tha air logadh a-steach an-dràsta bhon fhrithealaiche. Chan eil buaidh aig an roghainn seo ach air an neach-cleachdaidh a tha ceangailte le RAAS Client bhon inneal ionadail.
- Ath-thòisich: Ath-thòisichidh seo an frithealaiche.
- **Ùraich Ath-ghoiridean**: Bidh seo ag ùrachadh a h-uile ath-ghoirid iomallach bhon fhrithealaiche. Feumar an gnìomh seo nuair a bhios tu a' stàladh ath-ghoiridean aplacaidean Windows.
- **Deasg Iomallach**: A' fosgladh an "RAAS Client aplacaid "Deasg Iomallach" leis an fhrithealaiche taghte.
- **RAAS Server Configuration**: A' fosgladh an "RAAS Server Configuration" tagradh leis an fhrithealaiche taghte.

# 1.4 RAAS Client Leudachadh File Explorer

Ma tha leudachadh ainm-àite slige air a stàladh airson RAAS Client, bidh earrann ann am File Explorer air a bheil "RAAS Client" anns an t-sealladh craoibhe aig ìre freumhach File Explorer. Faodar an earrann seo a chleachdadh gus faidhlichean is pasganan a làimhseachadh airson gach frithealaiche aig a bheil leudachadh File Explorer gnìomhach anns na roghainnean. Tha e air a dhealbhadh gus obrachadh dìreach mar làimhseachadh àbhaisteach faidhlichean is phasganan ann am File Explorer, le beagan roghainnean a bharrachd a tha air am mìneachadh san earrann seo.

Briogadh deas air frithealaiche:

- **Deasg Iomallach**: A' fosgladh an "RAAS Client Remote Desktop" tagradh leis an fhrithealaiche taghte.
- **RAAS Server Configuration**: A' fosgladh an "RAAS Server Configuration" tagradh leis an fhrithealaiche taghte.

#### Briogadh deas air faidhle:

- Fosgail air aoigh iomallach : Fosglaidh seo am faidhle air an aoigh iomallach tro RemoteApp.
- **Cruthaich ath-ghoirid iomallach**: Cruthaichidh seo ath-ghoirid a thòisicheas am faidhle air an fhrithealaiche tro RemoteApp nuair a thèid a ghnìomhachadh. Thèid am faidhle a chruthachadh san phasgan làithreach.

Briogadh deas air faidhle agus a shlaodadh gu àite eile mus tèid a leigeil ma sgaoil:

• **Cruthaich ath-ghoirid iomallach an seo**: Cruthaichidh seo ath-ghoirid a thòisicheas am faidhle air an fhrithealaiche tro RemoteApp nuair a thèid a ghnìomhachadh. Thèid am faidhle a chruthachadh san àite dhan deach am faidhle a shlaodadh.

# 1.5 RAAS Client Remote Desktop

"RAAS Client Remote Desktop" faodar a thòiseachadh le bhith a' briogadh deas air frithealaiche ann an leudachadh File Explorer agus a' taghadh "Remote Desktop" no le bhith a' briogadh deas air an RAAS Client ìomhaigh ann an treidhe an t-siostaim agus an dàrna cuid a' taghadh "Deasg Iomallach" anns a' chlàr-taice freumhach no ann an aon de chlàran-taice an fhrithealaiche. Tha e air a chleachdadh gus ceangal ri frithealaiche le deasg iomallach a' cleachdadh nan teisteanasan a chaidh a stòradh, a ghabhas rèiteachadh le bhith a' cleachdadh RAAS Server Configuration.

• **Frithealaiche**: Tagh am frithealaiche ris am bu chòir dhut ceangal a dhèanamh le bhith a' cleachdadh deasg iomallach.

#### Roghainnean:

- **Dearbhadh RDP**: A' dearbhadh dè na riaghailtean dearbhaidh a chleachdar nuair a thathar a' ceangal ris an fhrithealaiche tro dheasc iomallach, a' cleachdadh protocol RDP.
- **Ath-stiùirich a' bhòrd-sgrìobhaidh**: A' dearbhadh am bu chòir ath-stiùireachadh a' bhòrd-sgrìobhaidh a bhith air no dheth.
- **Ath-stiùir innealan**: A' dearbhadh am bu chòir innealan ath-stiùireachadh. Feumaidh an roghainn seo roghainnean a bharrachd a bhith gnìomhach, agus tha iad sin air an clàradh le Microsoft.
- **Ath-stiùir clò-bhualadairean** : A' dearbhadh am bu chòir ath-stiùir clò-bhualadair a bhith air no dheth.
- **Làn-sgrìn** : A' dearbhadh am bu chòir deasg iomallach a thòiseachadh ann am modh làn-sgrìn.
- **Bàr ceangail**: A' dearbhadh am bu chòir bàr ceangail a bhith an làthair ann am modh làn-sgrìn.
- **Bàr ceangail prìne** : A' dearbhadh am bu chòir am bàr ceangail a bhith air a phrìneadh an toiseach.
- Leud an deasg: A' dearbhadh leud an deasg airson an t-seisein deasg iomallach.
- Àirde an deasg: A' dearbhadh àirde an deasg airson an t-seisein deasg iomallach.

## 1.6 Search & Run

Search & Run a' toirt seachad dòigh furasta airson aplacaidean stàlaichte a lorg air an fhrithealaiche agus an uairsin na h-aplacaidean a ruith. Tha e stàlaichte air an fhrithealaiche ach thathar an dùil a chleachdadh mar aplacaid RemoteApp troimhe RAAS Client air coimpiutair a' chleachdaiche. Bidh e ag obair an àite rannsachadh Windows, nach eil ruigsinneach troimhe RAAS Client. Thèid lorg fhaidhlichean a dhèanamh le bhith a' lorg fhaidhlichean a thòisicheas leis an t-sreang a chaidh a thoirt seachad anns an raon sgrùdaidh. Tha "\*" anns an t-sreang a' freagairt ri sreang sam bith agus tha "?" anns an t-sreang a' freagairt ri caractar sam bith.

# 2 RAAS Server

Gus smachd a chumail air frithealaichean, no coimpiutairean aoigheachd, troimhe RAAS Client, RAAS Server feumar a stàladh air coimpiutairean an aoigheachd.

### 2.1 Stàladh

RAAS Server air a stàladh le bhith a' luchdachadh sìos RAASServer\_[version]\_x64.msi gu frithealaiche, no coimpiutair aoigheachd, agus a' fosgladh am faidhle. Ma tha an stàladh bunaiteach gu leòr, chan eil feum ach air gnìomhan a dhèanamh ach gabhail ris an aonta ceadachais agus briogadh air stàlaich.

Gus an cleachdadh RAAS Server bho RAAS Client coimpiutair, feumaidh tu logadh a-steach aon uair tron eadar-aghaidh deasg aon uair 's gu bheil am prògram air a stàladh leis an neach-cleachdaidh leis a bheil thu airson smachd a chumail air an fhrithealaiche tro RemoteApp.

Riatanasan an t-siostaim: A' toirt taic do dhreachan 64 bit de Windows 10 & 11 Pro agus Enterprise a bharrachd air Windows Server RDS. Tha feum air .NET Framework 4.8 agus .NET 8.

## 2.1.1 Roghainnean adhartach

Mura h-eil an stàladh bunaiteach iomchaidh, faodar a ghnàthachadh le bhith a' briogadh air a' phutan "Adhartach" nuair a bhios tu ga stàladh. Anns an earrainn seo, tha e comasach taghadh dè na feartan a stàlaicheas tu le bhith a' comasachadh no a' cur dheth feartan san eadar-aghaidh. Tha mion-fhiosrachadh mu fheart ri fhaicinn fon bhogsa anns a bheil na smachdan nuair a thaghas tu e

 Ma tha e air a stàladh air Windows Server airson ruigsinneachd RDS, thathar a' moladh gun cuir thu dheth an comas an frithealaiche ath-thòiseachadh bho luchd-dèiligidh RDS. Faodar seo a rèiteachadh le bhith a' briogadh air a' phutan "Adhartach" air an stàladh agus a' taghadh "Cha bhith am feart gu lèir ri fhaighinn" airson a' fheart leis an ainm "Faodar aththòiseachadh".

### 2.2 Rèiteachadh Windows a thathar a' moladh

• Thathar a' moladh dearbhadh fo dhìon facal-faire a cheadachadh do na roinnean coimpiutair air an fhrithealaiche gus cothrom a cheadachadh tron RAAS Client Leudachadh File Explorer air coimpiutair a' chleachdaiche. Tha sgrìobhainnean gus dearbhadh le facal-faire a thoirt do na coimpiutairean a tha air an roinn air an fhrithealaiche air an sgrìobhainn le Microsoft.

- Thathar a' moladh a dhì-chomasachadh User Account Control, UAC, air an fhrithealaiche gus a bhith comasach air prògraman a stàladh air an fhrithealaiche troimhe RAAS Client App lomallach. User Account Control agus chan eil taic ri àrdachadh prìobhaideachd le RAAS Client Sgrìobhainnean RemoteApp airson a dhì-chomasachadh User Account Control air a thoirt seachad le Microsoft.
- Feumaidh ceanglaichean deasg iomallach a bhith ceadaichte air an fhrithealaiche gus am bi Microsoft RemoteApp ag obair leis. RAAS Client.
- RAAS Client a' conaltradh ri RAAS Server tro phort 43000, feumaidh cead a bhith aig a' phort seo tro bhallachan-teine. Cruthaichear inntrigeadh ann am balla-teine Windows gu fèinghluasadach nuair a stàlaicheas tu RAAS Server.
- Feumar ceangal tùsail ris an fhrithealaiche leis an neach-cleachdaidh leis a bheil thu airson smachd a chumail air an fhrithealaiche tro RemoteApp gus ath-ghoiridean a chruthachadh.
- Ma thèid a chleachdadh le bàr ceangail bho RAAS Client, thathar a' moladh an roghainn ioma-ghnìomhachd "Seall cruthan snap nuair a shlaodas mi uinneag gu mullach mo sgrion" a dhì-chomasachadh, a tha ruigsinneach ann an roghainnean siostam Windows. Tha an gnìomh sin a' tighinn an aghaidh an RAAS Client bàr ceangail nuair a thèid a chleachdadh aig an aon àm. Le bhith ag atharrachadh seo, ruithidh na h-aplacaidean iomallach nas rèidh.

### 2.3 Search & Run

Search & Run a' toirt seachad dòigh furasta airson aplacaidean stàlaichte a lorg air an fhrithealaiche agus an uairsin na h-aplacaidean a ruith. Tha e stàlaichte air an fhrithealaiche ach thathar an dùil a chleachdadh mar aplacaid RemoteApp troimhe RAAS Client air coimpiutair a' chleachdaiche. Bidh e ag obair an àite rannsachadh Windows, nach eil ruigsinneach troimhe RAAS Client. Thèid lorg fhaidhlichean a dhèanamh le bhith a' lorg fhaidhlichean a thòisicheas leis an t-sreang a chaidh a thoirt seachad anns an raon sgrùdaidh. Tha "\*" anns an t-sreang a' freagairt ri sreang sam bith agus tha "?" anns an t-sreang a' freagairt ri caractar sam bith.

# 3 Tionndadh

Tionndaidhean ùra de RAAS Client agus RAAS Server bu chòir fhoillseachadh aig an aon àm leis an aon àireamh tionndaidh a tha a' freagairt ris an tag tionndaidh ann an GitHub. RAAS Client agus RAAS Server bu chòir dha a bhith co-chòrdail fhad 's a tha an àireamh tionndaidh phrìomh mar an ceudna i.e. a' chiad àireamh ann an ainmean nam faidhlichean.

# 4 Taic

## 4.1 Cùisean cumanta

Dh' fhaodadh gun toir e nas fhaide airson File Explorer tòiseachadh leis gu bheil àiteachan lìonra gan cur ris gu fèin-ghluasadach ri ruigsinneachd luath le Windows. Anns a' chùis sin, tachraidh an duilgheadas mura h-eil an t-àite lìonra ri fhaighinn.

Gus fuasgladh fhaighinn: Atharraich an t-àite fosgailte airson suidheachadh File Explorer bho
"Dachaigh" gu "Am PC seo".