```
مەزمۇن جەدۋىلى
1 RAAS Client
    قاجىلاش 1.1
         <u>ئىلغار تەڭشەكلەر 1.1.1</u>
    1.2 RAAS Server Configuration
         1.2.1 General
         <u>يىراق مۇسايىلىك تېزلەتمە 1.2.2</u>
         1.2.3 Visualizations
         <u>كېڭەيتىلمىسى 1.2.4 File Explorer</u>
    1.3 RAAS Client
    كىڭەىتىلمىسى 1.4 RAAS Client File Explorer
    1.5 RAAS Client Remote Desktop
    1.6 Search & Run
2 RAAS Server
    قاجىلاش 2.1
         <u>ئىلغار تەڭشەكلەر 2.1.1</u>
    سەپلىمىسى Windows تەۋسىيە قىلىنغان 2.2
    2.3 Search & Run
<u>نەشى 3</u>
<u>قوللاش 4</u>
```

1 RAAS Client

كۆپ ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر 4.1

مۇلازىمېتىرنى كونترول قىلىش ياكى .RAAS Server ۋە RAAS Client ئىككى تەركىبنى ئاساس قىلغان RAAS دومۇن ئوچۇن باشقۇرۇش ئۈچۈن باشقۇرۇش ئۈچۈن ئورنىتىش ئاپپارات كومپيۇتېرنى خېرىدارلار تەرەپتە تەڭشەشتىن RAAS Server بۇرۇن ئورنىتىش كېرەك قوللىنىشچان پروگراممىلار. بۇ بۆلەكتە قاچىلاش ، تەڭشەش ۋە ئىشلىتىش RAAS Client ھەققىدىكى كۆرسەتمىلەر بار

قاچىلاش 1.1

ھۆججىتىنى چۈشۈرۈپ نىشان كومپيۇتېردا ئىجرا قىلىش x64.msi [نەشرى] _x64.msi ھۆججىتىنى چۈشۈرۈپ نىشان كومپيۇتېردا ئىجرا قىلىش يېتەرلىك بولسا ، قىلىشقا تېگىشلىك بىردىنبىر ئارقىلىق قاچىلىغىلى بولىدۇ. ئەگەر سۈكۈتتىكى قاچىلاش يېتەرلىك بولسا ، قىلىش ۋە قاچىلاشنى ئۇرۇش .

ئىلغار تەڭشەكلەر 1.1.1

ئەگەر سۈكۈتتىكى ئورنىتىش يېتەرلىك بولمىسا ، قاچىلىغاندا «ئىلغار» كۇنۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق ئۇنى خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ. بىرىنچى بۆلۈمدە ئۇنى ماشىنا سەۋىيىسىگە ئورنىتىشنىڭ تاللاشلىرى بار بولۇپ ، بارلىق ئىشلەتكۈچىلەر ياكى ئىشلەتكۈچى سەۋىيىسىگە ئېرىشەلەيدۇ ، بۇ پەقەت نۆۋەتتىكى ئىشلەتكۈچىگىلا ئېرىشەلەيدۇ. «كېيىنكى» نى چەكسىڭىز ، ئىشلەتكۈچى ئىقتىدار تىزىملىكىگە ئېلىپ كېلىدۇ. بۇ بۆلەكتە كۆرۈنمە يۈزىدىكى ئىقتىدارلارنى قوزغىتىش ياكى چەكلەش ئارقىلىق قايسى ئىقتىدارلارنى ئورنىتىشنى تاللىغىلى بولىدۇ. بىر ئىقتىدارنىڭ تەپسىلاتلىرى ئۇنى تاللىغاندا كونترولنى ئۆز ئىچىگە ئالغان رامكىنىڭ ئاستىدا كۆرسىتىلىدۇ ئۇنىڭ ئۇقتۇرۇش سىنبەلگىسىنى ئوڭ چېكىش ئارقىلىق مەشغۇلات قىلغىلى بولىدۇ. RAAS Client :مەسلىھەت ۋەزىپە ئىستونىدىكى ئۇقتۇرۇش سىنبەلگىسىنى ھەمىشە كۆرسىتىش ئۈچۈن ، ۋەزىپە بالدىقىدىكى يوشۇرۇن سىنبەلگە كۆرۈنگەن سىنبەلگە رايونى RAAS Client سىنبەلگىلەرنى كۆرسىتىش ۋە سۆرەپ چېكىڭ.

1.2 RAAS Server Configuration

RAAS Server Configuration ھۆججەت تىزىملىكىدىكى مۇلازىمېتىرنى ئوڭ چېكىپ تاللاش ئارقىلىق باشلاش باشلاش بولىدۇ RAAS دۇردىمېتىرنى باشلىغىلى بولىدۇ RAAS ياكى ئوڭ تەرەپنى چېكىش ئارقىلىق"RAAS Server Configuration" سىستېما تەخسىسىدىكى سىنبەلگە ۋە ياكى تاللاش تەڭسەشكە ياكى مۇلازىمېتىر تىزىملىكلىرىنىڭ بىرىدە. ئۇ ھەر بىر مۇلازىمېتىرغا ماس كېلىدىغان تەڭشەكلەرنى تەڭشەشكە .ئىشلىتىلىدۇ

- مۇلازىمېتىرلارنى تىزىملىك تىزىملىكى ئارقىلىق تاللىغىلى بولىدۇ ، مەلۇم مۇلازىمېتىرنىڭ سەپلىمىسىنى ئۆزگەرتكىلى بولىدۇ.
- مۇلازىمېتىرنى قوشۇش ئۈچۈن «قوشۇش ...» كۇنۇپكىسىنى بېسىڭ ، ئاندىن مۇلازىمېتىر ئىسمى ياكى ... نى قىستۇرۇپ «قوشۇش» كۇنۇپكىسىنى بېسىڭ ip مۇلازىمېتىر.
- .مۇلازىمېتىرنى ئۆچۈرۈش ئۈچۈن مۇلازىمېتىرنى تاللاڭ ۋە «ئۆچۈرۈش» كۇنۇپكىسىنى بېسىڭ •

سەپلىمە بەتكۈچكە ئورۇنلاشتۇرۇلغان بولۇپ ، ھەر بىر بەتكۈچنىڭ ئاستىدىكى تەڭشەكلەر كېيىنكى بۆلەكلەردە كۆرسىتىلدى.

1.2.1 General

• مۇلازىمېتىرنى قوزغىتىش : مۇلازىمېتىرنى ئاكتىپلاشتۇرىدۇ ۋە بارلىق مۇلازىمېتىر تەڭشەكلىرىنى قوللىنىدۇ.
.بارلىق تەڭشەكلەر تەڭشەلمىگۈچە مۇلازىمېتىرنى ئاكتىپلاشتۇرماسلىق كېرەك

:تەڭشەكلەر

- كالياس : مۇلازىمېتىردا قايسى ئىسىمنىڭ بولۇشى كېرەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ RAAS Client interfaces.
- . ھېساباتىنى بەلگىلەيدۇ Windows **ھېسابات** : مۇلازىمېتىر بىلەن ئالاقە قىلىشقا ئىشلىتىدىغان
- .ھېساباتىدىكى پارولنى بەلگىلەيدۇ Windows **پارول** : مۇلازىمېتىر بىلەن ئالاقە قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان •
- .ھېساباتىنىڭ مۇلازىمېتىر بىلەن ئالاقە قىلىشقا ئىشلىتىدىغان تور نامىنى بەلگىلەيدۇ Windows : **دائىرە** •
- RDP كېلىشىمىنى ئىشلىتىپ RemoteApp نى مۇلازىمېتىرغا ئۇلىغاندا قانداق دەلىللەش دەلىللەش دۇلىنىدىك ئىشلىتىشنى بەلگىلەيدۇ.
- نىڭ قۇلۇپلىنىش ، ئۇخلاش ياكى قىشلىق ئۇيقۇدىن بۇرۇن RemoteApp : ئ**اپتوماتىك قايتا ئۇلىنىش** . ئۇلانغان بولسا ئاپتوماتىك قايتا ئۇلىنىشى كېرەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ.
- ئاپ**توماتىك قوزغىتىش پروگراممىلىرى** : مۇلازىمېتىردا قوزغالغاندا ئاپتوماتىك قوزغىتىشقا تەڭشەلگەن ئارقىلىق ئاپتوماتىك باشلىنىشى كېرەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ RemoteApp پروگراممىلارنىڭ تۇنجى ئۇلانغاندا.
- تىرىك ۋاكالەتچىڭىزنى ساقلاڭ: تىرىك ساقلاش ۋاكالەتچىسىنى دەسلەپتە ئۇلىغاندا مۇلازىمېتىردىكى ئارقىلىق قوزغىتىش ياكى باشلىماسلىقنى بەلگىلەيدۇ، ھېچقانداق پروگرامما ئېچىلمىغان RemoteApp ئارقىلىق قوزغىتىش ياكى باشلىماسلىقنى ئەلىدۇ، ئايتوماتىك ئۈزۈلۈپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
- قايتا چاپلاش تاختىسى : چاپلاش تاختىسىنى قايتا قوزغىتىشنىڭ ئوچۇق ياكى ئوچۇق ئەمەسلىكىنى
 بەلگىلەيدۇ
- ئۈسكۈنىلەرنى قايتا نىشانلاش : ئۈسكۈنىلەرنى قايتا نىشانلاش كېرەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ. بۇ تاللاش مىكروسوفت تەرىپىدىن ھۆججەتكە ئېلىنغان قوشۇمچە تەڭشەكلەرنى تەلەپ قىلىدۇ.
- خەت باسقۇنى قايتا نىشانلاش : پرىنتېرنىڭ قايتا قوزغىتىشنىڭ ئوچۇق ياكى ئوچۇق ئەمەسلىكىنى بەلگىلەيدۇ.
- نى ئۇلىغاندا ياكى ئۈزگەندە ، شار ئۇچى RemoteApp **ئۇقتۇرۇشنى كۆرسىتىش** : ئىشلەتكۈچىنىڭ Windows ئۇقتۇرۇشنى ئىشلەش ئۈچۈن Windows

تەڭشىكىدە قوزغىتىشنى قوزغىتىش كېرەك.

:ئۇلىنىش RAAS Server

- ھالەت : مۇلازىمېتىرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئالاقە ئەھۋالى توغرىسىدىكى ئۇچۇرلارنى كۆرسىتىدۇ. «ئالاقىلىشىش يوق» ھېچقانداق ئالاقىنىڭ يوقلىقىنى كۆرسىتىدۇ ، «ئالاقىلىشىش» مۇلازىمېتىرنىڭ يېتىپ بارالايدىغانلىقىنى مۇلازىمېتىردىكى RAAS Server .كۆرسىتىدۇ ، «ئىشلەتكىلى بولىدۇ» بۇ بىلەن بولغان ئالاقىنى كۆرسىتىدۇ مۇلازىمېتىرنىڭ ئارقىلىق ئۇلانغانلىقىنى RemoteApp مۇلازىمەت ھازىرلانغان ۋە «ئۇلانغان» ، بۇ مۇلازىمېتىرنىڭ .كۆرسىتىدۇ .
- **RAAS Server نەشرى** : بۇ ئۇچۇرلار پەقەت RAAS Server مۇلازىمېتىردا مۇلازىمەت بار ، قاچىلانغان مۇلازىمېتىردۇ مۇلازىمېتىردا .
- ئارقىلىق مۇلازىمېتىرغا ئۇلىنىش ياكى قايتا ئۇلىنىشقا RemoteApp :**ئۇلىنىش / قايتا ئۇلىنىش** -كۇنۇپكا ئىشلىتىلىدۇ.
- .دىن ئۈزۈشكە ئىشلىتىلىدۇ RemoteApp **ئۈزۈش** -كۇنۇپكا: مۇلازىمېتىرنى •

يىراق مۇسايىلىك تېزلەتمە 1.2.2

• يىراق مۇساپىلىك تېزلەتمىلەرنى قوزغىتىڭ : يىراق مۇساپىلىك تېزلەتمىلەرنى ئاكتىپلاشتۇرىدۇ ۋە بارلىق تېزلەتمە تەڭشەكلەرنى قوللىنىدۇ.

:يىراقتىن تېزلەتمە تەڭشىكى

- باشلاش تىزىملىكى تېزلەتمىسى قۇرۇش: مۇلازىمېتىردىكى باشلاش تىزىملىكى تېزلەتمىلىرىنى يەرلىك
 ئارقىلىق باشلاش كېرەكلىكىنى RemoteApp، كومپيۇتېرنىڭ نۆۋەتتىكى ئىشلەتكۈچىگە يۆتكەپ
 بىلەن باشلاش تىزىملىكىدىكى مەخسۇس [Server alias] بەلگىلەيدۇ. تېزلەتمە ئىسىملار فورماتى
 قىسقۇچقا ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ
- Windows Apps تېزلەتمىلىرىنى يەرلىك Windows Apps تېزلەتمىسى قۇرۇش : مۇلازىمېتىردىكى Windows Apps كومپيۇتېرنىڭ نۆۋەتتىكى ئىشلەتكۈچىگە يۆتكەپ ، يىراقتىن ئەپ ئارقىلىق باشلاش كېرەكلىكىنى بىلەن باشلاش تىزىملىكىدىكى مەخسۇس [Server alias] بەلگىلەيدۇ. تېزلەتمە ئىسىملار فورماتى تېزلەتمىلىرىنىڭ يۆتكىلىشى ئۈچۈن Windows Apps قىسقۇچقا ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ. قاچىلانغاندىن كېيىن تېزلەتمىلىرىنىڭ يۆتكىلىشى ئاللاش كېرەك . RAAS Client
- ئۈستەل يۈزى تېزلەتمىسىنى ئۈستەل يۈزىگە قويۇڭ : مۇلازىمېتىردىن يۆتكەلگەن ئۈستەل يۈزى تېزلەتمىلىرىنى نۆۋەتتىكى ئىشلەتكۈچىنىڭ ئۈستەل يۈزىگە قويۇش كېرەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ. تاللاش بىلەن مەخسۇس ھۆججەت قىسقۇچقا [Server alias] ئۇسۇلى ئۇلارنى ئۈستەل يۈزىدىكى ئىسىم فورماتى . قويۇش .
- مۇلازىمېتىر نامىنى تېزلەتمە ئىسىملارغا قوشۇڭ : مۇلازىمېتىردىن يۆتكەلگەن تېزلەتمىلەرگە مۇلازىمېتىرنىڭ ئىسمى قوشۇلغان ئىسىملارنىڭ بېرىلىشى كېرەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ.
- تېزلەتمە ئىسىملارنىڭ مۇلازىمېتىر تىلى : مۇلازىمېتىردىن يۆتكەلگەن تېزلەتمىلەرگە مۇلازىمېتىرغا .ئورنىتىلغان تىل بويىچە ئىسىم قويۇش كېرەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ .

1.2.3 Visualizations

. **كۆرۈنۈشنى قوزغىتىش** : كۆرۈنۈشنى ئاكتىپلاشتۇرىدۇ ۋە بارلىق كۆرۈنۈش تەڭشەكلىرىنى قوللىنىدۇ •

:كۆرۈنۈش تەڭشىكى

.ئ**اساسلىق رەڭ** : بارلىق كۆرۈنۈشلەرگە ئىشلىتىدىغان ئاساسلىق رەڭنى بەلگىلەيدۇ •

- **. تېكىست رەڭگى** : بارلىق كۆرۈنۈشلەرگە ئىشلىتىلىدىغان تېكىستنىڭ رەڭگىنى بەلگىلەيدۇ
- ق**ۇر رەڭ** : بارلىق كۆرۈنۈشلەرگە ئىشلىتىلىدىغان قۇرلارنىڭ رەڭگىنى بەلگىلەيدۇ
- كۆزنەكلىرىنىڭ رامكا بېزىلىشى RemoteApp **رامكا** : مۇلازىمېتىردىكى قوللىنىشچان پروگراممىلارنىڭ كېرەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ. بۇ رامكىلار ئىشلەتكۈچىگە قايسى پروگراممىلارنىڭ مۇلازىمېتىرغا تەۋە ئىكەنلىكىنى كېرەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ.
- كۆزنىكى ئاكتىپ بولغاندا RemoteApp **ئۇلىنىش بالدىقى** : مۇلازىمېتىردىكى قوللىنىشچان پروگراممىنىڭ ئۇلىنىش بالدىقى ئارقىلىق مۇلازىمېتىردىكى پروگراممىنىڭ ئۇلىنىش بالدىقى ئارقىلىق مۇلازىمېتىردىكى پروگراممىنىڭ .كىرگۈزۈشنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىشكە بولىدۇ
- **ئۇلىنىش بالدىقىنىڭ ئېنىقلىقى** : ئەگەر «ئۇلىنىش بالدىقى» تەڭشەلسە ، بۇ تەڭشەك ئۇلىنىش بالدىقىنىڭ ئېنىقلىقىنى بەلگىلەيدۇ.

كېڭەيتىلمىسى 1.2.4 File Explorer

• **File explorer كېڭەيتىلمىسىنى قوزغىتىڭ** : مۇلازىمېتىرنى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ RAAS Client **كېڭەيتىلمىسىنى قوزغىتىڭ** : مۇلازىمېتىرنىي ۋە بارلىق ئۈنۈملۈك قوللىنىلىدۇ ھۆججەت ئىزدىگۈچى كېڭەيتىش RAAS Client ئىزدىگۈچ كېڭەيتىلمىسى ۋە بارلىق ئۈنۈملۈك قوللىنىلىدۇ ... تەڭشىكى

كۆرگىلى بولىدىغان ھۆججەت قىسقۇچلار: بۇ تاللانمىلارنى ئىشلىتىپ ھۆججەت ئىزدىگۈچ كېڭەيتىلمىسىدىكى مۇلازىمېتىردا قايسى ئىشلەتكۈچى ھۆججەت قىسقۇچلىرىنى كۆرگىلى بولىدىغانلىقىنى ئېنىقلاڭ.

كۆرگىلى بولىدىغان ئۈسكۈنىلەر ۋە قوزغاتقۇچلار: بۇ تاللانمىلارنى ئىشلىتىپ ھۆججەت ئىزدىگۈچىسى كېڭەيتىلمىسىدە مۇلازىمېتىرغا قايسى خىل ئۈسكۈنە ۋە قوزغاتقۇچلارنى كۆرگىلى بولىدىغانلىقىنى ئېنىقلاڭ.

1.3 RAAS Client

The RAAS Client پروگرامما ئۇنىڭ سىستېما تەخسە سىنبەلگىسى ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدۇ. سىستېما تەخسە سىنبەلگىنىڭ تەزىملىكىنىڭ تەخسىسىدىكى سىنبەلگىنى ئوڭ تەرەپنى چەككەندە مەزمۇن تىزىملىكى كۆرۈنىدۇ. بۇ بۆلەكتە بايان قىلىنىدۇ.

- قوللىنىشچان پروگرامما يوق "RAAS Client Remote Desktop" : يىراق ئۈستەل يۈزى
- RAAS Server Configuration: ئاچىدۇ "RAAS Server Configuration" ئاچىدۇ.
- ياردەم بىلەن pdf غا مۇناسىۋەتلىك ياردەم بىلەن RAAS غا مۇناسىۋەتلىك ياردەم بىلەن
- قاچىلانغان ئۇچۇرلار بىلەن كۆزنەك ئاچىدۇ مالانغان ئۇچۇرلار بىلەن كۆزنەك ئاچىدۇ
- چ**ىقىش** : تاقاش

مەزمۇن تىزىملىكى ھەر بىر قوزغىتىلغان مۇلازىمېتىر ئۈچۈن بىر تارماق تىزىملىكنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مۇلازىمېتىر نامىنىڭ ئالدىدىكى قىزىل چەمبىرەك مۇلازىمېتىرنىڭ تورسىز ئىكەنلىكىنى ، مۇلازىمېتىر نامىنىڭ ئالدىدىكى سېرىق چەمبىرەك مۇلازىمېتىرنىڭ بارلىقىنى ، مۇلازىمېتىر ئىسمىدىن بۇرۇن يېشىل چەمبىرەكنىڭ ئارقىلىق مۇلازىمېتىرغا ئۇلانغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ RemoteApp

:مۇلازىمېتىر تارماق مەزمۇن تىزىملىكى

- . ئارقىلىق مۇلازىمېتىرغا ئۇلىنىش قۇرىدۇ RemoteApp : **ئۇلىنىش**
- ەدىن ئۈزۈۋېتىدۇ RemoteApp **ئۈزۈش** : مۇلازىمېتىرنى •
- . ئۇلىنىشىنى مۇلازىمېتىرغا ئۇلايدۇ RemoteApp : **قايتا ئۇلىنىش**
- **Logoff** : ئىشلەتكۈچىگە مۇلازىمېتىردىن كىرگەن نۆۋەتتىكى تىزىملىتىدۇ. بۇ تاللاش پەقەت ئۇلانغان يەرلىك ماشىنىدىن RAAS Client ئىشلەتكۈچىگىلا تەسىر كۆرسىتىدۇ.
- قايتا قوزغىتىش : مۇلازىمېتىرنى قايتا قوزغىتىدۇ .
- **Shorcuts** ن**ى يېڭىلاش** : مۇلازىمېتىردىكى بارلىق تېزلەتمىلەرنى يېڭىلايدۇ. Windows Apps نېزلەتمىسىنى . قاچىلىغاندا بۇ ھەرىكەت تەلەپ قىلىنىدۇ.

- .يىراقتىكى ئۈستەلئۈستى "مۇلازىمېتىر تاللانغان RAAS Client«**يىراق ئۈستەل** : «ئاچىدۇ •
- RAAS Server Configuration: ئاچىدۇ "RAAS Server Configuration" مۇلازىمېتىر تاللانغان

كېڭەيتىلمىسى 1.4 RAAS Client File Explorer

ھۆججەت ئىزدىگۈچىسىدە "دېگەن, RAAS Client ئىسىم بوشلۇقى كېڭەيتىلمىسى ئورنىتىلغان بولسا shell ئەگەر قۆججەت ئىزدىگۈچىسىدە "دېگەن RAAS Client"File explorer root بۇ بۆلەكتە File Explorer سەۋىيىسىنىڭ دەرەخ كۆرۈنۈشىدە. بۇ بۆلەكتە قىسقۇچلىرىنى بىر تەرەپ قىلىشقا كېڭەيتىلمىسى بار ھەر بىر مۇلازىمېتىرنىڭ ھۆججەت ۋە ھۆججەت قىسقۇچلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن File Explorer ئىشلىتىلىدۇ. ئۇ دىكى ھۆججەت ۋە ھۆججەتلەرنى نورمال بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن توشۇمچە تاللاشلار بار .، بۇ بۆلەكتە بايان قىلىنغان قوشۇمچە تاللاشلار بار

:مۇلازىمېتىرنى ئوڭ چېكىش

- مۇلازىمېتىر تاللانغان "RAAS Client Remote Desktop" : يىراق ئۈستەل يۈزى
- RAAS Server Configuration: ئاچىدۇ "RAAS Server Configuration" مۇلازىمېتىر تاللانغان

:ھۆججەتنى ئوڭ چېكىش

- .ئارقىلىق ھۆججەتنى يىراقتىكى مۇلازىمېتىردا ئاچىدۇ RemoteApp : **يىراقتىكى مۇلازىمېتىردا ئېچىڭ** •
- ئارقىلىق مۇلازىمېتىردىكى ھۆججەتنى باشلايدىغان RemoteApp ي**ىراقتىن تېزلەتمە قۇرۇش** : قوزغىتىلغاندا تېزلەتمە ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ھۆججەت نۆۋەتتىكى ھۆججەت قىسقۇچتا قۇرۇلدى.

:ھۆججەتنى ئوڭ چېكىپ قويۇپ بېرىشتىن بۇرۇن ئۇنى باشقا ئورۇنغا سۆرەپ

• ئارقىلىق مۇلازىمېتىردىكى RemoteApp بۇ يەردە يىراقتىن تېزلەتمە ھاسىل قىلىڭ : قوزغىتىلغاندا ، ھۆججەتنى سۆرەپ ماڭغان جايدا قۇرۇلغان . ھۆججەتنى سۆرەپ ماڭغان جايدا قۇرۇلغان .

1.5 RAAS Client Remote Desktop

"RAAS Client Remote Desktop" ھۆججەت ئىزدىگۈچ كېڭەيتىلمىسىدىكى مۇلازىمېتىرنى ئوڭ چېكىپ «يىراق RAAS Client .ئۈستەل» نى تاللاش ياكى ئوڭ تەرەپنى چېكىش ئارقىلىق باشلىغىلى بولىدۇ تەخسىسىدىكى سىنبەلگە ياكى يىلتىز تىزىملىكىدە ياكى مۇلازىمېتىر تىزىملىكلىرىنىڭ بىرىدە «يىراق ئۈستەلئۈستى» نى تاللاڭ. ئۇ ساقلانغان كىنىشكىنى ئىشلىتىپ يىراق ئۈستەل يۈزى بىلەن مۇلازىمېتىرغا RAAS Server Configuration.

• **مۇلازىمېتىر** : يىراقتىكى ئۈستەل يۈزىگە ئۇلىنىدىغان مۇلازىمېتىرنى تاللاڭ.

:تەڭشەكلەر

- RDP دەلىللەش: RDP كېلىشىمىنى ئىشلىتىپ يىراق ئۈستەلنى مۇلازىمېتىرغا ئۇلىغاندا قايسى دەلىللەش: «ھائىدىس بەلگىلەيدۇ.
- قايتا چاپلاش تاختىسى : چاپلاش تاختىسىنى قايتا قوزغىتىشنىڭ ئوچۇق ياكى ئوچۇق ئەمەسلىكىنى
 بەلگىلەيدۇ
- ئۈسكۈنىلەرنى قايتا نىشانلاش : ئۈسكۈنىلەرنى قايتا نىشانلاش كېرەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ. بۇ تاللاش مىكروسوفت تەرىپىدىن ھۆججەتكە ئېلىنغان قوشۇمچە تەڭشەكلەرنى تەلەپ قىلىدۇ.
- خەت باسقۇنى قايتا نىشانلاش : پرىنتېرنىڭ قايتا قوزغىتىشنىڭ ئوچۇق ياكى ئوچۇق ئەمەسلىكىنى بەلگىلەيدۇ.
- ت**ولۇق ئېكران** : يىراقتىن ئۈستەل يۈزىنىڭ پۈتۈن ئېكران ھالەتتە قوزغىتىلىشى كېرەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ.
- .**ئۇلىنىش بالدىقى** : ئۇلىنىش بالدىقىنىڭ پۈتۈن ئېكران ھالەتتە بولۇش-بولماسلىقىنى بەلگىلەيدۇ •
- . **ئۇلىنىش ئۇلىنىش بالدىقى** : ئۇلىنىش بالدىقىنىڭ دەسلەپتە باغلىنىشى كېرەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ •

- **Dektop** يىراق ئۈستەل يۈزى يىغىنىنىڭ ئۈستەل يۈزى كەڭلىكىنى بەلگىلەيدۇ .
- ئ**ۈستەل يۈزى ئېگىزلىكى** : يىراق ئۈستەل يۈزى يىغىنىنىڭ ئۈستەل يۈزى ئېگىزلىكىنى بەلگىلەيدۇ •

1.6 Search & Run

مۇلازىمېتىرغا قاچىلانغان پروگراممىلارنى ئىزدەش ۋە ئاندىن پروگراممىلارنى ئىجرا قىلىشنىڭ RemoteApp قوللىنىشچان RemoteApp ئاسان ئۇسۇلى بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئۇ مۇلازىمېتىرغا ئورنىتىلغان ، ئەمما Windows خېرىدار كومپيۇتېرىدا. ئۇ RAAS Client پروگراممىسى سۈپىتىدە ئىشلىتىشنى مەقسەت قىلغان ھۆججەتلەرنى ئىزدەش ئىزدەش ساھەسىدە .RAAS Client ئىزدەشنىڭ ئورنىنى ئېلىش رولىنى ئوينايدۇ تەمىنلەنگەن تىزمىلاردىن باشلانغان ھۆججەتلەرنى ئىزدەش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ. "*" ھەرپ تىزمىسىغا ماس كېلىدۇ ۋە "?" ھەرپ-بەلگىلەرگە ماس كېلىدۇ

2 RAAS Server

ئۈچۈن RAAS Client , RAAS مۇلازىمېتىرنى كونترول قىلىش ياكى كومپيۇتېرنى ساھىبخانلىق قىلىش ئۈچۈن باش ئاپپارات كومپيۇتېرغا ئورنىتىش كېرەك Server

قاچىلاش 2.1

تى چۈشۈرۈپ ھۆججەتنى RAASServer_ [نەشرى] _x64.msi مۇلازىمېتىرغا ياكى مۇلازىمېتىرغا _x64.msi نى چۈشۈرۈپ ھۆججەتنى ئېچىش ئارقىلىق قاچىلانغان. ئەگەر سۈكۈتتىكى قاچىلاش يېتەرلىك بولسا ، قىلىشقا تېگىشلىك بىردىنبىر ھەرىكەت ئىجازەت كېلىشىمىنى قوبۇل قىلىش ۋە قاچىلاشنى ئۇرۇش.

ئارقىلىق RemoteApp كومپيۇتېر ، سىز RAAS Server from a RAAS Client كومپيۇتېر ، سىز مۇلازىمېتىرنى كونترول قىلماقچى بولغان ئىشلەتكۈچى بىلەن پروگرامما قاچىلانغاندىن كېيىن ئۈستەل يۈزى مۇلازىمېتىرنى كونترول قىلماقچى بولغان ئىشلەتكۈچى بىلەن كۆرۈنمە يۈزى ئارقىلىق بىر قېتىم كىرىشىڭىز كېرەك.

نىڭ 64 بىتلىق Windows Server RDS ۋە كارخانا شۇنداقلا 11 Pro سىستېما تەلىپى: Windows 10 & 11 Pro ھەر ئىككىسى لازىم NET Framework 4.8. .نۇسخىسىنى قوللايدۇ

ئىلغار تەڭشەكلەر 2.1.1

ئەگەر سۈكۈتتىكى ئورنىتىش يېتەرلىك بولمىسا ، قاچىلىغاندا «ئىلغار» كۇنۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق ئۇنى خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ. بۇ بۆلەكتە كۆرۈنمە يۈزىدىكى ئىقتىدارلارنى قوزغىتىش ياكى چەكلەش ئارقىلىق قايسى ئىقتىدارلارنى ئورنىتىشنى تاللىغىلى بولىدۇ. بىر ئىقتىدارنىڭ تەپسىلاتلىرى ئۇنى تاللىغاندا كونترولنى ئۆز ئىچىگە ئالغان رامكىنىڭ ئاستىدا كۆرسىتىلىدۇ.

خېرىدارلىرىدىن RDS ، غا قاچىلانغان بولسا Windows Server زىيارەت قىلىش ئۈچۈن RDS ئەگەر » مۇلازىمېتىرنى قايتا قوزغىتىش ئىقتىدارىنى چەكلەش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. قاچىلاشتىكى «ئىلغار» كۇنۇپكىسىنى بېسىش ۋە «قايتا قوزغىتىشقا بولىدۇ» دېگەن ئىقتىدار ئۈچۈن «پۈتۈن ئىقتىدارنى ئولىدۇ.

سەيلىمىسى Windows تەۋسىيە قىلىنغان 2.2

- مۇلازىمېتىردىكى كومپيۇتېر ھەمبەھىرلىرىگە مەخپىي شىفىرلىق دەلىللەشنىڭ رۇخسەت قىلىنىشى تەۋسىيە خېرىدارلار كومپيۇتېرىدا ھۆججەت ئىزدىگۈچ كېڭەيتىلمىسى. مۇلازىمېتىردىكى RAAS Client قىلىنىدۇ كېڭەيتىلمىسى. مۇلازىمېتىردىكى كومپيۇتېر ھەمبەھىرلىرىگە مەخپىي نومۇر قوغدالغان دەلىللەش بىلەن تەمىنلەيدىغان ھۆججەتلەر Microsoft تەرىپىدىن خاتىرىلەنگەن.
- مۇلازىمېتىردا پروگراممىلارنى قاچىلىغىلى ، User Account Control، UAC چەكلەش تەۋسىيە قىلىنىدۇ ھەمدە ئىمتىيازنىڭ كۈچىيىشىنى RAAS Client RemoteApp. User Account Control بولىدۇ

- قوللىمايدۇ User Account Control Microsoft چەكلەيدىغان ھۆججەت. تەرىپىدىن تەمىنلەنگەن.
- Microsoft RemoteApp نىڭ مۇلازىمېتىردا يىراق ئۈستەل يۈزى ئۇلىنىشى رۇخسەت قىلىنىشى RAAS Client.
- RAAS Client بىلەن ئالاقە قىلىدۇ RAAS Server 43000 بىلەن ئالاقە قىلىدۇ RAAS Client ئېغىز ئارقىلىق ، بۇ ئېغىزنى مۇداپىئە تاملىرى Windows ئارقىلىق رۇخسەت قىلىش كېرەك. قاچىلاشتا RAAS مۇداپىئە تامغا بىر ئاپتوماتىك قۇرۇلىدۇ Windows ئارقىلىق رۇخسەت قىلىش كېرەك. Server.
- ئارقىلىق مۇلازىمېتىرنى كونترول قىلماقچى بولغان ئىشلەتكۈچى RemoteApp تېزلەتمە قۇرۇش ئۈچۈن بىلەن مۇلازىمېتىرغا دەسلەپكى ئۇلىنىش تەلەپ قىلىنىدۇ.
- سىستېما تەڭشىكىدە زىيارەت RAAS Client، Windows ئەگەر ئۇلىنىش بالدىقى بىلەن ئىشلىتىلگەن بولسا قىلغىلى بولىدىغان كۆپ ۋەزىپە بەلگىلەش «كۆزنەكنى ئېكراننىڭ ئۈستىگە سۆرىگەندە تارتما ئورۇنلاشتۇرۇشنى كۆرسىتىش» نى چەكلەش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. بۇ ئىقتىدار بىلەن توقۇنۇشۇپ بىرلا ۋاقىتتا ئىشلەتكەندە ئۇلىنىش بالدىقى. بۇنى ئۆزگەرتسىڭىز يىراقتىكى RAAS Client قالىدۇ يروگراممىلارنى تېخىمۇ ئوڭۇشلۇق ئىجرا قىلىدۇ.

2.3 Search & Run

Search & Run قوللىنىىغان پروگراممىلارنى ئىزدەش ۋە ئاندىن پروگراممىلارنى ئىجرا قىلىشنىڭ RemoteApp ئاسان ئۇسۇلى بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئۇ مۇلازىمېتىرغا ئورنىتىلغان ، ئەمما Windows خېرىدار كومپيۇتېرىدا. ئۇ RAAS Client پروگراممىسى سۈپىتىدە ئىشلىتىشنى مەقسەت قىلغان ھۆججەتلەرنى ئىزدەش ئىزدەش ساھەسىدە .RAAS Client ئىزدەشنىڭ ئورنىنى ئېلىش رولىنى ئوينايدۇ تەمىنلەنگەن تىزمىلاردىن باشلانغان ھۆججەتلەرنى ئىزدەش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ. "*" ھەرپ تىزمىسىغا ماس كېلىدۇ ۋە "?" ھەرپ-بەلگە ھەرپ-بەلگىلەرگە ماس كېلىدۇ

نەشرى 3

دىكى نەشرىگە ماس كېلىدىغان نەشىر GitHub ئوخشاش ۋاقىتتا RAAS Server ۋە RAAS يېڭى نەشرى ئاساسلىق نەشر نومۇرى ئوخشاش RAAS Server ۋە RAAS Client .نومۇرى بىلەن ئېلان قىلىنىشى كېرەك بولسىلا ماس كېلىشى كېرەك ، يەنى ھۆججەت نامىدىكى سانلارنىڭ بىرىنچىسى.

قوللاش 4

كۆپ ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر 4.1

ئىزدىگۈچىسى تورنىڭ ئاپتوماتىك ھالدا تورغا ئۇلىنىشى سەۋەبىدىن ھۆججەت ئىزدىگۈچىسى Windows قوزغىلىشقا تېخىمۇ ئۇزۇن ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن. ئۇ ھالدا تور ئورنى يەتكىلى بولمىسا مەسىلە كۆرۈلىدۇ.

• ھەل قىلىش ئۈچۈن: ھۆججەت ئىزدىگۈچىنىڭ ئوچۇق ئورنىنى «باشبەت» تىن «بۇ كومپيۇتېر» غا ئۆزگەرتىڭ.