Index Rerum

1 RAAS Client

1.1 Installatio

1.1.1 Optiones provectiores

1.2 RAAS Server Configuration

1.2.1 Generalia

1.2.2 Breviationes Remotae

1.2.3 Visualizationes

1.2.4 Extensio Exploratoris Archivorum

1.3 RAAS Client

1.4 RAAS Client Extensio Exploratoris Archivorum

1.5 RAAS Client Remote Desktop

1.6 Search & Run

Duo RAAS Server

2.1 Installatio

2.1.1 Optiones provectiores

2.2 Configuratio Fenestrae commendata

2.3 Search & Run

3 Versiones

4 Auxilium

4.1 Quaestiones communes

1 RAAS Client

RAAS duobus elementis constructum est: RAAS Client et RAAS Server. Ad moderandos servores, vel computatra principalia, RAAS Server in computatris principalibus institui debet antequam computatra principalia in parte clientis configurari possint utens RAAS Client applicationes. Haec sectio instructiones ad instituendum, configurandum et utendum continet. RAAS Client.

1.1 Installatio

RAAS Client Installari potest fasciculum RAASClient_[version]_x64.msi deprompto et in computatro destinato exsecuto. Si installatio praedefinita sufficit, solae actiones suscipiendae sunt pactum licentiae acceptare et "install" premere.

Requisita systematis: Sustinet versiones 64-bit systematum Windows 10 et 11 Pro et Enterprise. .NET Framework 4.8 requiritur.

1.1.1 Optiones provectiores

Si installatio praedefinita insufficiens est, eam modificare licet premendo bullam "Provectum" dum installatur. Prima pars optiones continet ad installandum in gradu machinae, quod omnibus usoribus accessibile erit, vel in gradu usoris, quod solum usori praesenti accessibile erit. Premendo "Deinde" usor ad indicem functionum ducetur. In hac sectione licet eligere quas functiones installandas per activationem vel inactivationem functionum in interfacie. Singula functionis sub arca continente moderamina dum eam eligis exhibentur.

Consilium: RAAS Client operari potest dextro iconem notificationis eius cliccando. Ut semper iconem notificationis in vecte instrumentorum ostendas, preme "Monstra icones occultas in vecte instrumentorum" et trahe... RAAS Client iconem ad aream iconum visibilium.

1.2 RAAS Server Configuration

RAAS Server Configuration ex indice initiali incipi potest, dextro clavi in servitore in Exploratore Archivorum cliccando et "" eligendo""RAAS Server Configuration" vel dextro-cliccando RAAS Client iconem in area systematis et vel eligendo "RAAS Server Configuration" in indice principali vel in uno e indicibus servi. Ad configurandas optiones quae pro unoquoque servo applicandae sunt adhibetur.

- Servi per indicem servorum eligi possunt, ut configurationem servi singularis mutetur.
- Ad servum addendum, preme bullam "Add..." deinde nomen vel inscriptionem IP servi inser et bullam "Add" preme.
- Ad servum removendum, servum removendum elige et bullam "Remove" preme.

Configuratio in tabulas ordinatur, et optiones sub unaquaque tabula praesto in sequentibus sectionibus exhibentur.

1.2.1 Generalia

• **Servitorem activare**: Servitorem activum reddit et omnes configurationes servi adhibet. Servitor non debet ad activum statui donec omnes configurationes factae sint.

Optiones:

- Alias: Determinat quod alias servitor in omnibus habere debeat. RAAS Client interfacies.
- Ratio: Rationem Fenestrae ad communicationem cum servo adhibendam determinat.
- **Tessera**: Tesseram rationis Fenestrae ad communicationem cum servo adhibendam determinat.
- **Dominium**: Dominium pro ratione Fenestrae ad communicationem cum servo utendum determinat.
- **RDP authentication**: Determinat quas regulas authenticationis adhibendas cum per RemoteApp ad servitorem connectitur, protocollo RDP utens.
- **Reconiunctio automatica**: Determinat utrum RemoteApp iterum coniungi debeat automatice si coniuncta erat ante clausuram, somnum, vel hibernationem etc.
- **Programmata initiantia automatice incipientia**: Determinat utrum applicationes quae ita configuratae sunt ut automatice incipiant tempore initii in servo, per RemoteApp primum connectuntur, automatice incipere debeant.
- **Agens servandi vitam**: Determinat utrum agens servandi vitam per RemoteApp in servo incipiendum sit cum primum coniungitur, ne conexio sponte disiungatur cum nullae applicationes apertae sunt.
- **Redirect clipboard**: Determinat utrum redirectio clipboard activa an inactiva esse debeat.
- **Instrumenta redirigere**: Determinat utrum instrumenta redirigenda sint. Haec optio requirit ut activae sint optiones additionales, quae a Microsoft documentatae sunt.
- **Rediregere impressores**: Determinat utrum redirectio impressoris activa an inactiva esse debeat.

• **Monstra notificationes**: Determinat utrum usor notificationem insigne bullae accipere debeat cum RemoteApp connectit vel disconnectit. Notitiae in configurationibus Fenestrae activandae sunt ut notificationes functionent.

RAAS Server Nexus:

- **Status**: Informationem de statu communicationis servientis ostendit. "Nullus contactus" indicat nullam communicationem adesse, "Contactus" indicat servientem attingibilem esse, "Disponibilis" indicat communicationem cum... RAAS Server Servitium in servo praesens est et "Connexus" (vel "Connexus"), quod indicat servo per RemoteApp connexum esse.
- **RAAS Serverversio**: Haec informatio tantum praesens est si communicatio cum RAAS Server ministerium in servo adest, et versionem installatam indicat RAAS Server in servo.
- **Bulla Coniungere/Reconiungere**: Ad coniungendum vel reconiungendum cum servo per RemoteApp adhibetur.
- Bulla " Disconnect ": Ad disiungendum servitorem a RemoteApp adhibita.

1.2.2 Breviationes Remotae

• **Compendia remota activa**: Compendia remota activa reddit et omnes optiones compendiorum remotorum applicat.

Optiones Breviorum Computatrorum Remotorum:

- Compendia in menu initiali creare: Determinat utrum compendia in menu initiali in servo ad usorem praesentem computatri localis transferenda sint, ut per RemoteApp incipiantur. Compendia in fasciculo dedicato in menu initiali, nomine forma [Server alias], collocabuntur.
- Compendia Applicationum Fenestrarum Crea: Determinat utrum compendia Applicationum Fenestrarum in servo ad usorem praesentem computatri localis transferenda sint, ut per RemoteApp incipiantur. Compendia in fasciculo dedicato in menu initiali, nomine in formato [alias servi], collocabuntur. Ut compendia Applicationum Fenestrarum post installationem transferantur, Compendia Renovationis pro servo ex [inserere] eligenda sunt. RAAS Client area notificationum
- **Compendia escritorio creare**: Determinat utrum compendia escritorio in servo ad usorem praesentem computatri localis transferri debeant, ut per RemoteApp incipiantur.
- Compendia in escritorio in radice escritorio colloca: Determinat utrum compendia e escritorio translata in radice escritorio usoris currentis collocanda sint. Alternativa est ea in fasciculo dedicato in escritorio sub nomine formato [Alias servi] ponere.
- Alias servi ad nomina compendiorum addere: Determinat utrum compendiis a servo translatis nomina ab alias servi addenda accipere debeant.
- **Lingua servi pro nominibus compendiorum clavium**: Determinat utrum compendiis clavium quae a servo transferuntur nomina secundum linguam in servo institutam accipere debeant.

1.2.3 Visualizationes

• **Visualizationes activare** : Visualizationes activas reddit et omnes visualizationum optiones applicat.

Optiones Visualizationum:

- Color principalis: Colorem principalem omnibus visualisationibus adhibendum determinat.
- Color textus: Colorem textus pro omnibus visualisationibus adhibitum determinat.
- Color lineae: Colorem linearum pro omnibus visualisationibus adhibitarum determinat.
- `Frames`: Determinat utrum fenestrae RemoteApp applicationum in servo ornationem frame habere debeant. Frames adhiberi possunt ad indicandum usori quae applicationes ad servum pertineant.
- **Vectis connexionis**: Determinat utrum vectis connexionis praesens esse debeat cum fenestra RemoteApp applicationis in servo activa est. Vectis connexionis adhiberi potest ad indicandum applicationem in servo input accipere.
- **Opacitas vectis nexus** : Si "Vectis nexus" constituta est, haec optio opacitatem vectis nexus determinat.

1.2.4 Extensio Exploratoris Archivorum

• **Extensione** "File Explorer" activanda: Servitorem visibilem in... RAAS Client Extensio exploratoris fasciculorum et omnes efficaces applicat RAAS Client Optiones extensionis exploratoris fasciculorum.

Fasciculi Visibiles: His optionibus utere ad determinandum quos fasciculos usorum in extensione Exploratoris Archivorum pro servo visibilia esse debeant.

Instrumenta et Disci Visibiles: His optionibus utere ad determinandum quae genera instrumentorum et discorum pro servo in extensione Exploratoris Archivorum visibilia esse debeant.

1.3 RAAS Client

The RAAS Client Applicatio per iconem in area systematis attingitur. Cum iconem in area systematis dextro-cliccas, menu contextuale apparebit. Elementa huius menu contextualis in hac sectione describentur.

- **Desktop Remotum**: Aperit "RAAS Client Remote Desktop" applicatio, nullo servo selecto.
- RAAS Server Configuration Aperit "RAAS Server Configuration" applicatio, nullo servo selecto.
- Auxilium (pdf): Aperit documentum PDF cum auxilio de RAAS.
- **De**: Fenestram aperit cum informatione de installato RAAS Client.
- Exitus: Clauditur RAAS Client.

Index contextus unum sub-indicem pro quolibet servo activo continet. Circulus ruber ante nomen servi indicat servum non esse in linea, circulus flavus ante nomen servi indicat servum praesto esse, et circulus viridis ante nomen servi indicat nexum per RemoteApp ad servum exsistere.

Submenu contextualis servitoris:

- Coniungere: Coniunctionem cum servo per RemoteApp creat.
- **Disconnect**: Servum a RemoteApp disiungit.
- Reconiunge: Coniunctionem RemoteApp cum servo denuo coniungit.
- **Exire**: Usorem qui nunc iniit a servo exit. Haec optio solum usorem qui per ... coniunctus est afficit. RAAS Client ex machina locali.
- Reboot : Servitorem denuo initiat.

- **Compendia Renovanda**: Omnes compendia remota e servo renovat. Haec actio requiritur cum compendia applicationum Windows instituuntur.
- **Desktop Remotum**: Aperit "RAAS Client Applicatio "Memoriae Remotae" cum servo selecto.
- RAAS Server Configuration Aperit "RAAS Server Configuration" applicatio cum servo selecto.

1.4 RAAS Client Extensio Exploratoris Archivorum

Si extensio spatii nominum testae installata est pro RAAS Client, erit sectio in Exploratore Archivorum nomine "RAAS Client" in arborea systematis Exploratoris fasciculorum. Haec sectio adhiberi potest ad fasciculos et fasciculos tractandos pro quolibet servo qui extensionem Exploratoris fasciculorum activam in configurationibus habet. Designata est ut fungatur sicut normalis tractatio fasciculorum et fasciculorum in Exploratore Fasciculorum, cum quibusdam optionibus additis quae in hac sectione describuntur.

Dextro clavi in servitore premendo:

- **Desktop Remotum**: Aperit "RAAS Client Remote Desktop" applicatio cum servo selecto.
- RAAS Server Configuration Aperit "RAAS Server Configuration" applicatio cum servo selecto.

Dextro clavi in fasciculo premendo:

- Aperi in hospite remoto: Aperit fasciculum in hospite remoto per RemoteApp.
- **Compendium remotum creare**: Compendium creat quod, cum activatur, fasciculum in servo per RemoteApp incipit. Fasciculus in directorio currenti creatur.

Dextro clavi premendo fasciculum et ad alium locum trahendo ante emissionem:

• **Compendium remotum hic crea**: Compendium creat quod, cum activatur, fasciculum in servo per RemoteApp incipit. Fasciculus creatur in loco quo fasciculus tractus est.

1.5 RAAS Client Remote Desktop

"RAAS Client Remote Desktop" incipi potest dextro-cliccando in servo in extensione Exploratoris Archivorum et eligendo "Memorandum Remotum" vel dextro-cliccando in RAAS Client Iconem in area systematis et vel "Memorandum Remotum" in indice principali vel in uno e menus servi eligendo. Adhibetur ad coniungendum cum servitore cum escritorio remoto utens testimoniis repositis, quae configurari possunt utens RAAS Server Configuration.

• **Servator**: Elige servum cui per escritorio remoto coniungendum est.

Optiones:

- **Authenticatio RDP**: Determinat quas regulas authenticationis adhibendas cum per escritorio remoto ad servitorem connectitur, protocollo RDP utens.
- **Redirect clipboard**: Determinat utrum redirectio clipboard activa an inactiva esse debeat.
- **Instrumenta redirigere**: Determinat utrum instrumenta redirigenda sint. Haec optio requirit ut activae sint optiones additionales, quae a Microsoft documentatae sunt.
- Rediregere impressores: Determinat utrum redirectio impressoris activa an inactiva esse debeat.

- `Plenus Scrinio`: Determinat utrum escritorio remotum in modo pleno scrinio incipiendum sit.
- **Vectis connexionis**: Determinat utrum vectis connexionis in modo pleno schermo praesens esse debeat.
- **Vectis nexus fixa**: Determinat utrum vectis nexus initialiter fixa sit necne.
- Latitudo escritorio: Latitudinem escritorio pro sessione escritorio remoto determinat.
- Altitudo escritorio: Altitudinem escritorio pro sessione escritorio remoto determinat.

1.6 Search & Run

Search & Run Viam facilem praebet ad applicationes in servo installatas investigandas et deinde applicationes currendas. In servo installatur, sed destinatum est ut applicatio RemoteApp per... RAAS Client in computatro clienti. Fungitur loco investigationis Fenestrae, quae non est accessibilis per RAAS Client. Quaerendo fasciculos, fasciculi quaeruntur quorum littera in agro quaerendi data incipiunt. "*" in littera cuilibet litterae respondet, et "?" in littera cuilibet characteri respondet.

Duo RAAS Server

Ad moderandos servores, vel computatra principalia, per RAAS Client, RAAS Server in computatris principalibus institui debet.

2.1 Installatio

RAAS Server Installatur per fasciculum RAASServer_[version]_x64.msi ad servitorem vel computatrum principale demptum et aperiendum. Si installatio ordinaria sufficit, solae actiones suscipiendae sunt pactum licentiae acceptare et "install" premere.

Ut utaris RAAS Server ab RAAS Client Computatro, semel per interfaciem escritorio initium sessionis facere debes, postquam programma cum usore quo servitorem per RemoteApp regere vis institutum est.

Requisita systematis: Sustinet versiones 64-bit systematum Windows 10 et 11 Pro et Enterprise necnon Windows Server RDS. Et .NET Framework 4.8 et .NET 8 requiruntur.

2.1.1 Optiones provectiores

Si installatio praedefinita insufficiens est, eam configurari potest premendo bullam "Provectum" dum installatur. In hac sectione licet eligere quas functiones instituendas, functiones in interfacie activando vel inactivando. Singula functionis sub arca continente moderamina dum eam eligis exhibentur.

 Si in Windows Server ad accessum RDS institutum est, commendatur ut facultatem servitorem ex clientibus RDS denuo inhibeas. Hoc configurari potest premendo bullam "Advanced" in institutione et eligendo "Entire feature will be unable" (Tota functio non erit disponibilis) pro functione nomine "Can Reboot" (Can Reboot).

2.2 Configuratio Fenestrae commendata

- Commendatur ut authenticatio tessera protecta ad communicationes computatrales in servo permittatur, ut accessus per... RAAS Client Extensio exploratoris fasciculorum in computatro clienti. Documentatio ad authenticationem tessera protectam computatris communicatis in servo praebendam a Microsoft documentatur.
- Suadetur ut inactivetur User Account Control, UAC, in servo ut programmata in servo instituere possint per RAAS Client RemotaApp. User Account Control et augmentatione privilegiorum non sustinentur ab RAAS Client RemoteApp. Documentatio ad inactivandum. User Account Control a Microsoft praebetur.
- Conexiones escritorio remoto in servo permitti debent ut Microsoft RemoteApp cum eo operetur. RAAS Client.
- RAAS Client communicat cum RAAS Server Per portum 43000, hic portus per muros ignis permitti debet. Ingressus in muro ignis Fenestrae automatice creatur cum installationem... RAAS Server.
- Conexio initialis ad servitorem cum usore quo servitorem per RemoteApp regere vis requiritur ut compendia creentur.
- Si cum vecte connexionis ex RAAS Client, commendatur ut optionem "Multi-tasking" "Monstra dispositiones snap cum fenestram ad summum scrinii mei traho" inactives, quae in optionibus systematis Fenestrae accessibilis est. Illa functio cum... RAAS Client vectis connexionis cum simul adhibetur. Hoc mutando applicationes remotae lenius current.

2.3 Search & Run

Search & Run Viam facilem praebet ad applicationes in servo installatas investigandas et deinde applicationes currendas. In servo installatur, sed destinatum est ut applicatio RemoteApp per... RAAS Client in computatro clienti. Fungitur loco investigationis Fenestrae, quae non est accessibilis per RAAS Client. Quaerendo fasciculos, fasciculi quaeruntur quorum littera in agro quaerendi data incipiunt. "*" in littera cuilibet litterae respondet, et "?" in littera cuilibet characteri respondet.

3 Versiones

Novae versiones RAAS Client et RAAS Server Simul cum eodem numero versionis qui notae versionis in GitHub respondet publicari debet. RAAS Client et RAAS Server Compatibiles esse debent, dummodo numerus versionis maioris idem sit, id est primus numerorum in nominibus fasciculorum.

4 Auxilium

4.1 Quaestiones communes

Explorator fasciculorum fortasse diutius incipiet propter locos retiales a Fenestra ad celerem accessum automatice additos. Hoc in casu problema orietur si locus retialis non attingitur.

 Ad solvendum: Locum apertum pro configuratione Exploratoris Archivorum ex "Domus" ad "Hoc PC" muta.