Tabl Cynnwys 1 RAAS Client 1.1 Gosod 1.1.1 Gosodiadau uwch 1.2 RAAS Server Configuration 1.2.1 Cyffredinol 1.2.2 Llwybrau Byr o Bell 1.2.3 Delweddiadau 1.2.4 Estyniad Archwiliwr Ffeiliau 1.3 RAAS Client 1.4 RAAS Client Estyniad Archwiliwr Ffeiliau 1.5 RAAS Client Remote Desktop 1.6 Search & Run 2 RAAS Server 2.1 Gosod 2.1.1 Gosodiadau uwch 2.2 Ffurfweddiad Windows a Argymhellir 2.3 Search & Run 3 Fersiwnio

1 RAAS Client

4.1 Problemau cyffredin

Mae RAAS wedi'i adeiladu ar ddau gydran: RAAS Client a RAAS Server. Er mwyn rheoli gweinyddion, neu gyfrifiaduron cynnal, RAAS Server angen ei osod ar y cyfrifiaduron gwesteiwr cyn ffurfweddu'r cyfrifiaduron gwesteiwr ar ochr y cleient gan ddefnyddio RAAS Client cymwysiadau. Mae'r adran hon yn cynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer gosod, ffurfweddu a defnyddio RAAS Client.

1.1 Gosod

4 Cymorth

RAAS Client gellir ei osod drwy lawrlwytho'r ffeil RAASClient_[version]_x64.msi a'i gweithredu ar y cyfrifiadur targed. Os yw'r gosodiad diofyn yn ddigonol, yr unig gamau sydd angen eu cymryd yw derbyn y cytundeb trwydded a chlicio ar osod.

Gofynion system: Yn cefnogi fersiynau 64 bit o Windows 10 a 11 Pro ac Enterprise. Mae angen .NET Framework 4.8.

1.1.1 Gosodiadau uwch

Os yw'r gosodiad diofyn yn annigonol, gellir ei addasu trwy glicio'r botwm "Uwch" wrth osod. Mae'r adran gyntaf yn cynnwys opsiynau ar gyfer ei osod ar lefel y peiriant, a fydd ar gael i bob defnyddiwr, neu lefel y defnyddiwr, a fydd ar gael i'r defnyddiwr cyfredol yn unig. Bydd clicio "Nesaf" yn dod â'r defnyddiwr i'r ddewislen nodweddion. Yn yr adran hon mae'n bosibl dewis pa nodweddion i'w gosod trwy alluogi neu analluogi nodweddion yn y rhyngwyneb. Cyflwynir manylion nodwedd o dan y blwch sy'n cynnwys y rheolyddion wrth ei dewis.

Cyngor: RAAS Client gellir ei weithredu drwy glicio ar y dde ar ei eicon hysbysu. I ddangos yr eicon hysbysu yn y bar tasgau bob amser, cliciwch ar ddangos eiconau cudd yn y bar tasgau a llusgwch RAAS Client eicon i ardal eiconau gweladwy.

1.2 RAAS Server Configuration

RAAS Server Configuration gellir ei gychwyn o'r ddewislen gychwyn, trwy glicio ar y dde ar weinydd yn Archwiliwr Ffeiliau a dewis "RAAS Server Configuration" neu drwy glicio ar y dde ar y RAAS Client eicon yn y hambwrdd system a naill ai dewis "RAAS Server Configuration" yn y ddewislen wreiddyn neu yn un o ddewislenni'r gweinydd. Fe'i defnyddir ar gyfer ffurfweddu'r gosodiadau y dylid eu cymhwyso ar gyfer pob gweinydd.

- Gellir dewis gweinyddion gan y blwch rhestr gweinyddion, i newid ffurfweddiad ar gyfer gweinydd penodol.
- I ychwanegu gweinydd cliciwch y botwm "Ychwanegu..." ac yna mewnosodwch enw'r gweinydd neu gyfeiriad IP y gweinydd a chlicio'r botwm "Ychwanegu".
- I gael gwared ar weinydd dewiswch y gweinydd i'w gael gwared arno a chliciwch ar y botwm "Dileu".

Mae'r ffurfweddiad wedi'i drefnu mewn tabiau, a chyflwynir y gosodiadau sydd ar gael o dan bob tab yn yr adrannau canlynol.

1.2.1 Cyffredinol

• **Galluogi gweinydd**: Yn gwneud y gweinydd yn weithredol ac yn cymhwyso'r holl osodiadau gweinydd. Ni ddylid gosod y gweinydd yn weithredol nes bod yr holl osodiadau wedi'u ffurfweddu.

Gosodiadau:

- Alias: Yn pennu pa alias y dylai'r gweinydd ei gael ym mhob RAAS Client rhyngwynebau.
- **Cyfrif**: Yn pennu'r cyfrif Windows i'w ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu â'r gweinydd.
- **Cyfrinair**: Yn pennu'r cyfrinair i'r cyfrif Windows i'w ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu â'r gweinydd.
- Parth: Yn pennu'r parth i'r cyfrif Windows ei ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu â'r gweinydd.
- **Dilysu RDP**: Yn pennu pa reolau dilysu i'w defnyddio wrth gysylltu trwy RemoteApp â'r gweinydd, gan ddefnyddio'r protocol RDP.
- **Ailgysylltu'n awtomatig**: Yn pennu a ddylid ailgysylltu â RemoteApp yn awtomatig os oedd wedi'i gysylltu cyn cloi, cysgu neu aeafgysgu ac ati.
- **Rhaglenni cychwyn yn awtomatig**: Yn pennu a ddylai cymwysiadau sydd wedi'u ffurfweddu i gychwyn yn awtomatig yn ystod cychwyn ar y gweinydd gychwyn yn awtomatig trwy RemoteApp wrth gysylltu gyntaf.
- **Asiant cadw'n fyw**: Yn pennu a ddylid cychwyn asiant cadw'n fyw trwy RemoteApp ar y gweinydd wrth gysylltu gyntaf, er mwyn atal y cysylltiad rhag datgysylltu'n awtomatig pan nad oes unrhyw gymwysiadau ar agor.
- Ailgyfeirio'r clipfwrdd: Yn pennu a ddylai ailgyfeirio'r clipfwrdd fod ymlaen neu i ffwrdd.
- **Ailgyfeirio dyfeisiau**: Yn pennu a ddylid ailgyfeirio dyfeisiau. Mae'r opsiwn hwn yn gofyn am osodiadau ychwanegol i fod yn weithredol, sydd wedi'u dogfennu gan Microsoft.

- **Ailgyfeirio argraffyddion**: Yn pennu a ddylai ailgyfeirio argraffyddion fod ymlaen neu i ffwrdd.
- **Dangos hysbysiadau**: Yn pennu a ddylai'r defnyddiwr dderbyn hysbysiad awgrym balŵn wrth gysylltu neu ddatgysylltu RemoteApp. Mae angen actifadu hysbysiadau yng ngosodiadau Windows er mwyn i hysbysiadau weithio.

RAAS Server Cysylltiad:

- **Statws**: Yn dangos gwybodaeth am statws cyfathrebu cyfredol y gweinydd. Mae "Dim cyswllt" yn dangos nad oes cyfathrebu yn bresennol, mae "Cyswllt" yn dangos bod y gweinydd yn hygyrch, mae "Ar Gael" yn dangos bod cyfathrebu â'r RAAS Server mae'r gwasanaeth ar y gweinydd yn bresennol ac yn "Connected", sy'n dangos bod y gweinydd wedi'i gysylltu trwy RemoteApp.
- **RAAS Serverfersiwn**: Dim ond os yw cyfathrebu â'r RAAS Server mae gwasanaeth ar y gweinydd yn bresennol, ac yn nodi'r fersiwn sydd wedi'i osod o RAAS Server ar y gweinydd.
- **Botwm Cysylltu/Ailgysylltu**: Fe'i defnyddir i gysylltu neu ailgysylltu â'r gweinydd trwy RemoteApp.
- **Botwm -datgysylltu**: Fe'i defnyddir i ddatgysylltu'r gweinydd o RemoteApp.

1.2.2 Llwybrau Byr o Bell

• **Galluogi llwybrau byr o bell**: Yn gwneud llwybrau byr o bell yn weithredol ac yn cymhwyso'r holl osodiadau llwybrau byr o bell.

Gosodiadau Llwybrau Byr o Bell:

- **Creu llwybrau byr dewislen gychwyn**: Yn pennu a ddylid trosglwyddo llwybrau byr dewislen gychwyn ar y gweinydd i ddefnyddiwr presennol y cyfrifiadur lleol, i'w cychwyn trwy RemoteApp. Bydd llwybrau byr yn cael eu rhoi mewn ffolder pwrpasol yn y ddewislen gychwyn gyda'r fformat enw [Alias gweinydd].
- Creu llwybrau byr Apiau Windows: Yn pennu a ddylid trosglwyddo llwybrau byr Apiau Windows ar y gweinydd i ddefnyddiwr presennol y cyfrifiadur lleol, i'w cychwyn trwy RemoteApp. Bydd llwybrau byr yn cael eu rhoi mewn ffolder pwrpasol yn y ddewislen gychwyn gyda'r fformat enw [Alias gweinydd]. Er mwyn trosglwyddo llwybrau byr Apiau Windows ar ôl gosodiad, mae angen dewis Llwybrau Byr Diweddaru ar gyfer y gweinydd o'r RAAS Client ardal hysbysu.
- **Creu llwybrau byr bwrdd gwaith**: Yn pennu a ddylid trosglwyddo llwybrau byr bwrdd gwaith ar y gweinydd i ddefnyddiwr presennol y cyfrifiadur lleol, i'w cychwyn trwy RemoteApp.
- **Gosod llwybrau byr bwrdd gwaith ar wreiddyn bwrdd gwaith**: Yn pennu a ddylid gosod llwybrau byr bwrdd gwaith a drosglwyddwyd o'r gweinydd ar wreiddyn bwrdd gwaith y defnyddiwr cyfredol. Y dewis arall yw eu gosod mewn ffolder pwrpasol ar y bwrdd gwaith gyda'r fformat enw [Alias gweinydd].
- Ychwanegu alias gweinydd at enwau llwybrau byr: Yn pennu a ddylid rhoi enwau sy'n cael eu hychwanegu gan alias y gweinydd i lwybrau byr sy'n cael eu trosglwyddo o'r gweinydd.
- **laith y gweinydd ar gyfer enwau llwybrau byr**: Yn pennu a ddylid rhoi enwau i lwybrau byr sy'n cael eu trosglwyddo o'r gweinydd yn ôl yr iaith sydd wedi'i gosod ar y gweinydd.

1.2.3 Delweddiadau

• **Galluogi delweddiadau**: Yn gwneud delweddiadau'n weithredol ac yn cymhwyso'r holl osodiadau delweddu.

Gosodiadau Delweddu:

- **Prif liw**: Yn pennu'r prif liw i'w ddefnyddio ar gyfer pob delweddiad.
- **Lliw testun**: Yn pennu lliw'r testun a ddefnyddir ar gyfer pob delweddiad.
- Lliw llinell: Yn pennu lliw'r llinellau a ddefnyddir ar gyfer pob delweddiad.
- **Fframiau**: Yn pennu a ddylai ffenestri RemoteApp ar gyfer cymwysiadau ar y gweinydd gael addurniad ffrâm. Gellir defnyddio'r fframiau i ddangos i'r defnyddiwr pa gymwysiadau sy'n perthyn i'r gweinydd.
- **Bar cysylltiad**: Yn pennu a ddylai bar cysylltiad fod yn bresennol pan fydd ffenestr RemoteApp ar gyfer rhaglen ar y gweinydd yn weithredol. Gellir defnyddio'r bar cysylltiad i nodi bod rhaglen ar y gweinydd yn derbyn mewnbwn.
- **Dryloywder y bar cysylltiad**: Os yw "Bar cysylltiad" wedi'i osod, mae'r gosodiad hwn yn pennu dryloywder y bar cysylltiad.

1.2.4 Estyniad Archwiliwr Ffeiliau

• Galluogi yn estyniad Archwiliwr Ffeiliau: Yn gwneud y gweinydd yn weladwy yn y RAAS Client Estyniad archwiliwr ffeiliau ac yn cymhwyso'r holl bethau effeithiol RAAS Client Gosodiadau estyniad archwiliwr ffeiliau.

Ffolderi Gweladwy: Defnyddiwch yr opsiynau hyn i benderfynu pa ffolderi defnyddwyr ddylai fod yn weladwy i'r gweinydd yn estyniad Archwiliwr Ffeiliau.

Dyfeisiau a Gyriannau Gweladwy: Defnyddiwch yr opsiynau hyn i benderfynu pa fathau o ddyfeisiau a gyriannau ddylai fod yn weladwy i'r gweinydd yn estyniad Archwiliwr Ffeiliau.

1.3 RAAS Client

Y RAAS Client gellir cyrraedd y rhaglen drwy eicon hambwrdd system. Wrth glicio ar y dde ar yr eicon yn hambwrdd system, bydd dewislen gyd-destun yn ymddangos. Disgrifir eitemau dewislen y ddewislen gyd-destun hon yn yr adran hon.

- **Penbwrdd o Bell**: Yn agor y "RAAS Client Remote Desktop" cais, heb unrhyw weinydd wedi'i ddewis.
- **RAAS Server Configuration**: Yn agor y "RAAS Server Configuration" cais, heb unrhyw weinydd wedi'i ddewis.
- **Cymorth (pdf)**: Yn agor pdf gyda chymorth ynghylch RAAS.
- Ynglŷn â: Yn agor ffenestr gyda gwybodaeth am y gosodiad RAAS Client.
- Allanfa: Yn cau RAAS Client.

Mae'r ddewislen gyd-destun yn cynnwys un is-ddewislen ar gyfer pob gweinydd sydd wedi'i alluogi. Mae cylch coch cyn enw'r gweinydd yn dangos bod y gweinydd all-lein, mae cylch melyn cyn enw'r gweinydd yn dangos bod y gweinydd ar gael ac mae cylch gwyrdd cyn enw'r gweinydd yn dangos bod cysylltiad trwy RemoteApp â'r gweinydd yn bodoli.

Dewislen is-gyd-destun y gweinydd:

- Cysylltu: Yn creu cysylltiad â'r gweinydd trwy RemoteApp.
- **Datgysylltu**: Yn datgysylltu'r gweinydd o RemoteApp.
- Ailgysylltu: Yn ailgysylltu'r cysylltiad RemoteApp â'r gweinydd.
- **Allgofnodi**: Yn allgofnodi defnyddiwr sydd wedi mewngofnodi ar hyn o bryd o'r gweinydd. Dim ond y defnyddiwr sydd wedi'i gysylltu gan y defnyddiwr hwn sy'n effeithio arno. RAAS Client o'r peiriant lleol.
- Ailgychwyn : Yn ailgychwyn y gweinydd.
- **Diweddaru Llwybrau Byr**: Yn diweddaru pob llwybr byr o bell o'r gweinydd. Mae'r weithred hon yn ofynnol wrth osod llwybrau byr Apiau Windows.
- Penbwrdd o Bell: Yn agor y "RAAS Client "Cymhwysiad" Penbwrdd o Bell gyda'r gweinydd wedi'i ddewis.
- RAAS Server Configuration: Yn agor y "RAAS Server Configuration" cymhwysiad gyda'r gweinydd wedi'i ddewis.

1.4 RAAS Client Estyniad Archwiliwr Ffeiliau

Os yw estyniad gofod enwau cragen wedi'i osod ar gyfer RAAS Client, bydd adran yn Archwiliwr Ffeiliau o'r enw "RAAS Client" yn y goeden o lefel gwraidd Archwiliwr Ffeiliau. Gellir defnyddio'r adran hon i drin ffeiliau a ffolderi ar gyfer pob gweinydd sydd ag estyniad Archwiliwr Ffeiliau yn weithredol yn y gosodiadau. Fe'i cynlluniwyd i weithredu yn union fel trin ffeiliau a ffolderi arferol yn Archwiliwr Ffeiliau, gyda rhai opsiynau ychwanegol a ddisgrifir yn yr adran hon.

De-glicio ar weinydd:

- Penbwrdd o Bell: Yn agor y "RAAS Client Remote Desktop" cymhwysiad gyda'r gweinydd wedi'i ddewis.
- **RAAS Server Configuration**: Yn agor y "RAAS Server Configuration" cymhwysiad gyda'r gweinydd wedi'i ddewis.

De-glicio ar ffeil:

- Agor ar westeiwr o bell: Yn agor y ffeil ar y gwesteiwr o bell trwy RemoteApp.
- **Creu llwybr byr o bell**: Yn creu llwybr byr sy'n cychwyn y ffeil ar y gweinydd trwy RemoteApp pan gaiff ei actifadu. Mae'r ffeil yn cael ei chreu yn y ffolder cyfredol.

De-glicio ar ffeil a'i llusgo i leoliad arall cyn ei rhyddhau:

• **Creu llwybr byr o bell yma**: Yn creu llwybr byr sy'n cychwyn y ffeil ar y gweinydd trwy RemoteApp pan gaiff ei actifadu. Mae'r ffeil yn cael ei chreu yn y lleoliad y llusgwyd y ffeil iddo.

1.5 RAAS Client Remote Desktop

"RAAS Client Remote Desktop" gellir ei gychwyn drwy glicio ar y dde ar weinydd yn estyniad Archwiliwr Ffeiliau a dewis "Penbwrdd o Bell" neu drwy glicio ar y dde ar RAAS Client eicon yn y hambwrdd system a naill ai dewis "Penbwrdd o Bell" yn y ddewislen wreiddyn neu yn un o ddewislenni'r gweinydd. Fe'i defnyddir i gysylltu â gweinydd gyda phenbwrdd o bell gan

ddefnyddio'r manylion mewngofnodi sydd wedi'u storio, y gellir eu ffurfweddu gan ddefnyddio RAAS Server Configuration.

• **Gweinydd**: Dewiswch y gweinydd i gysylltu ag ef gan ddefnyddio bwrdd gwaith o bell.

Gosodiadau:

- **Dilysu RDP**: Yn pennu pa reolau dilysu i'w defnyddio wrth gysylltu trwy benbwrdd o bell â'r gweinydd, gan ddefnyddio'r protocol RDP.
- Ailgyfeirio'r clipfwrdd : Yn pennu a ddylai ailgyfeirio'r clipfwrdd fod ymlaen neu i ffwrdd.
- **Ailgyfeirio dyfeisiau**: Yn pennu a ddylid ailgyfeirio dyfeisiau. Mae'r opsiwn hwn yn gofyn am osodiadau ychwanegol i fod yn weithredol, sydd wedi'u dogfennu gan Microsoft.
- Ailgyfeirio argraffyddion: Yn pennu a ddylai ailgyfeirio argraffyddion fod ymlaen neu i ffwrdd.
- **Sgrin lawn**: Yn pennu a ddylid cychwyn bwrdd gwaith o bell yn y modd sgrin lawn.
- Bar cysylltiad: Yn pennu a ddylai bar cysylltiad fod yn bresennol yn y modd sgrin lawn.
- Pinio bar cysylltiad: Yn pennu a ddylid pinio'r bar cysylltiad i ddechrau.
- Lled y bwrdd gwaith: Yn pennu lled y bwrdd gwaith ar gyfer y sesiwn bwrdd gwaith o bell.
- **Uchder y bwrdd gwaith**: Yn pennu uchder y bwrdd gwaith ar gyfer y sesiwn bwrdd gwaith o bell.

1.6 Search & Run

Search & Run yn darparu ffordd hawdd o chwilio am gymwysiadau sydd wedi'u gosod ar y gweinydd ac yna rhedeg y cymwysiadau. Mae wedi'i osod ar y gweinydd ond mae wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio fel cymhwysiad RemoteApp drwy RAAS Client ar gyfrifiadur y cleient. Mae'n gweithredu fel lle i chwiliad Windows, nad yw ar gael drwyddo RAAS Client. Mae chwilio am ffeiliau yn cael ei wneud trwy chwilio am ffeiliau sy'n dechrau gyda'r llinyn a ddarperir yn y maes chwilio. Mae "*" yn y llinyn yn cyfateb i unrhyw linyn ac mae "?" yn y llinyn yn cyfateb i unrhyw gymeriad.

2 RAAS Server

Er mwyn rheoli gweinyddion, neu gyfrifiaduron cynnal, drwy RAAS Client, RAAS Server mae angen ei osod ar y cyfrifiaduron gwesteiwr.

2.1 Gosod

RAAS Server yn cael ei osod drwy lawrlwytho RAASServer_[version]_x64.msi i weinydd, neu gyfrifiadur gwesteiwr, ac agor y ffeil. Os yw'r gosodiad diofyn yn ddigonol, yr unig gamau sydd angen eu cymryd yw derbyn y cytundeb trwydded a tharo gosod.

Er mwyn ei ddefnyddio RAAS Server o RAAS Client cyfrifiadur, mae angen i chi fewngofnodi unwaith drwy'r rhyngwyneb bwrdd gwaith ar ôl i'r rhaglen gael ei gosod gyda'r defnyddiwr rydych chi am reoli'r gweinydd gydag ef drwy RemoteApp.

Gofynion system: Yn cefnogi fersiynau 64 bit o Windows 10 a 11 Pro ac Enterprise yn ogystal â Windows Server RDS. Mae angen .NET Framework 4.8 a .NET 8 ill dau.

2.1.1 Gosodiadau uwch

Os nad yw'r gosodiad diofyn yn ddigonol, gellir ei addasu trwy glicio'r botwm "Uwch" wrth osod. Yn yr adran hon mae'n bosibl dewis pa nodweddion i'w gosod trwy alluogi neu analluogi nodweddion yn y rhyngwyneb. Cyflwynir manylion nodwedd o dan y blwch sy'n cynnwys y rheolyddion wrth ei dewis.

• Os yw wedi'i osod ar Windows Server ar gyfer mynediad RDS, argymhellir analluogi'r gallu i ailgychwyn y gweinydd o'r cleientiaid RDS. Gellir ffurfweddu hyn trwy glicio'r botwm "Uwch" ar y gosodiad a dewis "Ni fydd y nodwedd gyfan ar gael" ar gyfer y nodwedd o'r enw "Gellir Ailgychwyn".

2.2 Ffurfweddiad Windows a Argymhellir

- Argymhellir caniatáu dilysu wedi'i ddiogelu gan gyfrinair i'r rhannu cyfrifiadurol ar y gweinydd er mwyn caniatáu mynediad drwy'r RAAS Client Estyniad archwiliwr ffeiliau ar gyfrifiadur y cleient. Mae dogfennaeth i ddarparu dilysiad wedi'i ddiogelu gan gyfrinair i'r cyfrifiaduron a rennir ar y gweinydd wedi'i dogfennu gan Microsoft.
- Argymhellir analluogi User Account Control, UAC, ar y gweinydd er mwyn gallu gosod rhaglenni ar y gweinydd drwyddo RAAS Client Ap o Bell. User Account Control ac nid yw cynnydd mewn breintiau yn cael eu cefnogi gan RAAS Client Dogfennaeth i'w hanalluogi gan RemoteApp. User Account Control yn cael ei ddarparu gan Microsoft.
- Mae angen caniatáu cysylltiadau bwrdd gwaith o bell ar y gweinydd er mwyn i Microsoft RemoteApp weithio gyda RAAS Client.
- RAAS Client yn cyfathrebu â RAAS Server trwy borthladd 43000, mae angen caniatáu i'r porthladd hwn fynd trwy waliau tân. Crëir cofnod yn wal dân Windows yn awtomatig wrth osod RAAS Server.
- Mae angen cysylltiad cychwynnol â'r gweinydd gyda'r defnyddiwr yr hoffech reoli'r gweinydd ag ef drwy RemoteApp er mwyn creu llwybrau byr.
- Os caiff ei ddefnyddio gyda bar cysylltu o RAAS Client, argymhellir analluogi'r gosodiad Amldasgio "Dangos cynlluniau snap pan fyddaf yn llusgo ffenestr i frig fy sgrin", sydd ar gael yng ngosodiadau system Windows. Mae'r swyddogaeth honno'n gwrthdaro â'r RAAS Client bar cysylltiad pan gaiff ei ddefnyddio ar yr un pryd. Bydd newid hwn yn gwneud i'r cymwysiadau o bell redeg yn fwy llyfn.

2.3 Search & Run

Search & Run yn darparu ffordd hawdd o chwilio am gymwysiadau sydd wedi'u gosod ar y gweinydd ac yna rhedeg y cymwysiadau. Mae wedi'i osod ar y gweinydd ond mae wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio fel cymhwysiad RemoteApp drwy RAAS Client ar gyfrifiadur y cleient. Mae'n gweithredu fel lle i chwiliad Windows, nad yw ar gael drwyddo RAAS Client. Mae chwilio am ffeiliau yn cael ei wneud trwy chwilio am ffeiliau sy'n dechrau gyda'r llinyn a ddarperir yn y maes chwilio. Mae "*" yn y llinyn yn cyfateb i unrhyw linyn ac mae "?" yn y llinyn yn cyfateb i unrhyw gymeriad.

3 Fersiwnio

Fersiynau newydd o RAAS Client a RAAS Server dylid ei gyhoeddi ar yr un pryd gyda'r un rhif fersiwn sy'n cyfateb i'r tag fersiwn yn GitHub. RAAS Client a RAAS Server dylai fod yn gydnaws cyn belled â bod rhif y fersiwn fawr yr un fath h.y. y cyntaf o'r rhifau yn enwau'r ffeiliau.

4 Cymorth

4.1 Problemau cyffredin

Gall gymryd mwy o amser i archwiliwr ffeiliau gychwyn oherwydd bod lleoliadau rhwydwaith yn cael eu hychwanegu'n awtomatig at fynediad cyflym gan Windows. Yn yr achos hwnnw, bydd y broblem yn digwydd os nad oes modd cyrraedd y lleoliad rhwydwaith.

• I ddatrys: Newidiwch leoliad agored ar gyfer gosodiad Archwiliwr Ffeiliau o "Hafan" i "Y Cyfrifiadur Personol Hwn".