1	Grund 1.1	_	d — Diese Klasse stellt zweidimensionale Intensitätsverteilungen dar	7
		1.1.1	Konstruktoren und Destruktor	7
		1.1.2	Operatoren	Ĝ
		1.1.3	public Methoden	12
	1.2	EB_Colo 1.2.1	orDistHistogram — Diese Klasse stellt Intensitätshistogramme dar Konstruktoren und Destruktor	30
		1.2.2	Operatoren	32
		1.2.3	public Methoden	33
	1.3	EB_Imag 1.3.1	ge — Diese Klasse stellt Bilder als abstrakte Konzepte dar Konstruktoren und Destruktor	39 41
		1.3.2	Operatoren	43
		1.3.3	public Methoden	44
	1.6		geAdvancement — Diese Klasse ist als Hilfe für die Klasse EB_Image page 39) gedacht	81 81
	1.7		geCoordinatePair — Diese Klasse stellt zweidimensionale Koordinaten Konstruktoren und Destruktor	82 83
	1.8		geRegion — Diese Klasse stellt eine abstrakte Implementation zweidi- taler geschlossener Regionen dar	83 84
		1.8.2	Operatoren	85
		1.8.3	public Methoden	85
	1.9		kUpTable — Diese Klasse stellt eine abstrakte Implementation einer able dar Konstruktoren und Destruktor Operatoren public Methoden	88 89 90 90
	1.10	Bildelen	elDescriptor — Diese Klasse implementiert das abstrakte Konzept eines nents (PICture ELement)	94 95 95 97
2	Filter 2.1	EB_Filte	er — Diese Klasse stellt die Implementation von zweidimensionalen mit beliebigen Abmessungen dar	98 98 99
		4.1.4	ADELABOREII	1 (//

		2.1.3	public Methoden	100
	2.2		sFilter — Diese Klasse stellt die Implementation von zweidimensionusfiltern mit einstellbarer Frequenz und Phasenlage dar	102
				103
		2.2.2	public Methoden	105
3	Koord 3.1	EB_Imag	ransformationen	107
			dern~dar	107
		3.1.1	Konstruktoren und Destruktor	108
		3.1.2	Operatoren	109
		3.1.3	public Methoden	110
	3.2	Polar-kai 3.2.1	rtesische Transformationen	113
			Spielarten der kartesisch-polaren Koordinatentransformation	113
			3.2.1.1 Konstruktoren und Destruktor	114
			3.2.1.2 Operatoren	115
			3.2.1.3 public Methoden	116
		3.2.2	EB_LogPolarTransformation — Diese Klasse realisiert eine spezielle Transformation aus Polar- in kartesische Koordinaten, wie sie zur Berechnung eines Panoramabildes aus Bildern von omnidirektionalen	440
			Kameras gebraucht wird	119
			3.2.2.1 Konstruktoren und Destruktor	120
			3.2.2.2 public Methoden	120
	3.3	sischer E	sRipplesTransformation — Diese Klasse dient eher Effekten als klas-	122
		3.3.1		122
		3.3.2	public Methoden	123
	3.4		lTransformation — Diese Klasse realisiert eine bloße Effekttransfor-	125
		mation . $3.4.1$	Konstruktoren und Destruktor	
		3.4.2	public Methoden	126
	3.5	EB_Lens	Transformation — Diese Klasse implementiert den allgemein bekann-	
			enoperator auf Bildern	130
		3.5.1	Konstruktoren und Destruktor	130
		3.5.2	public Methoden	131
4	Intern	olatoren		134
-	4.1		sformationInterpolator — Diese Klasse stellt eine Schnittstelle zu be-	101
			Interpolatoren bereit	134
	4.2	Bilineare	Interpolatoren	138
		4.2.1	EB_BilinearInterpolator — Diese Klasse ist die Basisklasse für die verschidenen bilinearen Interpolationsverfahren	138
		4.2.2	$\label{eq:bilinearTriangle} EB_BilinearTriangle - \textit{Diese Klasse realisiert eine Interpolation mittels der Dreiecksfunktion} \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots$	140

	4.3	Bikubische Interpolatoren		
		4.3.1	EB_BicubicInterpolator — Diese Klasse ist die Basisklasse für die verschidenen bikubischen Interpolationsverfahren	141
		4.3.2	EB_BicubicSine — Diese Klasse realisiert eine Interpolation mittels eines bikubischen Sinus	143
		4.3.3	$\begin{array}{lll} {\rm EB_BicubicSpline} Diese\ Klasse\ realisiert\ eine\ Interpolation\ mittels\ des\ bikubischen\ Splineverfahrens\ \end{array}$	144
5			nen (Intensitätstransformationen)	146
	5.1	wertige	nsityTransformation — Diese Klasse stellt eine Schnittstelle für ein- Funktionen dar, die zum Beispiel auch zu Intensitätstransformationen	
		$in \ Bilde$ $5.1.1$	r benutzt werden können (Gammakorrektur o	146
		5.1.1	public Methoden	
	5.2	0.1.1.	nsityGammaTrans — Diese Klasse berechnet die Funktion der Gamm-	141
	0.2	akorrekt	tur $$	148
		5.2.1	Konstruktoren und Destruktor	
		5.2.2	public Methoden	
	5.3	EB_Inter	nsitySigmoidTrans — Diese Klasse berechnet die Sigmoidfunktion Konstruktoren und Destruktor	150 151
		5.3.2	public Methoden	151
6		_		154
	6.1		geSegmentation — Diese Klasse stellt eine Schnittstelle für die farb- Segmentation dar	154 155
		6.1.2	public Methoden	
	6.2	Kompon	Segmentation — Diese Klasse berechnet den Abstand der H- nente des HSI-Farbraumes aus dem übergebenen Pixel im RGB- m von einem Referenzwert	156 157
		6.2.2	public Methoden	157
7				159
	7.1	7.1.1	zum Laden und Speichern im PNM-Format	199
			Bilddaten	159160
			7.1.1.2 public Methoden	162
	7.2	Modul z		163
		7.2.1	JPG_Image — Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bild- daten	163
			7.2.1.1 Konstruktoren und Destruktor	164
			7.2.1.2 public Methoden	166
	7.3			168
		7.3.1	PNG_Image — Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten	168

			7.3.1.1 7.3.1.2	Konstruktoren und Destruktor	
	7.4	Modul z		und Speichern einer Instanz der Klasse EB_Image (\rightarrow 1.3,	111
		page 39)			172
		7.4.1	0	e — Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bild-	172
			7.4.1.1	Konstruktoren und Destruktor	173
			7.4.1.2	public Methoden	174
	7.5			und Speichern im TIFF-Format.	176
		7.5.1		age — Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von	176
			7.5.1.1	Konstruktoren und Destruktor	176
			7.5.1.2	public Methoden	178
	7.6	Modul z	um Laden ı	und Speichern im Windows-BMP-Format	179
		7.6.1	BMP_Ima	ge — Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von	
			Bilddaten 7.6.1.1	Konstruktoren und Destruktor	180 180
			7.6.1.2		
				•	
8	Exce	ptions			184
	8.1	EB_Imag	geException	n — Wurzelexception	186
	8.4			EXP — Diese Exception wird geworfen, wenn beim Laden	107
	8.5			Bilddatei ein Problem auftrat LoadFileEXP — Diese Exception wird geworfen, wenn ver-	101
		sucht wu	ırde, eine n	icht existente Bilddatei zu laden	188
	8.6			EXP — Diese Exception wird geworfen, wenn der Typ der der benutzten Loader-Klasse verstanden wird	188
	8.7	EBIUnsu	$_{ m 1pportedFil}$	leTypeEXP — Diese Exception wird geworfen, wenn das	100
	8.8			ei nicht verstanden wurde P — Diese Exception wird von der Klasse JPG_Image	188
	0.0) geworfen, wenn beim Laden ein für diese Klasse spezi-	
	0.0			tritt	189
	8.2			EndOfDataEXP — Diese Exception wird von der Klasse 1, page 163) geworfen, wenn die sattsam bekannte Condi-	
		tion prer	nature end	of	189
	8.9			P — Diese Exception wird von der Klasse PNG-Image	
		,	/) geworfen, wenn beim Laden ein für diese Klasse spezi- tritt	190
	8.10			P — Diese Exception wird von der Klasse PNM_Image	
			/) geworfen, wenn beim Laden ein für diese Klasse spezi-	190
	8.11			tritt	190
		chern ein	ner Bilddat	ei ein Problem auftrat	191
	8.12		-	SaveFileEXP — Diese Exception wird geworfen, wenn die	191
	8.13			eichern geöffnet werden konnte	191
		$(\rightarrow 7.2.1,$, page 163)	geworfen, wenn beim Speichern ein für diese Klasse spe-	
		zifisches	Problem as	uftrat	192

	8.14	EBIOutOfMemoryEXP — Diese Exception wird geworfen, wenn im Zuge ir-	109
	0.15	gendeiner Operation beim Reservieren von Speicher ein Problem auftrat	
	8.15	EBIIndexOutOfRangeEXP — Diese Exception wird geworfen, wenn versucht	
	0.10	wurde, auf ein nicht verfügbares Bildelement (Band oder Pixel) zuzugreifen .	193
	8.16	EBICorruptedParameterEXP — Diese Exception wird geworfen, wenn Para-	
		meter außerhalb des Toleranzbandes liegen und die jeweilige Methode keine	100
	o 4 =	starter a state of attended to the state of	193
	8.17	EBINoValuesInBandEXP — Diese Exception wird geworfen, wenn eine Ope-	
		ration Inhalte in einem bestimmten Band voraussetzt, in dem jedoch keine	194
	0.10	vorhanden sind EBINoEqualNumberOfBandsEXP — Diese Exception wird geworfen, wenn	194
	8.18		
		eine Operation auf zwei Bildern die gleiche Anzahl an Bändern in ihnen vor-	194
	0.10	added to the desired and anticonstruction and the second and the s	
	8.19	EBIWrongNumberOfBandsEXP — Diese Exception wird geworfen, wenn für	
		eine Operation eine bestimmte Anzahl Bänder vorausgesetzt wird und diese	105
	0.00	Voraussetzung aber nicht erfüllt wird	190
	8.20	EBIWrongImageDimensionsEXP — Diese Exception wird geworfen, wenn die	105
	0.01	Dimensionen des Bildes die gewählte Operation nicht zulassen	195
	8.21	EBITrueTypeEXP — Diese Exception wird geworfen, wenn die TrueType-	106
	0.9	Bibliothek ein nicht tolerierbares Problem anzeigte	190
	8.3	EBIImageCorruptedEXP — Diese Exception wird geworfen, wenn bei der Ver-	106
		arbeitung klassenintern ein Fehler auftrat	190
9	Unter	rstützende Funktionen	197
	Class	Graph	198


Grundlegendes

Names				
1.1	class	EB_Band	Diese Klasse stellt zweidimensionale Intensitätsverteilungen dar	7
1.2	class	$EB_ColorDistHistog$	ram Diese Klasse stellt Inten- sitätshistogramme dar	30
1.3	class	EB_Image	Diese Klasse stellt Bilder als abstrakte Konzepte dar	39
1.4	ostream&	operator<< (ostream	&o, const EB_Image &pic) Streamausgabeoperator für EB_Image $(\rightarrow 1.3, \text{ page } 39)$	80
1.5	istream&	operator>> (istream & EB_Imag	zi, e &pic) throw(EBICouldNotLoadEXP) Streameingabeoperator für EB_Image $(\rightarrow 1.3, page 39)$	80
1.6	class	EB_ImageAdvancem	nent Diese Klasse ist als Hilfe für die Klasse EB_Image (→1.3, page 39) gedacht	81
	typedef void	(* advancementcb)	(EB_ImageAdvancement &a) Callbackfunktion zur Fortschrittsanzeige berechnungsintensiver Methoden der Klassen EB_Band ($\rightarrow 1.1$, page 7) und EB_Image ($\rightarrow 1.3$, page 39)	
1.7	class	EB_ImageCoordinat	ePair Diese Klasse stellt zweidimensionale Ko- ordinaten dar	82
1.8	(x, y) class	${\bf EB_ImageRegion}$	Diese Klasse stellt eine abstrakte Implementation zweidimensionaler geschlossener Regionen dar	83
1.9	class	$EB_Look Up Table$	Diese Klasse stellt eine abstrakte Implementation einer Lookuptable dar	88
1.10	class	EB_PixelDescriptor	Diese Klasse implementiert das abstrak- te Konzept eines Bildelements (PICture ELement)	94

class EB_Band

Diese Klasse stellt zweidimensionale Intensitätsverteilungen dar

Inheritance



Public Members

1.1.1	Konstruktoren und	Destruktor	7
1.1.2	Operatoren		9
1.1.3	public Methoden		12

Protected Members

unsigned int width Breite des Bildes in Pixeln.
unsigned int height Höhe des Bildes in Pixeln.
float maxfloat Obere Intensitätsgrenze.
float minfloat Untere Intensitätsgrenze.
static advancementcb

advancementcallback

Callback-Funktion für die Fortschrittsan-

zeige.

EB_ImageRegion

bregion Region, auf die die Operationen, die das

unterstützen, beschränkt bleiben.

Diese Klasse stellt zweidimensionale Intensitätsverteilungen dar. Die Intensitäten werden als Gleitkommazahlen ausgedrückt. Die Instanzen dieser Klasse legen jeweils eine obere und untere Schranke für die Intensitäten fest. Beim Versuch, diese Grenzen zu verletzen, tritt ein Sättigungsmechanismus in Kraft. Diese Klasse kann zum Beispiel als Verkörperung der verschiedenen Bänder in Bildern genutzt werden. (Klasse EB_Image (\rightarrow 1.3, page 39) tut das zum Beispiel.) Jede der durch diese Klasse repräsentierten Verteilungen ist rechteckig mit den Kanten parallel zur x- bzw. y-Achse. Für jede Instanz läßt sich eine Region definieren, auf die die Operationen beschränkt werden sollen (bei manchen Operationen ist das nicht sinnvoll). Diese Regionen sind Instanzen der Klasse EB_ImageRegion (\rightarrow 1.8, page 83). Zur Zeit funktionieren nur Regionen, deren begrenzende Liniensegmente einander nicht überschneiden.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

1.1.1

Konstruktoren und Destruktor

Names			
1.1.1.1	$\mathbf{EB_Band} \ (\mathrm{void})$	Default-Konstruktor	8
1.1.1.2	` _	int x, unsigned int y, float color = 0.0 , = 0.0 , float max = 1.0) Konstruktor	8
1.1.1.3	EB_Band (const EB	_Band * band) Konstruktor	9
1.1.1.4	EB_Band (const EB	_Band & band) Copy-Konstruktor	9
	$^{\sim}$ EB_Band ()	Destruktor	

_ 1.1.1.1 ___

EB_Band (void)

 $Default ext{-}Konstruktor$

Default-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_Band ($\to 1.1.1.1$, page 8) der Größe 1x1.

1.1.1.2

EB_Band (unsigned int x, unsigned int y, float color = 0.0, float min = 0.0, float max = 1.0)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB-Band ($\rightarrow 1.1.1.1$, page 8).

Parameters: x — Breite des Bildes.

y — Höhe des Bildes.

color — Intensitätswert, mit dem alle Werte dieses Bandes initialisiert werden. Liegt dieser Wert außerhalb des durch min und max bestimmten Intervalls, findet keine Initialisierung statt.

min — Minimaler Intensitätswert im Band.

max — Maximaler Intensitätswert im Band.

_ 1.1.1.3 _____

EB_Band (const EB_Band * band)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_Band ($\rightarrow 1.1.1.1$, page 8) als Kopie von der übergebenen Instanz.

Parameters:

band — Zeiger auf die Instanz, von der die Kopie erzeugt wird.

__ 1.1.1.4 ____

EB_Band (const EB_Band & band)

 $Copy ext{-}Konstruktor$

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_Band (\rightarrow 1.1.1.1, page 8) als Kopie von der übergebenen Instanz.

Parameters:

Names

band — Instanz, von der die Kopie erzeugt wird.

_ 1.1.2 ____

Operatoren

1.1.2.1	EB_Band&	$\mathbf{operator} = (\mathbf{const} \ \mathbf{EB_Band} \ \& \ \mathbf{Band})$ $Zuwe is ung soperator \dots \dots$	10
1.1.2.2	EB_Band&	<pre>operator = (const float *content)</pre>	10
1.1.2.3	EB_Band&	$\mathbf{operator} = (\text{const unsigned char *content}) \\ Zuweisungsoperator \dots \dots$	10
1.1.2.4	EB_Band&	$operator = (const float content)$ $Zuweisung soperator \dots \dots$	11
1.1.2.5	EB_Band&	$operator = (const unsigned char content)$ $Zuweisungsoperator \dots \dots$	11
1.1.2.6	float&	operator[] (unsigned int index) const	

Indexoperator

11

__ 1.1.2.1 ___

EB_Band& operator = (const EB_Band & Band)

Zuwe is ung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator erzeugt eine Kopie der übergebenen in der aktuellen Instanz. Dies ist eine Deep Copy: Es existieren danach zwei völlig unabhängige Instanzen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz

Parameters: Band — Instanz, die kopiert werden soll.

 $_$ 1.1.2.2 $_$

 $EB_Band\& operator = (const float *content)$

Zuwe is ung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator überträgt mittels deep copy die Werte in einem C-Array in die aktuelle Instanz. Es muß sichergestellt sein, daß das Array minsdestens so viele Elemente enthält, wie das Band.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz

Parameters: content — Array mit Werten, die in das Band übertragen werden

sollen.

_ 1.1.2.3 ___

EB_Band& operator = (const unsigned char *content)

Zuwe is ung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator überträgt mittels deep copy die Werte in einem C-Array in die aktuelle Instanz. Es muß sichergestellt sein, daß das Array minsdestens so viele Elemente enthält, wie das Band.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz

Parameters: content — Array mit Werten, die in das Band übertragen werden

sollen. Dabei ist es so, daß ein Wert von 0 in die untere Intensitätsgrenze umgesetzt wird, ein Wert von 255 entsprechend in die obere und alle Werte dazwischen werden entsprechend auf das In-

tensitätsintervall aufgeteilt.

1.1.2.4

 $EB_Band\& operator = (const float content)$

Zuwe is ung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator überträgt den angegebenen Wert in alle Elemente des Bandes.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz

Parameters: content — Wert, der in alle Elemente des Bandes übertragen wer-

den soll.

__ 1.1.2.5 ____

EB_Band& operator = (const unsigned char content)

Zuwe is ung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator überträgt den angegebenen Wert in alle Elemente des Bandes.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz

Parameters: content — Wert, der in alle Elemente des Bandes übertragen wer-

den soll. Dabei ist es so, daß ein Wert von 0 in die untere Intensitätsgrenze umgesetzt wird, ein Wert von 255 entsprechend in die obere und alle Werte dazwischen werden entsprechend auf das

Intensitätsintervall aufgeteilt.

__ 1.1.2.6 ____

float& operator[] (unsigned int index) const

Index operator

Indexoperator. Diese Methode erlaubt es, auf die Intensität an einer bestimmten Stelle zuzugreifen.

Return Value: Referenz auf einen Intensitätswert.

Parameters: index — Laufende Nummer des Pixels. Die Pixel werden dabei

von der obersten Zeile beginnend zeilenweise durchnummeriert. Es erfolgt kein Test, ob dieser Wert für die aktuelle Instanz gültig ist.

__ 1.1.3 _____

public Methoden

Names				
1.1.3.1	unsigned int	giveWidth (void) cons	st Breite	14
1.1.3.2	unsigned int	giveHeight (void) con	st Höhe	14
1.1.3.3	float	$\mathbf{giveMaxFloat} \ (\mathrm{void})$	const Maximale Intensität	15
1.1.3.4	float	giveMinFloat (void)	const Minimale Intensität	15
1.1.3.5	float	giveFloatValue (unsignation)	gned int x, unsigned int y) const Intensitätsbestimmung	15
1.1.3.6	float	giveFloatValue (unsignation)	gned int index) const Intensitätsvektor ermitteln	16
1.1.3.7	unsigned cha		gned int x, unsigned int y) const Intensitätsbestimmung	16
1.1.3.8	unsigned cha	ur giveCharValue (unsig	gned int index) const Intensitätsbestimmung	16
1.1.3.9	void	setValue (unsigned in	t x, unsigned int y, float value) Intensitätsänderung	17
1.1.3.10	void	setValue (unsigned in	t index, float value) Intensitätsänderung	17
1.1.3.11	void	setValue (unsigned in	x, unsigned int y, unsigned char value) Intensitätsänderung	17
1.1.3.12	void	setValue (unsigned in	t index, unsigned char value) Intensitätsänderung	18
	EB_Band&	${\bf change Dimensions}\;($	unsigned int w, unsigned int h) Dimensionen ändern.	
1.1.3.13	EB_Band&	copyWholeTo (EB_B	and & other, int left, int top) Komponieren von Bändern	18
1.1.3.14	EB_Band&	copyWholeFrom (EB	B-Band & other, int left, int top) Komponieren von Bändern	19
1.1.3.15	EB_Band&	rescaleIntensity (floa	t newmin, float newmax) Intensitätsintervall ändern	19
1.1.3.16	$EB_Band\&$	$\mathbf{aequalize}\;(\mathrm{void})$	Histogrammausgleich	19
1.1.3.17	EB_Band&	gammaCorrect (float	factor)	

		Gammakorrektur	20
1.1.3.18	EB_Band&		20
1.1.3.19	EB_Band&	${f transformWithLUT}$ (const EB_IntensityTransformation &trans) ${\it Intensit\"{a}ts\"{a}nderung}$	21
1.1.3.20	EB_Band&		21
1.1.3.21	EB_Band&		21
1.1.3.22	EB_Band&	transform (const EB_ImageTransformation &trans, EB_TransformationInterpolator &ip) Transformation	22
1.1.3.23	EB_Band&		22
1.1.3.24	EB_Band&		23
1.1.3.25	EB_Band&		23
1.1.3.26	EB_Band&	convolute (const EB_Filter & filter) Filterung	23
1.1.3.27	EB_Band&	<pre>convolute (const EB_Filter & filter, EB_Band & alphachannel, int left = 0, int top = 0, float factor = 0.0) throw(EBIOutOfMemoryEXP) Filterung</pre>	24
1.1.3.28	EB_Band&	morphologicOperation (unsigned int kernelwidth, float gamma) Morphologische Operation	25
1.1.3.29	EB_Band&	rotate (float angle, int rotcenterx, int rotcentery, float fillintensity=-10000.0) Rotation	25
1.1.3.30	EB_Band&		26
1.1.3.31	EB_Band&	scale (unsigned int newwidth, unsigned int newheight) Skalierung	26
1.1.3.32	EB_Band&	overlay (EB_Band & other, float otherfac, float ownfac, int left = 0, int top = 0) $ \ddot{U}berblenden \qquad \dots$	26
1.1.3.33	EB_Band&	overlay (EB_Band & other, EB_Band & alphachannel, int oleft = 0, int otop = 0, int aleft = 0, int atop = 0, float factor = 1.0f) $\ddot{U}berblenden \qquad \dots$	27
1.1.3.34	EB_Band&	doubleMirror (void) Spiegeln	28

1.1.3.35	$EB_Band\&$	verticalMirror (void) Spiegeln		28
1.1.3.36	EB_Band&	horizontalMirror (void) Spiegeln		28
1.1.3.37	EB_Band&	setRegion (EB_ImageRegion & r Region dej	egion) finieren	28
1.1.3.38	EB_Band&	unsetRegion (void) Region lös	chen	29
1.1.3.39	EB_Band&	${\bf doMedianFilter} \ ({\rm unsigned} \ {\rm int} \ {\rm fo} \\ {\it Medianfilt}$	ux, unsigned int fuy) erung	29
1.1.3.40	ostream&	writeToStream (ostream &o, be Schreiben	ool pack) in Stream	29
1.1.3.41	istream &	${\bf readFromStream}~({\rm istream}~\&{\rm i})~{\rm t}\\ Lesen~aus$	hrow(EBICouldNotLoadEXP) einem Stream	30

1.1.3.1

unsigned int giveWidth (void) const

Breite

Breite. Diese Methode liefert die Breite der aktuellen Instanz.

Return Value: Breite der aktuellen Instanz.

___ 1.1.3.2 _____

unsigned int $\mathbf{giveHeight}$ (void) const

 $H\ddot{o}he$

Höhe. Diese Methode liefert die Höhe der aktuellen Instanz.

Return Value: Höhe der aktuellen Instanz.

__ 1.1.3.3 _____

float **giveMaxFloat** (void) const

Maximale Intensität

Maximale Intensität. Diese Methode liefert den maximalen Intensitätswert der aktuellen Instanz.

Return Value:

Maximaler Intensitätswert der aktuellen Instanz.

____ 1.1.3.4 _____

float **giveMinFloat** (void) const

Minimale Intensität

Minimale Intensität. Diese Methode liefert den minimalen Intensitätswert der aktuellen Instanz.

Return Value:

Minimaler Intensitätswert der aktuellen Instanz.

1.1.3.5

float **giveFloatValue** (unsigned int x, unsigned int y) const

Intensitätsbestimmung

Intensitätsbestimmung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität an einer bestimmten Stelle zu ermitteln. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird 0.0 zurückgegeben.

Return Value: Intensitätswert.

Parameters: x — x-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

y — y-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

1.1.3.6

float giveFloatValue (unsigned int index) const

Intensitätsvektor ermitteln

Intensitätsvektor ermitteln. Diese Methode erlaubt es, die Intensität an einer bestimmten Stelle zu ermitteln. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird 0.0 zurückgegeben.

Return Value: Intensitätswert.

Parameters: index — Laufende Nummer des Pixels. Die Pixel werden dabei von

der obersten Zeile beginnend zeilenweise durchnummeriert.

___ 1.1.3.7 ____

unsigned char giveCharValue (unsigned int x, unsigned int y) const

Intensitätsbestimmung

Intensitätsbestimmung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität an einer bestimmten Stelle zu ermitteln. Der Intensitätsbereich wird dabei auf den Wertebereich des Typs unsigned char abgebildet. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird 0.0 zurückgegeben.

Return Value: Intensitätswert.

Parameters: x — x-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

y — y-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

_ 1.1.3.8

unsigned char **giveCharValue** (unsigned int index) const

 $Intensit\"{a}ts bestimmung$

Intensitätsbestimmung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität an einer bestimmten Stelle zu ermitteln. Der Intensitätsbereich wird dabei auf den Wertebereich des Typs unsigned char abgebildet. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird 0 zurückgegeben.

Return Value: Intensitätswert.

Parameters: x — x-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

y — y-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

_ 1.1.3.9 _

void **setValue** (unsigned int x, unsigned int y, float value)

Intensitätsänderung

Intensitätsänderung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität an einer bestimmten Stelle zu ändern. Liegt der neue Wert außerhalb des vereinbarten Intensitätsintervalls, wird an der entsprechenden Stelle der nächstliegende Grenzwert eingesetzt. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird die Änderung ignoriert.

Parameters:

 $\mathtt{x}-\mathtt{x}\text{-}\mathrm{Koordinate}$ des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt werden soll.

 ${\tt y}$ — y-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt werden soll.

color — Intensitätswert.

_ 1.1.3.10 _

void **setValue** (unsigned int index, float value)

Intensitätsänderung

Intensitätsänderung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität an einer bestimmten Stelle zu ändern. Liegt der neue Wert außerhalb des vereinbarten Intensitätsintervalls, wird an der entsprechenden Stelle der nächstliegende Grenzwert eingesetzt. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird die Änderung ignoriert.

Parameters:

pindex — Laufende Nummer des Pixels. Die Pixel werden dabei von der obersten Zeile beginnend zeilenweise durchnummeriert. color — Intensitätswert.

_ 1.1.3.11 _

void **setValue** (unsigned int x, unsigned int y, unsigned char value)

Intensit"ats"anderung

Intensitätsänderung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität an einer bestimmten Stelle zu ändern. Dabei entspricht ein Wert von 0 dem unteren, ein Wert von 255 dem oberen Ende des für dieses Band festgelegten Intensitätsintervalls. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird die Änderung ignoriert.

Parameters: x — x-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

 ${\tt y}$ — y-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

color — Intensitätswert.

_ 1.1.3.12 _

void **setValue** (unsigned int index, unsigned char value)

Intensit"ats"anderung

Intensitätsänderung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität an einer bestimmten Stelle zu ändern. Dabei entspricht ein Wert von 0 dem unteren, ein Wert von 255 dem oberen Ende des für dieses Band festgelegten Intensitätsintervalls. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird die Änderung ignoriert.

Parameters: pindex — Laufende Nummer des Pixels. Die Pixel werden dabei

von der obersten Zeile beginnend zeilenweise durchnummeriert.

color — Intensitätswert.

_ 1.1.3.13 _

EB_Band& copyWholeTo (EB_Band & other, int left, int top)

Komponieren von Bändern

Komponieren von Bändern. Diese Methode überträgt den Inhalt der aktuellen Instanz in eine andere. Dabei kann man noch einen Offset angeben, der die Position im Ziel angibt. Dieser Offset bezieht sich auf die linke obere Ecke. Sind im aktuellen Band keine Werte vorhanden wird eine Exception geworfen. Die aktuelle Instanz wird hierbei nicht verändert

Return Value: Referenz auf other.

Parameters: other — Instanz der Klasse EB_Band (\rightarrow 1.1.1.1, page 8) und Ziel

der Kopie.

left — Offset vom linken Rand für die Kopie.top — Offset vom oberen Rand für die Kopie.

1.1.3.14

EB_Band& copyWholeFrom (EB_Band & other, int left, int top)

Komponieren von Bändern

Komponieren von Bändern. Diese Methode überträgt den Inhalt einer zweiten Instanz in die aktuelle Instanz. Dabei kann man noch einen Offset angeben, der die Position im Ziel angibt. Dieser Offset bezieht sich auf die linke obere Ecke. Enthält ein Band keine Daten, wird eine Exception geworfen. Die aktuelle Instanz wird verändert.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: other — stanz der Klasse EB_Band (\rightarrow 1.1.1.1, page 8) und Quelle

left — Offset vom linken Rand für die Kopie. top — Offset vom oberen Rand für die Kopie.

$_{\perp}$ 1.1.3.15 $_{\perp}$

EB_Band& rescaleIntensity (float newmin, float newmax)

Intensitätsintervall ändern

Intensitätsintervall ändern. Mit dieser Methode werden die Grenzen des Intensitätsintervalls geändert. Gleichzeitig werden alle Intensitätswerte entsprechend dem neuen Intervall skaliert. Wird das Intervall von 0 bis 10 auf 0 bis 1 geändert, wird ein Intensitätswert von beispielsweise vorher 5 auf 0.5 geändert. Die aktuelle Instanz wird verändert.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: newmin — Minimaler Intensitätswert in jedem Band.

newmax — Maximaler Intensitätswert in jedem Band.

_ 1.1.3.16 _

EB_Band& aequalize (void)

Histogrammausgleich

Histogrammausgleich. Diese Methode führt einen Histogrammausgleich auf dem Band aus. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Werte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

_ 1.1.3.17 ____

EB_Band& gammaCorrect (float factor)

Gammakorrektur

Gammakorrektur. Diese Methode führt eine Gammakorrektur auf dem Band aus. Dies ist eine über der Intensität nichtlineare Helligkeitsänderung. Dier aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Werte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: factor — Parameter für die Gammakorrektur. Ist dieser Wert

kleiner als eins, wird die durchschnittliche Intensität geringer, an-

sonsten höher.

___ 1.1.3.18 ____

EB_Band& changeContrast (float factor)

Kontraständerung

Kontraständerung. Diese Methode führt eine Kontraständerung auf dem Band aus. Ddie aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: factor — Parameter für die Kontraständerung. Je höher dieser

Wert ist, desto mehr werden die Intensitätswerte in Richtung der

Intensitätsintervallgrenzen verschoben.

1.1.3.19

EB_Band& transformWithLUT (const EB_IntensityTransformation &trans)

Intensitätsänderung

Intensitätsänderung. Diese Methode führt eine Intensitätsänderung entsprechend der nichtlinearen Funktion in trans aus. Dabei dienen die Intensitäten als Argumente für diese Funktion und die Ergebnisse der Funktion als neue Intensitäten. Der Bereich zwischen der oberen und unteren Intensitätsgrenze wird bei Argumenten wie Ergebnissen auf das Intervall (0,1) gemappt. Der Intensitätsbereich wird in 256 Stufen diskretisiert um die Operation mittels einer Look-Up-Tabelle beschleunigen zu können. Ddie aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: trans — Instanz einer von EB_IntensityTransformation ($\rightarrow 5.1$,

page 146) abgeleiteten Klasse, die die eigentliche Funktion re-

präsentiert.

1.1.3.20

EB_Band& transform (const EB_IntensityTransformation &trans)

 $Intensit \"{a}ts \ddot{a}nderung$

Intensitätsänderung. Diese Methode führt eine Intensitätsänderung entsprechend der nichtlinearen Funktion in trans aus. Dabei dienen die Intensitäten als Argumente für diese Funktion und die Ergebnisse der Funktion als neue Intensitäten. Der Bereich zwischen der oberen und unteren Intensitätsgrenze wird bei Argumenten wie Ergebnissen auf das Intervall (0,1) gemappt. Ddie aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: trans — Instanz einer von EB_IntensityTransformation ($\rightarrow 5.1$,

page 146) abgeleiteten Klasse, die die eigentliche Funktion re-

präsentiert.

_ 1.1.3.21 _

EB_Band& transform (const EB_ImageTransformation &trans)

Transformation

Transformation. Das Band wird entsprechend der Vorschrift im Transformationsobjekt transformiert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: trans — Instanz der Klasse EB_ImageTransformation ($\rightarrow 3.1$, pa-

ge~10%oder von ihr abgeleiteter Klassen, die die Transformation

beschreibt.

1.1.3.22

EB_Band& transform (const EB_ImageTr

 $EB_ImageTransformation$

&trans,

EB_TransformationInterpolator & ip)

Transformation

Transformation. Das Band wird entsprechend der Vorschrift im Transformationsobjekt transformiert. Dabei wird das Bild entsprechend der Vorschrift im Interpolationsobjekt interpoliert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancement callback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: trans — Instanz der Kl

trans — Instanz der Klasse EB_ImageTransformation ($\rightarrow 3.1$, page 107) oder von ihr abgeleiteter Klassen, die die Transformation be-

schreibt.

ip — Instanz der Klasse EB_TransformationInterpolator (\rightarrow 4.1, page 134) oder von ihr abgeleiteter Klassen, die die Interpolation be-

schreibt.

_ 1.1.3.23 _

EB_Band& transformWithLUT (const

EB_ImageTransformation

&trans)

Transformation

Transformation. Das Band wird entsprechend der Vorschrift im Transformationsobjekt transformiert. Es wird eine Look-Up-Tabelle im Transformationobjekt erzeugt, was wiederholte Anwendungen dieses Objektes beschleunigt. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: trans — Instanz der Klasse EB-ImageTransformation ($\rightarrow 3.1$, pa-

ge 107) oder von ihr abgeleiteter Klassen, die die Transformation

beschreibt.

1.1.3.24

EB_Band& smoothBox (unsigned int smoothwidth)

Glättung

Glättung. Das Band wird mit einem quadratischen Boxfilter mit beliebiger Kantenlänge geglättet. Jeder Pixel des Bandes wird mit dem Filter beaufschlagt. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt nicht die eventuell definierte Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: smoothwidth — Kantenlänge des quadratischen Filters.

_ 1.1.3.25 _

EB_Band& smoothBinom (unsigned int smoothwidth)

Glättung

Glättung. Das Band wird mit einem quadratischen Binomialfilterfilter mit beliebiger Kantenlänge geglättet. Jeder Pixel des Bandes wird mit dem Filter beaufschlagt. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt nicht die eventuell definierte Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: smoothwidth — Kantenlänge des quadratischen Filters.

__ 1.1.3.26 _____

EB_Band& convolute (const EB_Filter & filter)

Filterung

Filterung. Das Bild wird mit einem von einer Instanz der Klasse EB_Filter ($\rightarrow 2.1$, page 98) dargestellten Filter gefiltert. Jeder Pixel des Bandes wird mit dem Filter beaufschlagt. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: filter — Instanz der Klasse EB_Filter ($\rightarrow 2.1$, page 98).

1.1.3.27

EB_Band& **convolute** (const EB_Filter & filter, EB_Band & alphachannel, int left = 0, int top = 0, float factor = 0.0) throw(EBIOutOfMemoryEXP)

Filterung

Filterung. Das Band wird mit einem von einer Instanz der Klasse EB_Filter ($\rightarrow 2.1$, page 98) dargestellten Filter gefiltert. Jeder Pixel des Bandes wird entsprechend der Intensität in alphachannel an der entsprechenden Stelle mit dem Filter beaufschlagt. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Parameters:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

filter — Instanz der Klasse EB_Filter ($\rightarrow 2.1$, page 98).

alphaimage — Instanz der Klasse EB_Band (\rightarrow 1.1.1.1, page 8), deren Intensitätswerte angeben, wie sehr das Ergebnis der Operation für jeden einzelnen Pixel vom gefilterten und vom Originalwert abhängt. Enthält diese Instanz keine Bänder, wird eine Exception geworfen.

left — Offset der linken Ecke des alphachannel.

top — Offset der oberen Ecke des alphachannel.

factor — Wenn dieser Wert größer als 1.0 oder kleiner als -1.0 ist, wird ihm der nächstliegende der beiden genannten Werte zugewiesen. Ist der Wert danach größer als 0, dient er als ganz normale Schwelle: für jeden Pixel wird bestimmt, wie sich der Intensitätswert in alphachannel zur Länge des Intensitätsintervalls verhält. Ist dieses Verhältnis größer als factor, wird der gefilterte Wert in das Ergebnis eingesetzt, ansonsten der Originalwert. Ist factor kleiner als 0, wird der Betrag als Schwelle benutzt. Im Falle der Benutzung des gefilterten Wertes wird dieser nochmals linear mit dem Original verrechnet: Mit o als Originalwert, f als gefiltertem Wert, i als Intensität in alphachannel an der entsprechenden Stelle und r als Resultat ergibt sich dann:

$$r = f * i + (1 - i) * o$$

_ 1.1.3.28

EB_Band& morphologicOperation (unsigned int kernelwidth, float gamma)

Morphologische Operation

Morphologische Operation. Diese Methode stellt morphologische Operationen mit quadratischen Masken beliebiger Größe dar. Über einen Parameter kann stufenlos eine Betriebsart zwischen den beiden Extrema Erosion und Dilatation gewählt werden. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters:

kernelwidth — Kantenlänge der quadratischen Maske.

gamma — Parameter zur Beeinflussung des Verhaltens der Operation. Werte kleiner als 0.0 werden als 0.0 interpretiert, solche größer als 1.0 als 1.0. Dabei entspricht 0.0 der Dilatation und 1.0 der

Erosion.

_ 1.1.3.29 _

EB_Band& rotate (float angle, int rotcenterx, int rotcentery, float fillintensity=-10000.0)

Rotation

Rotation. Diese Methode rotiert das Band um den angegebenen Betrag. Die Drehung erfolgt um den angegebenen Punkt, der auch außerhalb liegen darf. Die aktuelle Instanz wird verändert.

Return Value: Parameters:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

angle — Dieser Wert gibt den Winkel an, um den das Band gedreht werden soll. Dabei bedeutet ein positiver Wert mathematisch positiven Drehsinn (entgegen der Uhrzeigerrichtung). Die Einheit der Winkelangabe ist Grad. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

rotcenterx — x-Koordinate des Punktes, um den das Bild rotiert

rotcentery — y-Koordinate des Punktes,um den das Bild rotiert wird.

fillintensity — Bereiche im Band, die nach der Rotation undefinierten Inhalt hätten, werden mit dieser Intensität aufgefüllt.

1.1.3.30

EB_Band& rotateToFit (float angle, float fillintensity=-10000.0)

Rotation

Rotation. Diese Methode rotiert das Band um den angegebenen Betrag. Die Drehung erfolgt um den Bildmittelpunkt. Die Dimensionen des Resultats werden so gewählt, daß der gesamte Inhalt des Originals hineinpaßt. Die aktuelle Instanz wird verändert.

Return Value:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters:

angle — Dieser Wert gibt den Winkel an, um den das Band gedreht werden soll. Dabei bedeutet ein positiver Wert mathematisch positiven Drehsinn (entgegen der Uhrzeigerrichtung). Die Einheit der Winkelangabe ist Grad. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

fillintensity — Bereiche im Band, die nach der Rotation undefinierten Inhalt hätten, werden mit dieser Intensität aufgefüllt.

1.1.3.31

EB_Band& scale (unsigned int newwidth, unsigned int newheight)

Skalierung

Skalierung. Diese Methode gestattet es, ein Band zu skalieren. Es ist möglich, die neue Breite und Höhe unabhängig voneinander anzugeben. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Parameters:

Referenz auf die aktuelle Instanz. newz — Neue Breite des Bandes. newy — Neue Höhe des Bandes.

1.1.3.32

EB_Band& overlay (EB_Band & other, float otherfac, float ownfac, int left = 0, int top = 0)

 $\ddot{U}berblenden$

Überblenden. Mit dieser Methode können zwei Bänder mit festen Faktoren überblendet werden. Dabei werden die Intensitäten des Bandes für jedes Pixel addiert. Faktoren bestimmen, mit welchem Anteil die aktuelle und die übergebene Instanz zu dieser Addition beitragen. Ist die Summe der Faktoren größer als 0, werden beide entsprechend zurückskaliert. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Parameters:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

other — Band, das der aktuellen Instanz überlagert werden soll.

otherfac — Faktor für other.

ownfac — Faktor für die aktuelle Instanz.
left — Offset von other vom linken Rand.
top — Offset von other vom oberen Rand.

1.1.3.33

EB_Band& overlay (EB_Band & other, EB_Band & alphachannel, int oleft = 0, int otop = 0, int aleft = 0, int atop = 0, float factor = 1.0f)

Überblenden

Überblenden. Mit dieser Methode können zwei Bänder mit festen Faktoren überblendet werden. Dabei werden die Intensitäten des Bandes für jedes Pixel addiert. Wie stark der Einfluß der aktuellen Instanz auf das Ergebnis ist, wird durch die Intensität an der entsprechenden Stelle im sogenannten alphachannel bestimmt. Je höher die Intensität in diesem Band ist, desto stärker bestimmt der Inhalt von other das Resultat. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Parameters:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

other — Band, das der aktuellen Instanz überlagert werden soll. alphachannel — Band, dessen Intensitätswerte bestimmen, zu welchem Anteil die aktuelle

left — Offset von other vom linken Rand.top — Offset von other vom oberen Rand.

left — Offset von alphachannel vom linken Rand.top — Offset von alphachannel vom oberen Rand.

factor — Mit diesem Faktor ist eine Intensitätsbeeinflussung des Ergebnisses möglich. Mit diesem Wert wird das Ergebnis der beschriebenen Addition multipliziert. Bei einem Wert von 0.5 ergibt sich also ein Ergebnis, dessen Intensitätswerte halb so hoch sind, wie sie ohne diese Multiplikation wären.

1.1.3.34

EB_Band& doubleMirror (void)

Spiegeln

Spiegeln. Das Band wird an x- und y-Achse gespiegelt. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

_ 1.1.3.35 _____

EB_Band& verticalMirror (void)

Spiegeln

Spiegeln. Das Band wird an der x-Achse gespiegelt. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

1.1.3.36

EB_Band& horizontalMirror (void)

Spiegeln

Spiegeln. Das Band wird der y-Achse gespiegelt. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

_ 1.1.3.37 _

EB_Band& setRegion (EB_ImageRegion & region)

Region definieren

Region definieren. Mit dieser Methode wird der aktuellen eine Instanz der Klasse EB_ImageRegion ($\rightarrow 1.8$, page 83) zugeordnet. Diese Klasse stellt zweidimensionale Regionen dar. Zur Zeit können nur Regionen sinnvoll benutzt werden. Werden Operationen durch diese Regionen beeinflußt, ist das in der Dokumentation angegeben.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: region — Instanz der Klasse EB_ImageRegion (\rightarrow 1.8, page 83), die

der aktuellen Instanz zugeordnet werden soll.

1.1.3.38 ___

EB_Band& unsetRegion (void)

Region löschen

Region löschen. Mit dieser Funktion wird die Zuordnung einer Region zum aktuellen Band aufgehoben. Nach Aufruf dieser Methode beeinflussen alle Methoden wieder das ganze Band.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

_ 1.1.3.39 _

EB_Band& doMedianFilter (unsigned int fux, unsigned int fuy)

Median filterung

Medianfilterung. Das Band wird mit einem rechteckigen Medianfilter mit beliebiger Kantenlänge behandelt. Jeder Pixel des Bandes wird mit dem Filter beaufschlagt. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: fux — Kantenlänge des Filters in x-Richtung.

fuy — Kantenlänge des Filters in y-Richtung.

1.1.3.40

ostream & writeToStream (ostream &o, bool pack)

Schreiben in Stream

Schreiben in Stream. Diese Methode schreibt den Inhalt des Bandes in den angegebenen Stream. Dabei ist das Format wie folgt:zunächst wird der Wert des Parameters pack in den Stream geschrieben. Danach folgen die Intensitätswerte abhängig vom Wert des Parameters pack gepackt oder ungepackt. Ungepackt bedeutet hierbei jeder Intensitätswerte wird durch ein KLeerzeichen getrennt als Gleitkommazahl ausgegeben. Gepacktes Schreiben bedeutet, daß jeweils vier Intensitätswerte zu 8-Bit-Werten diskretisiert und in einen int-Wert gepreßt werden. Dieser int-Wert wird anschließend in den Stream geschrieben. Mit dieser Methode kann der Speicherufwand ungefähr um den Faktor 4 reduziert werden.

Return Value: Referenz auf den übergebenen Stream.

Parameters: o — Stream, in den geschrieben werden soll.

pack — true, wenn die Daten gepackt geschrieben werden sollen,

false für ungepacktes Schreiben.

_ 1.1.3.41 _

istream & readFromStream (istream &i) throw(EBICouldNotLoadEXP)

Lesen aus einem Stream

Lesen aus einem Stream. Mit dieser Methode kann der Inhalt eines Bandes aus einem Stream gelesen werden. Zu Beginn wird ein Wert gelesen, der bestimmt, ob die Daten gepackt oder ungepackt vorliegen. Anschließend wird eine der Breite und Höhe des Bandes entsprechende Anzahl Daten gelesenen. Tritt während des Lesens ein Fehler auf, wird eine Exception geworfen.

Return Value: Referenz auf den übergebenen Stream.

Parameters: i — Stream, von dem gelesen werden soll.

1.2

${\it class} \ \ {\bf EB_Color Dist Histogram}$

 $Diese\ Klasse\ stellt\ Intensit\"{a}tshistogramme\ dar$

Public Members

1.2.1	Konstruktoren und	Destruktor	31
1.2.2	Operatoren		32
1.2.3	public Methoden		33

Protected Members

unsigned	int	samplecount	Anzahl der für die Erstellung des Histogramms benutzten Samples.
unsigned	int	spointcount	Anzahl der Stützstellen im Histogramm.
float*		histogram	Feld zur Aufnahme der absoluten Häufigkeiten.
float*		scaledhistogram	Feld zur Aufnahme der relativen Häufigkeiten.

Diese Klasse stellt Intensitätshistogramme dar. Intensitätshistogramme deshalb, weil hier nur die Häufigkeiten einzelner Float-Werte summiert werden und nicht die von Vektoren von Float-Werten, wie das zum Beispiel bei Farben, die ja durch eine Menge von Float-Werten dargestellt werden, wäre. Es ist möglich, die Anzahl der einzelnen Stützstellen des Histogramms frei zu bestimmen, es ist nicht möglich, mit dieser Klasse nichtäquidistante Histogramme zu modellieren.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

1.2.1

Konstruktoren und Destruktor

Names

1.2.1.1		${\bf EB_Color Dist Histogram} \ ({\rm unsigned\ int\ count})$	
		Konstruktor	31
1.2.1.2		EB_ColorDistHistogram (const EB_ColorDistHistogram & other)	
		Copy-Konstruktor	32
	virtual ~	$\mathbf{EB_ColorDistHistogram}$ ()	
		Destruktor.	

_ 1.2.1.1 ___

EB_ColorDistHistogram (unsigned int count)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_ColorDistHistogram $(\rightarrow 1.2.1.1, page~31)$ mit der angegebenen Anzahl an Stützstellen.

Parameters: count — Gewünschte Anzahl an Stützstellen.

_ 1.2.1.2 _

EB_ColorDistHistogram (const EB_ColorDistHistogram & other)

 $Copy ext{-}Konstruktor$

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_Color
DistHistogram ($\rightarrow 1.2.1.1,\ page\ 31$) als Kopie der übergebenen Instanz.

Parameters:

other — Instanz, die zum Erstellen der Kopie benutzt wird.

_ 1.2.2 ____

Operatoren

Names

1.2.2.1 EB_ColorDistHistogram&

1.2.2.2 float& operator[] (unsigned int index) const

_ 1.2.2.1 ____

EB_ColorDistHistogram& operator = (const EB_ColorDistHistogram& other)

Zuwe is ung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator erzeugt eine Kopie der übergebenen in der aktuellen Instanz. Dies ist eine Deep Copy: Es existieren danach zwei völlig unabhängige Instanzen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz

Parameters: other — Instanz, die kopiert werden soll.

1.2.2.2

float& operator[] (unsigned int index) const

Index operator

Indexoperator. Diese Methode erlaubt es, auf den Wert des Histogramms an einer bestimmten Stelle zuzugreifen.

Return Value: Referenz auf einen Histogrammwert.

Parameters: index — Laufende Nummer.

_ 1.2.3 ____

public Methoden

rames					
1.2.3.1	unsigned	int	giveSPointCount (vo	id) const Ermittlung der Stützstellenanzahl	34
1.2.3.2	unsigned	int	giveSampleCount (v	oid) const Ermittlung der Sampleanzahl	34
1.2.3.3	float*		${\bf give Abs Histogram P}$	ointer (void) Häufigkeiten ermitteln	34
1.2.3.4	float*		${\bf give Rel Histogram Policy }$	vinter (void) Häufigkeiten ermitteln	35
1.2.3.5	void		eraseHistogram (void	l) Histogramm löschen	35
1.2.3.6	void		eraseHistogram (uns	igned int newspointcount) Histogramm löschen	35
1.2.3.7	float		giveAbsValue (unsign	ned int index) const Absolute Häufigkeit ermitteln	36
1.2.3.8	float		giveRelValue (unsign	ed int index) const Relative Häufigkeit ermitteln	36
1.2.3.9	void		${\bf calculate Histogram}$	(EB_Band & band) Histogramm berechnen	36
	void		${\it aequalize Histogram}$	(void) Histogrammausgleich	
1.2.3.10	void		smoothBox (unsigned	int width) Mittelwertfilterung	37
1.2.3.11	void		${\bf smoothBoxClosed}\ (\iota$	Insigned int width) Mittelwertfilterung	37
1.2.3.12	float		$\mathbf{giveMax}$ (void)	Maximumsuche	37
1.2.3.13	unsigned	int	giveIndexOfMax (vo	id) <i>Maximumsuche</i>	38
1.2.3.14	float		$\mathbf{giveMin}$ (void)	Minimumsuche	38
1.2.3.15	unsigned	int	giveIndexOfMin (voi	$egin{array}{c} ext{d}) & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	38
1.2.3.16	EB_Color	Dist	Histogram&		

EB_ColorDistHistogram::mulElementwise (const

EB_ColorDistHistogram &other)

 $_{-}$ 1.2.3.1 $_{-}$

unsigned int giveSPointCount (void) const

Ermittlung der Stützstellenanzahl

Ermittlung der Stützstellenanzahl. Mit dieser Methode kann man die aktuelle Stützstellenanzahl der aktuellen Instanz abfragen.

Return Value:

Die aktuelle Stützstellenanzahl.

_ 1.2.3.2 _____

unsigned int giveSampleCount (void) const

Ermittlung der Sampleanzahl

Ermittlung der Sampleanzahl. Mit dieser Methode kann man die Anzahl der bisher zur Berechnung des Histogramms benutzten Samples bestimmen.

Return Value:

Die Zahl der bisher zur Berechnung des Histogramms benutzten Samples.

_ 1.2.3.3 _

float* giveAbsHistogramPointer (void)

Häufigkeiten ermitteln

Häufigkeiten ermitteln. Mit dieser Methode lassen sich die absoluten Häufigkeiten der Samples über den Intervallen des Histogramms ermitteln. Jede Stützstelle des Histogramms entspricht einem Intensitätsintervall, daher ergibt die absolute Häufigkeit für eine bestimmte Stützstelle die Anzahl an Samples, deren Intensität in dem dieser Stützstelle zugeordneten Intervall liegt.

Return Value:

Float-Array mit ebensovielen Elementen, wie das Histogramm in der aktuellen Instanz Stützstellen hat.

1.2.3.4

float* giveRelHistogramPointer (void)

Häufigkeiten ermitteln

Häufigkeiten ermitteln. Diese Methode entspricht im Prinzip give AbsHistogram Pointer ($\rightarrow 1.2.3.3$, page 34), mit dem Unterschied, daß nun relative Häufigkeiten zurückgegeben werden. Das heißt, daß die Häufigkeiten an jeder Stützstelle durch die Gesamtanzahl aller zur Berechnung des Histogramms benutzten Samples dividiert werden.

Return Value:

Float-Array mit ebensovielen Elementen, wie das Histogramm in der aktuellen Instanz Stützstellen hat.

_ 1.2.3.5 _____

void **eraseHistogram** (void)

Histogramm löschen

Histogramm löschen. Mit dieser Methode werden alle Informationen in der Klasse wieder zurückgesetzt, so daß es so erscheint, als ob das Histogramm völlig leer ist.

__ 1.2.3.6 ____

void **eraseHistogram** (unsigned int newspointcount)

Histogramm löschen

Histogramm löschen. Mit dieser Methode werden alle Informationen in der Klasse wieder zurückgesetzt, so daß es so erscheint, als ob das Histogramm völlig leer ist. Zusätzlich werden die Stützstellen- und Intervallanzahl für das Histogramm neu spezifiziert.

Parameters:

newspointcount — Gibt die gewünschte Anzahl an Stützstellen an.

1.2.3.7

float giveAbsValue (unsigned int index) const

Absolute Häufigkeit ermitteln

Absolute Häufigkeit ermitteln. Diese Methode gestattet es, für eine bestimmte Stützstelle des Histogrammes die Anzahl Samples zu ermitteln, die in das zugehörige Intervall fielen. Dies ist praktisch die absolute Häufigkeit.

Return Value: Anzahl Samples, die auf das zugehörige Intervall entfielen.

Parameters: index — Nummer der Stützstelle, deren absolute Häufigkeit ermit-

telt werden soll.

1.2.3.8

float **giveRelValue** (unsigned int index) const

Relative Häufigkeit ermitteln

Relative Häufigkeit ermitteln. Diese Methode gestattet es, für eine bestimmte Stützstelle des Histogrammes relativ zur Gesamtanzahl Samples die Anzahl der Samples zu ermitteln, die in das zugehörige Intervall fielen. Dies ist praktisch die relative Häufigkeit.

Return Value: Verhältnis zwischen der Anzahl Samples, die auf das zugehörige

Intervall entfielen und der Gesamtanzahl.

Parameters: index — Nummer der Stützstelle, deren relative Häufigkeit ermit-

telt werden soll.

1.2.3.9

void calculateHistogram (EB_Band & band)

Histogramm berechnen

Histogramm berechnen. Diese Methode ermittelt entsprechend der eingestellten Stützstellenanzahl ein Histogramm über alle Intensitätswerte in der übergebenen Instanz der Klasse EB_Band ($\rightarrow 1.1$, page 7). Die Breite und Grenzen der einzelnen zu den Stützstellen gehörenden Intervalle werden durch die Grenzen des Intensitätsbereiches des Bandes definiert.

Parameters: band — Instanz der Klasse EB_Band ($\rightarrow 1.1$, page 7), über deren

Intensitätswerte das Histogramm berechnet werden soll.

__ 1.2.3.10 _____

void **smoothBox** (unsigned int width)

Mittelwert filterung

Mittelwertfilterung. Diese Methode erlaubt es, das Histogramm mit einem Boxfilter einstellbarer Breite zu filtern.

Parameters: width — Breite des angewendeten Boxfilters.

__ 1.2.3.11 _____

 ${\rm void} \ \ {\bf smoothBoxClosed} \ ({\rm unsigned} \ {\rm int} \ {\rm width})$

Mittelwert filterung

Mittelwertfilterung. Diese Methode erlaubt es, das Histogramm mit einem Boxfilter einstellbarer Breite zu filtern. Dabie wird das Histogramm als Ring aufgefasst, d.h. Zur Filterung der ersten Elemente werden die letzten mit einbezogen und umgekehrt.

Parameters: width — Breite des angewendeten Boxfilters.

___ 1.2.3.12 _____

float **giveMax** (void)

Maximum suche

Maximumsuche. Der maximale Wert im Histogramm wird gesucht und zurückgegeben.

Return Value: Der maximale Absolutwert des Histogramms.

___ 1.2.3.13 ______

unsigned int giveIndexOfMax (void)

Maximum suche

Maximumsuche. Der Index des maximalen Wertes im Histogramm wird gesucht und zurückgegeben.

Return Value: Der Index (die Stützstelle) des maximalen Absolutwertes des

Histogramms.

____ 1.2.3.14 _____

float **giveMin** (void)

Minimum suche

Minimumsuche. Der minimale Wert im Histogramm wird gesucht und zurückgegeben.

Return Value:

Der minimale Absolutwert des Histogramms.

__ 1.2.3.15 _____

 ${\rm unsigned\ int}\ {\bf giveIndexOfMin}\ ({\rm void})$

Minimum suche

Minimumsuche. Der Index des minimalen Wertes im Histogramm wird gesucht und zurückgegeben.

Return Value: Der Index (die Stützstelle) des minimalen Absolutwertes des

Histogramms.

1.2.3.16

 $EB_ColorDistHistogram \&\ EB_ColorDistHistogram :: mulElementwise \\ (const\ EB_ColorDistHistogram\ \&other)$

 $Elementweise\ Multiplikation$

Elementweise Multiplikation. Diese Methode wird zur Elementweisen Multiplikation zweier Instanzen der Klasse EB-ColorDistHistogram ($\rightarrow 1.2.1.1$, page 31) benutzt. Enthält die aktuelle Instanz mehr Elemente als other, werden die überzähligen Elemente auf 0.0 gesetzt.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz


Parameters: other — Referenz auf die Instanz, deren Elemente mit denen der

aktuellen multipliziert werden sollen.

class EB_Image

Diese Klasse stellt Bilder als abstrakte Konzepte dar

Inheritance



Public	Members				
1.3.1		Konstruktoren und	Destruktor	41	
1.3.2		Operatoren		43	
1.3.3		public Methoden		44	
D /	136 1				
	ted Members				
1.3.4	void	allocateBands (noat	color, float min, float max) Bänder konstruieren	79	
1.3.5	void	deallocateBands (vo	id)		
			Bänder zerstören	80	
	void	deallocatePalette (v	oid) <i>TODO</i>		
	unsigned int	width	Breite des Bildes in Pixeln.		
	unsigned int	height	Höhe des Bildes in Pixeln.		
	float	maxfloat	Obere Intensitätsgrenze.		
	float	minfloat	$Untere\ Intensit\"{a}tsgrenze.$		
	EB_PixelDesc	criptor			
		pixel	Intensitätsvektor eines Pixels.		
	EB_Band**	bands	Vektor der Bänder.		
	float**	palette	Palette.		
	unsigned int	palettecolors	Anzahl Farben in der Palette.		
	static advancementcb advancementcallback				
			Callback-Funktion für die Fortschrittsan- zeige.		
	EB_ImageRe	gion			
		iregion	Region, auf die die Operationen, die das unterstützen, beschränkt bleiben.		

Diese Klasse stellt Bilder als abstrakte Konzepte dar. Die Bilder sind alle rechteckig parallel zur x- und y-Achse. Es können beliebig viele Bänder (Instanzen der Klasse EB_Band (\rightarrow 1.1, page 7)) in einem Bild vorhanden sein. Für ein Bild, dessen Pixel zum Beispiel durch je einen Rot- Grünund Blau-Farbwert beschrieben werden, müßte das Bild drei Bänder enthalten. Für jede Instanz läßt sich eine Region definieren, auf die die Bildbearbeitungsoperationen beschränkt werden sollen (bei manchen Operationen ist das nicht sinnvoll). Diese Regionen sind Instanzen der Klasse EB_ImageRegion (\rightarrow 1.8, page 83). Zur Zeit funktionieren nur Regionen, deren begrenzende Liniensegmente einander nicht schneiden.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

_ 1.3.1 ____

Konstruktoren und Destruktor

Na	mes			
1.3.	1.1	$\mathbf{EB_Image} \; (\mathrm{void})$	Parameterloser Konstruktor	41
1.3.	1.2	<u> </u>	int x, unsigned int y, int usedbands, float color = -1.0 , = 0.0 , float max = 1.0) Konstruktor	41
1.3.	1.3	EB_Image (const EB_	Image & Image) Copy-Konstruktor	42
1.3.	1.4	EB_Image (const EB_	Band & Band) Konstruktor	42
1.3.	1.5	EB_Image (const EB_	Band * Band) Konstruktor	43
1.3.	1.6	EB_Image (const char	r *name) File-Konstruktor	43
	virtual ~	$\mathbf{EB_Image}\ ()$	Destruktor	

_ 1.3.1.1 _

EB_Image (void)

Parameterloser Konstruktor

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3.1.1$, page 41),die keine B ä nder enth ä lt.Damit hat er eine sehr geringe Zeit - und Platzkomplexität.

__ 1.3.1.2 ___

EB_Image (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int usedbands, float color = -1.0, float min = 0.0, float max = 1.0)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3.1.1$, page 41).

Parameters:

x — Breite des Bildes.

y — Höhe des Bildes.

usedbands — Anzahl an Bändern im Bild.

color — Intensitätswert, mit dem alle Pixel aller Bänder initialisiert werden. Liegt dieser Wert außerhalb des durch min und max bestimmten Intervalls, findet keine Initialisierung statt. Voreinstel-

lung ist -1.0.

 ${\tt min}$ — Minimaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung ist

0.0.

max — Maximaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung

ist 1.0.

1.3.1.3

EB_Image (const EB_Image & Image)

Copy-Konstruktor

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB-Image $(\rightarrow 1.3.1.1, page~41)$ als Kopie von der übergebenen Instanz.

Parameters:

Image — Instanz, von der die Kopie erzeugt wird.

1.3.1.4

 $\mathbf{EB_Image} \ (\mathrm{const} \ \mathrm{EB_Band} \ \& \ \mathrm{Band})$

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3.1.1$, page 41) als Kopie von der übergebenen Instanz der Klasse EB_Band ($\rightarrow 1.1$, page 7). Als Resultat entsteht ein Bild mit nur einem Band, welches eine Kopie der übergebenen Instanz darstellt.

Parameters:

Band — Instanz, die zum Erstellen des Images benutzt wird.

_ 1.3.1.5 __

EB_Image (const EB_Band * Band)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3.1.1$, page 41) als Kopie Instanz der Klasse EB_Band ($\rightarrow 1.1$, page 7), auf die der Zeiger verweist. Als Resultat entsteht ein Bild mit nur einem Band, welches eine Kopie der übergebenen Instanz darstellt.

Parameters:

 ${\tt Band}$ — Zeiger auf eine Instanz, die zum Erstellen des Images benutzt wird.

_ 1.3.1.6 ____

EB_Image (const char *name)

 $File ext{-}Konstruktor$

File-Konstruktor. Dieser Konstruktor entspricht dem parameterlosen Konstruktor.

_ 1.3.2 ____

Operatoren

Names

1.3.2.1 EB_Image& operator = (const EB_Image & Image) $Zuwe is ung soperator \dots 43$

1.3.2.1

EB_Image& operator = (const EB_Image & Image)

Zuweisung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator erzeugt eine Kopie der übergebenen in der aktuellen Instanz. Dies ist eine Deep Copy: Es existieren danach zwei völlig unabhängige Instanzen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz

Parameters: Image — Instanz, die kopiert werden soll.

__ 1.3.3 _____

public Methoden

Names			
1.3.3.1	unsigned int		48
1.3.3.2	unsigned int		49
1.3.3.3	float		49
1.3.3.4	float	giveMinFloat (void) const Minimale Intensität	49
1.3.3.5	unsigned int		50
1.3.3.6	EB_Image&	$ \begin{array}{c} \textbf{addBands} \; (const \; EB_Image \; \& \; source) \\ & throw(EBIImageCorruptedEXP) \\ & \textit{B\"{a}nder} \; hinzuf\"{u}gen \end{array} $	50
1.3.3.7	EB_Image&	addBand (const EB_Band & source) throw(EBIImageCorruptedEXP) Band hinzufügen	50
1.3.3.8	EB_Image&	overwriteBand (const EB_Band & source, unsigned int index) throw(EBIIndexOutOfRangeEXP, EBIImageCorruptedEXP) Band ersetzen	51
1.3.3.9	EB_Band*		51
1.3.3.10	EB_Image&	copyWholeTo (EB_Image & other, int left, int top) throw(EBINoValuesInBandEXP, EBINoEqualNumberOfBandsEXP, EBIImageCorruptedEXP) Komponieren von Bildern	52
1.3.3.11	EB_Image&	copyWholeFrom (const EB_Image & other, int left, int top) throw(EBINoEqualNumberOfBandsEXP, EBIImageCorruptedEXP) Komponieren von Bildern	52
1.3.3.12	EB_Image&	rescaleBands (float newmin, float newmax) Dynamikbereich ändern	53
1.3.3.13	EB_Image&	$\begin{array}{c} \textbf{convertRGBToPOMI} \text{ (void)} \\ \text{throw(EBIWrongNumberOfBandsEXP)} \\ \textit{Farbraumkonversion} & \dots & \dots & \dots \end{array}$	53
1.3.3.14	EB_Image&	$\begin{array}{c} \textbf{convertPOMIToRGB} \ (void) \\ & throw (EBIWrongNumberOfBandsEXP) \end{array}$	

		Farbraum konversion	53
1.3.3.15	EB_Image&	$\begin{array}{c} \textbf{convertRGBToLAB} \text{ (void)} \\ & \textbf{throw} (\texttt{EBIWrongNumberOfBandsEXP}) \\ & \textit{Farbraumkonversion} \dots \dots \dots \dots \end{array}$	54
1.3.3.16	EB_Image&	$ \begin{array}{c} \textbf{convertLABToRGB} \text{ (void)} \\ & \textbf{throw} (EBIWrongNumberOfBandsEXP) \\ & \textit{Farbraumkonversion} \end{array} $	54
1.3.3.17	EB_Image	toGray (const EB_PixelDescriptor &p=EB_PixelDescriptor(1, 1.0))	
		Grauwertwandlung	54
1.3.3.18	EB_Image&	extractSingleBand (unsigned int index) throw(EBINoValuesInBandEXP, EBIIndexOutOfRangeEXP) Band extrahieren	55
1.3.3.19	EB_Image	extractSingleBandAsRGB (unsigned int index, unsigned int mode = TOGRAY) throw(EBINoValuesInBandEXP, EBIIndexOutOfRangeEXP) Band extrahieren	55
1.3.3.20	EB_Image	cutoutAPiece (int xstart, int ystart, unsigned int xdim, unsigned int ydim) throw(EBINoValuesInBandEXP, EBINoEqualNumberOfBandsEXP, EBIImageCorruptedEXP) Bildausschnitt extrahieren	56
1.3.3.21	EB_Image&	aequalize (void) Histogrammausgleich	57
1.3.3.22	EB_Image&	gammaCorrect (float factor) Gammakorrektur	57
1.3.3.23	EB_Image&	changeContrast (float factor) Kontraständerung	58
1.3.3.24	EB_Image&	transformWithLUT (const EB_IntensityTransformation &trans) Intensitätsänderung	58
1.3.3.25	EB_Image&	transform (const EB_IntensityTransformation &trans) Intensitätsänderung	59
1.3.3.26	EB_Image&	${f transform}$ (const EB_ImageTransformation &trans) ${\it Koordinatentransformation}$	59
1.3.3.27	EB_Image&	transform (const EB_ImageTransformation &trans, EB_TransformationInterpolator &ip) Koordinatentransformation	59
1.3.3.28	EB_Image&	$\begin{tabular}{ll} {\bf transformWithLUT} & (const EB_ImageTransformation \& trans) \\ & Koordinatentransformation & $	60
1.3.3.29	EB_Image	computeColorDistances (const EB_ImageSegmentation &segment)	

		$Farb\"{a}hnlichkeit$	60
1.3.3.30	EB_Image	$ \begin{array}{c} \textbf{segment} \ (\textbf{const} \ \textbf{EB_ImageSegmentation} \ \& \textbf{segment}, \\ \text{float maxdistance}) \\ \hline \textit{Farbsegmentation} \ \dots $	61
1.3.3.31	EB_Image	$ \begin{array}{c} \textbf{mask} \text{ (const EB_ImageSegmentation \& segment,} \\ \textbf{float maxdistance)} \\ Farbsegmentation \end{array} $	61
1.3.3.32	EB_Image		62
1.3.3.33	float	giveFloatValue (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int index) Intensitätsbestimmung	62
1.3.3.34	EB_PixelDeso	criptor& givePixel (unsigned int x, unsigned int y) Intensitätsvektor ermitteln	63
1.3.3.35	EB_PixelDesc	eriptor& givePixel (unsigned int index) Intensitätsvektor ermitteln	63
1.3.3.36	unsigned cha	giveCharValue (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int index) Intensitätsbestimmung	64
1.3.3.37	void	setValue (unsigned int x, unsigned int y, float color, unsigned int index) Intensitätsänderung	64
1.3.3.38	void	setPixel (unsigned int x, unsigned int y, EB_PixelDescriptor color) Intensitätsänderung	65
1.3.3.39	void		65
1.3.3.40	void		66
1.3.3.41	void		66
1.3.3.42	void	setValue (unsigned int pindex, unsigned char color, unsigned int index) Intensitätsänderung	67
1.3.3.43	EB_Image&	rotate (float angle, const EB_PixelDescriptor &p=EB_PixelDescriptor(1, -10000.0)) throw(EBIImageCorruptedEXP)	

		Rotation
1.3.3.44	EB_Image&	rotate (float angle, int rotcenterx, int rotcentery, const EB_PixelDescriptor &p=EB_PixelDescriptor(1, -10000.0)) throw(EBIImageCorruptedEXP) Rotation
1.3.3.45	EB_Image&	rotateToFit (float angle, const EB_PixelDescriptor &p=EB_PixelDescriptor(1, -10000.0)) throw(EBIImageCorruptedEXP) Rotation
1.3.3.46	EB_Image&	scale (unsigned int newx, unsigned int newy) throw(EBIImageCorruptedEXP) Skalierung
1.3.3.47	EB_Image&	
1.3.3.48	EB_Image&	scaleToWidth (unsigned int newwidth) throw(EBIImageCorruptedEXP) Skalierung
1.3.3.49	EB_Image&	
1.3.3.50	EB_Image&	overlay (EB_Image & other, float otherfac = 0.5, float ownfac = 0.5, int left = 0, int top = 0) throw(EBINoEqualNumberOfBandsEXP, EBIImageCorruptedEXP) Überblenden
1.3.3.51	EB_Image&	overlay (EB-Image & other, EB-Image & alphaimage, unsigned int bandnumber, int left = 0, int top = 0, int aleft = 0, int atop = 0, float factor = 1.0f) throw(EBINoEqualNumberOfBandsEXP, EBIImageCorruptedEXP) Überblenden
1.3.3.52	EB_Image&	overlay (EB_Image & other, EB_Image & alphaimage, int left = 0, int top = 0, int aleft = 0, int atop = 0) throw(EBINoEqualNumberOfBandsEXP, EBIImageCorruptedEXP) Überblenden
1.3.3.53	EB_Image&	quantColors (unsigned int colorcount, float quality = 0.3) throw(EBIOutOfMemoryEXP, EBINoValuesInBandEXP) Farbreduktion
1.3.3.54	EB_Image&	
1.3.3.55	EB_Image&	doubleMirror (void) throw(EBIImageCorruptedEXP)

			Spiegeln
1.3.3.56	EB_Image&	verticalMirror (void)	throw(EBIImageCorruptedEXP) Spiegeln
1.3.3.57	EB_Image&	horizontalMirror (vo	oid) throw(EBIImageCorruptedEXP) Spiegeln
1.3.3.58	EB_Image&	smoothBox (unsigned	d int smoothwidth) Glättung
1.3.3.59	EB_Image&	smoothBinom (unsig	ned int smoothwidth) Glättung
1.3.3.60	EB_Image&	convolute (const EB_throw(EB)	Filter & filter) IImageCorruptedEXP) Filterung
1.3.3.61	EB_Image&	int left = float facto EBINoEqu	Filter & filter, EB_Image & alphaimage, 0, int top = 0, r = 0.0) throw(EBINoValuesInBandEXP, ualNumberOfBandsEXP, CorruptedEXP) Filterung
1.3.3.62	EB_Image&	${\bf morphologic Operati}$	ion (unsigned int kernelwidth, float gamma) Morphologische Operation
1.3.3.63	virtual EB_I	mage&	
		load (const char *)	Laden
1.3.3.64	virtual void	<pre>save (const char *)</pre>	Speichern
1.3.3.65	EB_Image&	setRegion (EB_Image	Region & region) Region definieren
1.3.3.66	$EB_Image\&$	${\bf unsetRegion} \ ({\rm void})$	Region löschen
1.3.3.67	istream&	readFromStream (is	tream &i) throw(EBICouldNotLoadEXP) Lesen aus einem Stream
1.3.3.68	static bool	giveStreamMode (vo	oid) Abfrage des Streammodus
1.3.3.69	static void	setPackedStreamMo	ode () Setzen des Streammodus
1.3.3.70	static void	$\operatorname{setHumanReadable}$	StreamMode () Setzen des Streammodus

unsigned int $\mathbf{giveWidth}$ (void) const

Breite

Breite. Diese Methode liefert die Breite des Bildes in der aktuellen Instanz.

Return Value:

Breite der aktuellen Instanz.

1.3.3.2

unsigned int giveHeight (void) const

 $H\ddot{o}he$

Höhe. Diese Methode liefert die Höhe des Bildes in der aktuellen Instanz.

Return Value:

Höhe der aktuellen Instanz.

__ 1.3.3.3 _____

float **giveMaxFloat** (void) const

Maximale Intensität

Maximale Intensität. Diese Methode liefert den maximalen Intensitätswert der aktuellen Instanz.

Return Value:

Maximaler Intensitätswert der aktuellen Instanz.

__ 1.3.3.4 ______

float **giveMinFloat** (void) const

Minimale Intensität

Minimale Intensität. Diese Methode liefert den minimalen Intensitätswert der aktuellen Instanz.

Return Value:

Minimaler Intensitätswert der aktuellen Instanz.

unsigned int **giveBandCount** (void) const

Bandanzahl

Bandanzahl. Diese Methode liefert die Anzahl an Bändern im Bild.

Return Value: Anzahl Bänder im Bild.

EB_Image& addBands (const EB_Image & source)
throw(EBIImageCorruptedEXP)

Bänder hinzufügen

Bänder hinzufügen. Mit dieser Methode ist es möglich, die Bänder eines anderen Bildes hinter denen der aktuellen Instanz dieser hinzuzufügen. Dabei werden die Bänder hinter den bereits vorhandenen angehängt. Hatte die aktuelle Instanz also beispielsweise bereits 3 Bänder (Indizes 0-2), so ist nach dieser Operation das zweite Band der Instanz source jetzt das mit Index 4 in der aktuellen Instanz. Die Kopieen werden mittels deep copy angelegt, die beiden Instanzen sind nach der Operation vollständig unabhängig voneinander.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: source — Instanz, von der die Bänder übernommen werden sollen.

EB_Image& addBand (const EB_Band & source)
throw(EBIImageCorruptedEXP)

Band hinzufügen

Band hinzufügen. Mit dieser Methode ist es möglich, ein Band hinter denen der aktuellen Instanz dieser hinzuzufügen. Dabei wird das Band hinter den bereits vorhandenen angehängt. Hatte die aktuelle Instanz also beispielsweise bereits 3 Bänder (Indizes 0-2), so ist nach dieser Operation der Index für das neue Band 3. Das Band wird mittels deep copy kopiert, die beiden Instanzen sind nach der Operation vollständig unabhängig voneinander.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: source — Instanz, die zur aktuellen Instanz hinzugefügt werden

soll.

__ 1.3.3.8 _

 $EB_Image\& \ \ \textbf{overwriteBand} \ (const \ EB_Band \ \& \ source, \ unsigned \ int \\ index) \ \ throw(EBIIndexOutOfRangeEXP, \\ EBIImageCorruptedEXP)$

Band ersetzen

Band ersetzen. Mit dieser Methode ist es möglich, ein Band in der aktuellen Instanz zu ersetzen. Dazu wird das zu ersetzende Band zerstört und an seiner Stelle mittels Copy- Konstruktor von der übergebenen Instanz ein neues erstellt.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: source — Instanz, die zur aktuellen Instanz hinzugefügt werden

soll.

index — Nummer des Bandes, das ersetzt werden soll. Existiert

kein Band mit diesem Index, wird eine Exception geworfen.

_ 1.3.3.9 _

EB_Band* giveBand (unsigned int index) const

throw (EBIIndexOutOfRangeEXP)

Handle auf Band

Handle auf Band. Diese Methode liefert einen Pointer auf das Band mit dem entsprechenden Index in der aktuellen Instanz

Return Value: Zeiger auf eine Instanz der Klasse EB_Band (\rightarrow 1.1, page 7)

Parameters: index — Nummer des Bandes, das ersetzt werden soll. Existiert

kein Band mit diesem Index, wird eine Exception geworfen.

_ 1.3.3.10 _

EB_Image & other, int left, int top) throw(EBINoValuesInBandEXP, EBINoE-qualNumberOfBandsEXP, EBIImageCorruptedEXP)

Komponieren von Bildern

Komponieren von Bildern. Diese Methode überträgt den Inhalt des von der aktuellen Instanz verkörperten Bildes in ein anderes. Dabei kann man noch einen Offset angeben, der die Position des Bildes im Zielbild angibt. Dieser Offset bezieht sich auf die linke obere Ecke. Sind im aktuellen Bild keine Bänder vorhanden oder stimmen die Anzahlen der Bänder beider Bilder nicht überein, werden Exceptions geworfen. Das Bild in der aktuellen Instanz wird hierbei nicht verändert

Return Value: Referenz auf other.

Parameters: other — Instanz der Klasse EB_Image (\rightarrow 1.3.1.1, page 41) und Ziel

der Kopie.

left — Offset vom linken Rand für die Kopie.top — Offset vom oberen Rand für die Kopie.

_ 1.3.3.11 _

EB_Image& copyWholeFrom (const EB_Image & other, int left, int top)
throw(EBINoEqualNumberOfBandsEXP,
EBIImageCorruptedEXP)

Komponieren von Bildern

Komponieren von Bildern. Diese Methode überträgt den Inhalt des von der Zielinstanz verkörperten Bildes in die aktuelle Instanz. Dabei kann man noch einen Offset angeben, der die Position des Bildes im Zielbild angibt. Dieser Offset bezieht sich auf die linke obere Ecke. Stimmen die Anzahlen der Bänder beider Bilder nicht überein oder enthält ein Band eines der beiden Bilder keine Daten, werden Exceptions geworfen. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: other — stanz der Klasse EB_Image (\rightarrow 1.3.1.1, page 41) und Quelle

der Kopie.

left — Offset vom linken Rand für die Kopie.top — Offset vom oberen Rand für die Kopie.

EB_Image& rescaleBands (float newmin, float newmax)

Dynamikbereich ändern

Dynamikbereich ändern. Mit dieser Methode werden nachträglich die Grenzen der Intensitätswerte in den einzelnen Bändern geändert. Dabei wird nicht abgeschnitten, sondern skaliert. Wird der Dynamikbereich von 0 bis 10 auf 0 bis 1 geändert, wird der Intensitätswert eines Pixels von beispielsweise vorher 5 auf 0.5 geändert. Das Bild in der aktuellen Instanz wird nicht verändert.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters:

newmin — Minimaler Intensitätswert in jedem Band.

newmax — Maximaler Intensitätswert in jedem Band.

1.3.3.13

EB_Image& convertRGBToPOMI (void) throw(EBIWrongNumberOfBandsEXP)

Farbraum konversion

Farbraumkonversion. Diese Methode erlaubt es, ein Bild in den physiologischen Farbraum zu konvertieren. Dabei wird angenommen, daß das Ausgangsbild im RGB- Farbraum lag. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Hat die aktuelle Instanz nicht genau drei Bänder, wird eine Exception geworfen. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

_ 1.3.3.14 _

EB_Image& convertPOMIToRGB (void) throw(EBIWrongNumberOfBandsEXP)

Farbraum konversion

Farbraumkonversion. Diese Methode erlaubt es, ein Bild in den RGB-Farbraum zu konvertieren. Dabei wird angenommen, daß das Ausgangsbild im physiologischen Farbraum lag. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Hat die aktuelle Instanz nicht genau drei Bänder, wird eine Exception geworfen. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

_ 1.3.3.15 _

EB_Image& convertRGBToLAB (void) throw(EBIWrongNumberOfBandsEXP)

Farbraumkonversion

Farbraumkonversion. Diese Methode erlaubt es, ein Bild in den L*a*b- Farbraum zu konvertieren. Dabei wird angenommen, daß das Ausgangsbild im RGB-Farbraum lag. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Hat die aktuelle Instanz nicht genau drei Bänder, wird eine Exception geworfen. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

___ 1.3.3.16 _____

EB_Image& convertLABToRGB (void) throw(EBIWrongNumberOfBandsEXP)

Farbraum konversion

Farbraumkonversion. Diese Methode erlaubt es, ein Bild in den RGB- Farbraum zu konvertieren. Dabei wird angenommen, daß das Ausgangsbild im L*a*b-Farbraum lag. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Hat die aktuelle Instanz nicht genau drei Bänder, wird eine Exception geworfen. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

_ 1.3.3.17 _

EB_Image toGray (const EB_PixelDescriptor &p=EB_PixelDescriptor(1, 1.0))

Grauwertwandlung

Grauwertwandlung. Diese Methode wandelt die Intensitäten aller Bänder des Bildes in einen Intensitätswert um. Bei einem normalen RGB Bild entspricht das der Umwandlung in das entsprechende Grauwertbild. Es ist möglich, für jedes Band Faktoren einzugeben, mit denen das jeweilige Band gewichtet werden soll.

Return Value: Instanz der Klasse EB Image $(\rightarrow 1.3.1.1, page 41)$ mit genau einem

Band.

Parameters: p — Instanz der Klasse EB-PixelDescriptor ($\rightarrow 1.10$, page 94), die

die Faktoren für die entsprechenden Bänder enthält. Enthält sie weniger Werte als Bänder vorhanden sind, wird für die überzähligen

der letzte wert in p benutzt.

1.3.3.18

EB_Image& extractSingleBand (unsigned int index)

 $throw (EBINoValuesInBandEXP, \ EBI-$

IndexOutOfRangeEXP)

Band extrahieren

Band extrahieren. Diese Methode erlaubt es, ein Band der aktuellen Instanz zu extrahieren. Daraus wird dann eine neue Instanz der Klasse EB-Image ($\rightarrow 1.3.1.1$, page 41) konstruiert. Das entsprechende Band wird mittels deep copy kopiert, so daß beide Instanzen vollkommen unabhängig voneinander sind. Das Bild in der aktuellen Instanz wird nicht verändert. Ist in der aktuellen Instanz kein Band definiert oder ist für diesen Index kein Band definiert, wird eine Exception geworfen.

Return Value: Instanz der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3.1.1$, page 41) mit nur einem

Band

Parameters: index — Nummer des Bandes, das extrahiert werden soll. Liegt

dieser Wert über der Anzahl an Bändern im Bild, wird das erste

Band benutzt.

1.3.3.19

EB_Image extractSingleBandAsRGB (unsigned int index, unsi-

gned int mode = TOGRAY) throw(EBINoValuesInBandEXP,

EBIIndexOutOfRangeEXP)

Band extrahieren

Band extrahieren. Diese Methode erlaubt es, ein Band der aktuellen Instanz zu extrahieren. Daraus wird dann eine Falschfarbendarstellung der Intensitäten des Ursprungsbandes in einer neuen Instanz der Klasse EB-Image ($\rightarrow 1.3.1.1$, page 41) im RGB-Farbraum. Die neue und

die aktuelle Instanz sind anschließend vollkommen unabhängig voneinander. Das Bild in der aktuellen Instanz wird nicht verändert. Ist in der aktuellen Instanz kein Band definiert oder ist für diesen Index kein Band definiert, wird eine Exception geworfen.

Return Value: Parameters:

Instanz der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3.1.1$, page 41) mit drei Bändern. index — Nummer des Bandes, das extrahiert werden soll. Liegt dieser Wert über der Anzahl an Bändern im Bild, wird das erste Band benutzt.

mode — Falschfarbenmodus. Hier sind bisher folgende Modi definiert:

- TORED
- TOGREEN
- TOBLUE
- TOGRAY
- TOYELLOW
- TOPURPLE
- TOTURQUOIS
- BLACKORANGEGREEN
- YELLOWGREENRED
- BLACKGREENRED
- YELLOWBROWNGREEN

1.3.3.20

EB_Image cutoutAPiece (int xstart, int ystart, unsigned int xdim, unsigned int ydim)
throw(EBINoValuesInBandEXP, EBIImageCorruptedEXP)

Bildausschnitt extrahieren

Bildausschnitt extrahieren. Diese Methode gestattet es. einen definierten, rechteckigen Bereich des durch die aktuelle Instanz verkörperten Bildes auszuschneiden und in einer neuen Instanz zu speichern. Die Parameter beschereiben dabei die linke obere Ecke sowie die Breite und Höhe des Ausschnittes. Ragt der Ausschnitt dabei über das Bild hinaus, wird den entsprechenden

Pixeln der niedrigstmögliche Intensitätswert zugewiesen. Stimmen die Anzahlen der Bänder beider Bilder nicht überein oder enthält ein Band eines der beiden Bilder keine Daten, werden Exceptions geworfen. Das Bild in der aktuellen Instanz wird nicht verändert.

Return Value: Instanz der Klasse EB_Image (\rightarrow 1.3.1.1, page 41).

Parameters: xstart — x-Koordinate der linken oberen Ecke des Ausschnittes.

ystart — y-Koordinate der linken oberen Ecke des Ausschnittes.

xdim — Breite des Ausschnittes.ydim — Höhe des Ausschnittes.

__ 1.3.3.21

EB_Image& aequalize (void)

Histogrammausgleich

Histogrammausgleich. Diese Methode führt einen Histogrammausgleich auf dem Bild aus. Dabei wird jedes Band separat behandelt. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

_ 1.3.3.22 _

EB_Image& gammaCorrect (float factor)

Gammakorrektur

Gammakorrektur. Diese Methode führt eine Gammakorrektur auf dem Bild aus. Dies ist eine über der Intensität nichtlineare Helligkeitsänderung. Dabei wird jedes Band separat behandelt. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: factor — Parameter für die Gammakorrektur. Ist dieser Wert

kleiner als eins, wird das Bild dunkler, ansonsten heller.

EB_Image& changeContrast (float factor)

Kontraständerung

Kontraständerung. Diese Methode führt eine Kontraständerung auf dem Bild aus. Dabei wird jedes Band separat behandelt. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: factor — Parameter für die Kontraständerung. Je höher dieser

Wert ist, desto mehr wird der Kontrast verstärkt.

1.3.3.24

EB_Image& transformWithLUT (const EB_IntensityTransformation &trans)

Intensitätsänderung

Intensitätsänderung. Diese Methode führt in den einzelnen Bändern eine Intensitätsänderung entsprechend der nichtlinearen Funktion in trans aus. Dabei dienen die Intensitäten als Argumente für diese Funktion und die Ergebnisse der Funktion als neue Intensitäten. Jedes Band wird separat behandelt. Der Intensitätsbereich wird in 256 Stufen diskretisiert um die Operation mittels einer Look-Up-Tabelle beschleunigen zu können. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: trans — Instanz einer von EB_IntensityTransformation (\rightarrow 5.1,

page 146) abgeleiteten Klasse, die die eigentliche Funktion re-

präsentiert.

1.3.3.25

EB_Image& transform (const EB_IntensityTransformation &trans)

Intensitätsänderung

Intensitätsänderung. Diese Methode führt in den einzelnen Bändern eine Intensitätsänderung entsprechend der nichtlinearen Funktion in trans aus. Dabei dienen die Intensitäten als Argumente für diese Funktion und die Ergebnisse der Funktion als neue Intensitäten. Jedes Band wird separat behandelt. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: trans — Instanz einer von EB_IntensityTransformation (→5.1,

page 146) abgeleiteten Klasse, die die eigentliche Funktion re-

präsentiert.

1.3.3.26

EB_Image& transform (const EB_ImageTransformation &trans)

Koordinatent ransformation

Koordinatentransformation. Das Bild wird entsprechend der Vorschrift im Transformationsobjekt transformiert. Jedes Band wird separat behandelt. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback. Die aktuelle Instanz wird verändert.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: trans — Instanz der Klasse EB_ImageTransformation ($\rightarrow 3.1$, pa-

ge 107) oder von ihr abgeleiteter Klassen, die die Transformation

beschreibt.

 $_{-}$ 1.3.3.27 $_{-}$

EB_Image& transform (const EB_ImageTransformation &trans,

EB_TransformationInterpolator & ip)

Koordinatentrans formation

Koordinatentransformation. Das Bild wird entsprechend der Vorschrift im Transformationsobjekt transformiert. Dabei wird das Bild entsprechend der Vorschrift im Interpolationsobjekt interpoliert. Jedes Band wird separat behandelt. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback. Die aktuelle Instanz wird verändert.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters:

trans — Instanz der Klasse EB_ImageTransformation ($\rightarrow 3.1$, page 107) oder von ihr abgeleiteter Klassen, die die Transformation beschreibt.

ip — Instanz der Klasse EB_TransformationInterpolator (\rightarrow 4.1, page 134) oder von ihr abgeleiteter Klassen, die die Interpolation beschreibt.

1.3.3.28

Koordinatentransformation

Koordinatentransformation. Das Band wird entsprechend der Vorschrift im Transformationsobjekt transformiert. Jedes Band wird separat behandelt. Es wird eine Look-Up-Tabelle im Transformationobjekt erzeugt, was wiederholte Anwendungen dieses Objektes beschleunigt. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback. Die aktuelle Instanz wird verändert.

Return Value:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters:

trans — Instanz der Klasse EB-Image Transformation ($\to 3.1$, page 107) oder von ihr abgeleiteter Klassen, die die Transformation

beschreibt.

1.3.3.29

Farbähnlichkeit

Farbähnlichkeit. Betrachtet man die Gesamtheit aller Intensitätswerte der Bänder an einer bestimmten Stelle im Bild, kann man das als die Farbe eines Pixels betrachten. Diese Methode berechnet die Ähnlichkeit der Farbe jedes Pixels zu der in der Instanz EB_ImageSegmentation ($\rightarrow 6.1$, page 154) vorliegenden Farbdefinition mittels des dort definierten Distanzmaßes. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Instanz der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3.1.1$, page 41), die nur ein Band

enthält, in dem die Ähnlichkeit des entsprechenden Pixels der aktuellen Instanz zu der in trans hinterlegten Farbdefinition gespeichert

ist.

Parameters: trans — Instanz der Klasse EB_ImageSegmentation (\rightarrow 6.1, page

154) oder von ihr abgeleiteter Klassen.

EB_Image segment (const EB_ImageSegmentation & segment, float max-distance)

Farb segmentation

Farbsegmentation. Betrachtet man die Gesamtheit aller Intensitätswerte der Bänder an einer bestimmten Stelle im Bild, kann man das als die Farbe eines Pixels betrachten. Diese Methode segmentiert das Bild in der aktuellen Instanz abhängig von der Ähnlichkeit der Farbe jedes Pixels zu der in der Instanz EB_ImageSegmentation ($\rightarrow 6.1$, page 154) vorliegenden Farbdefinition. Mittels des dort definierten Distanzmaßes wird ein Abstand der beiden Farbwerte berechnet. Dieser Abstand wird in das Ergebnisbild eingetragen. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Instanz der Klasse EB-Image $(\rightarrow 1.3.1.1, page 41)$, die nur ein Band

enthält. Dieses Band stellt in seinen Intensitäten den Abstand der Farbe des jeweiligen Pixels von der in trans definierten dar. Dabei

bedeutet eine hohe Intensität einen hohen Abstand.

Parameters: trans — Instanz der Klasse EB-ImageSegmentation (\rightarrow 6.1, page

154) oder von ihr abgeleiteter Klassen.

maxdistance — Ist der berechnete Abstand größer als dieser Wert, ist das Ergebnisbild an dieser Stelle schwarz, ansonsten weiß.

1.3.3.31

EB_Image **mask** (const EB_ImageSegmentation & segment, float maxdistance)

Farb segmentation

Farbsegmentation. Betrachtet man die Gesamtheit aller Intensitätswerte der Bänder an einer bestimmten Stelle im Bild, kann man das als die Farbe eines Pixels betrachten. Diese Methode segmentiert das Bild in der aktuellen Instanz abhängig von der Ähnlichkeit der Farbe jedes Pixels zu der in der Instanz EB_ImageSegmentation ($\rightarrow 6.1$, page 154) vorliegenden Farbdefinition. Mittels des dort definierten Distanzmaßes wird ein Abstand der beiden Farbwerte berechnet. Abhängig von diesem Abstand wird entweder die Originalfarbe oder Schwarz in das Ergebnisbild eingetragen. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Instanz der Klasse EB-Image $(\rightarrow 1.3.1.1, page 41)$, die nur ein Band

enthält. Dieses Band stellt in seinen Intensitäten den Abstand der Farbe des jeweiligen Pixels von der in trans definierten dar. Dabei

bedeutet eine hohe Intensität einen hohen Abstand.

Parameters: trans — Instanz der Klasse EB_ImageSegmentation (\rightarrow 6.1, page

154) oder von ihr abgeleiteter Klassen.

maxdistance — Ist der berechnete Abstand kleiner als dieser Wert, wird in das Ergebnisbild an dieser Stelle die Originalfarbe einge-

setzt, ansonsten schwarz.

1.3.3.32

EB_Image invmask (const EB_ImageSegmentation & segment, float mindistance)

Farb segmentation

Farbsegmentation. Betrachtet man die Gesamtheit aller Intensitätswerte der Bänder an einer bestimmten Stelle im Bild, kann man das als die Farbe eines Pixels betrachten. Diese Methode segmentiert das Bild in der aktuellen Instanz abhängig von der Ähnlichkeit der Farbe jedes Pixels zu der in der Instanz EB-ImageSegmentation (\rightarrow 6.1, page 154) vorliegenden Farbdefinition. Mittels des dort definierten Distanzmaßes wird ein Abstand der beiden Farbwerte berechnet. Abhängig von diesem Abstand wird entweder die Originalfarbe oder Schwarz in das Ergebnisbild eingetragen. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Instanz der Klasse EB_Image $(\rightarrow 1.3.1.1, page 41)$, die nur ein Band

enthält. Dieses Band stellt in seinen Intensitäten den Abstand der Farbe des jeweiligen Pixels von der in trans definierten dar. Dabei

bedeutet eine hohe Intensität einen hohen Abstand.

Parameters: trans — Instanz der Klasse EB-ImageSegmentation (\rightarrow 6.1, page

154) oder von ihr abgeleiteter Klassen.

mindistance — Ist der berechnete Abstand größer als dieser Wert, wird in das Ergebnisbild an dieser Stelle die Originalfarbe einge-

setzt, ansonsten schwarz.

_ 1.3.3.33 _

float **giveFloatValue** (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int index)

Intensitätsbestimmung

Intensitätsbestimmung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität in einem bestimmten Band an einer bestimmten Stelle zu ermitteln. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird 0.0 zurückgegeben.

Return Value: Intensitätswert.

Parameters: x — x-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

y — y-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

index — Nummer des Bandes, aus dem der Intensitätswert ermittelt werden soll. Liegt dieser Wert über der Anzahl an Bändern im

Bild, wird 0.0 zurückgegeben.

1.3.3.34

EB_PixelDescriptor& **givePixel** (unsigned int x, unsigned int y)

Intensitätsvektor ermitteln

Intensitätsvektor ermitteln. Diese Methode ermittelt auf einmal alle Intensitätswerte aus allen Bändern an der spezifizierten Stelle. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird 0.0 zurückgegeben.

Return Value: Referenz auf eine Instanz der Klasse EB-PixelDescriptor (\rightarrow 1.10,

page 94).

Parameters: x — x-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

y — y-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

_ 1.3.3.35 _

EB_PixelDescriptor& givePixel (unsigned int index)

Intensitätsvektor ermitteln

Intensitätsvektor ermitteln. Diese Methode ermittelt auf einmal alle Intensitätswerte aus allen Bändern an der spezifizierten Stelle. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird 0.0 zurückgegeben.

Return Value: Referenz auf eine Instanz der Klasse EB_PixelDescriptor (\rightarrow 1.10,

page 94).

Parameters: index — Laufende Nummer des Pixels. Die Pixel werden dabei von

der obersten Zeile beginnend zeilenweise durchnummeriert.

_ 1.3.3.36 _

unsigned char **giveCharValue** (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int index)

Intensitätsbestimmung

Intensitätsbestimmung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität in einem bestimmten Band an einer bestimmten Stelle zu ermitteln. Der Intensitätsbereich wird dabei auf den Wertebereich des Typs unsigned char abgebildet. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird 0 zurückgegeben.

Return Value:

Intensitätswert.

Parameters:

x — x-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den sol

y — y-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt wer-

den soll.

index — Nummer des Bandes, aus dem der Intensitätswert ermittelt werden soll. Liegt dieser Wert über der Anzahl an Bändern im

Bild, wird 0.0 zurückgegeben.

$_{\perp}$ 1.3.3.37 $_{\perp}$

void **setValue** (unsigned int x, unsigned int y, float color, unsigned int index)

Intensitätsänderung

Intensitätsänderung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität in einem bestimmten Band an einer bestimmten Stelle zu ändern. Liegt der neue Wert außerhalb des vereinbarten Intensitätsintervalls, wird an der entsprechenden Stelle der nächstliegende Grenzwert eingesetzt. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird die Änderung ignoriert.

Parameters:

x — x-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt werden soll.

 ${\bf y}$ — y-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt werden soll.

color — Intensitätswert.

index — Nummer des Bandes, aus dem der Intensitätswert ermittelt werden soll. Liegt dieser Wert über der Anzahl an Bändern im Bild, wird 0.0 zurückgegeben.

void **setPixel** (unsigned int x, unsigned int y, EB_PixelDescriptor color)

Intensitätsänderung

Intensitätsänderung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität in allen Bändern an einer bestimmten Stelle zu ändern. Liegt der neue Wert außerhalb des vereinbarten Intensitätsintervalls, wird an der entsprechenden Stelle der nächstliegende Grenzwert eingesetzt. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird die Änderung ignoriert.

Parameters:

x — x-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt werden soll

y — y-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt werden soll.

color — Instanz der Klasse EB-PixelDescriptor (\rightarrow 1.10, page 94), der einen Vektor mit Intensitäten enthält. Enthält sie weniger Komponenten als das Bild Bänder, werden nur die Bänder geändert, für die Intensitäten vorhanden sind; sind mehr enthalten, werden die überzähligen ignoriert.

_ 1.3.3.39 __

void **setValue** (unsigned int pindex, float color, unsigned int index)

Intensit"ats"anderung

Intensitätsänderung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität in einem bestimmten Band an einer bestimmten Stelle zu ändern. Liegt der neue Wert außerhalb des vereinbarten Intensitätsintervalls, wird an der entsprechenden Stelle der nächstliegende Grenzwert eingesetzt. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird die Änderung ignoriert.

Parameters:

pindex — Laufende Nummer des Pixels. Die Pixel werden dabei von der obersten Zeile beginnend zeilenweise durchnummeriert.

color — Intensitätswert.

index — Nummer des Bandes, aus dem der Intensitätswert ermittelt werden soll. Liegt dieser Wert über der Anzahl an Bändern im Bild, wird 0.0 zurückgegeben.

void **setPixel** (unsigned int pindex, EB_PixelDescriptor color)

Intensitätsänderung

Intensitätsänderung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität in allen Bändern an einer bestimmten Stelle zu ändern. Liegt der neue Wert außerhalb des vereinbarten Intensitätsintervalls, wird an der entsprechenden Stelle der nächstliegende Grenzwert eingesetzt. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird die Änderung ignoriert.

Parameters:

pindex — Laufende Nummer des Pixels. Die Pixel werden dabei von der obersten Zeile beginnend zeilenweise durchnummeriert. color — Instanz der Klasse EB_PixelDescriptor ($\rightarrow 1.10$, page 94), der einen Vektor mit Intensitäten enthält. Enthält sie weniger Komponenten als das Bild Bänder, werden nur die Bänder geändert, für die Intensitäten vorhanden sind; sind mehr enthalten, werden die überzähligen ignoriert.

_ 1.3.3.41 _

void **setValue** (unsigned int x, unsigned int y, unsigned char color, unsigned int index)

 $Intensit \"{a}ts \ddot{a}nderung$

Intensitätsänderung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität in einem bestimmten Band an einer bestimmten Stelle zu ändern. Dabei entspricht ein Wert von 0 dem unteren, ein Wert von 255 dem oberen Ende des für dieses Band festgelegten Intensitätsintervalls. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird die Änderung ignoriert.

Parameters:

x — x-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt werden soll.

 ${\tt y}$ — y-Koordinate des Pixels, dessen Intensitätswert ermittelt werden soll.

color — Intensitätswert.

index — Nummer des Bandes, aus dem der Intensitätswert ermittelt werden soll. Liegt dieser Wert über der Anzahl an Bändern im Bild, wird 0.0 zurückgegeben.

void **setValue** (unsigned int pindex, unsigned char color, unsigned int index)

Intensitätsänderung

Intensitätsänderung. Diese Methode erlaubt es, die Intensität in einem bestimmten Band an einer bestimmten Stelle zu ändern. Dabei entspricht ein Wert von 0 dem unteren, ein Wert von 255 dem oberen Ende des für dieses Band festgelegten Intensitätsintervalls. Bei Koordinaten, für die keine Werte vorliegen wird die Änderung ignoriert.

Parameters:

pindex — Laufende Nummer des Pixels. Die Pixel werden dabei von der obersten Zeile beginnend zeilenweise durchnummeriert.

color — Intensitätswert.

index — Nummer des Bandes, aus dem der Intensitätswert ermittelt werden soll. Liegt dieser Wert über der Anzahl an Bändern im

Bild, wird 0.0 zurückgegeben.

_ 1.3.3.43 __

EB_Image& rotate (float angle, const EB_PixelDescriptor &p=EB_PixelDescriptor(1, -10000.0)) throw(EBIImageCorruptedEXP)

Rotation

Rotation. Diese Methode rotiert das Bild um den angegebenen Betrag. Die Drehung erfolgt um den Mittelpunkt des Bildes. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Es ist möglich, für jedes Band einen Intensitätswert anzugeben, mit dem Bildbereiche des Resultats ausgefüllt werden, die keine Entsprechung im Original haben.

Return Value: Parameters:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

angle — Dieser Wert gibt den Winkel an, um den das Bild gedreht werden soll. Dabei bedeutet ein positiver Wert mathematisch positiven Drehsinn (entgegen der Uhrzeigerrichtung). Die Einheit der Winkelangabe ist Grad. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

p — Bereiche im Bild, die nach der Rotation undefinierten Inhalt hätten, werden mit dieser Farbe aufgefüllt. Instanz der Klasse EB_PixelDescriptor ($\rightarrow 1.10$, page 94), die die Intensitäten für die entsprechenden Bänder enthält. Enthält sie weniger Werte als Bänder vorhanden sind, wird für die überzähligen der letzte Wert in p benutzt.

EB_Image& rotate (float angle, int rotcenterx, int rotcentery, const

EB_PixelDescriptor &p=EB_PixelDescriptor(1, 10000.0)) throw(EBIImageCorruptedEXP)

Rotation

Rotation. Diese Methode rotiert das Bild um den angegebenen Betrag. Die Drehung erfolgt um den angegebenen Punkt des Bildes, der auch außerhalb liegen darf. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert.

Return Value: Parameters:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

angle — Dieser Wert gibt den Winkel an, um den das Bild gedreht werden soll. Dabei bedeutet ein positiver Wert mathematisch positiven Drehsinn (entgegen der Uhrzeigerrichtung). Die Einheit der Winkelangabe ist Grad. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

rotcenterx — x-Koordinate des Punktes, um den das Bild rotiert wird.

rotcentery — y-Koordinate des Punktes,um den das Bild rotiert wird.

p — Bereiche im Bild, die nach der Rotation undefinierten Inhalt hätten, werden mit dieser Farbe aufgefüllt. Instanz der Klasse EB-PixelDescriptor ($\rightarrow 1.10$, page 94), die die Intensitäten für die entsprechenden Bänder enthält. Enthält sie weniger Werte als Bänder vorhanden sind, wird für die überzähligen der letzte Wert in p benutzt.

1.3.3.45

EB_Image& rotateToFit (float angle, const EB_PixelDescriptor &p=EB_PixelDescriptor(1, -10000.0)) throw(EBIImageCorruptedEXP)

Rotation

Rotation. Diese Methode rotiert das Bild um den angegebenen Betrag. Die Drehung erfolgt um den Mittelpunkt des Bildes. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert und in seinen Dimensionen so geändert, daß der gesamte Bildinhalt des Originals hineinpaßt. Es ist möglich, für jedes Band einen Intensitätswert anzugeben, mit dem Bildbereiche des Resultats ausgefüllt werden, die keine Entsprechung im Original haben.

Return Value: Parameters:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

angle — Dieser Wert gibt den Winkel an, um den das Bild gedreht werden soll. Dabei bedeutet ein positiver Wert mathematisch positiven Drehsinn (entgegen der Uhrzeigerrichtung). Die Einheit der Winkelangabe ist Grad. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

p — Bereiche im Bild, die nach der Rotation undefinierten Inhalt hätten, werden mit dieser Farbe aufgefüllt. Instanz der Klasse EB-PixelDescriptor ($\rightarrow 1.10$, page 94), die die Intensitäten für die entsprechenden Bänder enthält. Enthält sie weniger Werte als Bänder vorhanden sind, wird für die überzähligen der letzte Wert in p benutzt.

_ 1.3.3.46 _

EB_Image& scale (unsigned int newx, unsigned int newy) throw(EBIImageCorruptedEXP)

Skalierung

Skalierung. Diese Methode gestattet es, ein Bild zu skalieren. Es ist möglich, die neue Breite und Höhe unabhängig voneinander anzugeben. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: newx — Neue Breite des Bildes.

newy — Neue Höhe des Bildes.

1.3.3.47

EB_Image& scale (unsigned int sqrpixels) throw(EBIImageCorruptedEXP)

Skalierung

Skalierung. Diese Methode gestattet es, ein Bild zu skalieren. Die neuen Werte für Breite und Höhe werden aus der übergebenen Pixelmaximalanzahl berechnet. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: sqrpixels — Maximalanzahl an Pixeln im Bild nach der Skalie-

rung.

_ 1.3.3.48 _

Skalierung

Skalierung. Diese Methode gestattet es, ein Bild zu skalieren. Die neue Höhe wird unter Beachtung des Höhen-Breiten-Verhältnisses aus der angegebenen neuen Breite berechnet. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: newwidth — Neue Breite des Bildes.

___ 1.3.3.49 _____

Skalierung

Skalierung. Diese Methode gestattet es, ein Bild zu skalieren. Die neue Breite wird unter Beachtung des Höhen-Breiten-Verhältnisses aus der angegebenen neuen Höhe berechnet. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: newheight — Neue Höhe des Bildes.

_ 1.3.3.50 ____

EB_Image & other, float otherfac = 0.5, float ownfac = 0.5, int left = 0, int top = 0) throw(EBINoEqualNumberOfBandsEXP, EBIImageCorruptedEXP)

 $\ddot{U}berblenden$

Überblenden. Mit dieser Methode können zwei Bilder mit festen Faktoren überblendet werden. Dabei werden die Intensitäten jedes Bildes für jedes Pixel bandweise addiert. Faktoren bestimmen, mit welchem Anteil die aktuelle und die übergebene Instanz zu dieser Addition beitragen. Ist die Summe der Faktoren größer als 0, werden beide entsprechend zurückskaliert. Stimmen die Bänderanzahlen beider Bilder nicht überein, wird eine Exception geworfen. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: other — Bild, das demjenigen in der aktuellen Instanz überlagert

werden soll.

otherfac — Faktor für other.

ownfac — Faktor für die aktuelle Instanz.
left — Offset von other vom linken Rand.
top — Offset von other vom oberen Rand.

1.3.3.51

EB_Image & overlay (EB_Image & other, EB_Image & alphaimage, un-

signed int bandnumber, int left = 0, int top = 0, int aleft = 0, int atop = 0, float factor = 0

1.0f) throw(EBINoEqualNumberOfBandsEXP, EBI-

ImageCorruptedEXP)

 $\ddot{U}berblenden$

Überblenden. Mit dieser Methode können zwei Bilder mit festen Faktoren überblendet werden. Dabei werden die Intensitäten jedes Bildes für jedes Pixel bandweise addiert. Wie stark der Einfluß des Bildes in der aktuellen Instanz auf das Ergebnis ist, wird durch die Intensität an der entsprechenden Stelle im festgelegten Band im sogenannten alphaimage bestimmt. Je höher die Intensität in diesem Band ist, desto stärker bestimmt der Inhalt von other das Resultat. Stimmen die Bänderanzahlen der aktuellen Instanz und von other nicht überein, wird eine Exception geworfen. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters:

other — Bild, das demjenigen in der aktuellen Instanz überlagert werden soll.

alphaimage — Bild, dessen Intensitätswerte bestimmen, zu welchem Anteil die aktuelle

bandnumber — Nummer des Bandes aus alphaimage, das als Maske benutzt werden soll.

left — Offset von other vom linken Rand.

top — Offset von other vom oberen Rand.

left — Offset von alphaimage vom linken Rand.

top — Offset von alphaimage vom oberen Rand.

factor — Mit diesem Faktor ist eine Intensitätsbeeinflussung des Ergebnisses möglich. Mit diesem Wert wird das Ergebnis der beschriebenen Addition multipliziert. Bei einem Wert von 0.5 ergibt sich also ein Ergebnis, welches halb so hell als ohne diese Multiplikation wäre.

1.3.3.52

EB_Image & overlay (EB_Image & other, EB_Image & alphaimage, int left = 0, int top = 0, int aleft = 0, int atop = 0) throw(EBINoEqualNumberOfBandsEXP, EBIImageCorruptedEXP)

Überblenden

Überblenden. Mit dieser Methode können zwei Bilder mit festen Faktoren überblendet werden. Dabei werden die Intensitäten jedes Bildes für jedes Pixel bandweise addiert. Wie stark der Einfluß des Bildes in der aktuellen Instanz auf das Ergebnis ist, wird durch die Intensität an der entsprechenden Stelle im entsprechenden Band im sogenannten alphaimage bestimmt. Je höher die Intensität in diesem Band ist, desto stärker bestimmt der Inhalt von other das Resultat. Stimmen die Bänderanzahlen der drei Bilder nicht überein, wird eine Exception geworfen. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Parameters:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

other — Bild, das demjenigen in der aktuellen Instanz überlagert werden soll.

alphaimage — Bild, dessen Intensitätswerte bestimmen, zu welchem Anteil die aktuelle Instanz und otherfac in des Ergebnis eingehen sollen.

left — Offset von other vom linken Rand.

top — Offset von other vom oberen Rand.

left — Offset von alphaimage vom linken Rand.

top — Offset von alphaimage vom oberen Rand.

_ 1.3.3.53 _

EB_Image& **quantColors** (unsigned int color count, float quality = 0.3) throw (EBIOutOfMemoryEXP, EBINoValuesInBandEXP)

Farbreduktion

Farbreduktion. Werden die Zusammenfassungen der Intensitätswerte aller Bänder an einer bestimmten Stelle als Farbe dieses Pixels bezeichnet, ist diese Funktion in der Lage, die Anzahl unterschiedlicher Farben im Bild zu reduzieren. Diese Reduktion geschieht in der vorliegenden Implementation durch eine Clusterung der Farben bei vorher festgelegter Anzahl der Cluster. Ist dies geschehen, wird jedem Pixel als Farbe das Zentrum des Clusters zugeordnet, zu dem seine Farbe gehört. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert.

Return Value: Parameters:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

colorcount — Anzahl der Farben, die übrigbleiben sollen.

quality — Ein zwischen 0.3 und 1.0 beschränkter Faktor, der bestimmt, wie viele Pixel zur Bestimmung der Clusterzentren einbezogen werden sollen. Je höher dieser Wert, desto besser ist das Ergebnis, desto mehr Rechenzeit wird aber auch verbraucht.

1.3.3.54

EB_Image& correctColors (unsigned int neuroncount = 10, float colorizer = 1.0)
throw(EBIWrongNumberOfBandsEXP, EBIOutOfMemoryEXP)

Farbkorrektur

Farbkorrektur. Diese Methode erlaubt eine Farbkorrektur nach einem patentrechtlich geschützten Verfahren.

1.3.3.55

EB_Image& doubleMirror (void) throw(EBIImageCorruptedEXP)

Spiegeln

Spiegeln. Das Bild wird an x- und y-Achse gespiegelt. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

_ 1.3.3.56 _

EB_Image& verticalMirror (void) throw(EBIImageCorruptedEXP)

Spiegeln

Spiegeln. Das Bild wird an x-Achse gespiegelt. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

__ 1.3.3.57 ______

EB_Image& horizontalMirror (void) throw(EBIImageCorruptedEXP)

Spiegeln

Spiegeln. Das Bild wird an y-Achse gespiegelt. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

1.3.3.58

EB_Image& smoothBox (unsigned int smoothwidth)

 $Gl\ddot{a}ttung$

Glättung. Das Bild wird mit einem quadratischen Boxfilter mit beliebiger Kantenlänge geglättet. Jedes Band wird separat behandelt. Jeder Pixel des Bandes wird mit dem Filter beaufschlagt. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt nicht die eventuell definierte Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: smoothwidth — Kantenlänge des quadratischen Filters.

 $_1.3.3.59$ $_$

EB_Image& smoothBinom (unsigned int smoothwidth)

 $Gl\ddot{a}ttung$

Glättung. Das Bild wird mit einem quadratischen Binomialfilter mit beliebiger Kantenlänge geglättet. Jedes Band wird separat behandelt. Jeder Pixel des Bandes wird mit dem Filter beaufschlagt. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt nicht die eventuell definierte Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: smoothwidth — Kantenlänge des quadratischen Filters.

EB_Image& convolute (const EB_Filter & filter)
throw(EBIImageCorruptedEXP)

Filterung

Filterung. Das Bild wird mit einem von einer Instanz der Klasse EB_Filter $(\rightarrow 2.1, page~98)$ dargestellten Filter gefiltert. Jeder Pixel jedes Bandes des Bildes wird mit dem Filter beaufschlagt. Es werden zur Zeit nur zweidimensionale Filter zugelassen. Das bedeutet, daß jedes Band mit der angegebenen Filtermaske beaufschlagt wird und nur Werte des jeweiligen Bandes zur Berechnung des neuen Intensitätswertes benutzt werden können. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: filter — Instanz der Klasse EB_Filter ($\rightarrow 2.1$, page 98).

1.3.3.61

EB_Image & convolute (const EB_Filter & filter, EB_Image & alphaimage, int left = 0, int top = 0, float factor = 0.0) throw(EBINoValuesInBandEXP, EBINoEqualNumberOfBandsEXP, EBIImageCorruptedEXP)

Filterung

Filterung. Das Bild wird mit einem von einer Instanz der Klasse EB_Filter ($\rightarrow 2.1$, page 98) dargestellten Filter gefiltert. Jeder Pixel jedes Bandes des Bildes wird entsprechend der Intensität in alphaimage an der entsprechenden Stelle mit dem Filter beaufschlagt. Es werden zur Zeit nur zweidimensionale Filter zugelassen. Das bedeutet, daß jedes Band mit der angegebenen Filtermaske beaufschlagt wird und nur Werte des jeweiligen Bandes zur Berechnung des neuen Intensitätswertes benutzt werden können. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert. Diese Methode berücksichtigt die eventuell definierte Region und behandelt nur Bildinhalte innerhalb einer solchen Region. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Parameters:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

filter — Instanz der Klasse EB_Filter ($\rightarrow 2.1$, page 98).

alphaimage — Instanz der Klasse EB-Image (\rightarrow 1.3.1.1, page 41), deren Intensitätswerte angeben, wie sehr das Ergebnis der Operation für jeden einzelnen Pixel vom gefilterten und vom Originalwert abhängt. Dabei wird jeweils das entsprechende Band benutzt. Enthält diese Instanz keine Bänder, wird eine Exception geworfen. Enthält sie nur ein Band, wird dieses für alle Bänder benutzt. Enthält sie mehr als ein Band, jedoch weniger als die aktuelle Instanz, wird eine Exception geworfen.

left — Offset der linken Ecke des alphaimage.

top — Offset der oberen Ecke des alphaimage.

factor — Wenn dieser Wert größer als 1.0 oder kleiner als -1.0 ist, wird ihm der nächstliegende der beiden genannten Werte zugewiesen. Ist der Wert danach größer als 0, dient er als ganz normale Schwelle: für jeden Pixel wird bestimmt, wie sich der Intensitätswert des jeweiligen Bands in alphaimage zur Länge des Intensitätsintervalls verhält. Ist dieses Verhältnis größer als factor, wird der gefilterte Wert in das Ergebnis eingesetzt, ansonsten der Originalwert. Ist factor kleiner als 0, wird der Betrag als Schwelle benutzt. Im Falle der Benutzung des gefilterten Wertes wird dieser nochmals linear mit dem Original verrechnet: Mit o als Originalwert, f als gefiltertem Wert, f als Intensität in alphaimage an der entsprechenden Stelle und f als Resultat ergibt sich dann:

$$r = f * i + (1 - i) * o$$

1.3.3.62

EB_Image& morphologicOperation (unsigned int kernelwidth, float gamma)

Morphologische Operation

Morphologische Operation. Diese Methode stellt morphologische Operationen mit quadratischen Masken beliebiger Größe dar. Über einen Parameter kann stufenlos eine Betriebsart zwischen den beiden Extrema Erosion und Dilatation gewählt werden. Jedes Band wird gesondert behandelt. Die aktuelle Instanz wird verändert. Diese Methode liefert Fortschrittsberichte über advancementcallback.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: kernelwidth — Kantenlänge der quadratischen Maske.

gamma — Parameter zur Beeinflussung des Verhaltens der Operation. Werte kleiner als 0.0 werden als 0.0 interpretiert, solche größer als 1.0 als 1.0. Dabei entspricht 0.0 der Dilatation und 1.0 der

Erosion.

__ 1.3.3.63 _____

virtual EB_Image& load (const char *)

Laden

Laden. Diese Methode stellt zum einen die Schnittstelle für alle Operationen zum Laden von Bildinhalten aus Dateien verschiedener Formate zur Verfügung, zum anderen implementiert sie die Freigabe aller Resourcen, die sowieso neu allokiert werden müssen. Das Bild in der aktuellen Instanz wird verändert.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz

__ 1.3.3.64 _____

virtual void save (const char *)

Speichern

Speichern. Diese Methode stellt die Schnittstelle für alle Operationen zum Speichern von Bildinhalten in Dateien verschiedener Formate zur Verfügung. Das Bild in der aktuellen Instanz wird nicht verändert.

_ 1.3.3.65 _

EB_Image& setRegion (EB_ImageRegion & region)

Region definieren

Region definieren. Mit dieser Methode wird der aktuellen eine Instanz der Klasse EB_ImageRegion (\rightarrow 1.8, page 83) zugeordnet. Diese Klasse stellt zweidimensionale Regionen dar. Zur Zeit können nur Regionen sinnvoll benutzt werden. Werden Operationen durch diese Regionen beeinflußt, ist das in der Dokumentation angegeben.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: region — Instanz der Klasse EB-ImageRegion (\rightarrow 1.8, page 83), die

der aktuellen Instanz zugeordnet werden soll.

_ 1.3.3.66 _

EB_Image& unsetRegion (void)

Region löschen

Region löschen. Mit dieser Funktion wird die Zuordnung einer Region zum aktuellen Bild aufgehoben. Nach Aufruf dieser Methode beeinflussen alle Methoden wieder das ganze Bild.

Return Value:

Referenz auf die aktuelle Instanz.

1.3.3.67

istream & readFromStream (istream &i) throw(EBICouldNotLoadEXP)

Lesen aus einem Stream

Lesen aus einem Stream. Mit dieser Methode kann der Inhalt einer Instanz der Klasse EB_Image $(\rightarrow 1.3.1.1,\ page\ 41)$ aus einem Stream gelesen werden. Zu Beginn werden der minimale, der maximale Intensitätswert, die Breite, die Höhe und die Anzahl der Bänder gelesen. Anschließend werden die Bänder im Bild den entsprechenden Werten angepaßt und schließlich die Inhalte der Bänder mittels EB_Band::readFromStream $(\rightarrow 1.1.3.41,\ page\ 30)$ eingelesen. Tritt während des Lesens ein Fehler auf, wird eine Exception geworfen.

Return Value: Referenz auf den übergebenen Stream.

Parameters: i — Stream, von dem gelesen werden soll.

_ 1.3.3.68 ____

static bool giveStreamMode (void)

Abfrage des Streammodus

Abfrage des Streammodus. Siehe EB_Band::writeToStream ($\rightarrow 1.1.3.40$, page 29).

Return Value: bool true, wenn die Bilder gepackt geschrieben werden sollen.

__ 1.3.3.69 _____

static void **setPackedStreamMode** ()

Setzen des Streammodus

Setzen des Streammodus. Diese Methode bestimmt, daß Bilder fortan gepackt in den Stream geschrieben werden sollen.

___ 1.3.3.70 ____

static void **setHumanReadableStreamMode** ()

Setzen des Streammodus

Setzen des Streammodus. Diese Methode bestimmt, daß Bilder fortan ungepackt in den Stream geschrieben werden sollen.

__ 1.3.4 _____

void allocateBands (float color, float min, float max)

Bänder konstruieren

Bänder konstruieren. Diese Methode dient als Unterstützung an Stellen, wo alle Bänder einer Instanz der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3.1.1$, page 41) neu konstruiert werden müssen.

Parameters:

color — Intensitätswert, mit dem alle Pixel aller Bänder initialisiert werden. Liegt dieser Wert außerhalb des durch min und max bestimmten Intervalls, findet keine Initialisierung statt.

min — Minimaler Intensitätswert in jedem Band.max — Maximaler Intensitätswert in jedem Band.

1.3.5

void deallocateBands (void)

Bänder zerstören

Bänder zerstören. Diese Methode erlaubt es, auf einen Schlag alle Bänder in der aktuellen Instanz zu zerstören.

1.4

ostream& operator<< (ostream &o, const EB_Image &pic)

Streamausgabeoperator für EB_Image ($\rightarrow 1.3$, page 39)

Streamausgabeoperator für EB_Image ($\rightarrow 1.3$, page 39). Mit diesem Operator kann man Instanzen der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3$, page 39) auf C++ Streams ausgeben. Dabei werden zunächst der minimale, der maximale Intensitätswert, die Breite, die Höhe und die Anzahl der Bänder ausgegeben. Anschließend erfolgt die Ausgabe der einzalnen Bänder mittels EB_Band::writeToStream ($\rightarrow 1.1.3.40$, page 29).

Return Value:

Eine Referenz auf den übergebenen Stream.

Parameters:

 ${\sf o}$ — Eine Referenz auf einen Stream, auf den die Ausgabe erfolgen

soll.

pic — Eine Referenz auf die Instanz der Klasse EB-Image (\rightarrow 1.3,

page 39), die ausgegeben werden soll.

_ 1.5 _

istream& operator>> (istream

&i, EB_Image

&pic)

throw(EBICouldNotLoadEXP)

Streameingabeoperator für EB_Image ($\rightarrow 1.3$, page 39)

Streameingabeoperator für EB_Image ($\rightarrow 1.3$, page 39). Mit diesem Operator kann man Daten aus einem Stream in Instanzen der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3$, page 39) laden. Dabei wir ddavon ausgegangen, daß die Daten in einem Format vorliegen, welches dem entspricht, das bei der Beschreibung des Streamausgabeoperators beschrieben wird. Tritt während des Lesens ein Fehler auf, wird eine Exception geworfen.

Return Value: Eine Referenz auf den Stream.

Parameters: i — Eine Referenz auf einen Stream, von dem gelesen werden soll.

s — Eine Referenz auf die Instanz der Klasse EB_Image (\rightarrow 1.3,

page 39), die die gelesenen Daten aufnehmen soll.

1.6

class EB_ImageAdvancement

Diese Klasse ist als Hilfe für die Klasse EB_Image (→1.3, page 39) gedacht

Public Members

1.6.1		Konstruktoren und	Destruktor	81
1.6.2	unsigned int	a_type	Typ der Botschaft	82
	unsigned int	a_percentage	Dieser Wert gibt an, zu wieviel Prozent eine Operation fertiggestellt ist.	
	EB_String	a_message	Hier kann noch eine Textmessage übergeben werden.	

Diese Klasse ist als Hilfe für die Klasse EB.Image (\rightarrow 1.3, page 39) gedacht. Damit kann man eine komfortable Callback-Funktionalität speziell für Fortschrittsmeldungen aufbauen. (Im Prinzip ist dies nur ein besserer struct.) Funktionen des Typs advancementch benutzen Instanzen dieser Klasse als Botschaften, die Informationen über den Bearbeitungssatand einer bestimmten Operation beinhalten.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

_ 1.6.1 _

Konstruktoren und Destruktor

Names

_ 1.6.1.1 ___

EB_ImageAdvancement (void)

Parameterloser Konstruktor

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB-ImageAdvancement ($\rightarrow 1.6.1.1$, page 82).

_ 1.6.2 _

unsigned int a_type

Typ der Botschaft

Typ der Botschaft. Es gibt derzeit vier Typen, die eine Botschaft haben kann:

- STARTPROCESS zur Anzeige, daß eine Operation begonnen hat,
- CURRENTPROCESS zur Information über den momentanen Status einer laufenden Operation,
- ENDPROCESS zur Anzeige des Endes einer laufenden Operation und schließlich
- MESSAGEONLY, die keine besonder Bedeutung hat.

1.7

class EB_ImageCoordinatePair

Diese Klasse stellt zweidimensionale Koordinaten dar

Public Members

1.7.1		Konstruktoren und Destruktor		83
	int	xposition	x-Komponente der Koordinate.	
	int	yposition	y-Komponente der Koordinate.	

Diese Klasse stellt zweidimensionale Koordinaten dar. Sie wird zum Beispiel für die Implementierung des Features der Beschränkung von Bildverarbeitungsoperationen auf konvexe Regionen in der Klasse EB_Image (\rightarrow 1.3, page 39) benötigt.

Author:

Jürgen ËL BOSSO"Key

1.7.1

Konstruktoren und Destruktor

Names

1.7.1.1		EB_ImageCoordinatePair (void) Parameterloser Konstruktor	83
1.7.1.2		EB_ImageCoordinatePair (int x, int y) Konstruktor	83
	virtual	~EB_ImageCoordinatePair (void) Destruktor.	

1.7.1.1

EB_ImageCoordinatePair (void)

 $Parameter loser\ Konstruktor$

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_ImageCoordinatePair ($\rightarrow 1.7.1.1$, page 83), die die Koordinate (0,0) verkörpert.

_ 1.7.1.2 ____

EB_ImageCoordinatePair (int x, int y)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_ImageCoordinatePair ($\rightarrow 1.7.1.1$, page 83), die die angegebene Koordinate verkörpert.

Parameters: x — x-Komponente der Koordinate.

y — y-Komponente der Koordinate.

1.8

(x,y) class EB_ImageRegion

 ${\it Diese~Klasse~stellt~eine~abstrakte~Implementation~zweidimensionaler~geschlossener~Regionen} \\ dar$

Public	Members			
1.8.1		Konstruktoren und	Destruktor	84
1.8.2		Operatoren		85
1.8.3		public Methoden		85
Protect	ed Members			
1.8.4	void	$\mathbf{doPreprocess} \; (\mathrm{void})$	Preprocessing	88
1.8.5	void	$\mathbf{findExtrema}\;(\mathrm{void})$	Extremwerte finden	88
	EB_Unsorted	List < EB_ImageCoordir coordlist	natePair > Liste der Koordinaten der Eckpunkte der Region.	
	bool	preprocessed	Flags, die anzeigen, ob bereits die Vorverarbeitung stattgefunden hat und ob diese noch gültig ist und ob eine Region definiert ist (ob Punkte in der Liste enthalten sind)	
	int	xmin	Die Eckpunkte des die Region umschlie- ßenden Rechtecks.	

Diese Klasse stellt eine abstrakte Implementation zweidimensionaler geschlossener Regionen dar. Die Definition der Umgrenzung von Regionen erfolgt mittels einer Punktliste. Die Punkte werden in der Reihenfolge ihrer Festlegung mit Liniensegmenten verbunden und zum Abschluß wird der letzte noch mit dem ersten verbunden, damit die Region geschlossen ist.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

1.8.1

Konstruktoren und Destruktor

Names

_ 1.8.1.1 ____

EB_ImageRegion (void)

Parameterloser Konstruktor

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB-ImageRegion (\rightarrow 1.8.1.1, page 85), die noch keine Punkte definiert hat

_ 1.8.2 _

Operatoren

Names

1.8.2.1 EB_ImageRegion&

85

1.8.2.1

Zuweisung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator erzeugt eine Kopie der übergebenen in der aktuellen Instanz. Dies ist eine Deep Copy: Es existieren danach zwei völlig unabhängige Instanzen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz

Parameters: other — Instanz, die kopiert werden soll.

_ 1.8.3 ___

public Methoden

Names				
1.8.3.1	EB_ImageRe	gion&		
		addPoint (int x, int	y)	
			Punkt hinzufügen	86
1.8.3.2	EB_ImageRe	gion&		
		addPoint (EB_Image	CoordinatePair &p)	
			Punkt hinzufügen	86
1.8.3.3	EB_ImageRe	gion&		
		$\mathbf{undefine} \; (\mathrm{void})$	Region löschen	87
1.8.3.4	bool	isInside (int x, int y)	Check, ob Punkt in der Region liegt	87
1.8.3.5	bool	isRegion (void)	Test, ob Region definiert	87

1.8.3.1

EB_ImageRegion& addPoint (int x, int y)

 $Punkt\ hinzuf\"{u}gen$

Punkt hinzufügen. Diese Methode fügt einen Punkt durch Angabe der expliziten Koordinaten zur Liste der Eckpunkte der Region hinzu.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Return Value:} & \textbf{Referenz auf die aktuelle Instanz.} \\ \textbf{Parameters:} & \textbf{x} - \textbf{x-Komponente des Punktes.} \\ \end{array}$

y — y-Komponente des Punktes.

1.8.3.2

EB_ImageRegion& addPoint (EB_ImageCoordinatePair &p)

Punkt hinzufügen

Punkt hinzufügen. Diese Methode fügt einen Punkt als Instanz der Klasse EB-ImageCoordinatePair ($\rightarrow 1.7$, page 82) zur Liste der Eckpunkte der Region hinzu.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: p — Instanz der Klasse EB_ImageCoordinatePair (→1.7, page 82),

die einen Punkt in zweidimensionalen Daten repräsentiert.

_ 1.8.3.3 _

EB_ImageRegion& undefine (void)

Region löschen

Region löschen. Diese Methode löscht sämtliche Eckpunkte der Region und löst sie damit praktisch auf.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

_ 1.8.3.4 ___

bool **isInside** (int x, int y)

Check, ob Punkt in der Region liegt

Check, ob Punkt in der Region liegt. Zur Zeit kann dieser Check nur richtig erfolgen, wenn sich die Begrenzungslinien der Region nicht überschneiden.

Return Value: true, wenn der Punkt innerhalb der Region liegt, ansonsten false.

Parameters:

x — x-Komponente des zu prüfenden Punktes.

 ${\tt y}$ — y-Komponente des zu prüfenden Punktes.

1.8.3.5

bool **isRegion** (void)

Test, ob Region definiert

Test, ob Region definiert. Diese Methode zeigt an, ob die Punkte in der Liste bereits eine Region definieren oder nicht, Zur Zeit erfolgt der Test nur anhand der Anzahl an Punkten in der Liste.

Return Value:

true, wenn die Punkte in der Liste eine Region definieren, sonst false.

void **doPreprocess** (void)

Preprocessing

Preprocessing. Viele Operationen brauchen, wenn sich die Anzahl und Positionen der Regioneneckpunkte nicht ändern, beim Test, ob Punkte inner- oder außerhalb der Region liegen, nur einmal und nicht für jeden zu testenden Punkt ausgeführt werden. Diese Operationen sind in dieser Methode vereint.

_ 1.8.5 _____

void **findExtrema** (void)

Extremwerte finden

Extremwerte finden. Diese Methode sucht die Werte der größten Ausdehnung der Region in x- und y-Richtung. Mit dem resultierenden umschließenden Rechteck wird dann in isInside $(\rightarrow 1.8.3.4, page~87)$ ein schneller Ablehnungstest durchgeführt.

1.9

class EB_LookUpTable

Diese Klasse stellt eine abstrakte Implementation einer Lookuptable dar

Public Members

1.9.1	Konstruktoren und Destruktor		89
1.9.2	Operatoren		90
1.9.3	public Methoden		90

Diese Klasse stellt eine abstrakte Implementation einer Lookuptable dar. Die Tabelle wird mit Integerzahlen indiziert und enthält Gleitkommawerte.

Author:

Jürgen ËL BOSSO"Key

1.9.1

Konstruktoren und Destruktor

Names			
1.9.1.1		EB_LookUpTable (unsigned int number) **Konstruktor***	89
1.9.1.2			89
1.9.1.3		EB_LookUpTable (const EB_LookUpTable &other) Copy-Konstruktor	90
	virtual	~EB_LookUpTable () Destruktor.	

_ 1.9.1.1 _

EB_LookUpTable (unsigned int number)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_LookUpTable (\rightarrow 1.9.1.1, page 89)mit der festgelegten Anzahl an Einträgen.

Parameters:

number — Gewünschte Anzahl der Einträge.

1.9.1.2

EB_LookUpTable (unsigned int number, float initvalue)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB-LookUpTable (\rightarrow 1.9.1.1, page 89)mit der festgelegten Anzahl an Einträgen. Alle Einträge in der Tabelle werden mit dem angegebenen Wert initialisiert.

Parameters: number — Gewünschte Anzahl der Einträge.

initvalue — Wert, mit dem die Einträge in der Tabelle initialisiert

werden sollen.

_ 1.9.1.3 __

EB_LookUpTable (const EB_LookUpTable &other)

Copy-Konstruktor

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine identische Kopie der übergebenen Instanz. Die Kopie wird mittels deep copy erzeugt. Beide Instanzen sind vollständig unabhängig.

Parameters:

other — Instanz, von der die Kopie erzeugt werden soll.

_ 1.9.2 _____

Operatoren

Names

1.9.2.1 EB_LookUpTable&

1.9.2.1

EB_LookUpTable & operator= (const EB_LookUpTable &other)

Zuweisung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator erstellt eine Kopie der übergebenen Instanz in der aktuellen Instanz. Dabei wird eine deep copy durchgeführt, danach sind beide Instanzen vollständig unabhängig voneinander.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: other — Instanz, von der eine Kopie erzeugt werden soll.

1.9.3

public Methoden

Names			
1.9.3.1	void		91
1.9.3.2	void		91
1.9.3.3	float		92
1.9.3.4	unsigned int	giveEntryCount (void) const Abfrage Eitragsanzahl	92
1.9.3.5	void	${f set Value}$ (unsigned int index, float value) ${\it Tabellenwert\ setzen}$	92
1.9.3.6	void	init (float value) Initialisierung	93
1.9.3.7	void		93
1.9.3.8	void	calculateContrast (float factor) Kontrastkorrektur	93
1.9.3.9	void	$ \begin{array}{c} \textbf{calculateIntensityTransformation} \text{ (const} \\ & \text{EB_IntensityTransformation} \\ & & \text{\&trans)} \\ & & Nichtlineare \ Funktion \end{array} $	94

_ 1.9.3.1 _____

void **redimension** (unsigned int newsize)

Eintragszahl ändern

Eintragszahl ändern. Mit dieser Methode läßt sich die Anzahl der Einträge in der Tabelle nachträglich ändern. Die bereits in der Tabelle enthaltenen Einträge gehen dann verloren.

Parameters: newsize — Neue Anzahl an Einträgen für die Tabelle.

1.9.3.2

void **redimension** (unsigned int newsize, float initvalue)

Eintragszahl ändern

Eintragszahl ändern. Mit dieser Methode läßt sich die Anzahl der Einträge in der Tabelle

nachträglich ändern. Die bereits in der Tabelle enthaltenen Einträge gehen dann verloren. Alle Einträge in der Tabelle werden mit dem angegebenen Wert initialisiert.

Parameters: newsize — Neue Anzahl an Einträgen für die Tabelle.

initvalue — Wert, mit dem die Einträge in der Tabelle initialisiert

werden sollen.

_ 1.9.3.3 _

float **giveValue** (unsigned int index) const throw(EBIIndexOutOfRangeEXP)

Tabellenwert holen

Tabellenwert holen. Diese Methode gibt den in der Tabelle am spezifizierten Platz stehenden Wert zurück.

Return Value: Gleitkommawert aus der Tabelle.

Parameters: index — Position in der Tabelle, deren Wert abgefragt werden soll.

Zeigt dieser Wert auf eine Position außerhalb der Tabelle, wird eine

Exception geworfen.

1.9.3.4 ___

unsigned int giveEntryCount (void) const

 $Abfrage\ Eitrags anzahl$

Abfrage Eitragsanzahl. Diese Methode liefert die Anzahl der Einträge in der Tabelle.

Return Value: Die Anzahl der Einträge in der Tabelle.

_ 1.9.3.5 __

void **setValue** (unsigned int index, float value)

 $Tabellenwert\ setzen$

Tabellenwert setzen. Diese Methode erlaubt es, den Tabellenwert am spezifizierten Platz neu zu setzen.

Parameters:

index — Position in der Tabelle, deren Wert geändert werden soll. value — Wert, der an der angegebenen Position in die Tabelle geschrieben werden soll.

___ 1.9.3.6 _____

void init (float value)

Initialisierung

Initialisierung. Diese Methode erlaubt es, alle Einträge der Tabelle auf einmal mit einem Wert zu beschreiben.

Parameters:

 ${\tt value}$ — Wert, mit dem die Tabelleneinträge initialisiert werden sollen.

__ 1.9.3.7 __

void calculateGammas (float factor)

Gamma korrektur

Gammakorrektur. Diese Methode berechnet die Einträge für die Tabelle so, daß sie dem Verlauf der Gammakorrekturfunktion entsprechen.

Parameters:

factor — Argument der Gammafunktion.

_ 1.9.3.8 _

void calculateContrast (float factor)

Kontrastkorrektur

Kontrastkorrektur. Diese Methode berechnet die Einträge in der Tabelle so, daß sie auf ein Bild angewendet eine Änderung des Kontrastes bewirken würden.

1.9.3.9

void calculateIntensityTransformation (const EB_IntensityTransformation &trans)

Nichtlineare Funktion

Nichtlineare Funktion. Mit dieser Methode wird die Look-Up-Tabelle mit Einträgen entsprechend der Transformationsvorschrift in trans gefüllt. Dabei wird der Bereich der Funktion von 0 bis 1 benutzt.

Parameters:

trans — Instanz einer von EB_Intensity Transformation (\to 5.1, page 146) abgeleiteten Klasse, die die eigentliche Funktion repräsentiert.

1.10

class EB_PixelDescriptor

Diese Klasse implementiert das abstrakte Konzept eines Bildelements (PICture ELement)

Public Members

1.10.1	Konstruktoren und	Destruktor	95
1.10.2	Operatoren		95
1.10.3	public Methoden		97

Protected Members

unsigned int **componentcount** Anzahl der Komponenten

float* **components** Zeiger auf das Feld mit den Komponenten

Diese Klasse implementiert das abstrakte Konzept eines Bildelements (PICture ELement). Sie hängt eng mit dem mit der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3$, page 39) eingeführten Konzept zusammen. Ein Bild besteht aus mehreren Bändern, die zum Beispiel die einzelnen Dimensionen eines Farbraumes darstellen können. Ein Pixel definiert die Farbe des Bildes an einer ganz bestimmten Stelle durch Zusammenfassen der Intensitätswerte aller Bänder an dieser Stelle. In der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3$, page 39) werden die Intensitäten aller Pixel durch Float-Werte dargestellt. Daher enthält ein Pixel so viele Float-Werte, wie das korrespondierende Bild Bänder enthält.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

_ 1.10.1 ____

Konstruktoren und Destruktor

Names

1.10.1.1		$EB_PixelDescriptor$	(unsigned int bands=1, float initvalue = 0.0)	
			Konstruktor	95
1.10.1.2		$EB_PixelDescriptor$	(const EB_PixelDescriptor & pd) Copy-Konstruktor	95
	virtual ~	$EB_PixelDescriptor$	(void) Destruktor.	

_ 1.10.1.1 ____

EB_PixelDescriptor (unsigned int bands=1, float initvalue = 0.0)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_PixelDescriptor ($\rightarrow 1.10.1.1$, page 95). @param bands Anzahl an Komponenten in diesem Pixel. @ param initvalue Wert, der allen Komponenten des Pixels zugewiesen wird.

1.10.1.2

EB_PixelDescriptor (const EB_PixelDescriptor & pd)

Copy-Konstruktor

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine identische Kopie der übergebenen Instanz. Die Kopie wird mittels deep copy erzeugt. Beide Instanzen sind vollständig unabhängig.

Parameters: pd — Instanz, von der die Kopie erzeugt werden soll.

1.10.2

Operatoren

Names	
1.10.2.1	EB_PixelDescriptor&
	operator = (const EB_PixelDescriptor & pd)
	Zuwe is ung soperator 96
1.10.2.2	float& operator[] (unsigned int index) const throw(EBIIndexOutOfRangeEXP)
	$Index operator \dots 96$
1.10.2.3	unsigned int giveComponentCount (void) const
	$Gr\ddot{o}eta e$

_ 1.10.2.1 _

EB_PixelDescriptor & operator = (const EB_PixelDescriptor & pd)

Zuwe is ung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator erstellt eine Kopie der übergebenen Instanz in der aktuellen Instanz. Dabei wird eine deep copy durchgeführt, danach sind beide Instanzen vollständig unabhängig voneinander.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: pd — Instanz, von der eine Kopie erzeugt werden soll.

float& operator[] (unsigned int index) const throw(EBIIndexOutOfRangeEXP)

Index operator

Indexoperator. Mit diesem Operator kann man auf die einzelnen Komponenten des Pixels zugreifen. ist der Index ungültig, wird eine Exception geworfen.

Return Value: Intensitätswert des Pixels im entsprechenden Band.

Parameters: index — bestimmt, auf welche Komponente zugegriffen werden soll.

__ 1.10.2.3 __

unsigned int giveComponentCount (void) const

 $Gr\ddot{o}\beta e$

97

Größe.

Return Value:

Anzahl an Intensitätswerten in der aktuellen Instanz

_ 1.10.3 ____

public Methoden

Names

1.10.3.1 EB_PixelDescriptor&

changeComponentCount (unsigned int newcount, float initvalue = 0.0)

Größenänderung

_ 1.10.3.1 _

EB_PixelDescriptor & changeComponentCount (unsigned int newcount, float init value = 0.0)

 $Gr\"{o}eta en\"{a}nderung$

Größenänderung. Mit dieser Methode kann die Anzahl der Komponenten eines Pixels geändert werden. Es ist sowohl eine Verringerung als auch eine Erhöhung der Komponentenanzahl möglich. Der vorherige Inhalt des Pixels geht verloren.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: newcount — neue Komponentenanzahl für diesen Pixel. @initvalue

Initialisierungswert für alle Komponenten.

 $\mathbf{2}$ Filter


Names

typedef float (*cffuncptr) (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int width, unsigned int height) Callbackfunktion zur Berechnung von Filterkoeffizienten in Abhängigkeit von der Position (x, y) in der Filtermaske für die Klasse EB_Filter ($\rightarrow 2.1$, page 98) 2.1 class EB_Filter: public EB_Band Diese Klasse stellt die Implementation von zweidimensionalen Filtern mit beliebigen Abmessungen dar 98 2.2 class ${\bf EB_SinusFilter}: {\it public EB_Filter}$ Diese Klasse stellt die Implementation von zweidimensionalen Sinusfiltern mit $einstellbarer\ Frequenz\ und\ Phasenlage\ dar$ 102

class EB_Filter: public EB_Band

Diese Klasse stellt die Implementation von zweidimensionalen Filtern mit beliebigen Abmessungen dar

Inheritance



Public Members

2.1.1	Konstruktoren und I	Destruktor	99
2.1.2	Operatoren		100

Diese Klasse stellt die Implementation von zweidimensionalen Filtern mit beliebigen Abmessungen dar. Es werden nur Methoden zur Organisation von und zum Zugriff auf Filtermasken zur Verfügung gestellt. Die Filtermasken dürfen beliebige Abmessungen haben.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

2 1 1

Konstruktoren und Destruktor

Names

2.1.1.1		EB_Filter (unsigned i	int x, unsigned int y)	
			Konstruktor	99
2.1.1.2		EB_Filter (const EB_	~	100
	virtual	${\bf ^{\sim}EB_Filter}$ ()	Destruktor.	

_ 2.1.1.1 _____

EB_Filter (unsigned int x, unsigned int y)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_Filter ($\rightarrow 2.1.1.1$, page 99) mit vorgegebenen Kantenlängen. Ist eine der Kantenlängen gerade, wird die nächstgrößere ungerade Zahl benutzt, also zum Beispiel 5 statt 4.

Parameters: x — Breite der Filtermaske.

y — Höhe der Filtermaske.

_ 2.1.1.2 ___

EB_Filter (const EB_Filter &other)

Copy-Konstruktor

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_Filter ($\rightarrow 2.1.1.1$, page 99) als Kopie der übergebenen Instanz.

Parameters: other — Instanz, die zum Erstellen der Kopie benutzt wird.

2.1.2

Operatoren

Names

2.1.2.1 EB_Filter & operator= (const EB_Filter & other) $Zuwe is ung soperator \qquad 100$

_ 2.1.2.1 _____

EB_Filter& operator= (const EB_Filter &other)

Zuwe is ung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator erzeugt eine Kopie der übergebenen in der aktuellen Instanz. Dies ist eine Deep Copy: Es existieren danach zwei völlig unabhängige Instanzen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz

Parameters: other — Instanz, die kopiert werden soll.

2.1.3

public Methoden

Names

2.1.3.1	void	setValueSquareSymm (unsigned int x, unsigned int y,	
		float coefficient)	
		Einzelnen Filterkoeffizienten setzen	101
2.1.3.2	void	setValueXSymm (unsigned int x, unsigned int y,	
		float coefficient)	
		$Einzelnen\ Filterkoeffizienten\ setzen\ \dots$	101
2.1.3.3	void	setValueYSymm (unsigned int x, unsigned int y,	
		float coefficient)	

 $Einzelnen\ Filterkoeffizienten\ setzen \ \dots \ 102$ 2.1.3.4 void setValueFunc (cffuncptr function) $Filterkoeffizienten\ durch\ Funktion\ definieren \ \dots \ 102$

2.1.3.1

void **setValueSquareSymm** (unsigned int x, unsigned int y, float coefficient)

 $Einzelnen\ Filterkoeffizienten\ setzen$

Einzelnen Filterkoeffizienten setzen. Diese Methode erlaubt es, effizient Filtermasken zu definieren, die symmetrisch bezüglich der x- und y-Achse sind. Der übergebene Wert wird an der angegebenen Stelle und an den entsprechenden an den Achsen gespiegelten Stellen, insgesamt also viermal in die Maske eingetragen.

Parameters: x — Spalte der Filtermaske.

y — Zeile der Filtermaske.

coefficient — Wert für den Filterkoeffizienten an der entspre-

chenden Stelle.

2.1.3.2

void **setValueXSymm** (unsigned int x, unsigned int y, float coefficient)

Einzelnen Filterkoeffizienten setzen

Einzelnen Filterkoeffizienten setzen. Diese Methode erlaubt es, effizient Filtermasken zu definieren, die symmetrisch bezüglich der x-Achse sind. Der übergebene Wert wird an der angegebenen Stelle und an den entsprechenden an der x-Achse gespiegelten Stelle, insgesamt also zweimal in die Maske eingetragen.

Parameters: x — Spalte der Filtermaske.

y — Zeile der Filtermaske.

coefficient — Wert für den Filterkoeffizienten an der entspre-

chenden Stelle.

2.1.3.3

void **setValueYSymm** (unsigned int x, unsigned int y, float coefficient)

Einzelnen Filterkoeffizienten setzen

Einzelnen Filterkoeffizienten setzen. Diese Methode erlaubt es, effizient Filtermasken zu definieren, die symmetrisch bezüglich der y-Achse sind. Der übergebene Wert wird an der angegebenen Stelle und an den entsprechenden an der y-Achse gespiegelten Stelle, insgesamt also zweimal in die Maske eingetragen.

Parameters: x — Spalte der Filtermaske.

y — Zeile der Filtermaske.

coefficient — Wert für den Filterkoeffizienten an der entspre-

chenden Stelle.

2.1.3.4

void **setValueFunc** (cffuncptr function)

Filterkoeffizienten durch Funktion definieren

Filterkoeffizienten durch Funktion definieren. Diese Methode erlaubt es, Filtermasken entsprechend einer Funktion zu definieren. Die Funktion muß zwei int Argumente annehmen, die die Position des zu berechnenden Koeffizienten darstellen und den Filterkoeffizienten als float zurückliefern.

Parameters: function — Zeiger auf die Funktion, die die Koeffizienten berech-

net.

y — Zeile der Filtermaske.

coefficient — Wert für den Filterkoeffizienten an der entspre-


chenden Stelle.

2.2

class EB_SinusFilter: public EB_Filter

Diese Klasse stellt die Implementation von zweidimensionalen Sinusfiltern mit einstellbarer Frequenz und Phasenlage dar

Inheritance



Public Members

2.2.1	Konstruktoren und Destruktor	
2.2.2	public Methoden	105

Protected Members

2.2.3	void	${ m calculate Filter Mask}$	(void) Filtermaske berechnen	106
	float	xfreq	Frequenz in x-Richtung bezogen auf die Filterbreite.	
	float	yfreq	Frequenz in y-Richtung bezogen auf die Filteröhe.	
	float	xoff	Offset der Filterfunktion in x-Richtung.	
	float	yoff	Offset der Filterfunktion in y-Richtung.	

Diese Klasse stellt die Implementation von zweidimensionalen Sinusfiltern mit einstellbarer Frequenz und Phasenlage dar. Die Filterfunktion ist hier $\sin(x^*x\text{freq}+x\text{off})^*\sin(y^*y\text{freq}+y\text{off})$. Die Frequenz bezieht sich hierbei auf die Abmessungen der Filtermaske. Eine Frequenz von 1 in x-und y-Richtung würde also bedeuten, daß genau eine Periode der Funktion in der Maske enthalten wäre.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

2.2.1

Konstruktoren und Destruktor

Names

2.2.1.1	EB_SinusFilter (unsigned int x, unsigned int y)	
	Konstruktor	104
2.2.1.2	EB_SinusFilter (unsigned int x, unsigned int y, float xf,	
	float yf, float xo, float yo)	

2.2.1.1

EB_SinusFilter (unsigned int x, unsigned int y)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_SinusFilter ($\rightarrow 2.2.1.1$, page 104) mit vorgegebenen Kantenlängen. Die Frequenz ist für beide Dimensionen 1.0, der Offset ist für beide Dimensionen 0.0.

Parameters: x — Breite der Filtermaske.

y — Höhe der Filtermaske.

2212

EB_SinusFilter (unsigned int x, unsigned int y, float xf, float yf, float xo, float yo)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_SinusFilter ($\rightarrow 2.2.1.1$, page 104) mit vorgegebenen Kantenlängen. Die Frequenz ist für beide Dimensionen 1.0, der Offset ist für beide Dimensionen 0.0.

Parameters: x — Breite der Filtermaske.

y — Höhe der Filtermaske.

xf — Frequenz der Filterfunktion in x-Richtung bezogen auf die Breite der Filtermaske.

yf — Frequenz der Filterfunktion in y-Richtung bezogen auf die

Höhe der Filtermaske. xo — Offset der Filterfunktion in x-Richtung in Radiant.

yo — Offset der Filterfunktion in y-Richtung in Radiant.

2.2.1.3

EB_SinusFilter (const EB_SinusFilter &other)

 $Copy ext{-}Konstruktor$

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_SinusFilter $(\rightarrow 2.2.1.1, page~104)$ als Kopie der übergebenen Instanz.

Parameters:

other — Instanz, die zum Erstellen der Kopie benutzt wird.

2.2.2

public Methoden

Names

2.2.2.1	void	setXFrequency (float	(xf)	
			Frequenz setzen	105
2.2.2.2	void	setYFrequency (float	yf)	
			Frequenz setzen	106
2.2.2.3	void	$\mathbf{setXOffset}$ (float xo)	Offset setzen	106
2.2.2.4	void	setYOffset (float yo)	Offset setzen	106

$_$ 2.2.2.1 $_$

void **setXFrequency** (float xf)

Frequenz setzen

Frequenz setzen. Diese Methode setzt die Frequenz des Filters in x-Richtung.

Parameters: xf — Frequenz der Filterfunktion in x-Richtung bezogen auf die Breite der Filtermaske.

_ 2.2.2.2 _____

void **setYFrequency** (float yf)

Frequenz setzen

Frequenz setzen. Diese Methode setzt die Frequenz des Filters in y-Richtung.

Parameters:

 ${\tt yf}$ — Frequenz der Filterfunktion in y-Richtung bezogen auf die Höhe der Filtermaske.

2.2.2.3

void **setXOffset** (float xo)

 $Offset\ setzen$

Offset setzen. Diese Methode setzt den Offset der Filterfunktion in x-Richtung.

Parameters:

xo — Offset der Filterfunktion in x-Richtung in Radiant.

2.2.2.4

void **setYOffset** (float yo)

Offset setzen

Offset setzen. Diese Methode setzt den Offset der Filterfunktion in y-Richtung.

Parameters:

yo — Offset der Filterfunktion in y-Richtung in Radiant.

2.2.3

void calculateFilterMask (void)

 $Filtermaske\ berechnen$

Filtermaske berechnen. Diese Methode berechnet bei der Konstruktion einer Instanz oder nach einer Parameteränderung die Werte der Filtermaske.

Koordinatentransformationen


Name	\mathbf{s}		
3.1	class	EB_ImageTransformation Diese Klasse stellt eine Schnittstelle für Koordinatentransformationen in rechteckigen Intensitätsverteilungen wie zum Beispiel Bildern dar	107
3.2		Polar-kartesische Transformationen	113
3.3	class	EB_SinusRipplesTransformation : public EB_ImageTransformation Diese Klasse dient eher Effekten als klassischer Bildverarbeitung	122
3.4	class	${f EB_SwirlTransformation}$: public EB_ImageTransformation Diese~Klasse~realisiert~eine~bloetae~Effekt-transformation	125
3.5	class	EB_LensTransformation: public EB_ImageTransformation Diese Klasse implementiert den allge- mein bekannten Linsenoperator auf Bil- dern	130


class EB_ImageTransformation

Diese Klasse stellt eine Schnittstelle für Koordinatentransformationen in rechteckigen Intensitätsverteilungen wie zum Beispiel Bildern dar

Inheritance

_ 3.1 _





Public Members

3.1.1	Konstruktoren und	Destruktor	108
3.1.2	Operatoren		109
3.1.3	public Methoden		110

Protected Members

mutable unsigned int

width Breite der Eingangsdaten.

mutable unsigned int

height Höhe der Eingangsdaten.

mutable bool

haslut Flag, das anzeigt, ob eine gültige LUT

vorliegt.

mutable unsigned int*

lut Zeiger auf ein Feld von unsigned ints, das

die LUT darstellt.

mutable float

origx Die Float-Koordinaten des Originalpixels

zum Interpolieren!

mutable float

origy Die Float-Koordinaten des Originalpixels

zum Interpolieren!

Diese Klasse stellt eine Schnittstelle für Koordinatentransformationen in rechteckigen Intensitätsverteilungen wie zum Beispiel Bildern dar. Solche Transformationen sind beispielsweise Drehen, Skalieren, Spiegeln oder Konvertierung zwischen Koordinatensystemen, zum Beispiel polar <-> kartesisch. Diese Klasse enthält mehrere Methoden, die in abgeleiteten Klassen überladen werden müssen. Zum einen sind das die Methoden, die die Größe des Resultatbildes in Abhängigkeit von den Dimensionen des zu verarbeitenden Bildes berechnen. Daneben ist die Transformationsmethode selbst zu überladen. Zu den von der Schnittstelle bereitgestellten Funktionen gehört die selbstständig erstellte Look-Up-Tabelle, die die Ausführung derselben Transformation auf unterschiedlichen Eingangsdaten mit den gleichen Dimensionen beschleunigt.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

3.1.1

Konstruktoren und Destruktor

Names		
3.1.1.1	EB_ImageTransformation (void)	
	Parameterloser Konstruktor	109
3.1.1.2	EB_ImageTransformation (const EB_ImageTransformation &source)	
	$Copy ext{-}Konstruktor$	109
virtual ~	EB_ImageTransformation (void)	
	Destruktor.	

3.1.1.1

${\bf EB_ImageTransformation}~({\rm void})$

Parameterloser Konstruktor

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_ImageTransformation ($\rightarrow 3.1.1.1$, page 109).

__ 3.1.1.2 ____

EB_ImageTransformation (const EB_ImageTransformation &source)

 $Copy ext{-}Konstruktor$

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine identische Kopie der übergebenen Instanz. Die Kopie wird mittels deep copy erzeugt. Beide Instanzen sind vollständig unabhängig.

Parameters: source — Instanz, von der die Kopie erzeugt werden soll.

3.1.2

Operatoren

Names

3.1.2.1 EB_ImageTransformation&

 $\mathbf{operator} = (\mathbf{const} \ \mathbf{EB_ImageTransformation} \ \& \mathbf{source})$ $Zuweisung soperator \dots 110$

__ 3.1.2.1 ___

EB_ImageTransformation& operator = (const EB_ImageTransformation &source)

Zuwe is ung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator erzeugt eine Kopie der übergebenen in der aktuellen Instanz. Dies ist eine Deep Copy: Es existieren danach zwei völlig unabhängige Instanzen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz

Parameters: other — Instanz, die kopiert werden soll.

_ 3.1.3 _____

public Methoden

rvames			
3.1.3.1	void setSourceDimension	us (unsigned int w, unsigned int h) const Eingangsdimensionen setzen	111
3.1.3.2	$ \begin{array}{c} {\rm virtual \ unsigned \ int} \\ {\bf give Destination Heig} \end{array} $		
		Höhe des Resultats	111
3.1.3.3	virtual unsigned int		
	${f give Destination Wid}$	th (void) const	
		Breite des Resultats	111
3.1.3.4	virtual unsigned int		
	transform (unsigned	int x, unsigned int y) const Transformation	111
3.1.3.5	unsigned int transform (unsigned	int index) const	
		Transformation	112
3.1.3.6	${\rm unsigned\ int}\ {\bf transformWithLUT}$	(unsigned int x, unsigned int y) const Transformation mit LUT	112
3.1.3.7	${\rm unsigned\ int}\ {\bf transformWithLUT}$	(unsigned int index) const Transformation mit LUT	113

3.1.3.1

void **setSourceDimensions** (unsigned int w, unsigned int h) const

 $Eingangs dimensionen\ setzen$

Eingangsdimensionen setzen. Mit dieser Methode werden dee aktuellen Instanz die Dimensionen der zu transformierenden Daten bekanntgegeben. Unterscheiden sie sich von den vorher gültigen Werten, wird die eventuell bereits berechnete Look-Up-Tabelle ungültig.

Parameters: w — Breite der Eingangsdaten.

h — Höhe der Eingangsdaten.

__ 3.1.3.2 ____

virtual unsigned int giveDestinationHeight (void) const

Höhe des Resultats

Höhe des Resultats. Diese Methode ist pur virtuell. Sie muß von abgeleiteten Klassen überladen werden. Das Resultat dieser Funktion muß die Höhe des Resultats der Transformation sein.

Return Value:

Von den Dimensionen der Eingagsdaten abhängige Höhe des Resultats.

3.1.3.3

virtual unsigned int giveDestinationWidth (void) const

Breite des Resultats

Breite des Resultats. Diese Methode ist pur virtuell. Sie muß von abgeleiteten Klassen überladen werden. Das Resultat dieser Funktion muß die Breite des Resultats der Transformation sein.

Return Value:

Von den Dimensionen der Eingagsdaten abhängige Breite des Resultats.

_ 3.1.3.4 __

virtual unsigned int transform (unsigned int x, unsigned int y) const

Transformation

Transformation. Diese Methode ist das Herzstück der Klasse. Sie ist pur virtuell und muß von abgeleiteten Klassen überladen werden. Dabei ist es so, daß die übergebenen Koordinaten einen

Punkt im Resultat spezifizieren. Die Methode muß dann den linear kodierten (die Eingangsdaten werden dabei zeilenweise durchnumeriert) Punkt in den Eingangsdaten berechnen, dessen Inhalt an dieser Stelle in das Resultat eingetragen werden soll.

Return Value: linear kodierte Koordinate des Punktes in der Eingabedaten, dessen

Inhalt an die angegebene Stelle des Resultats kopiert werden soll.

Parameters: x — x-Koordinate im Resultat.

y — y-Koordinate im Resultat.

3.1.3.5

unsigned int transform (unsigned int index) const

Transformation

Transformation. Hier ist es so, daß die übergebenen Koordinaten einen Punkt im Resultat linear kodieren. Die Methode liefert den linear kodierten Punkt in den Eingangsdaten, dessen Inhalt an dieser Stelle in das Resultat eingetragen werden soll.

Return Value: linear kodierte Koordinate des Punktes in der Eingabedaten, dessen

Inhalt an die angegebene Stelle des Resultats kopiert werden soll.

Parameters: index — linear kodierte Koordinate des Resultats.

3.1.3.6

unsigned int **transformWithLUT** (unsigned int x, unsigned int y) const

 $Transformation\ mit\ LUT$

Transformation mit LUT. Die übergebenen Koordinaten kodieren einen Punkt im Resultat. Die Methode liefert den linear kodierten Punkt in den Eingangsdaten, dessen Inhalt an dieser Stelle in das Resultat eingetragen werden soll. Ist noch keine LUT erstellt, wird dies für alle Elemente des Resultats nachgeholt. In der LUT stehen danach die linear kodierten Koordinaten der jeweils zugehörigen Punkte der Eingabedaten.

Return Value: linear kodierte Koordinate des Punktes in der Eingabedaten, dessen

Inhalt an die angegebene Stelle des Resultats kopiert werden soll.

Parameters: x — x-Koordinate im Resultat.

y — y-Koordinate im Resultat.

3.1.3.7

unsigned int transformWithLUT (unsigned int index) const

 $Transformation\ mit\ LUT$

Transformation mit LUT. Hier spezifizieren die übergebenen Koordinaten linear kodiert einen Punkt im Resultat. Die Methode liefert den linear kodierten Punkt in den Eingangsdaten, dessen Inhalt an dieser Stelle in das Resultat eingetragen werden soll. Ist noch keine LUT erstellt, wird dies für alle Elemente des Resultats nachgeholt. In der LUT stehen danach die linear kodierten Koordinaten der jeweils zugehörigen Punkte der Eingabedaten.

Return Value: linear kodierte Koordinate des Punktes in der Eingabedaten, dessen

Inhalt an die angegebene Stelle des Resultats kopiert werden soll.

Parameters: index — linear kodierte Koordinate des Resultats.

3 2

Polar-kartesische Transformationen

Names

3.2.1 class **EB_PolCartTransformation**: public

EB_ImageTransformation

Diese Klasse dient als Basisklasse für Spielarten der kartesisch-polaren Koordinatentransformation

113

3.2.2 class **EB_LogPolarTransformation**: public

EB_PolCartTransformation

Diese Klasse realisiert eine spezielle Transformation aus Polar- in kartesische Koordinaten, wie sie zur Berechnung eines Panoramabildes aus Bildern von omnidirektionalen Kameras gebraucht wird


119

3.2.1

class EB_PolCartTransformation: public EB_ImageTransformation

Diese Klasse dient als Basisklasse für Spielarten der kartesisch-polaren Koordinatentransformation

Inheritance



Public Members

3.2.1.1	Konstruktoren und	Destruktor	114
3.2.1.2	Operatoren		115
3.2.1.3	public Methoden		116

Protected Members

double	inner	${\it Minimal er\ Transformations radius}.$
double	outer	$Maximaler\ Transformations radius.$
double	\mathbf{sample}	Abtastrate für den Winkel.
double	startangle	Startwinkel.
double	span	Winkelbereich.

Diese Klasse dient als Basisklasse für Spielarten der kartesisch-polaren Koordinatentransformation. Sie implementiert dazu hauptsaechlich Hilfsfunktionen zur Parametrisierung solcher Funktionen. Es lassen sich dabei der Start- und Endwinkel einer solchen Transformation ebenso wie minimaler und maximaler Radius sowie die Abtastrate im Winkel festlegen.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

3.2.1.1

Konstruktoren und Destruktor

Names

3.2.1.1.1	EB_PolCartTransformation (void) Parameterloser Konstruktor	115
3.2.1.1.2	EB_PolCartTransformation (const EB_PolCartTransformation	
	$\& ext{source}) \ Copy ext{-}Konstruktor \dots $	115
virtual ~	EB_PolCartTransformation (void)	110

Destruktor.

_ 3.2.1.1.1 _____

EB_PolCartTransformation (void)

Parameterloser Konstruktor

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_PolCartTransformation ($\rightarrow 3.2.1.1.1$, page 115).

_ 3.2.1.1.2 _

EB_PolCartTransformation (const EB_PolCartTransformation &source)

 $Copy ext{-}Konstruktor$

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine identische Kopie der übergebenen Instanz. Die Kopie wird mittels deep copy erzeugt. Beide Instanzen sind vollständig unabhängig.

Parameters:

source — Instanz, von der die Kopie erzeugt werden soll.

3.2.1.2

Operatoren

Names

3.2.1.2.1 EB_PolCartTransformation&

___ 3.2.1.2.1 _____

Zuwe is ung soperator

Zuweisungsoperator. Dieser Operator erzeugt eine Kopie der übergebenen in der aktuellen Instanz. Dies ist eine Deep Copy: Es existieren danach zwei völlig unabhängige Instanzen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz

Parameters: other — Instanz, die kopiert werden soll.

_ 3.2.1.3 _____

public Methoden

Names			
3.2.1.3.1 void	setInnerRadius (dou	lble r) Minimaler Radius	117
3.2.1.3.2 void	$\mathbf{setOuterRadius}$ (dot	uble r) Maximaler Radius	117
3.2.1.3.3 void	setSampling (double	s) <i>Abtastrate</i>	117
3.2.1.3.4 void	$\mathbf{setStartingAngle}$ (de	ouble a) Startwinkel	118
3.2.1.3.5 void	$\operatorname{setStartingAngleInO}$	Grad (double a) Startwinkel	118
3.2.1.3.6 void	setSpan (double a)	Winkelöffnung	118
3.2.1.3.7 void	$\mathbf{setSpanInGrad}$ (dou	ble a) Winkelöffnung	119

_ 3.2.1.3.1 _____

void **setInnerRadius** (double r)

Minimaler Radius

Minimaler Radius. Diese Methode setzt den minimalen Radius der Transformation fest. Das bedeutet, daß der Inhalt auf diesem Radius die unterste Zeile im Resultat bildet.

Parameters:

r — Minimaler Radius. Wird interpretiert als Verhältnis zum größten noch vollständig in den Eingangsdaten liegenden Radius, der durch die Hälfte der Höhe oder Breite der Eingangsdaten - je nachdem, was kleiner ist - bestimmt wird. Ist dieser Wert kleiner als 0, wird der Betrag verwendet, ist dieser größer als der maximale Radius, wird der minimale auf 0.0 gesetzt.

3.2.1.3.2

void **setOuterRadius** (double r)

Maximaler Radius

Maximaler Radius. Diese Methode setzt den maximalen Radius der Transformation fest. Das bedeutet, daß der Inhalt auf diesem Radius die oberste Zeile im Resultat bildet.

Parameters:

r — Maximaler Radius. Wird interpretiert als Verhältnis zum größten noch vollständig in den Eingangsdaten liegenden Radius, der durch die Hälfte der Höhe oder Breite der Eingangsdaten - je nachdem, was kleiner ist - bestimmt wird. Ist dieser Wert kleiner als 0, wird der Betrag verwendet, ist dieser kleiner als der minimale oder größer als 1.0, wird er auf 1.0 gesetzt

3.2.1.3.3

void **setSampling** (double s)

Abtastrate

Abtastrate. Diese Methode setzt die Winkelabtastrate fest. Eine 1.0 bedeutet dabei, daß das Bild mit einer Abtastrate von einem Grad pro Bildspalte des Resultats abgetatset wird. Eine 2.0 würde eine Abtastrate von 2 Grad pro Bildspalte des Resultats ergeben.

Parameters:

s — Abtastrate in Grad pro Bildspalte des Resultatbildes.

_ 3.2.1.3.4 _

 ${\rm void}\ \ {\bf setStartingAngle}\ ({\rm double}\ a)$

Startwinkel

Startwinkel. Diese Methode legt den Winkel des Resultates fest, der der mittelsten Spalte des Resultats entspricht. Dabei bedeutet 0 Grad vom Bildmittelpunkt gerade nach oben. Die Zählweise ist mathematisch positiv.

Parameters:

a — Startwinkel in Radiant. Liegt der Wert nicht innerhalb des Intervalls (-2PI, 2PI), wird 0.0 benutzt.

 $_{-}$ 3.2.1.3.5 $_{-}$

void **setStartingAngleInGrad** (double a)

Startwinkel

Startwinkel. Diese Methode legt den Winkel des Resultates fest, der der mittelsten Spalte des Resultats entspricht. Dabei bedeutet 0 Grad vom Bildmittelpunkt gerade nach oben. Die Zählweise ist mathematisch positiv.

Parameters:

a — Startwinkel in Grad. Liegt der Wert nicht innerhalb des Intervalls (-360, 360), wird 0.0 benutzt.

3.2.1.3.6

void **setSpan** (double a)

Winkelöffnung

Winkelöffnung. Diese Methode legt den Winkelbereich des Resultates fest. Das Resultat enthält das transformierte Bild, welches sich rechts und links des Startwinkels bis zum hier angegebenen Winkel erstreckt. Bei einem Startwinkel von PI/8 und einem Öffnungswert von PI/4 würde also der Bereich von -3/8PI bis 5/8PI transformiert.

Parameters:

a — Öffnungswinkel in Radiant. Liegt der Betrag des Wertes nicht innerhalb des Intervalls (0, PI), wird 0.0 benutzt.

void setSpanInGrad (double a)

Winkelöffnung


Winkelöffnung. Diese Methode legt den Winkelbereich des Resultates fest. Das Resultat enthält das transformierte Bild, welches sich rechts und links des Startwinkels bis zum hier angegebenen Winkel erstreckt. Bei einem Startwinkel von 45Grad und einem Öffnungswert von 90Grad würde also der Bereich von 45Grad bis 135Grad transformiert.

Parameters: a — Öffnungswinkel in Grad. Liegt der Betrag des Wertes nicht innerhalb des Intervalls (0, 180), wird 0.0 benutzt.

class EB_LogPolarTransformation : public EB_PolCartTransformation

Diese Klasse realisiert eine spezielle Transformation aus Polar- in kartesische Koordinaten, wie sie zur Berechnung eines Panoramabildes aus Bildern von omnidirektionalen Kameras gebraucht wird

Inheritance



Public Members

3.2.2.1	Konstruktoren und Destruktor	. 120
3.2.2.2	public Methoden	. 120

Diese Klasse realisiert eine spezielle Transformation aus Polar- in kartesische Koordinaten, wie sie zur Berechnung eines Panoramabildes aus Bildern von omnidirektionalen Kameras gebraucht wird. Diese Transformation berücksichtigt im speziellen eine Klasse von Kameras, die die Rundumsicht mittels eines konvexen, parabolischen Spiegels erzeugen.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

_ 3.2.2.1 _____

Konstruktoren und Destruktor

Names

3.2.2.1.1

${\bf EB_LogPolarTransformation}\ ({\rm void})$

 $Parameter loser\ Konstruktor$

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_LogPolarTransformation ($\rightarrow 3.2.2.1.1$, page 120).

3.2.2.2

public Methoden

Names

3.2.2.2.1	unsigned	int	giveDestinationHeight (void) const	
			Höhe des Resultats	121
3.2.2.2.2	unsigned	int	giveDestinationWidth (void) const Breite des Resultats	121
3.2.2.2.3	unsigned	int	transform (unsigned int x, unsigned int y) const Omni-> Panorama-Konversion	121

3.2.2.2.1

unsigned int giveDestinationHeight (void) const

Höhe des Resultats

Höhe des Resultats.

Return Value: Von den Dimensionen der Eingagsdaten abhängige Höhe des

Resultats.

_ 3.2.2.2.2 _____

unsigned int giveDestinationWidth (void) const

Breite des Resultats

Breite des Resultats.

Return Value: Von den Dimensionen der Eingagsdaten abhängige Breite des

Resultats.

_ 3.2.2.2.3 _

unsigned int transform (unsigned int x, unsigned int y) const

Omni->Panorama-Konversion

Omni->Panorama-Konversion. Diese Methode führt eine quadratische Transformation aus Polarin kartesische Koordinaten durch. Man beachte die nichtlineare Transformation und die mathematisch negative Abfolge der Winkel im Ergebnis. Beides ist durch die Methode der Gewinnung des Rundumblickes bei den vorhandenen Omnikameras begründet.

Return Value: linear kodierte Koordinate des Punktes in der Eingabedaten, dessen

Inhalt an die angegebene Stelle des Resultats kopiert werden soll.

Parameters: x — x-Koordinate im Resultat.

y — y-Koordinate im Resultat.

3.3


 ${\it class} \ \ {\bf EB_SinusRipplesTransformation}:$

public

EB_ImageTransformation

Diese Klasse dient eher Effekten als klassischer Bildverarbeitung

Inheritance



Public Members

3.3.1	Konstruktoren und Destruktor	122
3.3.2	public Methoden	123

Diese Klasse dient eher Effekten als klassischer Bildverarbeitung. Der Grund ihrer Implementation war ein Versuch, zu veranschaulichen, wie mächtig der Mechanismus der Transformationsinterfaces ist. Die vorliegende Klasse implementiert den von Photoshop o.ä. her bekanten Ripples-Effekt dabei ist es so, daß verschiedene Sinusfunktionen überlagert werden können. Bei jeder dieser Sinusfunktionen ist es so, daß Phase, Frequenz, Amplitude und Winkel zur unteren Bildkante getrennt eingestellt werden können. Der visuelle Effekt dieser Transformation erscheint als abwechselnde Streckung und Stauchung des Bildinhaltes. Eine Frequenz von 1 bedeutet dabei, daß exakt ein gestreckter und ein gestauchter Bereich im Bild auftauchen. Hat die Phase den Wert 0, taucht der gestauchte Bereich ganz links im Bild auf. Die Amlitude oder das Displacement bestimmt, wie groß die maximale Stauchung oder Streckung sein darf. Der Winkel schließlich bestimmt, in welche Richtung sich die Wellen ausbreiten, ein Wert von 0.0 bestimmt hier die Ausbreitung von links entlang der unteren Bildkante.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

3.3.1

Konstruktoren und Destruktor

Names

3.3.1.1	EB_SinusRipplesTransformation (void) Parameterloser Konstruktor
3.3.1.2	EB_SinusRipplesTransformation (const
	EB_SinusRipplesTransformation
	&source)

3.3.1.1

EB_SinusRipplesTransformation (void)

 $Parameter loser\ Konstruktor$

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB-SinusRipplesTransformation ($\rightarrow 3.3.1.1$, page 123), die noch keine Funktionen definiert hat

3.3.1.2

$\begin{tabular}{ll} \bf EB_SinusRipplesTransformation & source) \end{tabular}$

Copy-Konstruktor

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_SinusRipplesTransformation ($\rightarrow 3.3.1.1$, page 123)als genaue Kopie der übergebenen Instanz.

3.3.2

public Methoden

3.3.2.1	unsigned int	giveDestinationHeight (void) const	124
3.3.2.2	unsigned int	Höhe des Resultats giveDestinationWidth (void) const	124
0.0.2.2	ansigned in	Breite des Resultats	12
3.3.2.3	void	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	124
3.3.2.4	void	clearSinusList (void) Funktionen entfernen	125
3.3.2.5	unsigned int	transform (unsigned int x. unsigned int y) const	

3.3.2.1

unsigned int giveDestinationHeight (void) const

Höhe des Resultats

Höhe des Resultats.

Return Value: Von den Dimensionen der Eingagsdaten abhängige Höhe des

Resultats.

3.3.2.2

unsigned int giveDestinationWidth (void) const

Breite des Resultats

Breite des Resultats.

Return Value: Von den Dimensionen der Eingagsdaten abhängige Breite des

Resultats.

3.3.2.3

void addSinus (double o, double f, double md, double alpha)

Funktion hinzufügen

Funktion hinzufügen. Diese Methode fügt eine weitere Funktion zu der Liste von unterschiedlich parametriereten Sinusfunktionen hinzu, die in ihrer Gesamtheit die Transformation bestimmen.

Parameters:

o — Hat die Phase den Wert 0.0, taucht der erste gestauchte Bereich ganz links im Bild auf.

 ${\tt f}$ — Eine Frequenz von 1 bedeutet dabei, daß exakt ein gestreckter und ein gestauchter Bereich im Bild auftauchen.

md — Die Amlitude oder das Displacement bestimmt, wie groß die maximale Stauchung oder Streckung sein soll.

alpha — Der Winkel bestimmt, in welche Richtung sich die Wellen ausbreiten, ein Wert von 0.0 bestimmt hier die Ausbreitung von links entlang der unteren Bildkante.

3.3.2.4

void **clearSinusList** (void)

Funktionen entfernen

Funktionen entfernen. Diese Mathode entfernt alle bisher definierten Sinusfunktionen aus der Liste.

3.3.2.5 _

unsigned int transform (unsigned int x, unsigned int y) const

Ripples-Effekt

Ripples-Effekt. Diese Methode stellt den von Photoshop o.ä. her bekanten Ripples-Effekt nach. Es werden verschiedene Sinusfunktionen überlagert. Bei jeder dieser Sinusfunktionen ist es so, daß Phase, Frequenz, Amplitude und Winkel zur unteren Bildkante getrennt eingestellt werden können. Der visuelle Effekt dieser Transformation erscheint als abwechselnde Streckung und Stauchung des Bildinhaltes.

Return Value: linear kodierte Koordinate des Punktes in der Eingabedaten, dessen

Inhalt an die angegebene Stelle des Resultats kopiert werden soll.

Parameters: x - x-Koordinate im Resultat.


y — y-Koordinate im Resultat.

3.4

 $class \>\>\> \mathbf{EB_SwirlTransformation}: public \>\> \mathbf{EB_ImageTransformation}$

Diese Klasse realisiert eine bloße Effekttransformation

Inheritance



Public Members

3.4.1	Konstruktoren und Destruktor	12
3.4.2	public Methoden	

Diese Klasse realisiert eine bloße Effekttransformation. Sie stellt den aus den verschiedensten Bildverarbeitungsprogrammen bekannten Swirleffekt nach. Dabei werden Bildinhalte nicht um den gleichen Winkel sondern um einen variablen Winkel gedreht. Der Winkel wird dabei aus dem Abstand der Pixel vom Drehzentrum bestimmt.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

_ 3.4.1 _____

Konstruktoren und Destruktor

Names

_ 3.4.1.1 ____

EB_SwirlTransformation (void)

Parameterloser Konstruktor

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB-SwirlTransformation ($\rightarrow 3.4.1.1$, page 126), die noch keine Punkte definiert hat

3.4.2

public Methoden

Names

3.4.2.1 void $\mathbf{setCenter}$ (int x, int y) $Kreisring\ definieren \dots 127$ 3.4.2.2 void $\mathbf{setInnerRadius}$ (unsigned int r)

		Kreisring definieren	 127
3.4.2.3	void		 128
3.4.2.4	void	setInnerAngle (double a) Winkel setzen	 128
3.4.2.5	void	setOuterAngle (double a) Winkel setzen	 128
3.4.2.6	unsigned int	t giveDestinationHeight (void) const $H\ddot{o}he\ des\ Resultats$	 129
3.4.2.7	unsigned int	t giveDestinationWidth (void) const Breite des Resultats	 129
3.4.2.8	unsigned int	t transform (unsigned int x, unsigned int y) con Swirl-Operation	129

$_$ 3.4.2.1 $_$

void **setCenter** (int x, int y)

Kreisring definieren

Kreisring definieren. Diese Methode definiert zusammen mit set Inner
Radius ($\rightarrow 3.4.2.2, page 127$) und set Breadth ($\rightarrow 3.4.2.3, page 128$) die Region, in der Bildinhalte verändert werden. Hiermit wird der Mittelpunkt des zu transformierenden Kreisringes festgelegt.

Parameters: x — x-Koordinate des Zentrums des Kreisringes. y — y-Koordinate des Zentrums des Kreisringes.

 $_{-}$ 3.4.2.2 $_{-}$

void **setInnerRadius** (unsigned int r)

Kreisring definieren

Kreisring definieren. Diese Methode definiert zusammen mit set Center ($\rightarrow 3.4.2.1$, page 127) und set Breadth ($\rightarrow 3.4.2.3$, page 128) die Region, in der Bildinhalte verändert werden. Hiermit wird der innere Radius des zu transformierenden Kreisringes festgelegt.

Parameters: r — Innerer Radius des zu transformierenden Kreisringes.

3.4.2.3

void **setBreadth** (unsigned int b)

Kreisring definieren

Kreisring definieren. Diese Methode definiert zusammen mit setInnerRadius ($\rightarrow 3.4.2.2$, page 127) und setCenter ($\rightarrow 3.4.2.1$, page 127) die Region, in der Bildinhalte verändert werden. Hiermit wird die Breite und damit implizit der äußere Radius des zu transformierenden Kreisringes festgelegt.

Parameters: b — Breite des zu transformierenden Kreisringes.

3.4.2.4

void **setInnerAngle** (double a)

Winkel setzen

Winkel setzen. Diese Methode setzt den Winkel, der am inneren Radius des Kreisringes zur Rotation der Bildinhalte benutzt werden soll. Die Winkel werden linear zwischen dem mit dieser und dem mit setOuterAngle ($\rightarrow 3.4.2.5$, page 128) gesetzten Wert interpoliert.

Parameters:

a — Am inneren Radius des Kreisringes wird dieser Wert benutzt.

3.4.2.5

void **setOuterAngle** (double a)

Winkel setzen

Winkel setzen. Diese Methode setzt den Winkel, der am äußeren Radius des Kreisringes zur Rotation der Bildinhalte benutzt werden soll. Die Winkel werden linear zwischen dem mit setOuterAngle ($\rightarrow 3.4.2.5$, page 128) und dem mit dieser Methode gesetzten Wert interpoliert.

Parameters:

a — Am äußeren Radius des Kreisringes wird dieser Wert benutzt.

3.4.2.6

unsigned int giveDestinationHeight (void) const

Höhe des Resultats

Höhe des Resultats.

Return Value: Von den Dimensionen der Eingagsdaten abhängige Höhe des

Resultats.

3.4.2.7

unsigned int giveDestinationWidth (void) const

Breite des Resultats

Breite des Resultats.

Return Value: Von den Dimensionen der Eingagsdaten abhängige Breite des

Resultats.

3.4.2.8

unsigned int transform (unsigned int x, unsigned int y) const

Swirl-Operation

Swirl-Operation. Diese Methode führt die aus den verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen bekannte Swirl-Operation aus. Dabei werden die Inhalte eines Kreisringeses des Bildes abhängig vom Abstand vom Mittelpunkt dieses Kreisringes mit variablen Winkeln rotiert.

Return Value: linear kodierte Koordinate des Punktes in der Eingabedaten, dessen

Inhalt an die angegebene Stelle des Resultats kopiert werden soll.

Parameters: x — x-Koordinate im Resultat.


y — y-Koordinate im Resultat.

3.5

class $\mathbf{EB_LensTransformation}$: public $\mathbf{EB_ImageTransformation}$

Diese Klasse implementiert den allgemein bekannten Linsenoperator auf Bildern

Inheritance



Public Members

3.5.1	Konstruktoren und Destruktor		130
3.5.2	public Methoden		131

Protected Members

int	cx	x-Koordinate des Bereichsmittelpunktes.
int	$\mathbf{c}\mathbf{y}$	$x\hbox{-}Koordinate\ des\ Bereichsmittelpunktes.$
double	scale factor	$Maximaler\ Skalierungs faktor.$
double	scalerest	Interner Faktor.
double	maxradius	Radius des beeinflussten Bereiches.
double	effectiveness	$E\!f\!fektivit \ddot{a}t.$

Diese Klasse implementiert den allgemein bekannten Linsenoperator auf Bildern. Dabei wird der Bildinhalt an einer bestimmten Koordinate mit einem festen Faktor skaliert. Dieser Faktor variiert mit der Entfernung von diesem Punkt innerhalb eines kreisförmigen Bereichsmit gegebenem Radius. Bereiche Außerhalb des Radius werden nicht beeinflußt.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

3.5.1

Konstruktoren und Destruktor

Names

3.5.1.1

${\bf EB_LensTransformation}~({\rm void})$

 $Parameter loser\ Konstruktor$

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_LensTransformation ($\rightarrow 3.5.1.1$, page 131). Dabei werden die Parameter so eingestellt, daß am Bild nichts geändert wird.

__ 3.5.2 _____

public Methoden

Names				
3.5.2.1	unsigned in	mt $\operatorname{\mathbf{giveDestinationHeig}}$	ght (void) const Höhe des Resultats	132
3.5.2.2	unsigned in	$\operatorname{mt} \ \mathbf{give Destination Wid}$	th (void) const Breite des Resultats	132
3.5.2.3	void	setMaxScaling (doub	ole s) Maximum der Verzerrung	132
3.5.2.4	void	$\mathbf{setMidPoint}$ (int x,	int y) Mittelpunkt festlegen	133
3.5.2.5	void	$\mathbf{setRadius}$ (double r)	Radius festlegen	133
3.5.2.6	void	$\mathbf{setEffectiveness}$ (dou	ıble r) Effektivität festlegen	133
3.5.2.7	unsigned in	nt transform (unsigned i	int x, unsigned int y) const Transformation	133

3.5.2.1

unsigned int giveDestinationHeight (void) const

Höhe des Resultats

Höhe des Resultats. Diese Methode liefert die Höhe des Resultats der Transformation.

Return Value: Von den Dimensionen der Eingagsdaten abhängige Höhe des

Resultats.

3.5.2.2

unsigned int giveDestinationWidth (void) const

Breite des Resultats

Breite des Resultats. Diese Methode liefert die Breite des Resultats der Transformation.

Return Value: Von den Dimensionen der Eingagsdaten abhängige Breite des

Resultats.

3.5.2.3

void **setMaxScaling** (double s)

Maximum der Verzerrung

Maximum der Verzerrung. Mittels dieser Methode wird die maximale Verzerrung in der Mitte des kreisförmigen Bereichs festgelegt.

Parameters:

s — Faktor, mit dem die Mitte skaliert werden soll.

_ 3.5.2.4 _

void **setMidPoint** (int x, int y)

 $Mittelpunkt\ festlegen$

Mittelpunkt festlegen. Diese Methode legt den Mittelpunkt des beeinflussten Bereiches fest.

Parameters:

 $\mathtt{x}-\!\!\!\!-\mathrm{x}\text{-}\mathrm{Koordinate}$ des Mittelpunkts.

y — y-Koordinate des Mittelpunkts.

__ 3.5.2.5 _____

void **setRadius** (double r)

Radius festlegen

Radius festlegen. Diese Methode legt den Radius des beeinflussten Bereiches fest.

Parameters:

r — Radius des beeinflussten Bereiches.

_ 3.5.2.6 __

void **setEffectiveness** (double r)

Effektivität festlegen

Effektivität festlegen. Diese Methode legt fest, wie stark der Skalierungsfaktor bis zur Grenze des beeinflussten Bereichs abnimmt. Ist der Faktor gleich 1.0, so ist der Skalierungsfaktor an dieser Grenze genau 1.

Parameters:

r — Je näher dieser Wert der 0 kommt, desto näher liegt der Skalierungsfaktor an der Grenze des Bereichs an dem in der Mitte.

3.5.2.7

unsigned int transform (unsigned int x, unsigned int y) const

Transformation

Transformation. Diese Transformation implementiert eine ortsabhängige Skalierung. Die Skalierung findet in einem kreisförmigen Bereich statt. Der Skalierungsfaktor variiert über den Radius dieses Bereiches.

4

Interpolatoren

Names


4.1 class		EB_TransformationInterpolator		
		Diese Klasse stellt eine Schnittstelle zu		
		beliebigen Interpolatoren bereit	134	
4.2		Bilineare Interpolatoren	138	
4.3		Bikubische Interpolatoren	14	

4.1

${\bf class} \ \ {\bf EB_TransformationInterpolator}$

 $Diese\ Klasse\ stellt\ eine\ Schnittstelle\ zu\ beliebigen\ Interpolatoren\ bereit$

Inheritance



Public Members

4.1.1	${ m EB_Transformation}$	Interpolator (unsigned int samplecount) Konstruktor	136
	virtual ~EB_Transformation	nInterpolator (void) Destruktor	
4.1.2	void setSourceDimension	us (unsigned int w, unsigned int h) Eingangsdimensionen setzen	136
4.1.3	virtual void calculate (float x, flo	at y) Interpolation berechnen	136
4.1.4	unsigned int giveSampleCount (v	oid) Interpolatormächtigkeit	137
4.1.5	EB_Vector <unsigned int=""> &</unsigned>		

	giveIndices (void)	Positionen ermitteln, Diese Methode liefert einen Vektor, der nach Aufruf der Methode $EB_TransformationInterpolator::calculate$ ($\rightarrow 4.1.3$, page 136) die Positionen der für eine spezifische Koordinate benötigten Nachbarn enthält
4.1.6	EB_Vector <float> & giveFactors (void)</float>	Gewichte ermitteln, Diese Methode liefert einen Vektor, der nach Aufruf der Methode $EB_TransformationInterpolator::calculate$ ($\rightarrow 4.1.3$, page 136) die Gewichte der für eine spezifische Koordinate benötigten Nachbarn enthält
Protec	ted Members	
	unsigned int members	Maximale Anzahl an Nachbarn, die ein bestimmtes Interpolationsschema benötigt.
	EB_Vector <unsigned int=""> indices</unsigned>	Vektor, in dem die jeweiligen Positionen der zur Interpolation benutzten Pixel lie- gen.
	EB_Vector <float> factors</float>	Vektor, in dem die jeweiligen Gewichte der zur Interpolation benutzten Pixel lie- gen.
	unsigned int width	Breite des bearbeiteten Bildes (wird für die lineare Kodierung benötigt)
	unsigned int height	Höhe des bearbeiteten Bildes (wird für die lineare Kodierung benötigt)

Diese Klasse stellt eine Schnittstelle zu beliebigen Interpolatoren bereit. Instanzen von von dieser Klasse abgeleiteten Klassen benutzt zum Beispiel die Methode EB_Image::transform ($\rightarrow 1.3.3.26$, page 59) der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3$, page 39) um die Ergebnisse von Koordinatentransformationen auf Bildern zu verbessern. Die Schnittstelle ist so konzipiert, daß hier noch gar keine Verarbeitung stattfindet. Hier wird lediglich das Interface für konkrete Interpolationsalgorithmen definiert. Darüber hinaus stellt diese Klasse einige administrative Methoden bereit, die viele Interpolatoren benötigen oder die die Interpolation beschleunigen. Die Interpolation wird auch von den von dieser Klasse abgeleiteten Klassen nicht auf dem Bild vollzogen. Es erfolgt lediglich die Berechnung der Koordinaten der in die Interpolation einzubezieheneden Koordinaten sowie der Gewichte, mit dem die einzelnen Pixel in das Ergebnis eingehen. Das Ergebnis sind zwei Vektoren, auf die der Aufrufer danach zurückgreifen kann.

Author: Jürgen EL BOSSO Key

4.1.1

EB_TransformationInterpolator (unsigned int samplecount)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor reserviert lediglich den zur Speicherung der Koordinaten und Gewichte nötigen Speicher.

Parameters:

samplecount — Maximale Anzahl der zur Interpolation eines Pixels herangezogenen Nachbarn. Diese Anzahl legt die Länge der Vektoren fest.

4.1.2

void **setSourceDimensions** (unsigned int w, unsigned int h)

 $Eingangs dimensionen\ setzen$

Eingangsdimensionen setzen. Mit dieser Methode werden dee aktuellen Instanz die Dimensionen der zu transformierenden Daten bekanntgegeben.

Parameters:

w — Breite der Eingangsdaten.h — Höhe der Eingangsdaten.

4.1.3

virtual void **calculate** (float x, float y)

Interpolation berechnen

Interpolation berechnen. Diese Methode ist pur virtuell und muß von abgeleiteten Klassen überladen werden. Dabei sollte die Funktion aus den gebrochenen Pixelkoordinaten die Koordinaten aller zur Interpolation nötigen Nachbarn berechnen und linear kodiert im Vektor indices (\rightarrow page 135) ablegen. Die zugehörigen Gewichte müssen im entsprechenden Element des Vektorsfactors (\rightarrow page 135) abgelegt werden.

Parameters:

x — gebrochenzahlige Pixelkoordinate.y — gebrochenzahlige Pixelkoordinate.

4.1.4

unsigned int giveSampleCount (void)

 $Interpolator m\"{a}chtigkeit$

Interpolatormächtigkeit. Dahinter verbirgt sich letztlich nur die Aussage, wie viele Pixel zur Interpolation herangezogen werden sollen.

Return Value:

s Anzahl der zur Interpolation benutzten Nachbarn.

4.1.5

EB_Vector <unsigned int> & $\mathbf{giveIndices}$ (void)

Positionen ermitteln, Diese Methode liefert einen Vektor, der nach Aufruf der Methode EB_TransformationInterpolator::calculate (\rightarrow 4.1.3, page 136) die Positionen der für eine spezifische Koordinate benötigten Nachbarn enthält

Return Value:

Referenz auf einen Vektor, der die Positionen der zur Interpolation zu benutzenden Pixel linear kodiert enthält

4.1.6

EB_Vector <float> & giveFactors (void)

Gewichte ermitteln, Diese Methode liefert einen Vektor, der nach Aufruf der Methode EB_TransformationInterpolator::calculate (\rightarrow 4.1.3, page 136) die Gewichte der für eine spezifische Koordinate benötigten Nachbarn enthält

Return Value:

Referenz auf einen Vektor, der die Gewichte der zur Interpolation zu benutzenden Pixel linear kodiert enthält

4.2

Bilineare Interpolatoren

Names


4.2.1	class	EB_BilinearInterpolator : public	
		EB_TransformationInterpolator	
		Diese Klasse ist die Basisklasse für	
		die verschidenen bilinearen Interpolati-	
		onsver fahren	138
4.2.2	class	EB_BilinearTriangle: public EB_BilinearInterpolator	
		Diese Klasse realisiert eine Interpolation	
		mittels der Dreiecksfunktion	140

4.2.1

 ${\bf class} \quad {\bf EB_BilinearInterpolator} : {\bf public} \ {\bf EB_TransformationInterpolator}$

Diese Klasse ist die Basisklasse für die verschidenen bilinearen Interpolationsverfahren

Inheritance



Public Members

4.2.1.1		$ \begin{array}{c} \mathbf{EB_BilinearInterpolator} \ (\mathrm{void}) \\ Konstruktor \ \dots \end{array} $	139
	virtual	~EB_BilinearInterpolator (void) Destruktor.	100
4.2.1.2	void	calculate (float x, float y) Bilineare Interpolation	139
4.2.1.3	virtual float	BilinearFunc (float x) Berechnung der Gewichte für die Interpo- lation	139

Diese Klasse ist die Basisklasse für die verschidenen bilinearen Interpolationsverfahren. Sie reserviert den für die Gewichte und Positionen der Nachbarpixel benötigten Speicher und berechnet die Positionen der Nachbarn. Die Berechnung der Gewichte ist die Aufgabe von von dieser Klasse abgeleiteten Klassen.

Author: Jürgen EL BOSSO Key

 $_$ 4.2.1.1 $_$

EB_BilinearInterpolator (void)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor übergibt die Menge an benötigten Positionen und Gewichten an den Basisklassenkonstruktor.

 $_$ 4.2.1.2 $_$

void calculate (float x, float y)

Bilineare Interpolation

Bilineare Interpolation. Diese Methode berechnet lediglich die Positionen der zur Interpolation benutzten Nachbarn. Zur Berechnung der Gewichte wird die virtuelle Methode EB_BilinearInterpolator::BilinearFunc ($\rightarrow 4.2.1.3$, page 139) aufgerufen, die in von dieser Klasse abgeleiteten Klassen überladen werden muß.

Parameters: x — gebrochenzahlige Pixelkoordinate.

y — gebrochenzahlige Pixelkoordinate.

4.2.1.3

virtual float BilinearFunc (float x)

Berechnung der Gewichte für die Interpolation

Berechnung der Gewichte für die Interpolation. Diese Methode muß in abgeleiteten Klassen für spezielle bilineare Interpolatoren überladen werden.

Return Value: Gewicht für die Interpolation.


Parameters: x — Parameter für die jeweils benutzte Funktion.

4.2.2

class $EB_BilinearTriangle: public EB_BilinearInterpolator$

Diese Klasse realisiert eine Interpolation mittels der Dreiecksfunktion

Inheritance



Public Members

EB_BilinearTriangle (void)

Konstruktor

virtual ~EB_BilinearTriangle (void)

Destruktor

4.2.2.1 float BilinearFunc (float x) Berechnung der Gewichte für die Interpo-

lation mittels der Dreiecksfuktion 140

4.2.2.1

float **BilinearFunc** (float x)

Berechnung der Gewichte für die Interpolation mittels der Dreiecksfuktion

Return Value: Gewicht für die Interpolation.

Parameters: x — Argument der Funktion.

4.3

Bikubische Interpolatoren


Names			
4.3.1	class	EB_BicubicInterpolator : public	
		EB_TransformationInterpolator	
		Diese Klasse ist die Basisklasse für die verschidenen bikubischen Interpolations-	
		verfahren	141
4.3.2	class	EB_BicubicSine : public EB_BicubicInterpolator	
		Diese Klasse realisiert eine Interpolation	
		mittels eines bikubischen Sinus	143
4.3.3	class	EB_BicubicSpline : public EB_BicubicInterpolator	
		Diese Klasse realisiert eine Interpolation	
		mittels des bikubischen Splineverfahrens	144

4.3.1

 ${\bf class} \quad {\bf EB_BicubicInterpolator} : {\bf public} \ {\bf EB_TransformationInterpolator}$

Diese Klasse ist die Basisklasse für die verschidenen bikubischen Interpolationsverfahren

Inheritance



Public Members

4.3.1.1	EB_BicubicInterpolator (void)	
	Konstruktor 14	12
virtual	~EB_BicubicInterpolator (void)	

Destruktor.

4.3.1.2	void	calculate (float x, float	at y)	
			Bikubische Interpolation	142
4.3.1.3	virtual float	BicubicFunc (float x)	Berechnung der Gewichte für die Interpo-	
			lation	143

Diese Klasse ist die Basisklasse für die verschidenen bikubischen Interpolationsverfahren. Sie reserviert den für die Gewichte und Positionen der Nachbarpixel benötigten Speicher und berechnet die Positionen der Nachbarn. Die Berechnung der Gewichte ist die Aufgabe von von dieser Klasse abgeleiteten Klassen.

Author: Jürgen EL BOSSO Key

4.3.1.1

EB_BicubicInterpolator (void)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor übergibt die Menge an benötigten Positionen und Gewichten an den Basisklassenkonstruktor.

4.3.1.2

void calculate (float x, float y)

Bikubische Interpolation

Bikubische Interpolation. Diese Methode berechnet lediglich die Positionen der zur Interpolation benutzten Nachbarn. Zur Berechnung der Gewichte wird die virtuelle Methode EB_BicubicInterpolator::BicubicFunc ($\rightarrow 4.3.1.3$, page 143) aufgerufen, die in von dieser Klasse abgeleiteten Klassen überladen werden muß.

 ${\tt y}$ — gebrochenzahlige Pixelkoordinate.

virtual float **BicubicFunc** (float x)

Berechnung der Gewichte für die Interpolation

Berechnung der Gewichte für die Interpolation. Diese Methode muß in abgeleiteten Klassen für spezielle bikubische Interpolatoren überladen werden.


Return Value: Gewicht für die Interpolation.

Parameters: x — Parameter für die jeweils benutzte Funktion.

class EB_BicubicSine : public EB_BicubicInterpolator

Diese Klasse realisiert eine Interpolation mittels eines bikubischen Sinus

Inheritance



Public Members

 $\mathbf{EB_BicubicSine}$ (void)

Konstruktor

virtual ~EB_BicubicSine (void)

Destruktor

4.3.2.1 float BicubicFunc (float x) Berechnung der Gewichte für die Interpo-

lation mittels eines Sinus

144

4.3.2.1

float **BicubicFunc** (float x)

Berechnung der Gewichte für die Interpolation mittels eines Sinus

Return Value: Gewicht für die Interpolation.


Parameters: x — Argument der Funktion.

4.3.3

class $\mathbf{EB_BicubicSpline}: \mathrm{public}\ \mathrm{EB_BicubicInterpolator}$

Diese Klasse realisiert eine Interpolation mittels des bikubischen Splineverfahrens

Inheritance



Public Members

EB_BicubicSpline (void)

Konstruktor

virtual ~EB_BicubicSpline (void)

Destruktor

4.3.3.1 float **BicubicFunc** (float x) Berechnung der Gewichte für die Interpo-

lation mittels einer Spline

double fac1 Faktor der Interpolationsfunktion.

double fac2 Faktor der Interpolationsfunktion.

145

4.3.3.1

float **BicubicFunc** (float x)

Berechnung der Gewichte für die Interpolation mittels einer Spline

Return Value: Gewicht für die Interpolation. Parameters: x — Argument der Funktion.

5

Pixeloperationen (Intensitätstransformationen)


Names			
5.1	class	EB_IntensityTransformation	
		Diese Klasse stellt eine Schnittstelle für einwertige Funktionen dar, die zum Bei- spiel auch zu Intensitätstransformationen in Bilder benutzt werden können (Gamm- akorrektur o	46
5.2	class	EB_IntensityGammaTrans : public	
		$EB_Intensity Transformation$	
		Diese Klasse berechnet die Funktion der	
		Gammakorrektur 1	48
5.3	class	EB_IntensitySigmoidTrans : public	
		EB_IntensityTransformation	
		Diese Klasse berechnet die Sigmoidfunk-	
		tion 1	50

_ 5.1 _

class EB_IntensityTransformation

Diese Klasse stellt eine Schnittstelle für einwertige Funktionen dar, die zum Beispiel auch zu Intensitätstransformationen in Bilder benutzt werden können (Gammakorrektur o

Inheritance



Public Members

5.1.1	Konstruktoren und Destruktor	147
5.1.2	public Methoden	147

Diese Klasse stellt eine Schnittstelle für einwertige Funktionen dar, die zum Beispiel auch zu Intensitätstransformationen in Bilder benutzt werden können (Gammakorrektur o.ä.).

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

5.1.1

Konstruktoren und Destruktor

Names

5.1.1.1 **EB_IntensityTransformation** (void)

Parameterloser Konstruktor 147

 ${\bf virtual} \ \ {\bf \tilde{EB_IntensityTransformation}} \ ({\bf void})$

Destruktor.

_ 5.1.1.1 __

EB_IntensityTransformation (void)

 $Parameter loser\ Konstruktor$

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_IntensityTransformation ($\rightarrow 5.1.1.1$, page 147).

5.1.2

public Methoden

Names

5.1.2.1 virtual float **transform** (float intensity) const

Transformation

148

_ 5.1.2.1 _

virtual float transform (float intensity) const

Transformation

Transformation. Diese Methode ist das Herzstück der Klasse. Sie ist pur virtuell und muß von abgeleiteten Klassen überladen werden. Hier muß die entsprechende, die Transformation beschreibende Funktion implementiert werden.

Return Value: Resultat der Transformationsfunktion.


Parameters: intensity — Argument der Transformationsfunktion.

_ 5.2 _

 ${\bf class} \ \ {\bf EB_IntensityGammaTrans}: {\bf public} \ {\bf EB_IntensityTransformation}$

Diese Klasse berechnet die Funktion der Gammakorrektur

Inheritance



Public Members

5.2.1	Konstruktoren und	Destruktor	149
5.2.2	public Methoden		149

Protected Members

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

__ 5.2.1 _____

Konstruktoren und Destruktor

Names

___ 5.2.1.1 _____

EB_IntensityGammaTrans (void)

 $Parameter loser\ Konstruktor$

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_IntensityGammaTrans ($\rightarrow 5.2.1.1$, page 149).

5.2.2

public Methoden

Names

5.2.2.1	void	setGamma (float f)	$Parameter\ setzen$	 149
5.2.2.2	virtual float	transform (float intens	sity) const	
			Gammakorrektur	 150

__ 5.2.2.1 _____

void **setGamma** (float f)

Parameter setzen

Parameters: gamma — Parameter für die Gamma-Korrektur: >1 heller, <1 dunkler

5.2.2.2

virtual float transform (float intensity) const

Gammakorrektur

Gammakorrektur. Zur Transformation wird angenommen, dass die Argumente im Intervall $0,\!1$ liegen.

Return Value: Ergebnis der Gammafunktion.


Parameters: intensity — Argument für die Gammafunktion.

_ 5.3 _

 ${\bf class} \quad {\bf EB_IntensitySigmoidTrans}: {\bf public} \ {\bf EB_IntensityTransformation}$

Diese Klasse berechnet die Sigmoidfunktion

Inheritance



Public Members

5.3.1	Konstruktoren und	Destruktor	151
5.3.2	public Methoden		151

Protected Members

float	${f xstretch}$	Streckung in x-Richtung.
float	ystretch	Streckung in y-Richtung.
float	xshift	Verschiebung in x-Richtung.
float	$\mathbf{y}\mathbf{s}\mathbf{h}\mathbf{i}\mathbf{f}\mathbf{t}$	Verschiebung in y-Richtung.

Diese Klasse berechnet die Sigmoidfunktion. Sie kann über entsprechende Parameter in x- und y-Richtung verschoben, gestaucht und gestreckt werden.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

__ 5.3.1 _____

Konstruktoren und Destruktor

Names

5.3.1.1

EB_IntensitySigmoidTrans (void)

 $Parameter loser\ Konstruktor$

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_IntensitySigmoidTrans ($\rightarrow 5.3.1.1$, page 151).

_ 5.3.2 ____

public Methoden

Names				
5.3.2.1	void	$\mathbf{setXShift}$ (float s)	Parameter setzen	152
5.3.2.2	void	$\mathbf{setYShift}$ (float s)	Parameter setzen	152
5.3.2.3	void	$\mathbf{setXStretch}\ (\mathrm{float}\ \mathrm{s})$	Parameter setzen	152
5.3.2.4	void	$\mathbf{setYStretch}\ (\mathrm{float}\ \mathrm{s})$	Parameter setzen	152
5.3.2.5	virtual float	transform (float inten	sity) const	
			Sigmoidfunktion	153

void setXShift (float s)

Parameter setzen

Parameters: Verschiebung — in x-Richtung

void setYShift (float s)

Parameter setzen

 ${\bf Parameters:} \hspace{1.5cm} {\tt Verschiebung-in\ y-Richtung}$

void setXStretch (float s)

 $Parameter\ setzen$

Parameters: Streckung — in x-Richtung

void setYStretch (float s)

Parameter setzen

Parameters: Streckung — in y-Richtung

_ 5.3.2.5 _

virtual float **transform** (float intensity) const

Sigmoid funktion

Return Value: Ergebnis der Sigmoidfunktion.

Parameters: intensity — Argument für die Sigmoidfunktion.

6

Farbsegmentationsoperationen

Names


6.1	class	EB_ImageSegmentation	
		Diese Klasse stellt eine Schnittstelle für	
		$die\ farbbasierte\ Segmentation\ dar\ \dots$	154
6.2	class	EB_HueSegmentation: public EB_ImageSegmentation	
		Diese Klasse berechnet den Abstand	
		der H-Komponente des HSI-Farbraumes	
		aus dem übergebenen Pixel im RGB-	
		Farbraum von einem Referenzwert	156

6.1

class EB_ImageSegmentation

Diese Klasse stellt eine Schnittstelle für die farbbasierte Segmentation dar

Inheritance



Public Members

6.1.1	Konstruktoren und	Destruktor	155
6.1.2	public Methoden		155

Protected Members

 $EB_PixelDescriptor$

color

Farbe, gegen die die Distanz berechnet werden soll.

Diese Klasse stellt eine Schnittstelle für die farbbasierte Segmentation dar. Diese Segmentation geschieht nicht in dieser Klasse, sie dient lediglich dazu, den Abstand zwischen zwei Farben zu berechnen. Dabei ist die konkrete Wahl des Abstandmaßes in einer abgeleiteten Klasse zu treffen.

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

__ 6.1.1 _____

Konstruktoren und Destruktor

Names

6.1.1.1

EB_ImageSegmentation (void)

 $Parameter loser\ Konstruktor$

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB-ImageSegmentation ($\rightarrow 6.1.1.1$, page 155).

__ 6.1.2 _____

public Methoden

Names

6.1.2.1	void	setColor (const EB_PixelDescriptor &compcolor)	
		Vergleichsfarbe setzen	156
6.1.2.2	virtual float	computeDistance (EB_PixelDescriptor &p) const	
		$Distanzberechnung \dots \dots$	156

6.1.2.1

void **setColor** (const EB_PixelDescriptor &compcolor)

Vergleichsfarbe setzen

Vergleichsfarbe setzen. Diese Methode legt die Vergleichsfarbe zum späteren Berechnen der Distanz fest.

6.1.2.2

virtual float computeDistance (EB_PixelDescriptor &p) const

Distanzberechnung

Distanzberechnung. Diese Methode ist das Herzstück der Klasse. Sie ist pur virtuell und muß von abgeleiteten Klassen überladen werden. Die Methode muß mit einem entsprechenden Distanzmaß den Abstand zwischen der übergebenen und der Vergleichsfarbe berechnen und dieses Resultat auf das Intervall zwischen 0.0 und 1.0 normiert zurückgeben.

Return Value: Abstand von der Vergleichsfarbe.


Parameters: p — Farbe, für die die Differenz berechnet werden soll.

6.2

class EB_HueSegmentation: public EB_ImageSegmentation

Diese Klasse berechnet den Abstand der H-Komponente des HSI-Farbraumes aus dem übergebenen Pixel im RGB-Farbraum von einem Referenzwert

Inheritance



Public Members

6.2.1	Konstruktoren und l	Destruktor	157
6.2.2	public Methoden		157

Diese Klasse berechnet den Abstand der H-Komponente des HSI-Farbraumes aus dem übergebenen Pixel im RGB-Farbraum von einem Referenzwert. Dabei wird eine minimale Sättigung in Rechnung gestellt, die die Farbe mindestens haben muß. Liegt der Sättigungswert darunter, wird die Differenz pauschal auf das Maximum gesetzt

Author: Jürgen ËL BOSSO"Key

6.2.1

Konstruktoren und Destruktor

Names

_ 6.2.1.1 ____

EB_HueSegmentation (void)

Parameterloser Konstruktor

Parameterloser Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse EB_HueSegmentation (\rightarrow 6.2.1.1, page 157). Der Referenzwert und die Sättigungsschwelle werden dabei jeweils auf 0.0 gesetzt.

_ 6.2.2 __

public Methoden

Names

6.2.2.1

void **setReferenceH** (float h)

Referenzwert für H setzen

Referenzwert für H setzen. Diese Methode setzt den Wert, zu dem die Differenz des jeweiligen H-Wertes berechnet werden soll.

Parameters: h — Referenzwert, wird auf das Intervall zwischen 0.0 und 1.0 be-

schränkt

6.2.2.2

void **setThresholdS** (float s)

Schwelwert für Ssetzen

Schwelwert für Ssetzen. Diese Methode setzt den minimalen Sättigungswert. Unterschreitet eine Farbe diesen Wert, wird der Abstand vom Referenzwert pauschal mit dem Maximum, 1.0, bewertet.

Parameters: s — Schwellwert, wird auf das Intervall zwischen 0.0 und 1.0 be-

schränkt

6.2.2.3

float computeDistance (EB_PixelDescriptor &p) const

Distanzberechnung

Distanzberechnung. Diese Methode berechnet die H-Komponente der Farbe und interpretiert dafür die ersten drei Bestandteile der übergebenen Farbe als Rot, Grün und Blau im RGB-Farbraum. Ist die Sättigung nicht zu gering, wird anschließend die Differenz zwischen dem errechneten und dem Referenzwert gebildet und zurückgegeben.

Return Value: Abstand des berechneten H-Wertes vom Referezwert.

Parameters: p — Farbe, für die die Differenz berechnet werden soll.

7

Unterstützte Bildformate

Names			
7.1		Modul zum Laden und Speichern im PNM-Format	159
7.2	extern C exte	ern	
		Modul zum Laden und Speichern im JPEG-Format	163
7.3	extern	Modul zum Laden und Speichern im PNG-Format	168
7.4		Modul zum Laden und Speichern einer Instanz der Klasse	
			172
7.5		Modul zum Laden und Speichern im TIFF-Format	176
7.6		Modul zum Laden und Speichern im Windows-BMP-	
			Format.
			179

7.1

Modul zum Laden und Speichern im PNM-Format.


Names

7.1.1

class PNM_Image : public EB_Image

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten

Inheritance



Public Members

7.1.1.1	Konstruktoren und Destruktor	
7.1.1.2	public Methoden	162

Protected Members

int **pnmtype** Typ der Daten. int **charmax** Maximaler Intensitätswert.

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten. Dabei ist es nur möglich, Bilder mit einem oder drei Bändern zu speichern. Ein Bild mit einem Band wird dabei beim Speichern als Grauwertbild im PGM-Format und eins mit drei Bändern als Darstellung im RGB-Farbraum im PPM-Format betrachtet. Beim Laden ergibt ein Grauwertbild im PGM-Format entsprechend eine Instanz mit einem Band und ein Farbbild im PPM-Format eine Instanz mit drei Bändern.

Author: Jürgen EL BOSSO Key

_ 7.1.1.1 ____

Konstruktoren und Destruktor

Names		
7.1.1.1.1	PNM_Image (void) Default-Konstruktor	161
7.1.1.1.2	PNM_Image (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int usedbands, float color = -1.0, float min = 0.0, float max = 1.0) $Konstruktor$	161
7.1.1.1.3	PNM_Image (const EB_Image & Image) Copy-Konstruktor	161
7.1.1.4	PNM_Image (const char *name) File-Konstruktor	162
virtual	~ PNM_Image () Destruktor.	

_ 7.1.1.1.1 ___

PNM_Image (void)

Default-Konstruktor

Default-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse PNM_Image $(\rightarrow 7.1.1.1.1, page~161)$ mit einer Breite und Höhe von eins, einem Band und dem Dynamikbereich von 0.0 bis 1.0.

___ 7.1.1.1.2 ____

PNM_Image (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int usedbands, float color = -1.0, float min = 0.0, float max = 1.0)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse PNM_Image (\rightarrow 7.1.1.1.1, page 161).

Parameters: x — Breite des Bildes.

y — Höhe des Bildes.

usedbands — Anzahl an Bändern im Bild.

color — Intensitätswert, mit dem alle Pixel aller Bänder initialisiert werden. Liegt dieser Wert außerhalb des durch min und max bestimmten Intervalls, findet keine Initialisierung statt. Voreinstel-

lung ist -1.0

min — Minimaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung ist

0.0

max — Maximaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung

ist 1.0

7.1.1.1.3

PNM_Image (const EB_Image & Image)

Copy-Konstruktor

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse PNM-Image ($\to 7.1.1.1.1$, page 161) als Kopie von der übergebenen Instanz.

Parameters: Image — Instanz, von der die Kopie erzeugt wird.

_ 7.1.1.1.4 _

PNM_Image (const char *name)

File-Konstruktor

File-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der KlassePNM_Image (\rightarrow 7.1.1.1.1, page 161), indem er versucht, den Inhalt der Datei mit dem angegebenen Namen als im PPM-oder PGM-Format gespeicherte Bilddaten zu interpretieren.

Parameters:

name — Name einer Datei, aus der die Bilddaten gelesen werden sollen.

7112

public Methoden

Names

7.1.1.2.1 virtual EB_Image&

 $\begin{array}{l} \textbf{load} \ (\textbf{const} \ \textbf{char} \ *\textbf{name}) \ \textbf{throw} (\textbf{EBIOutOfMemoryEXP}, \\ \textbf{EBIPNMLoaderEXP}, \ \textbf{EBICouldNotLoadEXP}, \\ \textbf{EBICouldNotOpenLoadFileEXP}) \end{array}$

Bild laden 162

7.1.1.2.2 virtual void **save** (const char *name) throw(EBIWrongNumberOfBandsEXP, EBICouldNotOpenSaveFileEXP)

Bild speichern 163

_ 7.1.1.2.1 ___

virtual EB_Image& load (const char *name) throw(EBIOutOfMemoryEXP, EBIPNMLoaderEXP, EBICouldNotLoadEXP, EBICouldNotOpenLoadFileEXP)

Bild laden

Bild laden. Diese Methode versucht, den Inhalt der Datei mit dem angegebenen Namen als im PPM- oder PGM-Format gespeicherte Bilddaten zu interpretieren und die Daten entsprechend in die aktuelle Instanz einzutragen. Kann aus der angegebenen Datei nicht gelesen werden, wird eine Exception geworfen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: name — Name einer Datei, aus der die Bilddaten gelesen werden

sollen.

__ 7.1.1.2.2 ___

virtual void **save** (const char *name) throw(EBIWrongNumberOfBandsEXP EBICouldNotOpenSaveFileEXP)

Bild speichern

Bild speichern. Diese Methode speichert die Bilddaten in der aktuellen Instanz abhängig von der Anzahl der Bänder im PPM- oder PGM-Format in eine Datei mit dem angegebenen Namen. Hat die aktuelle Instanz nicht genau ein oder drei Bänder oder kann eine Datei mit dem angegebenen Namen nicht geschrieben werden, wird eine Exception geworfen

Parameters: name — Name einer Datei, in der die Daten gespeichert werden

sollen.

7.2

extern C extern Modul zum Laden und Speichern im JPEG-Format.

Names

#define **DEFAULTQUALITY**

Voreinstellung für die Qualität beim Spei-

chern.

7.2.1 class **JPG_Image**: public EB_Image

Diese Klasse dient zum Laden und Spei-

7.2.1

class $\mathbf{JPG_Image}$: public EB_Image

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten

Inheritance



Public Members

7.2.1.1	Konstruktoren und Destruktor	
7.2.1.2	public Methoden	166

Protected Members

unsigned int quality Die bei der Kompression zu benutzende

 $Qualit\ddot{a}t.$

bool corrupted Flag zeigt an, ob die Daten beim Laden

korrumpiert wurden (true)

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten. Dabei ist es nur möglich, Bilder mit einem oder drei Bändern zu speichern. Ein Bild mit einem Band wird dabei beim Speichern als Grauwertbild und eins mit drei Bändern als Darstellung im RGB-Farbraum betrachtet. Beim Laden ergibt ein Grauwertbild entsprechend eine Instanz mit einem Band und ein Farbbild eine Instanz mit drei Bändern. Von den verschiedenen Möglichkeiten, auf das Ergebnis der Kompression Einfluß zu nehmen, wurde in der vorliegenden Klasse nur die prozentuale Einstellung der Qualität berücksichtigt.

Author: Jürgen EL BOSSO Key

7.2.1.1

Konstruktoren und Destruktor

Names			
7.2.1.1.1	$\mathbf{JPG_Image} \; (\mathrm{void})$	Default-Konstruktor	165
7.2.1.1.2	unsigne	d int x, unsigned int y, d int usedbands, float color = -1.0, n = 0.0, float max = 1.0) Konstruktor	165
7.2.1.1.3	JPG_Image (const E	B_Image & Image) Copy-Konstruktor	166
7.2.1.1.4	JPG_Image (const ch	nar *name)	

File-Konstruktor 166

virtual "JPG_Image (void) Destruktor.

7.2.1.1.1

JPG_Image (void)

 $Default ext{-}Konstruktor$

Default-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse JPG-Image $(\rightarrow 7.2.1.1.1, page~165)$ mit einer Breite und Höhe von eins, einem Band und dem Dynamikbereich von 0.0 bis 1.0.

_ 7.2.1.1.2 ____

JPG_Image (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int usedbands, float color = -1.0, float min = 0.0, float max = 1.0)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse JPG_Image (\rightarrow 7.2.1.1.1, page 165).

Parameters: x — Breite des Bildes.

y — Höhe des Bildes.

usedbands — Anzahl an Bändern im Bild.

color — Intensitätswert, mit dem alle Pixel aller Bänder initialisiert werden. Liegt dieser Wert außerhalb des durch min und max bestimmten Intervalls, findet keine Initialisierung statt. Voreinstel-

lung ist -1.0

min — Minimaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung ist

0.0

max — Maximaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung

ist 1.0

_ 7.2.1.1.3 ___

JPG_Image (const EB_Image & Image)

Copy-Konstruktor

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse JPG_Image (\rightarrow 7.2.1.1.1, page 165) als Kopie von der übergebenen Instanz. Die Qualität, die beim Speichern des Inhaltes der aktuellen Instanz benutzt wird, wird auf den Wert DEFAULTQUALITY (\rightarrow page 163) gesetzt.

Parameters: Image — Instanz, von der die Kopie erzeugt wird.

7.2.1.1.4

JPG_Image (const char *name)

 $File ext{-}Konstruktor$

File-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der KlasseJPG_Image (\rightarrow 7.2.1.1.1, page 165), indem er versucht, den Inhalt der Datei mit dem angegebenen Namen als im JPEG-Format gespeicherte Bilddaten zu interpretieren.

Parameters:

name — Name einer Datei, aus der die Bilddaten gelesen werden sollen.

7.2.1.2

public Methoden

Names

7.2.1.2.1 void	setCorrupted (void) Daten als korrupt markieren	167
7.2.1.2.2 void	$\mathbf{setQuality}$ (unsigned int newq) $Qualit\ddot{a}t \ setzen \qquad \dots \dots$	167
7.2.1.2.3 virtual	EB_Image& load (const char *name)	
	throw(EBICouldNotOpenLoadFileEXP,	
	EBIJPGLoaderEXP, EBIJPGPrematureEndOfDataEXP)	
	Bild laden	167
7.2.1.2.4 virtual	void save (const char *name) throw (EBIWrongNumberOfBandsEXP, EBICouldNotOpenSaveFileEXP)	

Bild speichern 168

7.2.1.2.1

void **setCorrupted** (void)

Daten als korrupt markieren

Daten als korrupt markieren. Diese Methode wird von der Methode JPG_Image::load (\rightarrow 7.2.1.2.3, page 167) aufgerufen, wenn die Daten, die geladen wurden in irgendeiner Weise korrumpiert waren.

_ 7.2.1.2.2 _____

void **setQuality** (unsigned int newq)

Qualität setzen

Qualität setzen. Diese Methode ermöglicht es, die beim Speichern benutzte Qualität und somit die Kompressionsrate zu bestimmen.

Parameters:

newq — Wert, der die Qualität bestimmt. Ist der Wert größer als 100, wird 100 benutzt.

_ 7.2.1.2.3 _

virtual EB_Image& load (const char *name) throw(EBICouldNotOpenLoadFileEXP, EBIJPGLoaderEXP, EBIJPGPrematureEndOfDataEXP)

Bild laden

Bild laden. Diese Methode versucht, den Inhalt der Datei mit dem angegebenen Namen als im JPEG-Format gespeicherte Bilddaten zu interpretieren und die Daten entsprechend in die aktuelle Instanz einzutragen. Kann aus der angegebenen Datei nicht gelesen werden, wird eine Exception geworfen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: name — Name einer Datei, aus der die Bilddaten gelesen werden

sollen.

$_$ 7.2.1.2.4 $_$

virtual void **save** (const char *name) throw(EBIWrongNumberOfBandsEXP, EBICouldNotOpenSaveFileEXP)

Bild speichern

Bild speichern. Diese Methode speichert die Bilddaten in der aktuellen Instanz im JPEG-Format in eine Datei mit dem angegebenen Namen. Hat die aktuelle Instanz nicht genau drei Bänder oder kann eine Datei mit dem angegebenen Namen nicht geschrieben werden, wird eine Exception geworfen

Parameters:

name — Name einer Datei, in der die Daten gespeichert werden sollen.

7.3

extern Modul zum Laden und Speichern im PNG-Format.

Names

7.3.1 class

PNG_Image: public EB_Image

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten


168

7.3.1

class PNG_Image : public EB_Image

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten

Inheritance



Public	Members

7.3.1.1	Konstruktoren und Destruktor		169
7.3.1.2	public Methoden		171

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten. Dabei ist es nur möglich, Bilder mit einem, drei oder vier Bändern zu speichern. Ein Bild mit einem Band wird dabei beim Speichern als Grauwertbild, eins mit drei Bändern als Darstellung im RGB-Farbraum und eins mit vier Bändern als RGB-Bild mit Alphakanal betrachtet. Beim Laden ergibt ein Grauwertbild entsprechend eine Instanz mit einem Band und ein Farbbild eine Instanz mit drei Bändern.

Author: Jürgen EL BOSSO Key

7.3.1.1

Konstruktoren und Destruktor

Names			
7.3.1.1.1	$\mathbf{PNG_Image} \; (\mathrm{void})$	Default-Konstruktor	169
7.3.1.1.2	unsigne	ed int x, unsigned int y, ed int usedbands, float color = -1.0, $\sin = 0.0$, float $\max = 1.0$)	
		Konstruktor	170
7.3.1.1.3	PNG_Image (const I	EB_Image & Image)	
		$Copy ext{-}Konstruktor$	170
7.3.1.1.4	PNG_Image (const o	har *name)	
		File-Konstruktor	170
virtual ~	PNG_Image ()	Destruktor.	

7.3.1.1.1

PNG_Image (void)

 $Default ext{-}Konstruktor$

Default-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse PNG_Image $(\rightarrow 7.3.1.1.1, page~169)$ mit einer Breite und Höhe von eins, einem Band und dem Dynamikbereich von 0.0 bis 1.0.

7.3.1.1.2

PNG_Image (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int usedbands, float color = -1.0, float min = 0.0, float max = 1.0)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse PNG-Image (\rightarrow 7.3.1.1.1, page 169).

Parameters: x — Breite des Bildes.

y — Höhe des Bildes.

usedbands — Anzahl an Bändern im Bild.

color — Intensitätswert, mit dem alle Pixel aller Bänder initialisiert werden. Liegt dieser Wert außerhalb des durch min und max bestimmten Intervalls, findet keine Initialisierung statt. Voreinstel-

lung ist -1.0

min — Minimaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung ist

0.0

max — Maximaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung

ist 1.0

7.3.1.1.3

PNG_Image (const EB_Image & Image)

 $Copy ext{-}Konstruktor$

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse PNG_Image (\rightarrow 7.3.1.1.1, page 169) als Kopie von der übergebenen Instanz.

Parameters: Image — Instanz, von der die Kopie erzeugt wird.

7.3.1.1.4

PNG_Image (const char *name)

File-Konstruktor

File-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der KlassePNG_Image (\rightarrow 7.3.1.1.1, page 169), indem er versucht, den Inhalt der Datei mit dem angegebenen Namen als im PNG-Format gespeicherte Bilddaten zu interpretieren.

Parameters: name — Name einer Datei, aus der die Bilddaten gelesen werden

sollen.

7.3.1.2

public Methoden

Names

7.3.1.2.1 virtual EB_Image&

 $7.3.1.2.2 \ \ virtual \ \ void \ \ \textbf{save} \ (const \ char \ *name) \ throw (EBIWrongNumberOfBandsEXP, \\ EBICouldNotOpenSaveFileEXP)$

Bild speichern 172

7.3.1.2.1

virtual EB_Image& load (const char *name) throw(EBIPNGLoaderEXP, EBICouldNotOpenLoadFileEXP)

Bild laden

Bild laden. Diese Methode versucht, den Inhalt der Datei mit dem angegebenen Namen als im PNG-Format gespeicherte Bilddaten zu interpretieren und die Daten entsprechend in die aktuelle Instanz einzutragen. Kann aus der angegebenen Datei nicht gelesen werden, wird eine Exception geworfen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: name — Name einer Datei, aus der die Bilddaten gelesen werden

sollen.

7.3.1.2.2

virtual void **save** (const char *name) throw(EBIWrongNumberOfBandsEXP EBICouldNotOpenSaveFileEXP)

Bild speichern

Bild speichern. Diese Methode speichert die Bilddaten in der aktuellen Instanz im PNG-Format in eine Datei mit dem angegebenen Namen. Hat die aktuelle Instanz nicht genau drei Bänder oder kann eine Datei mit dem angegebenen Namen nicht geschrieben werden, wird eine Exception geworfen

Parameters:

name — Name einer Datei, in der die Daten gespeichert werden sollen.

Modul zum Laden und Speichern einer Instanz der Klasse EB_Image (\rightarrow 1.3, page 39).

Names

7.4.1 class **GZ_Image**: public EB_Image

> Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten


172

_ 7.4.1 ___

class **GZ_Image**: public EB_Image

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten

Inheritance



Public Members

7.4.1.1	Konstruktoren und Destruktor	173
7.4.1.2	public Methoden	174

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten. Die Bilddaten werden binär in eine Datei geschrieben und on the fly mittels gzip komprimiert. Gespeichert werden in der Datei in dieser Reihenfolge die Breite und Höhe des Bildes, der minimale und der maximale Intensitätswert, die Anzahl der Bänder und schließlich die Intensitätswerte jedes Bandes.

Author: Jürgen EL BOSSO Key

_ 7.4.1.1 _____

Konstruktoren und Destruktor

Names			
7.4.1.1.1	$\mathbf{GZ_Image} \; (\mathrm{void})$	$Default ext{-}Konstruktor \ \dots \ \dots$	173
7.4.1.1.2	unsigned	d int x, unsigned int y, d int usedbands, float color = -1.0, n = 0.0, float max = 1.0) Konstruktor	173
7.4.1.1.3	GZ_Image (const E	B_Image & Image) Copy-Konstruktor	174
7.4.1.1.4	GZ_Image (const ch	ar *name) File-Konstruktor	174
virtual ~	GZ_Image ()	Destruktor.	

7.4.1.1.1

$\mathbf{GZ_Image}$ (void)

 $Default ext{-}Konstruktor$

Default-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse GZ-Image (\rightarrow 7.4.1.1.1, page 173) mit einer Breite und Höhe von eins, einem Band und dem Dynamikbereich von 0.0 bis 1.0.

7.4.1.1.2

```
GZ_Image (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int usedbands, float color = -1.0, float min = 0.0, float max = 1.0)
```

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse GZ_Image (\rightarrow 7.4.1.1.1, page 173).

Parameters: x — Breite des Bildes.

y — Höhe des Bildes.

usedbands — Anzahl an Bändern im Bild.

color — Intensitätswert, mit dem alle Pixel aller Bänder initialisiert werden. Liegt dieser Wert außerhalb des durch min und max bestimmten Intervalls, findet keine Initialisierung statt. Voreinstel-

lung ist -1.0

min — Minimaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung ist

0.0

 \mathtt{max} — Maximaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung

ist 1.0

_ 7.4.1.1.3 _____

GZ_Image (const EB_Image & Image)

 $Copy ext{-}Konstruktor$

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse GZ_Image (\rightarrow 7.4.1.1.1, page 173) als Kopie von der übergebenen Instanz.

Parameters: Image — Instanz, von der die Kopie erzeugt wird.

_ 7.4.1.1.4 _____

GZ_Image (const char *name)

 $File ext{-}Konstruktor$

File-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der KlasseGZ_Image (\rightarrow 7.4.1.1.1, page 173), indem er versucht, den Inhalt der Datei mit dem angegebenen Namen als im beschriebenen Format gespeicherte Bilddaten zu interpretieren.

Parameters: name — Name einer Datei, aus der die Bilddaten gelesen werden sollen.

7.4.1.2

public Methoden

Names

7.4.1.2.1 virtual EB_Image&

load (const char *name)

throw(EBICouldNotOpenLoadFileEXP)

Bild laden 175

7.4.1.2.2 virtual void save (const char *name)

throw(EBICouldNotOpenSaveFileEXP)

 $Bild\ speichern\ \dots 175$

7.4.1.2.1

virtual EB_Image& load (const char *name) throw(EBICouldNotOpenLoadFileEXP)

Bild laden

Bild laden. Diese Methode versucht, den Inhalt der Datei mit dem angegebenen Namen als im beschriebenen Format gespeicherte Bilddaten zu interpretieren und die Daten entsprechend in die aktuelle Instanz einzutragen. Kann aus der angegebenen Datei nicht gelesen werden, wird eine Exception geworfen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: name — Name einer Datei, aus der die Bilddaten gelesen werden

sollen.

7.4.1.2.2

virtual void save (const char *name) throw(EBICouldNotOpenSaveFileEXP)

Bild speichern

Bild speichern. Diese Methode speichert die Bilddaten in der aktuellen Instanz im beschriebenen Format in eine Datei mit dem angegebenen Namen. Kann eine Datei mit dem angegebenen Namen nicht geschrieben werden, wird eine Exception geworfen

Parameters: name — Name einer Datei, in der die Daten gespeichert werden

sollen.

Modul zum Laden und Speichern im TIFF-Format.

Names

7.5.1 TIFF_Image: public EB_Image class


> Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten

176

class TIFF_Image: public EB_Image

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten

Inheritance



Public Members

7.5.1.1	Konstruktoren und Destruktor	
7.5.1.2	public Methoden	178

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten. Dabei ist es nur möglich, Bilder mit einem oder drei Bändern zu speichern. Ein Bild mit einem Band wird dabei beim Speichern als Grauwertbild und eins mit drei Bändern als Darstellung im RGB-Farbraum betrachtet. Beim Laden ergibt ein Grauwertbild entsprechend eine Instanz mit einem Band und ein Farbbild eine Instanz mit drei Bändern.

Author: Jürgen EL BOSSO Key

Konstruktoren und Destruktor

Names			
7.5.1.1.1	TIFF_Image (void) Default-Ko	enstruktor	177
7.5.1.1.2	float $min = 0.0$, float	ands, float color = -1.0 ,	177
7.5.1.1.3	TIFF_Image (const EB_Image & Copy-Kons	· ,	178
7.5.1.1.4	TIFF_Image (const char *name) File-Konst	ruktor	178
virtual ~	TIFF_Image () Destruktor	•	

_ 7.5.1.1.1 ____

TIFF_Image (void)

 $Default ext{-}Konstruktor$

Default-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse TIFF_Image ($\rightarrow 7.5.1.1.1$, page 177) mit einer Breite und Höhe von eins, einem Band und dem Dynamikbereich von 0.0 bis 1.0.

_ 7.5.1.1.2 _

```
TIFF_Image (unsigned int x, unsigned int y, unsigned int usedbands, float color = -1.0, float min = 0.0, float max = 1.0)
```

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse TIFF_Image (\rightarrow 7.5.1.1.1, page 177).

Parameters: x — Breite des Bildes.

y — Höhe des Bildes.

usedbands — Anzahl an Bändern im Bild.

color — Intensitätswert, mit dem alle Pixel aller Bänder initialisiert werden. Liegt dieser Wert außerhalb des durch min und max bestimmten Intervalls, findet keine Initialisierung statt. Voreinstellung ist. 10

 \mathtt{min} — Minimaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung ist 0.0

 ${\tt max}$ — Maximaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung

ist 1.0

_ 7.5.1.1.3 _

TIFF_Image (const EB_Image & Image)

Copy-Konstruktor

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse TIFF_Image (\rightarrow 7.5.1.1.1, page 177) als Kopie von der übergebenen Instanz.

Parameters:

Image — Instanz, von der die Kopie erzeugt wird.

_ 7.5.1.1.4 __

TIFF_Image (const char *name)

 $File ext{-}Konstruktor$

File-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der KlasseTIFF_Image (\rightarrow 7.5.1.1.1, page 177), indem er versucht, den Inhalt der Datei mit dem angegebenen Namen als im TIFF-Format gespeicherte Bilddaten zu interpretieren.

Parameters:

name — Name einer Datei, aus der die Bilddaten gelesen werden sollen.

7.5.1.2

public Methoden

Names

7.5.1.2.1 virtual EB_Image&

 $\mathbf{load}\ (\mathrm{const\ char\ *} \mathrm{name})$

throw(EBICouldNotOpenLoadFileEXP,

EBIWrongFileTypeEXP)

7.5.1.2.2 virtual void save (const char *name) throw(EBIWrongNumberOfBandsEXP,

EBICouldNotOpenSaveFileEXP,

EBIOutOfMemoryEXP)

Bild speichern 179

_ 7.5.1.2.1 ____

virtual EB_Image& load (const char *name) throw(EBICouldNotOpenLoadFileEXP, EBIWrongFileTypeEXP)

Bild laden

Bild laden. Diese Methode versucht, den Inhalt der Datei mit dem angegebenen Namen als im TIFF-Format gespeicherte Bilddaten zu interpretieren und die Daten entsprechend in die aktuelle Instanz einzutragen. Kann aus der angegebenen Datei nicht gelesen werden, wird eine Exception geworfen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: name — Name einer Datei, aus der die Bilddaten gelesen werden

sollen.

_ 7.5.1.2.2 ___

virtual void **save** (const char *name) throw(EBIWrongNumberOfBandsEXP EBICouldNotOpenSaveFileEXP, EBIOutOfMemory-EXP)

Bild speichern

Bild speichern. Diese Methode speichert die Bilddaten in der aktuellen Instanz im TIFF-Format in eine Datei mit dem angegebenen Namen. Hat die aktuelle Instanz nicht genau ein oder drei Bänder oder kann eine Datei mit dem angegebenen Namen nicht geschrieben werden, wird eine Exception geworfen

Parameters: name — Name einer Datei, in der die Daten gespeichert werden

sollen.

7.6

Modul zum Laden und Speichern im Windows-BMP-Format.

Names

7.6.1 class **BMP_Image**: public EB_Image

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten


180

_ 7.6.1 _

class BMP_Image : public EB_Image

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten

Inheritance



Public Members

7.6.1.1	Konstruktoren und Destruktor	
7.6.1.2	public Methoden	182

Diese Klasse dient zum Laden und Speichern von Bilddaten. Dabei ist es nur möglich, Bilder mit einem oder drei Bändern zu speichern. Ein Bild mit einem Band wird dabei beim Speichern als Grauwertbild mit entsprechender Palette und eins mit drei Bändern als Darstellung im RGB-Farbraum gespeichert. Es werden jeweils Bilder mit einer plane gespeichert und beim Laden erwartet. Beim Laden wird immer ein dreibändiges Bild erzeugt. Handelt es sich bei der Datei um ein Bild mit Palette werden die entsprechenden Farben eingetragen.

Author:

Jürgen EL BOSSO Key

_ 7.6.1.1 ____

Konstruktoren und Destruktor

Names			
7.6.1.1.1	$\mathbf{BMP_Image} \; (\mathrm{void})$	Default-Konstruktor	181
7.6.1.1.2	float co	ed int x, unsigned int y, polor = -1.0, float min = 0.0,	
	поат п	$\max = 1.0$) $Konstruktor$	181
7.6.1.1.3	BMP_Image (const I	EB_Image & Image) Copy-Konstruktor	181
7.6.1.1.4	BMP_Image (const o	har *name) File-Konstruktor	182
virtual ~	BMP_Image ()	Destruktor.	

7.6.1.1.1

BMP_Image (void)

Default-Konstruktor

Default-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse BMP_Image $(\rightarrow 7.6.1.1.1, page~181)$ mit einer Breite und Höhe von eins, drei Bändern und dem Dynamikbereich von 0.0 bis 1.0.

7.6.1.1.2

BMP_Image (unsigned int x, unsigned int y, float color = -1.0, float min = 0.0, float max = 1.0)

Konstruktor

Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse BMP-Image (\rightarrow 7.6.1.1.1, page 181).

Parameters:

x — Breite des Bildes.

y — Höhe des Bildes.

color — Intensitätswert, mit dem alle Pixel aller Bänder initialisiert werden. Liegt dieser Wert außerhalb des durch min und max bestimmten Intervalls, findet keine Initialisierung statt. Voreinstel-

lung ist -1.0

min — Minimaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung ist

0.0

max — Maximaler Intensitätswert in jedem Band. Voreinstellung

ist 1.0

7.6.1.1.3

BMP_Image (const EB_Image & Image)

Copy-Konstruktor

Copy-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der Klasse BMP_Image (\rightarrow 7.6.1.1.1, page 181) als Kopie von der übergebenen Instanz.

Parameters:

Image — Instanz, von der die Kopie erzeugt wird.

_ 7.6.1.1.4 _

BMP_Image (const char *name)

File-Konstruktor

File-Konstruktor. Dieser Konstruktor erzeugt eine Instanz der KlasseBMP_Image (\rightarrow 7.6.1.1.1, page 181), indem er versucht, den Inhalt der Datei mit dem angegebenen Namen als im beschriebenen Format gespeicherte Bilddaten zu interpretieren.

Parameters:

name — Name einer Datei, aus der die Bilddaten gelesen werden sollen.

7.6.1.2

public Methoden

Names

7.6.1.2.1 virtual EB_Image&

load (const char *name)

throw(EBICouldNotOpenLoadFileEXP,

EBIWrongFileTypeEXP,

EBIWrongNumberOfBandsEXP)

Bild laden 182

7.6.1.2.2 virtual void save (const char *name) throw(EBICouldNotOpenSaveFileEXP,

EBIWrongNumberOfBandsEXP)

_ 7.6.1.2.1 _____

virtual EB_Image& load (const char *name) throw(EBICouldNotOpenLoadFileEXP, EBIWrongFileTypeEXP, EBIWrongNumber-OfBandsEXP)

Bild laden

Bild laden. Diese Methode versucht, den Inhalt der Datei mit dem angegebenen Namen als im BMP-Format gespeicherte Bilddaten zu interpretieren und die Daten entsprechend in die aktuelle Instanz einzutragen. Kann aus der angegebenen Datei nicht gelesen werden, ist es keine Datei im BMP-Format oder ist das Format ein anderes als 1 plane und 8/24 Bits wird eine Exception geworfen.

Return Value: Referenz auf die aktuelle Instanz.

Parameters: name — Name einer Datei, aus der die Bilddaten gelesen werden

sollen.

__ 7.6.1.2.2 __

virtual void **save** (const char *name) throw(EBICouldNotOpenSaveFileEXP EBIWrongNumberOfBandsEXP)

Bild speichern

Bild speichern. Diese Methode speichert die Bilddaten in der aktuellen Instanz im BMP-Format in eine Datei mit dem angegebenen Namen. Kann eine Datei mit dem angegebenen Namen nicht geschrieben werden oder enthält die aktuelle Instanz nicht genau eins oder drei Bänder, wird eine Exception geworfen

Parameters: name — Name einer Datei, in der die Daten gespeichert werden

sollen.

8 _

Exceptions

Names	S		
8.1	class	EB_ImageException Wurzelexception	186
8.4	class	EBICouldNotLoadEXP: public EB_ImageException Diese Exception wird geworfen, wenn beim Laden einer vorhandenen Bilddatei ein Problem auftrat	187
8.5	class	EBICouldNotOpenLoadFileEXP: public EBICouldNotLoadEXP Diese Exception wird geworfen, wenn versucht wurde, eine nicht existente Bild- datei zu laden	188
8.6	class	EBIWrongFileTypeEXP: public EBICouldNotLoadEXP Diese Exception wird geworfen, wenn der Typ der Bilddatei nicht von der benutzten Loader-Klasse verstanden wird	188
8.7	class	EBIUnsupportedFileTypeEXP: public EBICouldNotLoadEXP Diese Exception wird geworfen, wenn das Format der Bilddatei nicht verstan- den wurde	188
8.8	class	EBIJPGLoaderEXP : public EBICouldNotLoadEXP Diese Exception wird von der Klasse $JPG_Image (\rightarrow 7.2.1, page 163)$ geworfen, wenn beim Laden ein für diese Klasse spezifisches Problem auftritt	189
8.2	class	EBIJPGPrematureEndOfDataEXP : public EBIJPGLoaderEXP Diese Exception wird von der Klasse JPG_Image (\rightarrow 7.2.1, page 163) geworfen, wenn die sattsam bekannte Condition premature end of	189
8.9	class	EBIPNGLoaderEXP: public EBICouldNotLoadEXP Diese Exception wird von der Klasse $PNG_Image (\rightarrow 7.3.1, page 168)$ gewor- fen, wenn beim Laden ein für diese Klasse spezifisches Problem auftritt	190
8.10	class	EBIPNMLoaderEXP: public EBICouldNotLoadEXP Diese Exception wird von der Klasse PNM_Image (→7.1.1, page 159) gewor- fen, wenn beim Laden ein für diese Klas- se spezifisches Problem auftritt	190
8.11	class	EBICouldNotSAVEEXP: public EBImageException	

		Diese Exception wird geworfen, wenn beim Speichern einer Bilddatei ein Pro- blem auftrat
8.12	class	EBICouldNotOpenSaveFileEXP : public
8.13	class	EBIJPGSaverEXP : public EBICouldNotSAVEEXP Diese Exception wird von der Klasse $JPG_Image (\rightarrow 7.2.1, page 163) gewor-$ fen, wenn beim Speichern ein für diese Klasse spezifisches Problem auftrat 192
8.14	class	EBIOutOfMemoryEXP: public EB_ImageException Diese Exception wird geworfen, wenn im Zuge irgendeiner Operation beim Reservieren von Speicher ein Problem auftrat
8.15	class	EBIIndexOutOfRangeEXP: public EB_ImageException Diese Exception wird geworfen, wenn versucht wurde, auf ein nicht verfügbares Bildelement (Band oder Pixel) zuzugrei- fen
8.16	class	EBICorruptedParameterEXP: public EB_ImageException Diese Exception wird geworfen, wenn Parameter außerhalb des Toleranzbandes liegen und die jeweilige Methode keine si- chere Rückfallposition kennt
8.17	class	EBINoValuesInBandEXP: public EBICorruptedParameterEXP Diese Exception wird geworfen, wenn eine Operation Inhalte in einem bestimmten Band voraussetzt, in dem jedoch keine vorhanden sind
8.18	class	EBINoEqualNumberOfBandsEXP : public EBICorruptedParameterEXP Diese Exception wird geworfen, wenn eine Operation auf zwei Bildern die gleiche Anzahl an Bändern in ihnen voraussetzt, diese sich aber unterscheiden
8.19	class	EBIWrongNumberOfBandsEXP: public EBICorruptedParameterEXP Diese Exception wird geworfen, wenn für eine Operation eine bestimmte Anzahl Bänder vorausgesetzt wird und diese Voraussetzung aber nicht erfüllt wird 195
8.20	class	$ \begin{array}{c} \textbf{EBIWrongImageDimensionsEXP} : \textbf{public} \\ \textbf{EBICorruptedParameterEXP} \end{array} $


		Diese Exception wird geworfen, wenn die Dimensionen des Bildes die gewählte Operation nicht zulassen	195
8.21	class	EBITrueTypeEXP : public EB_ImageException	
		Diese Exception wird geworfen, wenn die	
		${\it True Type-Bibliothek\ ein\ nicht\ tolerierba-}$	
		res Problem anzeigte	196
8.3	class	EBIImageCorruptedEXP : public EB_ImageException	
		Diese Exception wird geworfen, wenn bei	
		der Verarbeitung klassenintern ein Fehler	
		auftrat	196

class EB_ImageException

Wurzelexception

Inheritance

_ 8.1 _



Public Members

EB_ImageException (void)

Konstruktor


$\begin{tabular}{lll} \bf EB_ImageException & (void) \\ \it Destruktor & \\ \hline \end{tabular}$

Wurzelexception. Von dieser Exception werden alle Exceptions abgeleitet, die direkt von EB-Image ($\rightarrow 1.3$, page 39) oder von ihr abgeleiteten Klassen geworfen werden.

class EBICouldNotLoadEXP : public EB_ImageException

Diese Exception wird geworfen, wenn beim Laden einer vorhandenen Bilddatei ein Problem auftrat


Inheritance



class $\mathbf{EBICouldNotOpenLoadFileEXP}$: public $\mathbf{EBICouldNotLoadEXP}$

Diese Exception wird geworfen, wenn versucht wurde, eine nicht existente Bilddatei zu laden


Inheritance



class $\mathbf{EBIWrongFileTypeEXP}: \mathrm{public}\; \mathrm{EBICouldNotLoadEXP}$


Diese Exception wird geworfen, wenn der Typ der Bilddatei nicht von der benutzten Loader-Klasse verstanden wird

Inheritance



class **EBIUnsupportedFileTypeEXP**: public EBICouldNotLoad-EXP

Diese Exception wird geworfen, wenn das Format der Bilddatei nicht verstanden wurde




class ${f EBIJPGLoaderEXP}$: public ${f EBICouldNotLoadEXP}$

Diese Exception wird von der Klasse JPG_Image (\rightarrow 7.2.1, page 163) geworfen, wenn beim Laden ein für diese Klasse spezifisches Problem auftritt

Inheritance


8.2

8.8



class ${\bf EBIJPGPrematureEndOfDataEXP}$: public ${\bf EBIJPGLoader-EXP}$

Diese Exception wird von der Klasse JPG_Image $(\rightarrow 7.2.1, page 163)$ geworfen, wenn die sattsam bekannte Condition premature end of




Diese Exception wird von der Klasse JPG-Image (\rightarrow 7.2.1, page 163) geworfen, wenn die sattsam bekannte Condition premature end of ... auftritt.

class $\mathbf{EBIPNGLoaderEXP}: \mathrm{public}\ \mathrm{EBICouldNotLoadEXP}$

Diese Exception wird von der Klasse PNG_Image $(\rightarrow 7.3.1, \text{ page } 168)$ geworfen, wenn beim Laden ein für diese Klasse spezifisches Problem auftritt


Inheritance

_ 8.9 _



class ${\bf EBIPNMLoaderEXP}$: public EBICouldNotLoadEXP

Diese Exception wird von der Klasse PNM_Image (→7.1.1, page 159) geworfen, wenn beim Laden ein für diese Klasse spezifisches Problem auftritt




class ${\bf EBICouldNotSAVEEXP}: {\it public EB_ImageException}$

Diese Exception wird geworfen, wenn beim Speichern einer Bilddatei ein Problem auftrat


Inheritance

8.11



class **EBICouldNotOpenSaveFileEXP**: public EBICouldNotSAVE-

Diese Exception wird geworfen, wenn die Datei nicht zum Speichern geöffnet werden konnte




8.13

class EBIJPGSaverEXP: public EBICouldNotSAVEEXP

Diese Exception wird von der Klasse JPG_Image (\rightarrow 7.2.1, page 163) geworfen, wenn beim Speichern ein für diese Klasse spezifisches Problem auftrat


Inheritance




8.14

 $class \>\>\> \mathbf{EBIOutOfMemoryEXP}: public \>\> \mathbf{EB_ImageException}$

Diese Exception wird geworfen, wenn im Zuge irgendeiner Operation beim Reservieren von Speicher ein Problem auftrat





$class \>\>\> \mathbf{EBIIndexOutOfRangeEXP}: public \>\> \mathbf{EB_ImageException}$

Diese Exception wird geworfen, wenn versucht wurde, auf ein nicht verfügbares Bildelement (Band oder Pixel) zuzugreifen


Inheritance



8.16

${\bf class} \quad {\bf EBICorruptedParameter EXP}: {\bf public} \ {\bf EB_Image Exception}$

Diese Exception wird geworfen, wenn Parameter außerhalb des Toleranzbandes liegen und die jeweilige Methode keine sichere Rückfallposition kennt






class ${\bf EBINoValuesInBandEXP}$: public ${\bf EBICorruptedParameter-EXP}$


Diese Exception wird geworfen, wenn eine Operation Inhalte in einem bestimmten Band voraussetzt, in dem jedoch keine vorhanden sind

Inheritance



class ${\bf EBINoEqualNumberOfBandsEXP}$: public ${\bf EBICorruptedParameterEXP}$

Diese Exception wird geworfen, wenn eine Operation auf zwei Bildern die gleiche Anzahl an Bändern in ihnen voraussetzt, diese sich aber unterscheiden




8.18
EBINoEqualNumberOfBandsEXP

class $\mathbf{EBIWrongNumberOfBandsEXP}$: public $\mathbf{EBICorruptedParameterEXP}$


Diese Exception wird geworfen, wenn für eine Operation eine bestimmte Anzahl Bänder vorausgesetzt wird und diese Voraussetzung aber nicht erfüllt wird

Inheritance



class $\mathbf{EBIWrongImageDimensionsEXP}$: public $\mathbf{EBICorruptedParameterEXP}$

Diese Exception wird geworfen, wenn die Dimensionen des Bildes die gewählte Operation nicht zulassen





class $\mathbf{EBITrueTypeEXP}$: public $\mathbf{EB_ImageException}$

Diese Exception wird geworfen, wenn die TrueType-Bibliothek ein nicht tolerierbares Problem anzeiate

Inheritance




8.3

 ${\bf class} \ \ {\bf EBIImageCorruptedEXP}: {\bf public} \ {\bf EB_ImageException}$

Diese Exception wird geworfen, wenn bei der Verarbeitung klassenintern ein Fehler auftrat

Inheritance



Diese Exception wird geworfen, wenn bei der Verarbeitung klassenintern ein Fehler auftrat. Sie sollte also eigentlich nie kommen

9

Unterstützende Funktionen

Names

9.1

EB_Image loadEB_Image (char *filename) throw(EBICouldNotLoadEXP)


Bild laden

Bild laden. Diese Funktion nutzt Funktionalität der Klasse EB_Image ($\rightarrow 1.3$, page 39) und von ihr abgeleiteter Klassen um auf Massenspeicher ausgelagerte Bilder bearbeiten zu können. Der Antrieb hinter dieser Funktion war, die Notwendigkeit für den Anwender beziehungsweise Entwickler auszuräumen, erst das Format, in dem die Daten vorliegen zu ermitteln, damit er die entsprechende Klasse zum Laden auswählen kann. Diese Methode prüft intern die übergebene Datei auf das vorliegende Format und lädt die Daten anschließend wenn eine dazu fähige Klasse vorliegt. Ist das nicht der Fall oder können die Daten aus sonstigen Gründen nicht geladen werden, wird eine Exception geworfen.

Return Value: Referenz auf eine Instanz der Klasse EB-Image $(\rightarrow 1.3, page 39)$

Parameters: name — Name einer zu ladenden Datei

Class Graph



EB_ImageAdvancement	81
1.7EB_ImageCoordinatePair	82
1.8EB_ImageRegion	83
1.9EB_LookUpTable	88
EB_PixelDescriptor	94
3.1	107 113
3.2.2 EB_LogPolarTransformation 3.4	119
EB_SwirlTransformation 3.3 EB_SinusRipplesTransformation	125 122
3.5 EB_LensTransformation	130
EB_TransformationInterpolator	134

$ \xrightarrow{\text{EB_BilinearInterpolator}} 4.2.1 $	138
4.2.2 EB_BilinearTriangle	140
4.3.1 EB_BicubicInterpolator	141
$\begin{array}{c} 4.3.3 \\ \hline \rightarrow \\ \hline \text{EB_BicubicSpline} \end{array}$	144
4.3.2 EB_BicubicSine	143
EB_IntensityTransformation	146
5.3 EB_IntensitySigmoidTrans	150
5.2 EB_IntensityGammaTrans	148
EB_ImageSegmentation	154
6.2EB_HueSegmentation	156
	100
8.1 EB_ImageException	186
8.21	
EBITrueTypeEXP 8.14	196
EBIOutOfMemoryEXP 8.15	192
EBIIndexOutOfRangeEXP 8.3	193
→ EBIImageCorruptedEXP	196

8.11 EBICouldNotSAVEEXP	191
$\begin{array}{c} 8.13 \\ \hline EBIJPGSaverEXP \end{array}$	192
$\begin{array}{c} 8.12 \\ \longrightarrow \\ \hline \text{EBICouldNotOpenSaveFileEXP} \end{array}$	191
8.4EBICouldNotLoadEXP	187
$\begin{array}{c} 8.6 \\ \longrightarrow \\ \hline \text{EBIWrongFileTypeEXP} \end{array}$	188
$ \begin{array}{c} 8.7 \\ \hline \rightarrow \\ \hline \text{EBIUnsupportedFileTypeEXP} \end{array} $	188
$\begin{array}{c} 8.10 \\ \longrightarrow \\ \hline \text{EBIPNMLoaderEXP} \end{array}$	190
8.9EBIPNGLoaderEXP	190
8.8	189
8.2EBIJPGPrematureEndOfDataEXP	189
8.5EBICouldNotOpenLoadFileEXP	188
8.16EBICorruptedParameterEXP	193
8.19	195
8.20	
EBIWrongImageDimensionsEXP 8.17	195
EBINoValuesInBandEXP 8.18	194
EBINoEqualNumberOfBandsEXP	194