
Лекция 17 Второй закон термодинамики Вопросы

- 1. Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно.
- 2. Энтропия, второй закон термодинамики.
- 3. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы реальных газов. Фазовая диаграмма.
- 4. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля - Томсона.

1. Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно

Циклом называется круговой процесс, при котором система, пройдя через ряд состояний, возвращается в исходное положение.





$$A_{_{\mathrm{II}}} = A_{_{\mathrm{расш}}} - A_{_{\mathrm{сж}}} = Q_{_{1}} - Q_{_{2}} > 0$$
 $\eta_{_{t}} = rac{A_{_{\mathrm{II}}}}{Q_{_{1}}} = rac{Q_{_{1}} - Q_{_{2}}}{Q_{_{1}}} = 1 - rac{Q_{_{2}}}{Q_{_{1}}}$ — КПД двигателя

$$egin{aligned} \mathbf{O} \mathbf{fopathbia} \mathbf{B} \mathbf{A}_{f u} &= A_{f pacm} - A_{f cx} = Q_1 - Q_2 < 0 \end{aligned}$$

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A_{_{\rm II}}} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$
 — холодильный коэф-нт
$$\phi = \frac{Q_1}{A_{_{\rm II}}} = \frac{Q_1}{Q_1 - Q_2}$$
 — отопительный коэф-нт

Цикл Карно – это цикл идеального двигателя, в котором тепло подводится и отводится в изотермических условиях при температурах нагревателя T_1 и холодильника T_2 , переход от T_1 к T_2 и обратно осуществляется в адиабатных условиях.




Рис. 2

$$A_{II} = A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41} \tag{1}$$

$$A_{12} = \frac{M}{\mu} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = Q_1 , \qquad (2)$$

$$A_{23} = \frac{M}{u} C_V (T_1 - T_2), \tag{3}$$

$$A_{34} = \frac{M}{\mu} R T_2 \ln \frac{V_4}{V_3} = -Q_2, \tag{4}$$

$$A_{41} = -\frac{M}{\mu} C_V (T_1 - T_2) = -A_{23}.$$
 (5)

$$T_1 V_2^{\gamma - 1} = T_2 V_3^{\gamma - 1}, \quad T_1 V_1^{\gamma - 1} = T_2 V_4^{\gamma - 1} \implies \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$
 (6)

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{\frac{M}{\mu} R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - \frac{M}{\mu} R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{\frac{M}{\mu} R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \implies \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$
(7)

Теоремы Карно:

- 1. Коэффициент полезного действия тепловой машины, работающей при данных значениях температур нагревателя и холодильника, не может быть больше, чем коэффициент полезного действия машины, работающей по обратимому циклу Карно при тех же значениях температур нагревателя и холодильника.
- 2. Коэффициент полезного действия тепловой машины, работающей по циклу Карно, не зависит от рода рабочего тела, а зависит только от температур нагревателя и холодильника.

Зависимость КПД цикла Карно от температуры нагревателя ($t_2 = 0$ oC)

<i>t</i> ₁ , °C	100	400	800	1000	2000	4000
η_t , %	21	56	73	77	81	99


$$\eta_t = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}; \quad \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \Rightarrow \quad \frac{T_2}{T_1} = \frac{Q_2}{Q_1} \quad ,$$
(8)

теорема Карно послужила основанием для установления *термодинамической шкалы температур*, такая термодинамическая шкала не связана со свойствами какого-то определенного термометрического тела.

2. Энтропия, второй закон термодинамики

Энтропией называется отношение теплоты, подводимой к термодинамической системе в некотором процессе, к абсолютной температуре этого тела.

$$dS = \frac{dQ}{T} \quad \left[\frac{\mathcal{J}_{\mathcal{K}}}{\mathcal{K}} \right] \tag{9}$$



Эта функция была впервые введена С.Карно под названием *приведенной теплоты*, затем названа Клаузиусом (1865 г.).

$$dQ = T \cdot dS , \qquad (10)$$

dS > 0 — тепло подводится, dS < 0 — тепло отводится.

Изменение энтропии в частных случаях политропного процесса

1. $n=0 \implies p V^n = pV^0 = p = \text{const}$ – изобарный процесс.

$$\Delta S_{p} = \int_{T_{1}}^{T} \frac{dQ}{T} = \frac{M}{\mu} C_{p} \int_{T_{1}}^{T} \frac{dT}{T} = \frac{M}{\mu} C_{p} \ln \frac{T}{T_{1}}$$
(11)

2.
$$n=1 \Rightarrow p V^n = p V^1 = \frac{M}{\mu} RT = \text{const} \Rightarrow T = \text{const} -$$
изотермический процесс


1-й закон термодинамики:
$$dQ = dA \implies \Delta S = \int_{1}^{2} \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T} \Delta Q_{1-2} = \frac{1}{T} \Delta A_{1-2}$$
 (12)

3.
$$n=\gamma \Rightarrow \mathrm{d}Q = C_{\phi}\mathrm{d}T = C_{V}\,\frac{n-\gamma}{n-1}\mathrm{d}T = 0$$
 — адиабатный процесс.

$$\Delta S = \int_{T_0}^{T} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = 0 \implies S = \text{const} - \mathbf{процесс} \ \mathbf{u3o}$$
энтропный (13)

4.
$$n=\infty \Rightarrow p\ V^n={\rm const}\ \Rightarrow\ p^{1/n}V\ ={\rm const}\ \Rightarrow\ V\ ={\rm const}\ -$$
 изохорный процесс.

$$\Delta S_V = \int_{T_1}^T \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \frac{M}{\mu} C_V \int_{T_1}^T \frac{\mathrm{d}T}{T} = \frac{M}{\mu} C_V \ln \frac{T}{T_1}$$



Второй закон термодинамики устанавливает *направление* протекания тепловых процессов.

Формулировка немецкого физика Р. Клаузиуса: невозможен процесс, единственным результатом которого была бы передача энергии путем теплообмена от тела с низкой температурой к телу с более высокой температурой.

Формулировка английского физика У. Кельвина: в циклически действующей тепловой машине невозможен процесс, единственным результатом которого было бы преобразование в механическую работу всего количества теплоты, полученного от единственного теплового резервуара.

Вероятностная формулировка австрийского физика Л.Больцмана: предложил рассматривать энтропию как меру статистического беспорядка замкнутой термодинамической системе. Всякое состояние системы с большим беспорядком. беспорядком характеризуется большим Термодинамическая вероятность W состояния системы — это число способов, которыми может быть реализовано состояние макроскопической системы, данное ИЛИ микросостояний, осуществляющих данное макросостояние. По определению термодинамическая вероятность W >> 1.

$$S = k \ln W , \qquad (14)$$

где $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана.

Таким образом, энтропия определяется логарифмом числа микросостояний, с помощью которых может быть реализовано макросостояние. Следовательно, энтропия может рассматриваться как мера вероятности состояния термодинамической системы.

Все самопроизвольно протекающие процессы в замкнутой системе, приближающие систему к состоянию равновесия и сопровождающиеся ростом энтропии, направлены в сторону увеличения вероятности состояния.

$$dS \ge 0 \tag{15}$$

т.е. энтропия замкнутой системы может либо возрастать (в случае необратимых процессов), либо оставаться постоянной (в случае обратимых процессов).

Так как энтропия возрастает только в неравновесном процессе, то ее увеличение происходит до тех пор, пока система не достигнет равновесного состояния. Следовательно, равновесное состояние соответствует максимуму энтропии. С этой точки зрения энтропия является мерой близости системы к состоянию равновесия, т.е. к состоянию с минимальной потенциальной энергией.

3. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы реальных газов. Фазовая диаграмма

Поведение реального газа отличается от поведения идеального газа. Так, радиус молекул большинства газов порядка 10^{-10} м (1Å), следовательно, объем





Рис. 5

молекул порядка $4 \cdot 10^{-30}$ м³. В 1 м³ газа при нормальных условиях содержится $2,7 \cdot 10^{25}$ молекул. Таким образом, собственный объем молекул в 1 м³ при нормальных условиях будет порядка $1,2 \cdot 10^{-4}$ м³, т.е. около 0,0001 от объема, занятого газом.

Любое вещество в зависимости от параметров состояния может находиться в различных *агрегатных состояниях*: *тазообразном*, *плазменном*.

Нидерландский физик **Ван-дер-Ваальс** ввел две поправки в уравнение Менделеева-Клапейрона:

1. Учет собственного объема молекулы $p(V_{\mu}-b)=RT$



Объем одной молекулы: $\frac{4}{3}\pi r^3$;

Недоступный объем пары молекул (в расчете на одну молекулу):

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi (2r)^3 = 4 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$
 – учетверенный объем молекулы.

Недоступный объем на все N_A молекул одного киломоля:

$$b = 4 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot N_A$$

2. Учет силы межмолекулярного взаимодействия $(p+p')(V_{\mu}-b)=RT$

 $p' = a/V_{\mu}^2$ — **внутреннее давление;** a — постоянная Ван-дер-Ваальса, характеризующая силы межмолекулярного притяжения.

Уравнение Ван-дер-Ваальса для одного моля газа **(уравнение состояния реальных газов):**

$$\left(p + a/V_{\mu}^{2}\right)\left(V_{\mu} - b\right) = RT \tag{16}$$


Уравнение Ван-дер-Ваальса для произвольной массы газа

$$V = \frac{M}{\mu} V_{\mu} = \nu V_{\mu} \implies \left(p + \nu^2 \frac{a}{V^2} \right) (V - \nu b) = \nu RT$$
 (17)

При фиксированных значениях давления и температуры уравнение (16) имеет три корня относительно $V(V_1, V_2, V_3)$

$$(V_{\mu} - V_1) \cdot (V_{\mu} - V_2) \cdot (V_{\mu} - V_3) = 0.$$

Изотермы Ван-дер-Ваальса



Критической называется такая наименьшая температура, выше которой вещество может находиться только в парообразном состоянии (сжижение невозможно). Для гелия $t_{\rm kp}$ = -268 °C, для водорода $t_{\rm kp}$ = -240 °C.




Рис. 9. Фазовая диаграмма вещества. K – критическая точка, T – тройная точка. I – твердое тело, II – жидкость, III – газообразное вещество.

ОТ - кривая сублимации.

ТК - кривая испарения,

ТМ - кривая плавления.

Для многих веществ давление $p_{\rm тp}$ в тройной точке меньше 1 атм $\approx 10^5$ Па. Такие вещества при нагревании при атмосферном давлении плавятся.

Например, для воды $T_{\rm rp} = 273,16 \; {\rm K}, p_{\rm rp} = 6,02 \cdot 10^2 \; {\rm \Pia}.$

Существуют и такие вещества, у которых $p_{\rm TP}$ превышает 1 атм.

Так для углекислоты (${\rm CO_2}$) $p_{\rm тp} = 5,11$ атм, $T_{\rm тp} = 216,5$ К. Поэтому при атмосферном давлении твердая углекислота может существовать только при низкой температуре, а в жидком состоянии при p=1 атм она вообще не существует. В равновесии со своим паром при атмосферном давлении углекислота находится при температуре 173 К или $-80~{\rm ^{\circ}C}$ в твердом состоянии. Это широко применяемый «сухой лед», который никогда не плавится, а только испаряется (сублимирует).

4. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля – Томсона

Внутренняя энергия реального газа:

$$U = E_{\kappa} + E_{\pi}, \tag{18}$$


$$E_{\kappa} = \frac{M}{\mu} \cdot \frac{i}{2} RT = \frac{M}{\mu} C_{V} T .$$

Потенциальная энергии взаимодействия молекул при расширении газа от объема V_1 до V_2 равна работе силы молекулярного давления p'

$$\begin{split} E_{_{\Pi}} &= A = \int\limits_{V_{\mu_{1}}}^{V_{\mu_{2}}} p' \mathrm{d}V_{_{\mu}} = \int\limits_{V_{\mu_{1}}}^{V_{\mu_{2}}} \frac{a}{V_{_{\mu}}^{2}} \, \mathrm{d}V_{_{\mu}} = -\frac{a}{V_{_{\mu_{2}}}} - (-\frac{a}{V_{_{\mu_{1}}}}) = \frac{a}{V_{_{\mu_{1}}}} - \frac{a}{V_{_{\mu_{2}}}} \implies \\ &\Rightarrow E_{_{\Pi}} = -\frac{a}{V_{_{\mu}}} = -\frac{M}{\mu} \frac{a}{V} \, . \end{split}$$

Потенциальная энергия отрицательна, так как молекулярные силы, создающие внутреннее давление p', являются силами притяжения и при увеличении объема они уменьшаются.

$$U = E_{\kappa} + E_{\pi} = \frac{M}{\mu} \left(C_{V} T - \frac{a}{V} \right). \tag{19}$$



Опыт Джоуля и Томсона по адиабатному перетеканию газа через пористую перегородку.

$$Q_{1-2} = (U_2 - U_1) + A_{1-2} \implies Q_{1-2} = 0 \implies$$
 $\Rightarrow U_1 + p_1 V_1 = U_2 + p_2 V_2 \implies \text{при } \frac{M}{\mu} = 1$
 $\Rightarrow C_V T_1 - \frac{a}{V_1} + p_1 V_1 = C_V T_2 - \frac{a}{V_2} + p_2 V_2 \implies$

$$C_{V}(T_{2}-T_{1}) = p_{1}V_{1} - p_{2}V_{2} + a\left(\frac{1}{V_{2}} - \frac{1}{V_{1}}\right) \implies T_{2} - T_{1} = \frac{1}{C_{V}}\left[p_{1}V_{1} - p_{2}V_{2} + a\left(\frac{1}{V_{2}} - \frac{1}{V_{1}}\right)\right]$$
(20)

Процесс *изменения температуры* реального газа при адиабатическом продавливании его через пористую перегородку называется **дросселированием**.

При дросселировании возможно несколько случаев изменения температуры газа (эффект Джоуля – Томсона):

- 1) газы, расширяясь, охлаждаются (положительный эффект Джоуля Томсона);
- 2) газы, расширяясь, нагреваются (отрицательный эффект Джоуля Томсона);
- 3) температура газа при его расширении не изменяется (инверсия). Эффект Джоуля Томсона используется в машинах Линде (немецкий физик, 1842-1934) для получения сжиженных газов.