Лекция 9 Элементы механики сплошных сред Вопросы

- 1. Поверхностные и капиллярные явления в жидкостях.
- 2. Деформация твердого тела.
- 3. Потенциальная энергия упругого деформирования.

1. Поверхностные и капиллярные явления в жидкостях




Рис. 1. Пример ближнего порядка молекул жидкости и дальнего порядка молекул кристаллического вещества: 1 – вода; 2 – лед.




Рис. 2. Водяной пар (1) и вода (2). Молекулы воды увеличены примерно в $5 \cdot 10^7$ раз.

Молекулы вещества в жидком состоянии расположены почти вплотную друг к другу. Это явление называется **ближним порядком**.

Среднее расстояние между молекулами пара в десятки раз превышает среднее расстояние между молекулами воды.

Вследствие плотной упаковки молекул сжимаемость жидкостей, т. е. изменение объема при изменении давления, очень мала; она в десятки и сотни тысяч раз меньше, чем в газах.

1.1. Поверхностное натяжение.




Рис. 3.

Особенностью жидкостей является наличие *свободной поверхности*.

Силы межмолекулярного взаимодействия, действующие на одну из молекул внутри жидкости со стороны соседних молекул, в среднем взаимно скомпенсированы.

Молекулы в пограничном слое жидкости $(d \approx 10^{-9} \text{ м})$ не скомпенсированы, возникает результирующая сила, перпендикулярная свободной поверхности.




Рис. 4.

Количественный прирост потенциальной энергии пропорционален приросту площади поверхности жидкости:

$$\Delta E_{_{\Pi}} = \alpha \Delta S \implies \alpha = \frac{\Delta E_{_{\Pi}}}{\Delta S} \left[\frac{\Pi \times \Pi}{M^2} \right], \quad (1)$$

α – **коэффициент поверхностного натяжения**, характеризует изменение потенциальной энергии при увеличении площади поверхности жидкости на единицу.

С другой стороны,

$$\Delta E_{_{\Pi}} = F_{_{\text{pes}}} \cdot \Delta x = \alpha \cdot \Delta S = \alpha \cdot 2L \cdot \Delta S \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{F_{_{\text{pes}}}}{2L} \left[\frac{H}{_{\text{M}}} \right], \quad \left[1 \frac{H}{_{\text{M}}} \right] = 1 \frac{H \cdot M}{_{\text{M}}} = 1 \frac{H}{_{\text{M}}} \right], (2)$$

коэффициент поверхностного натяжения характеризует **силу поверхностного натяжения,** действующую на единицу длины линии, ограничивающей поверхность пленки.

			Таблица 1
Жидкость	Вода	Ртуть	Расплав меди
α, Н/м	0,075	0,47	1,12

1.2. Капиллярные явления

Из-за действия сил поверхностного натяжения в каплях жидкости возникает избыточное давление Δp .




Рис. 5. Сечение сферической капли жидкости.

Условие равновесия сил поверхностного натяжения и сил избыточного давления для капли:

$$\alpha \cdot 2\pi R = \Delta p \cdot \pi R^2 \tag{3}$$

Избыточное давление внутри капли:

$$\Delta p = \frac{2\alpha}{R}$$
 — формула Лапласа для сферы . (4)

Дополнительное давление (4) называется капиллярным или лапласовским.

Мениском называется искривленная свободная поверхность, форма которой зависит от сил взаимодействия молекул жидкости с молекулами твердого тела.

Краевой угол Θ — это угол между касательной к поверхности жидкости и твердой стенкой, отсчитываемый через жидкость.





Рис. 6. Краевые углы смачивающей (1) и несмачивающей (2) жидкостей.

$$\Theta < \pi/2$$
 — смачивание, $\pi/2 < \Theta < \pi$ — не смачивание,

$$\Theta=0$$
 — полное смачивание, $\Theta=\pi$ — полное не смачивание.



Капиллярными явлениями называют подъем или опускание жидкости в трубках малого диаметра — **капиллярах**.

Смачивающие жидкости поднимаются по капиллярам, не смачивающие – опускаются.




Рис.8. Подъем смачивающей жидкости в капилляре.

Расчет высоты подъема смачивающейся жидкости плотностью р в капилляре радиусом r

Подъем жидкости капилляре продолжается до тех пор, пока сила $ec{F}_{_{\mathrm{T}}}$, действующая тяжести на столб жидкости в капилляре, не станет равной по модулю результирующей поверхностного натяжения, действующих вдоль границы соприкосновения жидкости с поверхностью капилляра: $F_{\rm T} = F_{\rm H}$.

$$F_{_{\mathrm{T}}} = mg = \rho \cdot h\pi r^2 \cdot g \;, \quad F_{_{\mathrm{H}}} = \alpha \cdot 2\pi r \cdot \cos \Theta \; \Rightarrow \; \rho \cdot h\pi r^2 \cdot g = \alpha \cdot 2\pi r \cdot \cos \Theta \; \Rightarrow \\ \Rightarrow \; h = \frac{2\alpha \; \cos \Theta}{\rho g r} \;. \qquad (5)$$
 Полное смачивание, $\Theta = 0 \;, \; \cos \Theta = 1 \; \Rightarrow \; h = \frac{2\alpha}{\rho g r} > 0 \;.$ Полное не смачивание, $\Theta = \pi \;, \; \cos \Theta = -1 \; \Rightarrow \; h = -\frac{2\alpha}{\rho g r} < 0 \;.$

Практические применения: водный баланс растений, флотация, крашение, защита металлов от коррозии и т. д.

2. Деформация твердого тела

Деформация твердого тела является результатом изменения под действием внешних сил взаимного расположения частиц, из которых состоит тело, и расстояний между ними.




Рис. 9. Некоторые виды деформаций твердых тел: 1 — деформация растяжения; 2 — деформация сдвига; 3 — деформация всестороннего сжатия.




Рис. 10

Деформация растяжения (сжатия)

 $\varepsilon = \Delta l/l$ — продольная относительная деформация; $\varepsilon' = \Delta d/d$ — поперечная относительная деформация;

 $\varepsilon' = -\mu \varepsilon$, $\mu - \kappa o = 0$ отношение поперечной деформации к продольной.

 $\sigma = F/S$, $H/M^2 \to \Pi a$ — нормальное напряжение, характеризует отношение силы, действующей по нормали к поверхности, к площади этой поверхности.

Коэффициент Пуассона для несжимаемого тела (V=const)

$$\mu = -\frac{\varepsilon'}{\varepsilon} = -\frac{-\Delta d}{d} \cdot \frac{l}{\Delta l} = \frac{\Delta d}{d} \cdot \frac{l}{\Delta l}$$
 (6)

$$V = \pi \frac{d^2}{\Delta} l = \frac{\pi}{\Delta} (d - \Delta d)^2 (l + \Delta l) = \frac{\pi}{\Delta} (d^2 - 2d \cdot \Delta d + \Delta d^2) \cdot (l + \Delta l) \implies$$

$$\Rightarrow d^2l = d(d-2\cdot\Delta d)\cdot(l+\Delta l) \Rightarrow d\cdot l = d\cdot l + d\cdot\Delta l - 2l\cdot\Delta d - 2\Delta d\cdot\Delta l \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d \cdot \Delta l = 2l \cdot \Delta d \Rightarrow \frac{l}{\Delta l} = \frac{d}{2\Delta d} \Rightarrow \mu = \frac{\Delta d}{d} \cdot \frac{d}{2\Delta d} = 0.5$$

Закон Гука

$$\sigma = E \cdot \varepsilon, \tag{7}$$

где E, Πa — модуль упругости (модуль Юнга), характеризует отношение нормального напряжения к продольной деформации.

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \implies (\sigma = F/S, \ \varepsilon = \Delta l/l) \implies F = \frac{E \cdot S}{l} \Delta l = k \cdot \Delta l$$
(8)

k – коэффициент упругости

Деформация сдвига

tg
$$\gamma = \frac{\Delta x}{l}$$
, при $\Delta x/l << 1$ tg $\gamma \approx \gamma = \frac{\Delta x}{l}$ \Rightarrow $\gamma = \frac{\Delta x}{l}$,

 $\tau = F/S$ – касательное напряжение, характеризует отношение силы, действующей по касательной к поверхности, к площади этой поверхности.

$$\tau = G \cdot \gamma \quad , \tag{9}$$

где G, Па — модуль сдвига (модуль Юнга), характеризует отношение нормального напряжения к продольной деформации. Модуль сдвига для большинства твердых материалов в 2–3 раза меньше модуля Юнга. Например, у меди $E=1,1\cdot 10^{11}$ Па, $G=0,42\cdot 10^{11}$ Па. Следует помнить, что у жидких и газообразных веществ модуль сдвига равен нулю.

Деформация всестороннего сжатия

При всестороннем сжатии твердого тела (например, погруженного в жидкость) механическое напряжение совпадает с давлением p в жидкости. Относительная деформация определяется как отношение изменения объема ΔV к первоначальному объему V тела. При малых деформациях

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{1}{B} p \quad , \tag{10}$$

где B — коэффициент пропорциональности, называемый *модулем всестороннего сжатия*.

Всестороннему сжатию могут подвергаться не только твердые тела, но и жидкости и газы. У воды $B = 2,2 \cdot 10^9 \, \text{Па}$, у стали $B = 1,6 \cdot 10^{11} \, \text{Па}$. На дне Тихого океана, на глубине порядка 4 км, давление p приблизительно равно $4 \cdot 10^7 \, \text{Па}$. В этих условиях относительное изменение $\Delta V / V$ объема воды составляет 1,8 %, в то время как для стального тела оно составляет всего лишь 0,025 %, т. е. в 70 раз меньше. Твердые тела с их жесткой кристаллической решеткой значительно менее сжимаемы по сравнению с жидкостями, атомы и молекулы которых не так сильно связаны со своими соседями. Сжимаемость газов на много порядков выше, чем у жидкостей и твердых тел.




Рис. 11. Типичная диаграмма растяжения для пластичного материала. Голубая полоса — область упругих деформаций.

Диаграмма деформирования

 σ_{max} – предел прочности;

 σ_{ynp} – предел упругости;

 σ_{np} – предел пропорциональности;

 ε_{max} – максимальная деформация;

 $\varepsilon_{\rm oct}$ – остаточная деформация;

3. Потенциальная энергия упругого деформирования

$$\Pi = A = \int_{0}^{\Delta l} F dx = \int_{0}^{\Delta l} \frac{ES}{l} x dx = \frac{ES}{2l} (\Delta l)^{2} = \frac{ES \cdot l}{2l^{2}} (\Delta l)^{2} = \frac{E \cdot V}{2} \varepsilon^{2} , \qquad (11)$$

$$\Pi_V = \frac{\Pi}{V} = \frac{E \cdot \varepsilon^2}{2} \quad ,$$
(12)

т.е. потенциальная энергия упругого деформирования пропорциональна квадрату деформации