Sockets TCP/IP en C - Protocolos

Di Paola Martín

martinp.dipaola <at> gmail.com

Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires

De qué va esto?

Protocolos y formatos

Protocolos y formatos

Binario o Texto

- Protocolos en Texto: son la contracara de los protocolos binarios, son lentos, ineficientes y más difíciles de parsear pero más fáciles de debuggear. Son independientes del endianess, padding y otros pero dependen del encoding del texto y que caracteres se usan como delimitadores.
- Protocolos en Binario: son simples y eficientes en terminos de memoria y velocidad de procesamiento. Son más difíciles de debuggear. Es necesario tomar en consideración el endianess, el padding, los tamaños y los signos.

3

HTTP

- 1 | GET /index.html HTTP/1.1\r\n
- 2 | Host: www.fi.uba.ar\r\n
- 3 \r\n
 - En HTTP el fin del mensaje esta dado por una línea vacia;
 cada línea esta delimitada por un \r\n
 - Cuantos bytes reservarían para contener dicho mensaje o alguna línea?
 - Que pasa si el delimitador \r\n aparece en el medio de una línea, como lo diferenciarían?

- Habitualmente en protocolos en texto se usa uno o una secuencia de caracteres como delimitadores.
- En la cabezera de HTTP se usa \r\n
- En C/C++, los fin de strings son marcados con \0
- Aunque simple, no es trivial saber cuantos bytes hay hasta el delimitador.
- Tampoco es trivial el caso de que el texto contenga al delimitador meramente por que es parte de su contenido.
- Hay dos opciones, o se opta por otro protocolo o se usa una secuencia de escape para que el delimitador sea considerado un literal y no un delimitador.
- Y si la secuencia de escape es parte del contenido? Hay que escapear la secuencia de escape con otra secuencia de escape.
- Por ejemplo, el compilador de C/C++ ve "\1" como un string con el byte 1 (a pesar de haber 2 caracteres). Si se quisiera literalmente poner una barra y un 1 hay que escapear la barra:

"\\1"

4

2

TLV

```
1 struct Msj {
2    unsigned short type;
3    unsigned short length;
4    char* value;
5 };
6
7 read(fd, &msj.type, sizeof(unsigned short) * 2);
8 msj.value = (char*) malloc(msj.length);
9 read(fd, msj.value, msj.length);
```

- Los primeros 4 bytes indican la longitud y tipo del valor; el resto de los bytes son el valor en sí.
- Por qué es importante usar unsigned short y no solamente short? Qué pasa si sizeof (unsigned short) no es 2?
- Que pasa si el endianess no coincide? y si hay padding entre los dos primeros campos?

- Prefijar la longitud del mensaje soluciona varios problemas pero trae otros
- Si sizeof (unsigned short) vale 4 estaríamos enviando 8 bytes con las longitud y tipo pero la máquina que recibe el mensaje puede esperar 4.
- Hay que definir y forzar un endianess y reglas de padding.

5