


no pAln

Manuale d'uso

Sistema di allerta rapida: telefono Android + orologio Wear OS

Versione app 5.0 - Guida rapida + Manuale dettagliato

Tutti i modi per chiedere aiuto



Tutti i modi per chiedere aiuto (vedi Guida rapida).

GUIDA RAPIDA - chiedere aiuto in 1 secondo

Questa pagina e' tutto cio' che serve in un momento critico. Perche' funzioni, la configurazione iniziale (contatti + permessi) deve essere gia' stata completata almeno una volta.

I modi immediati per inviare la segnalazione

1. **TASTO RAPIDO** sulla home - tocca l'icona 'no pAln' presente nella schermata principale del telefono. Un solo tocco invia la segnalazione. Funziona anche ad app chiusa.
2. **HEY GOOGLE** - di 'Hey Google' seguito dalla tua parola chiave (la prima keyword impostata). Funziona anche a schermo bloccato/app chiusa.
3. **OROLOGIO** - premi il grande pulsante rosso GO sul quadrante dell'app dell'orologio, oppure pronuncia una parola chiave.
4. **NELL'APP** - quando la protezione e' avviata (pulsante AVVIA), il grande pulsante 'no pAln - INVIA SEGNALAZIONE' invia subito la segnalazione.
5. **PULSANTE IN NOTIFICA** - a configurazione completata compare una notifica fissa 'no pAln - SOS sempre disponibile' con il pulsante EMERGENZA: toccalo per inviare subito, anche a schermo bloccato e ad app chiusa, senza sbloccare.
6. **RIQUADRO IMPOSTAZIONI RAPIDE** - aggiungi alla tendina degli interruttori rapidi il riquadro 'SOS no pAln': un tap = segnalazione, su molti dispositivi anche da lockscreen.

[!] IMPORTANTE: il tasto rapido sulla home, 'Hey Google', il pulsante nella notifica, il riquadro Impostazioni rapide e il GO/voce dell'orologio funzionano **SEMPRE**, anche senza abbonamento (basta aver completato la configurazione iniziale).

Cosa succede quando invii una segnalazione

L'app acquisisce la posizione GPS e invia in automatico, in parallelo, ai tuoi contatti fidati: un messaggio Telegram con posizione live, un SMS con indirizzo e link a Google Maps, e (se attiva) avvia una chiamata. Se hai impostato un nome (nickname), il messaggio inizia con 'Nome ha bisogno di aiuto'.

Guida lampo: 'Hey Google'

1. Assicurati che l'Assistente Google sia attivo sul telefono.
2. Imposta almeno una parola chiave personalizzata nei Settings (campo 'Keyword personalizzata').
3. Quando serve, di: 'Hey Google, <tua parola chiave>'. La segnalazione parte anche con il telefono in tasca.

1. Panoramica del sistema

no pAln e' un sistema di allerta personale (in italiano) composto da due app che lavorano insieme:

App telefono (no pAln): il cuore del sistema. Ascolta le parole chiave, acquisisce la posizione e invia gli avvisi (Telegram, SMS, chiamata) ai contatti fidati.

App orologio (companion Wear OS, 'no pAln Watch'): fa da telecomando di emergenza: con il pulsante GO o con la voce invia il comando di aiuto al telefono, che poi compone e spedisce i messaggi.

Il telefono e' SEMPRE l'unico che invia i messaggi: l'orologio serve solo a far scattare l'allerta a distanza, anche quando il telefono e' in un'altra stanza o in tasca.

[i] Nota: tutti i dati (contatti, parole chiave, posizione) restano sul tuo dispositivo. Nessun tracciamento remoto: posizione e contatti lasciano il telefono solo durante una segnalazione, verso i destinatari che hai scelto.

2. Installazione

2.1 App telefono

1. Installa no pAln dal Google Play Store (o dall'APK fornito) su un telefono Android.
2. Apri l'app: parte la procedura di primo avvio descritta al capitolo 3.

2.2 App orologio: si installa DA SOLA

Non devi cercare nulla nello store dell'orologio. La app companion 'no pAln Watch' viene installata AUTOMATICAMENTE sull'orologio Wear OS quando: sul telefono e' installata l'app no pAln, e l'orologio e' abbinato al telefono (app Galaxy Wearable / Wear OS). Entro qualche minuto compare tra le app del polso.

Sequenza di primo avvio (telefono)



Sequenza di primo avvio dell'app telefono.

3. Primo avvio e configurazione

3.1 Termini e privacy

Alla prima apertura leggi e accetta i Termini e Condizioni / informativa privacy. Spiega che l'app gestisce microfono, posizione e invio di SMS/Telegram solo allo scopo di avvisare i tuoi contatti.

3.2 Permessi e batteria

L'app chiede i permessi necessari a funzionare. Concedili tutti per garantire l'invio della segnalazione:

Microfono: per riconoscere le parole chiave.

Posizione (anche in background, 'Consenti sempre'): per allegare le coordinate GPS.

SMS e Telefono: per inviare l'SMS e avviare le chiamate ai contatti.

Bluetooth (Android 12+): per comunicare con l'orologio anche senza WiFi (canale BT).

Notifiche: per le notifiche del servizio e degli avvisi.

Ottimizzazione batteria: va DISATTIVATA per l'app, altrimenti il sistema puo' sospendere l'ascolto in background.

[!] Importante: su Xiaomi/Redmi/Poco, Samsung, Oppo, Motorola, Huawei, Vivo, Asus la disattivazione del risparmio energetico richiede passaggi specifici: l'app ti guida con schermate dedicate al tuo modello. Esegui, altrimenti l'ascolto a schermo spento potrebbe fermarsi.

3.3 Impostazioni

Nella schermata Impostazioni configuri tutto il sistema. I campi principali, dall'alto:

Il tuo nome: il nome con cui i tuoi contatti ti conoscono (es. 'Alice'). Se compilato, i messaggi iniziano con 'Alice ha bisogno di aiuto'. Vuoto = messaggio senza nome, come prima.

Azioni di segnalazione: spunta le azioni: 'Invia messaggi Telegram', 'Invia SMS', 'Effettua chiamate di emergenza'. Almeno una deve essere attiva.

Chat ID Telegram: i destinatari Telegram (vedi capitolo 4).

Numeri di telefono: fino a due numeri (formato internazionale, es. +39333...).

Keywords personalizzate: fino a tre parole chiave personali (la prima viene usata anche da 'Hey Google'). Le keyword di base sono gia' incluse: 'aiuto subito', 'aiutatemi', 'codice rosso', 'qualcuno mi aiuti'.

Durata live location (minuti): per quanto tempo la tua posizione resta condivisa in tempo reale su Telegram dopo una segnalazione. Impostabile da 1 a 1440 minuti; lasciato vuoto = 30 minuti predefiniti. Durate piu' lunghe consumano piu' batteria (il GPS resta acceso fino a fine live).

Tocca 'Salva Configurazione'. Devi inserire almeno un Chat ID Telegram OPPURE un numero di telefono. (L'app e' solo in italiano: non c'e' selezione della lingua.)




Figura: schermata Impostazioni (nome 'Alice' + durata live)
Schermata Impostazioni (con il campo 'Il tuo nome' in alto).

4. Come ottenere il Chat ID di Telegram

Per inviare i messaggi su Telegram l'app usa il bot ufficiale @sincope_bot. Ogni destinatario ha un 'Chat ID', un numero che identifica la sua chat col bot. Non devi cercarlo a mano: ti basta il numero di telefono del destinatario e l'app lo recupera da sola.


Procedura passo-passo

1. Nelle Impostazioni, alla voce Chat ID Telegram, scrivi il NUMERO DI TELEFONO del destinatario nel campo 'Telefono Telegram destinatario 1'.
2. Tocca 'Ottieni Chat ID - Destinatario 1': l'app invia AUTOMATICAMENTE un SMS a quel numero con il link di abbinamento (lo stato mostra 'SMS inviato a...'). Possono applicarsi i normali costi SMS del tuo operatore.

3. Il destinatario apre l'SMS e tocca il link: si apre Telegram sul bot @sincope_bot. Tocca AVVIA/START.

4. Il Chat ID viene compilato AUTOMATICAMENTE nell'app: lo stato diventa verde ('Destinatario collegato!'). Da quel momento riceverà gli avvisi. Puoi configurare fino a due destinatari.

Come ottenere un Chat ID Telegram



Dal numero di telefono al Chat ID: l'app invia il link via SMS e acquisisce il Chat ID da sola.

Se l'SMS non parte

Se non hai concesso il permesso SMS (o l'invio fallisce), l'app tiene pronto il pulsante 'Copia link': copialo e invialo al destinatario come preferisci (WhatsApp, email...). Appena lo aprirà e toccherà AVVIA nel bot, il suo Chat ID arriverà comunque nell'app.

5. Riconoscimento vocale offline (italiano)

no pAI n usa il riconoscimento vocale offline Vosk in ITALIANO, già incluso nell'app: nessun download necessario, funziona anche senza rete e in modo riservato (l'audio resta sul dispositivo, niente viene registrato o trasmesso).

Sul telefono: il modello italiano è incluso (assets): pronto fin dalla prima installazione.


Sull'orologio: anche il watch ha il modello italiano incluso: nessun download, riconoscimento offline al polso.

[i] Nota sui tempi (orologio): alla prima apertura (o dopo che il sistema ha chiuso l'app) il motore offline dell'orologio impiega qualche secondo a 'scaldarsi' (caricamento del modello). È normale, dipende dalla CPU dell'orologio. Il pulsante GO funziona comunque Istantaneamente in ogni momento; solo la voce a mani libere ha questo breve warm-up.

Quando non c'è WiFi, l'orologio usa comunque Internet tramite il telefono via Bluetooth: il riconoscimento online di sistema può coprire i primi istanti, poi subentra l'offline italiano (più veloce e locale).

6. Come chiedere aiuto (dettaglio)

Tutti i modi per chiedere aiuto



Panoramica delle modalita di segnalazione e del risultato.

6.1 Sul telefono

Tasto rapido sulla home ('no pAln') - funziona SEMPRE

Durante la configurazione l'app propone di aggiungere alla home una scorciatoia 'no pAln'. Un solo tocco invia subito la segnalazione, anche ad app chiusa e anche **SENZA** abbonamento: basta aver completato la configurazione. E' il modo piu' veloce e affidabile.

Hey Google - funziona SEMPRE

Con l'Assistente Google attivo, dire 'Hey Google, <tua parola chiave>' invia la segnalazione anche ad app chiusa. Richiede almeno una parola chiave personalizzata. Funziona senza abbonamento.


Pulsante 'EMERGENZA' nella notifica - senza aprire l'app

A configurazione completata (anche senza premere AVVIA) no pAln lascia una notifica fissa 'no pAln - SOS sempre disponibile' con il pulsante EMERGENZA. Toccalo per inviare subito la segnalazione, anche a schermo bloccato e ad app chiusa, senza sbloccare il telefono. La notifica resta finche' l'app e' configurata e sparisce solo se rimuovi tutti i contatti.

Riquadro 'SOS no pAln' nelle Impostazioni rapide - senza aprire l'app

Puoi aggiungere un riquadro 'SOS no pAln' alla tendina Impostazioni rapide (gli interruttori veloci: WiFi, Bluetooth...). Dopo il primo Salva, su Android 13+ l'app propone di aggiungerlo con un tocco; in alternativa apri la tendina fino in fondo, tocca la matita/Modifica e trascina su il riquadro. Poi: tendina giu' -> un tap sul riquadro = segnalazione immediata, su molti dispositivi anche da lockscreen.

Avviare un'emergenza senza aprire l'app



I due nuovi modi rapidi: pulsante nella notifica e riquadro nelle Impostazioni rapide.

Pulsante 'no pAln - INVIA SEGNALAZIONE'

Nella schermata principale, il grande pulsante invia subito la segnalazione. E' attivo (toccabile) quando la protezione e' avviata (vedi AVVIA).

AVVIA - protezione vocale continua

Il pulsante AVVIA attiva l'ascolto vocale CONTINUO in background: il telefono resta in ascolto e fa scattare la segnalazione appena pronunci una parola chiave, senza toccare nulla. Questa modalita' 'sempre in ascolto' e' legata alla prova gratuita di 3 giorni e poi al Premium (cap. 7). FERMA interrompe la protezione.



Figura: schermata Home di no pAln

Schermata principale: AVVIA / FERMA e 'no pAln - INVIA SEGNALAZIONE'.

6.2 Sull'orologio

Pulsante GO

Sul quadrante c'e' un grande pulsante rosso GO: premilo per inviare subito il comando al telefono. In alto vedi lo stato di connessione ('CONNESSO' quando il telefono e' raggiungibile).

Voce sull'orologio

Se l'ascolto e' attivo, puoi pronunciare una parola chiave all'orologio: compare 'In ascolto (offline)' con la keyword attiva. L'orologio invia il comando al telefono con piu' canali in parallelo (massima affidabilita') e il telefono spedisce gli avvisi. Sotto il GO vedi gli indicatori: 'In attesa', la spunta verde 'Offline pronto' quando il riconoscimento offline e' pronto, il pallino verde 'In ascolto (offline)'.

App orologio 'no pAln Watch': pulsante GO e indicatori



App orologio 'no pAln Watch': pulsante GO e indicatori di stato.

6.3 Cosa contiene il messaggio inviato

In tutti i casi, dopo l'invio, il telefono acquisisce il GPS e invia ai contatti fidati: Telegram con posizione live + SMS con indirizzo e link Google Maps + (se attiva) chiamata. Con il nome impostato, il messaggio inizia con 'Nome ha bisogno di aiuto'.

7. AVVIA/FERMA, riconoscimento dell'orologio e Premium

AVVIA / FERMA: AVVIA avvia la protezione vocale continua; FERMA la ferma. Lo stato in alto ('Stato: Pronto' / 'In ascolto') ne riflette la condizione. Quando la protezione è attiva, il pulsante 'INVIA SEGNALAZIONE' diventa toccabile.

Prova gratuita 3 giorni: alla prima attivazione parte una prova gratuita di 3 giorni della protezione continua.

Premium: scaduta la prova, per continuare a usare l'ascolto continuo 'sempre attivo' serve l'abbonamento ('Attiva Premium').

[] **Gratis per sempre:** anche senza abbonamento restano sempre disponibili - a configurazione completata - il tasto rapido sulla home, 'Hey Google' e il pulsante GO/voce dell'orologio. Ciò che richiede prova/Premium è solo la modalità di ascolto CONTINUO automatico sul telefono (AVVIA).*

8. Consigli, batteria e risoluzione problemi

- Tieni l'app esclusa dal risparmio energetico (cap. 3.2): è la causa principale di mancato ascolto a schermo spento.
- Concedi i permessi Bluetooth: servono al canale sicuro con l'orologio anche senza WiFi.
- Orologio: alla prima apertura il riconoscimento offline si 'scalda' in qualche secondo (caricamento del modello sulla CPU dell'orologio). Il GO è comunque sempre istantaneo.
- Fuori casa senza WiFi: l'orologio usa Internet del telefono via Bluetooth; il riconoscimento può essere più lento finché non subentra l'offline italiano.
- Se l'orologio mostra 'Non connesso' o invita a installare l'app sul telefono: avvicina il telefono, verifica il Bluetooth e che l'app no pAln sia installata e attiva.
- Verifica i destinatari con un test: invia una segnalazione manuale e controlla di ricevere SMS e/o Telegram. Con il nome impostato il messaggio inizia col tuo nome.
- Numeri di telefono in formato internazionale (+39...).

Dopo un riavvio del telefono o un aggiornamento dell'app

Quando riavvii il telefono, oppure quando no pAln viene aggiornato, l'ascolto vocale resta sospeso finché non apri l'app una volta. La protezione si riavvia da sola, ma Android non concede il microfono a un'app che riparte automaticamente senza che tu l'abbia aperta.

Te ne accorgi subito perché la notifica di no pAln te lo dice: 'Ascolto vocale sospeso - tocca qui e tieni l'app aperta finché non torna in ascolto. Il pulsante SOS e lo smartwatch restano attivi.'

1. Tocca quella notifica: si apre no pAln.
2. Tienila aperta qualche secondo e guarda la notifica nella barra di stato.
3. Quando torna a dire 'In ascolto...' l'ascolto vocale è di nuovo attivo e puoi richiudere l'app. Da quel momento resta attivo anche a schermo spento e ad app chiusa.

[*] Nel frattempo sei protetto: il pulsante EMERGENZA nella notifica, il tasto rapido sulla home, 'Hey Google', il riquadro nelle Impostazioni rapide e il GO dell'orologio funzionano tutti normalmente. E' sospeso soltanto il riconoscimento automatico della voce.

[!] Perché non possiamo evitarlo: è una protezione della tua privacy voluta da Android, non un difetto di no pAln. Il sistema impedisce a qualunque app di accendere il microfono di nascosto quando riparte da sola dopo un riavvio. Nessuna app può aggirarlo, e noi non vogliamo farlo. Per questo abbiamo scelto che l'app te lo dica chiaramente invece di far finta di ascoltare.

La notifica 'SOS sempre disponibile'

no pAln tiene nella barra di stato una notifica permanente e silenziosa con il pulsante EMERGENZA: è ciò che ti permette di lanciare un'allerta con un solo tocco anche ad app chiusa e telefono bloccato. Se la rimuovi per sbaglio, ricompare da sola entro pochi secondi.

Se preferisci non vederla, puoi disattivarla da Android senza toccare niente altro:

1. Apri le Impostazioni di Android > App > no pAln > Notifiche.
2. Disattiva la categoria 'SOS sempre disponibile'.

Riattivandola, il pulsante torna entro pochi secondi. Le altre categorie hanno funzioni diverse e conviene lasciarle attive: 'no_pAln Service' segnala che l'app è in esecuzione, 'no_pAln Stato' mostra le conferme di invio (Telegram, SMS, live location).

[!] Cosa perdi: senza questa notifica il pulsante rapido EMERGENZA sparisce dalla barra di stato e dalla schermata di blocco. Tutti gli altri modi di chiedere aiuto continuano a funzionare: il pulsante nell'app, il comando vocale, 'Hey Google', il tasto rapido sulla home e lo smartwatch.

Promemoria di sicurezza

no pAln è uno strumento di allerta verso contatti personali e non sostituisce i numeri di emergenza ufficiali. In caso di pericolo grave contatta sempre, quando possibile, i servizi di emergenza del tuo Paese. Verifica periodicamente che contatti, parole chiave e permessi siano configurati correttamente con un test.