

# Primitivas para el diseño conceptual




- El proceso de creación de un diagrama entidadrelación complejo puede no ser abordable en un solo paso.
- Es más deseable poder representar conceptos de manera más genérica para ir refinándolos posteriormente.





• Supón que en una fase temprana del diseño, se representa la siguiente situación:








 Pero en un análisis más profundo de los requisitos, descubrimos que el cliente compra artículos en grupos, de modo que puede comprar el mismo artículo varias veces:






 A primera vista, los dos esquemas parecen estar relacionados:







 De hecho, los dos describen el mismo problema a distintos niveles de abstracción:











 Al proceso de pasar de un esquema entidad-relación a otro relacionado con él siguiendo ciertas normas, se le conoce como refinamiento







• A dos vistas distintas en un proceso de refinamiento, se les conoce como *niveles de refinamiento* 










• A la transformación que permite refinar una parte de un entidad-relación, se le conoce como *primitiva de refinamiento* 








• Supón que en una fase temprana del diseño, se representa la siguiente situación en una empresa:








• Sin embargo, nos dicen que hay dos tipos de empleados: conductores y operadores de máquina








... que como equipos tenemos camiones y máquinas








• ... y que los camioneros *conducen* camiones y los operadores *operan* máquinas








• Si ponemos el refinamiento de los tres elementos juntos:






• Llamamos *transformación* al conjunto de primitivas aplicadas a la vez al conjunto de primitivas aplicadas sobre elementos del mismo esquema.





## Primitivas para el diseño conceptual: esquema inicial


• Al esquema original en la transformación, se le denomina *esquema inicial*.






# Primitivas para el diseño conceptual: esquema resultante

• Al esquema original en la transformación, se le denomina esquema resultante.






 Si dos elementos en el esquema inicial están conectados entre sí, sus transformados tienen que estar conectados entre sí.






• A la línea discontinua que envuelve al refinamiento de un elemento mediante primitiva, se le llama *frontera*.






• Preservación de frontera del refinamiento: si entre dos elementos sin refinar hay una conexión, dicha conexión la hereda uno sólo de los elementos del esquema refinado.





• *Preservación semántica*: la semántica de un elemento sin refinar y la de su refinamiento, difieren únicamente en el grado de abstracción.





# Primitivas para el diseño conceptual: tipos



 Según si permiten un diseño analítico o sintético, existen dos tipos básicos:

Primitivas descendentes

**Primitivas ascendentes** 






 Permiten llegar desde una visión genérica y abstracta de los datos de un sistema hasta una versión concreta o específica (como hemos visto en los dos ejemplos anteriores)





#### Visión genérica




Visión específica





T1: de entidad a entidades relacionadas










• T2: de entidad a especialización







• T3: de entidad a entidades no relacionadas


Operaciones		Entrada	Interna	Salida
-------------	--	---------	---------	--------







T4: de relación a relaciones paralelas











T5: de relación a entidad con relaciones








T6: desarrollo de atributos








• T7: desarrollo de atributos compuestos







T8: refinamiento de atributos







#### Propiedades:

No son *mínimas*, es decir, algunas son redundantes (se puede conseguir la T5 a partir de la T1)

No son *completas*, es decir, no se puede generar cualquier diagrama sino sólo los basados en conexiones en serie y en paralelo. No todos los esquemas son *producibles* descendentemente.







 Permiten llegar desde una visión concreta o específica de los datos de un sistema hasta una versión conectada del sistema.





• B1: de generación de entidad










• B2: de generación de relación










• B3: de generación de generalización










B4: de agregación de atributos










• B5: de agregación de atributo compuesto









### Propiedades:

Son *mínimas*, es decir, no hay ninguna redundante.

Son *completas*, es decir, se puede generar cualquier diagrama.

Todos los esquemas son producibles ascendentemente.






#### Son de dos tipos:

**Descendente**: consiste en aplicar las primitivas descendentes a todos los elementos de un refinamiento conceptual (a un *nivel de refinamiento*), y aplicarlo a cada refinamiento hasta que todos los requisitos queden representados.


**Ascendente**: consiste en aplicar las primitivas ascendentes a todos los elementos de un refinamiento conceptual (a un *nivel de refinamiento*), y aplicarlo a cada refinamiento hasta que todos los requisitos queden representados.





# DECSAI

### Primitivas para el diseño conceptual: Estrategia de diseño descendente



No es posible porque no todos los elementos se refinan a la vez.






#### Propiedades:


Todos los conceptos están presentes en todos los pasos de refinamiento.


El proceso termina cuando todos los requisitos han quedado representados explícitamente en el sistema.















### Propiedades:

Permite pasar de conceptos sencillos a conceptos complejos.

Es sencillo inicialmente y permite versiones preliminares del esquema.


Requiere mucha reestructuración de esquema, que es difícil en esquemas complejos.






 Modificación de la estrategia de diseño ascendente que permite centrarse en una serie de conceptos, modelarlos y pasar al siguiente de conceptos conectados con los primeros.













### Propiedades:

Permite aplicar un orden en la aplicación de los refinamientos.

Requiere un grado de abstracción similar en cada refinamiento.






- Combina las estrategias ascendente y descendente:
  - Dividir los requisitos en dos conjuntos.
  - Se produce un esquema armazón que aglutine todos los requisitos y las conexiones entre las dos particiones.
  - Se modela cada partición usando las primitivas descendentes.
  - Se conecta el modelado de cada partición con las demás usando las primitivas ascendentes, siguiendo las instrucciones del armazón.




**DECSAI** 

### Primitivas para el diseño conceptual: Estrategia de diseño mixta
















## Primitivas para el diseño conceptual: Comparativa de las estrategias



- Descendente: para entornos altamente estructurados y niveles de estructura iguales.
- Ascendente: para organizaciones informales.
- La mixta permite una mayor flexibilidad.