RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DOUANES & DROITS INDIRECTS

PABLO

A 226

Spécifications fonctionnelles EDI
échanges Opérateurs de détaxe – PABLO

Version 5,0.1 du 06/2024

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

SUIVI DES MODIFICATIONS

Versions	Descriptions	Date
2.0.0	Refonte Bve	01/18
2.0.1	Mise à jour champ facultatif	03/18
3.0.0	Refonte du document	11/19
3.0.1	Suppression de la référence au SIRET obligatoire	09/2020
4.0.0	Ajout Flux Visa UE	06/2024
5.0.0	Refonte Bve *Json* / GUN	07/2024

DOCUMENTS LIES

Versions	Titres
4.0.0	Specifications_PABLO_Operateurs_v4.odt (version Operateur ↔ DGDDI)
1.0.0	Annexe-1-Format-de-donnees,ods
1.2.0	Schema_PABLO_JSD_v1.0.zip
Douane.gouv	Spécification pour les partenaires GUN

TERMES UTILISES

Termes	Descriptions
BVE	Bordereau de vente à l'exportation
EDI	Échange de données informatisé
PABLO	Projet qui vise à dématérialiser le visa douanier sur les BVE
DGDDI	Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
GUN	Guichet Unique Numerique
JSD	Json Schema Definition

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

SOMMAIRE

INTRODUCTION....5
GÉNÉRALITÉS....5
LES ACTEURS....5
1 Gun....5
2 Pablo....5
3 Opérateurs EDI....5
CERTIFICATION INFORMATIQUE PABLO....5
1 Rappel sur la procédure d'agrément....5
2 Enjeux et objectifs de la certification PABLO....6
PRINCIPES DES ÉCHANGES....6
DESCRIPTION DU MACRO-PROCESSUS....7
LISTE DES MACRO-PROCESSUS....7
MESSAGES UTILISÉS....7
PÉRIODICITÉ ET TYPE DES MESSAGES....8
1 Message de création....8
2 Message de création de secours....8
3 Message de suppression....8
4 Message d'apurement....8
5 Message « live status »....9
6 Message « Visa UE »....9
PROCESSUS DE CONTRÔLE DE FLUX....10
CONTEXTE....10
1 Erreur globale....10
2 Erreur globale applicative....10
SCHÉMA....10
PROCESSUS "CRÉATION BVE"....11
CONTEXTE....11
SCHÉMA....11
DESCRIPTION DU PROCESSUS....11
PROCESSUS "CRÉATION BVE DE SECOURS"....12
CONTEXTE....12
SCHÉMA....12
DESCRIPTION DU PROCESSUS....12
PROCESSUS « SUPPRESSION LISTE DE BVE »....13
CONTEXTE....13
SCHÉMA....13
DESCRIPTION DU PROCESSUS....13
PROCESSUS «VISA UE LISTE DE BVE »....14
CONTEXTE....14
SCHÉMA....14
DESCRIPTION DU PROCESSUS....14
PROCESSUS «APUREMENT LISTE BVE »....15
CONTEXTE....15
SCHÉMA....15
DESCRIPTION DU PROCESSUS....15
PROCESSUS « INFORMATION STATUTS BVE »....16

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

CONTEXTE....16
SCHÉMA....16
DESCRIPTION DU PROCESSUS....16
MODÉLISATION JSON....17
PRINCIPES DE CONSTRUCTION....17
ENCODAGE DES FICHIERS *JSON*....17
DÉFINITION DES SCHÉMAS *JSON (JSD)*....17
1 Schéma fonctionnel du message de création A_E_C01....17
2 Schéma fonctionnel du message de création de secours A_E_P01....17
3 Schéma fonctionnel du message de suppression A_E_S01....17
4 Schéma fonctionnel du message de suppression A_E_U01....17
5 Schéma fonctionnel du message d'apurement (succès) A_AR_A02....17
6 Schéma fonctionnel du message d'apurement (échec) A_EC_A03....17
MODÈLE GÉNÉRAL DES MESSAGES....18
ANNEXES DU DOCUMENT....18
SCHÉMA DÉFINITION JSON - JSD....18
EXEMPLE JSON....19
LES DIFFÉRENTS MESSAGES D'ERREUR....20

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

INTRODUCTION

GÉNÉRALITÉS

Ce document comporte toutes les spécifications nécessaires au traitement des messages EDI dans le cadre de PABLO.

Ce document présente l'ensemble des messages fonctionnels qui devront être échangés entre les systèmes d'information mis en place par les opérateurs de détaxe et celui de la DGDDI : PABLO.

LES ACTEURS

1 GUN

L'intégralité des échanges EDI avec Pablo EDI (sens système opérateur EDI vers Pablo et inversement) s'effectuera par web services en REST via le canal internet avec authentification.

2 PABLO

Système informatique permettant aux services douaniers de dématérialiser le cachet délivré à la détaxe dans le cadre de la procédure de vente à l'exportation (remboursement de la TVA).

3 OPÉRATEURS EDI

Opérateurs de détaxe transmettant à la DGDDI les bordereaux de vente en détaxe PABLO établis par leurs magasins partenaires. Cet échange s'effectue en EDI, au travers de la plate-forme GUN.

CERTIFICATION INFORMATIQUE PABLO

1 RAPPEL SUR LA PROCÉDURE D'AGRÉMENT

La procédure d'agrément d'un opérateur de détaxe prévoit plusieurs étapes distinctes :

1. Recevabilité de la demande par la Direction Générale
2. Interconnexion GUN (SSO)
3. **Certification**
4. Audit du Service Régional d'Audit (SRA)
5. Réponse définitive de la Direction Générale

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

2 Enjeux et objectifs de la certification PABLO

La certification informatique PABLO est un procédé qui permet à la DGDDI de valider la solution informatique de l'opérateur. La DGDDI transmet aux opérateurs le cahier de tests contenant des scénarios à exécuter. L'opérateur exécute les scénarios qui lui sont possibles. À l'issue, l'opérateur atteste sur l'honneur l'exécution ou la non-exécution de ces derniers. Les scénarios non joués devront être justifiés (ex : le logiciel vérifie préalablement un champ, une donnée, etc.).

ⓘ **Il n'existe pas de corrélation entre le nombre de scénarios joués et l'obtention de la certification.**

Des contrôles sur la véracité de l'attestation sur l'honneur seront régulièrement effectués. Une attestation sur l'honneur falsifiée pourra entraîner des sanctions, qui pourront aller jusqu'à la suppression de l'agrément d'opérateur de détaxe, comme prévu au décret n°2017-1825 du 28 décembre 2017.

La certification doit se dérouler dans les conditions de la production (pas d'interventions humaines, délais de réponses appropriés, etc.)

La version du logiciel opérateur utilisée devra être précisée au moment de la certification. Il est attendu que cette version de certification soit la même que celle qui sera utilisée en production.

Les évolutions techniques PABLO, notamment les modifications concernant le format des échanges, pourront entraîner le passage d'une nouvelle certification. Les opérateurs seront prévenus lorsqu'une nouvelle session de certification sera requise.

Principes des échanges

L'intégralité des échanges EDI avec Pablo EDI (sens système opérateur EDI vers Pablo et inversement) s'effectuera par web services en REST via le canal internet.

- HTTPS avec le verbe POST
- Format JSON

La publication des messages pour Pablo EDI consiste à appeler les web services exposés par l'ESB GUN2 suite à une phase d'authentification, puis à recevoir le retour de la bonne prise en compte ou de l'erreur éventuelle.

Le message sera ensuite traité en asynchrone par Pablo EDI.

Pour les échanges inverses, des web services REST doivent aussi être exposés par les systèmes opérateurs EDI. La Douane est en charge d'appeler ces web services exposés.

Le compte API crée par l'opérateur indiquera l'URL que Pablo EDI devra appeler pour pousser ses réponses à l'opérateur.

En plus de ces messages techniques, PABLO met en place un **accusé de réception fonctionnel** qui indique l'état du traitement (succès ou échec).

Voici la cinématique des différents messages fonctionnels :

- Le sens ALLER est celui de l'opérateur vers la DGDDI (libellé = A_X)
- Le sens RETOUR est celui de la DGDDI vers l'opérateur (libellé = R_X)

La description des messages utilisés dans le traitement est présentée ci-après.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

DESCRIPTION DU MACRO-PROCESSUS

LISTE DES MACRO-PROCESSUS

Voici la liste des macro-processus PABLO identifiés. Une description détaillée est proposée dans la suite du document :

Processus
Erreur Globale PABLO
Création du BVE
Création de BVE de secours
Suppression du BVE
Apurement Liste BVE
Information Statuts BVE
Visa UE BVE

MESSAGES UTILISÉS

Libellé	Description
A_E_C01	**Message de creation de BVE**
R_AR_C02	Message de rapport 'Accusé de réception RÉUSSITE' suite à un message de création du BVE.
R_EC_C03	Message de rapport 'Échec de l'intégration de BVE' suite à un message de création du BVE.
A_E_S01	**Message de suppression de BVE**
R_AR_S02	Message de rapport 'Accusé de réception RÉUSSITE' suite à un message de suppression du BVE.
R_EC_S03	Message de rapport 'Échec de la suppression de BVE' suite à un message de suppression du BVE.
R_E_A01	**Message d'apurement des BVE**
A_AR_A02	Message de rapport 'Accusé de réception RÉUSSITE' suite à un message d'apurement des BVE.
A_EC_A03	Message de rapport 'Échec de l'apurement des BVE' suite à un message d'apurement des BVE.
A_E_U01	**Message du visa européen de Bve**
R_AR_U02	Message de rapport 'Accusé de réception RÉUSSITE' suite à un message de visa européen du BVE.
R_EC_U03	Message de rapport 'Échec de l'intégration de BVE' suite à un message de visa européen du BVE.
R_E_IS	**Message d'information de changement de statut « au fil de l'eau »**

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

Ainsi, un message ALLER sera suivi d'un message RETOUR qui constituera l'accusé de réception fonctionnel.

- Si le traitement du message s'est correctement déroulé, il y aura un message RETOUR de type « AR ».
- Si le traitement du message a échoué, il y aura un message RETOUR de type « EC ».

Pour certains types de messages, il y aura deux messages RETOUR, un de type « AR » et un de type « EC », pour indiquer ce qui a réussi et ce qui a échoué.

ⓘ **Cette transmission se compose au maximum d'un BVE (bordereau de vente à l'exportation) par message pour la création et la suppression.**

ⓘ **En cas de message d'erreur reçu, il est impératif de renvoyer le message, notamment pour le création d'un bordereau.**

Périodicité et type des messages

En cas d'indisponibilité de la plate-forme d'échange entre Gun et PABLO, les messages sont placés dans une file d'attente sur Gun.

ⓘ **En cas de réception d'un accusé réception technique GUN mais pas d'accusé de réception fonctionnel PABLO, il n'est pas nécessaire de ré-émettre systématiquement un message. Pablo a reçu le message.**

Les accusés de réception du traitement fonctionnel PABLO seront envoyés au moment de la prise en charge du message par PABLO lors de la reprise du système.

1 Message de création

Les opérateurs doivent transmettre sans délai tous les BVE créés dans leur système (**un message de création contient un seul BVE**).

2 Message de création de secours

Les opérateurs doivent transmettre sans délai tous les BVE de secours crée à partir des numéros d'attestations récupérés en cas de panne de la solution EDI (douane ou opérateurs) créés dans leur système (**un message de création contient un seul BVE**).

3 Message de suppression

Les opérateurs doivent transmettre sans délai tous les BVE supprimés dans leur système (**un message de suppression contient un seul BVE**).

4 Message d'apurement

Les messages liés à l'apurement des BVE sont transmis quotidiennement par la DGDDI et contiennent tous les **BVE confirmés et annulés** dans la journée précédente.

ⓘ **Pour le traitement d'apurement il est accepté qu'un message comporte plusieurs BVE.**

L'envoi est réalisé à J+1. (J=date de confirmation/annulation des BVE).

PABLO étant à l'origine du message d'apurement, il est demandé à l'opérateur de répondre sans délai via un accusé de réception. Une fois l'accusé de réception reçu par PABLO, le système se chargera d'apurer les bordereaux.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

Tant que le système PABLO n'aura pas reçu un accusé de réception au message d'apurement de la part de l'opérateur, il continuera d'émettre un message d'apurement avec ces bordereaux.

Ainsi, le message d'apurement peut contenir des BVE confirmés et annulés dans la journée précédente mais aussi des BVE n'ayant pas obtenu l'accusé de réception au message d'apurement envoyé précédemment.

Enfin, durant le créneau alloué aux opérations d'apurement, le processus de création et de suppression reste opérationnel. Les deux opérations ne sont toutefois pas parallélisées.

5 Message « live status »

La DGDDI peut envoyer, sur demande de l'opérateur de détaxe, un message d'information concernant l'évolution du statut de ses bordereaux. Cet envoi a lieu toutes les 5 minutes en fonction du besoin.

Cette demande peut être effectuée à tout moment auprès de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

6 Message « Visa UE »

Seuls les BVE visés dans un délai de 6 mois plus le mois en cours devront être déposés par le vendeur dans la base de données PABLO EDI. En effet, passé ce délai, le remboursement n'est plus possible.

Lorsque un BVE n'a pas été envoyé dans la base de donnée PABLO, ou lorsque le BVE a déjà obtenu un statut annulé suite à un contrôle en borne ou à un contrôle de nos services, le BVE ne peut plus être validé dans PABLO, ainsi ses BVE ne peuvent pas être transmis dans l'applicatif PABLO pour vérification du cachet douanier apposé par le service douanier d'un autre État membre de l'Union européenne.

Seuls les BVE visés par les services douaniers d'un autre État membre de l'UE (BVE visés ci-après) d'un montant TTC égal ou supérieur à 50 000 euros devront être déposés par le vendeur dans la base de données PABLO EDI.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

PROCESSUS DE CONTRÔLE DE FLUX

CONTEXTE

Tous les flux intégrant le système PABLO sont contrôlés. En cas d'erreur globale rencontrée, les messages ne sont pas traités et un message G001 ou G002 est envoyé, détaillant le problème rencontré (*cf. ci-après*).

1 ERREUR GLOBALE

Lorsque le message ne peut être traité suite à une mauvaise structure du schéma JSON, un message de type **Erreur Globale (G001)** PABLO est transmis à l'opérateur.

2 ERREUR GLOBALE APPLICATIVE

En cas de difficulté majeure du système PABLO et de ses dépendances, celui-ci peut envoyer un message de type **Erreur Globale (G002).**

SCHÉMA



Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

PROCESSUS "CRÉATION BVE"

CONTEXTE

L'opérateur doit s'assurer que les données transmises à la DGDDI correspondent toujours strictement aux données imprimées sur le BVE du voyageur. Il ne peut donc y avoir, par ce biais, de correction ou d'annulation d'une opération, dès lors que celle-ci a été transmise à la DGDDI.

Un traitement réussi d'un message ALLER se traduit par un accusé de réception fonctionnel de type AR contenant le BVE intégré avec succès.

Un traitement en échec d'un message ALLER se traduit par un accusé de réception fonctionnel de type EC contenant le BVE non intégré ainsi que le code erreur associé.

SCHÉMA



DESCRIPTION DU PROCESSUS

I. **Transmettre un BVE :** L'opérateur de détaxe transmet le BVE à créer dans le système PABLO. Cette transmission du BVE s'effectue au travers d'un message **A_E_C01**.

II. Recevoir messages : L applicatif GUN réceptionne le(s) message(s) de l'opérateur.

III. **Vérifier messages :** Le système PABLO effectue un contrôle du format et du contenu des messages.

Une notification est ensuite envoyée à l'opérateur.

IV. **Notifier traitement OK :** Le BVE valide est créé dans le système. Le message **R_AR_C02** est transmis à GUN. Il reprend le BVE créé.

V. **Notifier traitement KO :** Le BVE non valide est rejeté et le message **R_EC_C03** est transmis à GUN. Il reprend le BVE rejeté, en mentionnant la raison de son invalidité.

VI. **Transmettre notifications GUN:** PABLO transmet les messages à GUN. (**R_EC_C03** en cas de rejet et **R_AR_C02** en cas de création).

VII. **Transmettre notifications PABLO :** GUN transmet les messages aux opérateurs.

Pour le BVE contenu dans le message **R_AR_C02**, le processus est terminé.

Si l'opérateur reçoit un accusé de réception fonctionnel de type R_EC_C03, celui-ci devra être renvoyé après correction des erreurs éventuelles afin de terminer le processus de création, sauf si l'erreur rencontrée est due à une création déjà effective du BVE.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

PROCESSUS "CRÉATION BVE DE SECOURS"

CONTEXTE

Lorsque la création de bordereau classique n'est pas disponible, l'opérateur peut récupérer un numéro d'attestation dans Pablo-opérateurs, et créer une attestation papier à l'attention du voyageur,

Une fois la connexion rétablie, l'opérateur doit s'assurer de transmettre les données à la DGDDI et qu'elles correspondent toujours strictement aux données de l'attestation sur le BVE du voyageur. Il ne peut donc y avoir, par ce biais, de correction ou d'annulation d'une opération, dès lors que celle-ci a été transmise à la DGDDI.

SCHÉMA



DESCRIPTION DU PROCESSUS

VIII. **Transmettre un BVE de secours :** L'opérateur de détaxe transmet le BVE à créer dans le système PABLO. Cette transmission du BVE s'effectue au travers d'un message **A_E_P01**.

IX. **Recevoir messages :** L applicatif GUN réceptionne le(s) message(s) de l'opérateur.

X. **Vérifier messages :** Le système PABLO effectue un contrôle du format et du contenu des messages.

Une notification est ensuite envoyée à l'opérateur.

XI. **Notifier traitement OK :** Le BVE valide est créé dans le système. Le message **R_AR_P02** est transmis à GUN. Il reprend le BVE créé.

XII. **Notifier traitement KO :** Le BVE non valide est rejeté et le message **R_EC_P03** est transmis à GUN. Il reprend le BVE rejeté, en mentionnant la raison de son invalidité.

XIII. **Transmettre notifications GUN:** PABLO transmet les messages à GUN. (**R_EC_P03** en cas de rejet et **R_AR_P02** en cas de création).

XIV. **Transmettre notifications PABLO:** GUN transmet les messages aux opérateurs.

Pour le BVE contenu dans le message **R_AR_P02**, le processus est terminé.

Si l'opérateur reçoit un accusé de réception fonctionnel de type R_EC_P03, celui-ci devra être renvoyé après correction des erreurs éventuelles afin de terminer le processus de création, sauf si l'erreur rencontrée est due à une création déjà effective du BVE.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

PROCESSUS « SUPPRESSION LISTE DE BVE »

CONTEXTE

La suppression d'un BVE est limitée aux cas où l'opérateur, suite à des problèmes techniques, a envoyé au système PABLO des données erronées ou incomplètes. Il procède alors à la suppression du BVE concerné puis à l'envoi des données corrigées.

SCHÉMA



DESCRIPTION DU PROCESSUS

I. **Transmettre liste BVE :** l'opérateur de détaxe transmet le BVE à supprimer. Cette transmission de BVE s'effectue au travers d'un message **A_E_S01**.

II. **Recevoir messages :** L'applicatif GUN réceptionne le(s) message(s) de l'opérateur.

III. **Vérifier messages :** le système PABLO effectue un contrôle sur l'existence du numéro de BVE. Si le message est valide, il traite et supprime le BVE contenu dans ce message.

Une notification est ensuite envoyée à l'opérateur.

IV. **Notifier traitement OK :** Le BVE valide est supprimé dans le système. Le message **R_AR_S02** est transmis à l'opérateur. Il renvoie le BVE correctement traité.

V. **Notifier traitement KO :** Le BVE non valide est rejeté et le message **R_EC_S03** est transmis à l'opérateur. Il renvoie le BVE rejeté, en mentionnant la raison de son invalidité.

VI. **Transmettre notifications GUN:** PABLO transmet les messages à GUN.(**R_EC_S03** en cas de rejet et **R_AR_S02** en cas de suppression).

VII. **Transmettre notifications PABLO:** GUN transmet les messages aux opérateurs.

Pour les BVE contenu dans le message **R_AR_S02**, le processus est terminé.

Si l'opérateur reçoit un accusé de réception fonctionnel de type R_EC_S03, celui-ci devra être renvoyé après correction des erreurs éventuelles afin de terminer le processus de suppression, sauf si l'erreur rencontrée est due à une absence du BVE dans PABLO.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

PROCESSUS «VISA UE LISTE DE BVE »

CONTEXTE

Seuls les BVE visés dans un délai de 6 mois plus le mois en cours devront être déposés par le vendeur dans la base de données PABLO EDI. En effet, passé ce délai, le remboursement n'est plus possible.

SCHÉMA



DESCRIPTION DU PROCESSUS

I. **Transmettre liste BVE :** l'opérateur de détaxe transmet le BVE visé par un pays de l'union européenne. Cette transmission de BVE s'effectue au travers d'un message **A_E_U01**.

II. **Recevoir messages :** L'applicatif GUN réceptionne le(s) message(s) de l'opérateur.

III. **Vérifier messages :** le système PABLO effectue un contrôle sur l'existence du numéro de BVE et ses conditions de validité. Si le message est valide, il le traite,

Une notification est ensuite envoyée à l'opérateur.

IV. **Notifier traitement OK :** Le BVE valide est mis à jour dans le système. Le message **R_AR_U02** est transmis à l'opérateur. Il renvoie le BVE correctement traité.

V. **Notifier traitement KO :** Le BVE non valide est rejeté et le message **R_EC_U03** est transmis à l'opérateur. Il renvoie le BVE rejeté, en mentionnant la raison de son invalidité.

VI. **Transmettre notifications GUN:** PABLO transmet les messages à GUN.(**R_EC_U03** en cas de rejet et **R_AR_U02** en cas de mise à jour).

VII. **Transmettre notifications PABLO:** GUN transmet les messages aux opérateurs.

Pour les BVE contenu dans le message **R_AR_U02**, le processus est terminé.

Si l'opérateur reçoit un accusé de réception fonctionnel de type R_EC_U03, celui-ci devra être renvoyé après correction des erreurs éventuelles afin de terminer le processus de suppression, sauf si l'erreur rencontrée est due à une absence du BVE dans PABLO.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

PROCESSUS «APUREMENT LISTE BVE »

CONTEXTE

Toutes les nuits, la DGDDI transmet aux opérateurs la liste des BVE à apurer.

SCHÉMA



DESCRIPTION DU PROCESSUS

I. **Transmettre liste BVE :** La DGDDI transmet la liste des BVE à apurer. Cette transmission de BVE s'effectue au travers d'un message **R_E_A01**.

II. **Recevoir messages :** L'applicatif GUN réceptionne le(s) message(s) de l'opérateur.

III. **Vérifier messages :** Le système PABLO effectue un contrôle du format et du contenu des messages.

IV. **Notifier traitement OK :** Le BVE valide est apuré dans le système. Le message **A_AR_A02** est transmis à GUN.

V. **Notifier traitement KO :** Le BVE n'est pas apuré dans le système. Le message **A_EC_A03** est transmis à GUN.

VI. **Transmettre notifications GUN:** PABLO transmet les messages à GUN.(**A_EC_A03** en cas de rejet et **A_AR_A02** en cas d'apurement).

VII. **Transmettre notifications PABLO :** GUN transmet les messages aux opérateurs.

Une ou plusieurs notifications sont ensuite envoyées à l'opérateur (KO et/ou OK).

Pour les BVE contenus dans le message **A_AR_A02**, le processus est terminé.

Si l'opérateur reçoit un accusé de réception fonctionnel de type A_EC_A03, celui-ci devra être renvoyé après correction des erreurs éventuelles afin de terminer le processus d'apurement, sauf si l'erreur rencontrée est due à un apurement déjà effectif d'un ou plusieurs BVE.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

PROCESSUS « INFORMATION STATUTS BVE »

CONTEXTE

L'apurement des statuts des bordereaux confirmés ou annulés est effectué par un batch nocturne à J+1. Ce système ayant des limites fonctionnelles, il a été décidé de le compléter par un envoi « au fil de l'eau » des statuts.

Le nouveau système collecte régulièrement les bordereaux ayant acquit un statut « ANNULE » ou « CONFIRME » afin de les transmettre par EDI aux opérateurs concernés.

Attention, ce message est un message d'information et le statut peut toujours faire l'objet d'une modification suite à contrôle par exemple.

SCHÉMA



DESCRIPTION DU PROCESSUS

I. **Constitution_Message_R_E_IS** : Le système PABLO collecte les bordereaux qui ont été confirmés ou annulés depuis le dernier envoi et génère un message JSON R_E_IS constitué des informations relatives à ces bordereaux.

II. **Envoi_Message_R_E_IS** : Le système PABLO procède à l'envoi du message R_E_IS via L'applicatif GUN et n'attend pas d'accusé réception fonctionnel PABLO de la part de l'opérateur de détaxe.

La base légale de consultation des statuts des bordereaux étant Pablo-Opérateurs. Ce service est maintenu afin de conserver le fonctionnement actuel des solutions opérateurs, à terme, ce service sera remplacé par une solution plus appropriée.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

MODÉLISATION JSON

PRINCIPES DE CONSTRUCTION

Chaque schéma décrit un type de message donné. Nous définissons donc un type de schémas par message. Ces schémas décrivent la structure du JSON et les types des données à saisir.

Nous définissons également des types de données simples qui précisent le format des informations basé sur un type de données primitif défini. L'utilisation de ces schémas permettra à l'expéditeur de valider avant l'envoi la structure générale des fichiers JSON.

Dans la suite du document, on parlera de « flux JSON ».

ENCODAGE DES FICHIERS JSON

L'encodage attendu des fichiers JSON est l' « UTF-8 ».

DÉFINITION DES SCHÉMAS JSON (JSD)

Il existe un fichier mis en place pour l'en-tête (GUN), commun à l'ensemble des types de flux défini dans les spécifications GUN.

Cette définition est complétée par un autre fichier JSON propre à chacun des flux « ALLER » (A_E_C01, A_E_P01, A_E_S01, A_AR_A02 , A_E_A03 ou A_E_U01). Il permet de définir la structure et le type de contenu des différents flux JSON.

Ce schéma permet notamment de vérifier la validité du flux Json.

On distinguera deux types de contrôles :

- ✔ Le contrôle formel des feuilles inclus le respect du fichier JSD, le type et la cardinalité. Le non-respect du contrôle formel induit le rejet du flux dans son intégralité.
- ✔ Le non-respect du contrôle de cohérence induit le rejet du seul bordereau incriminé.

Lorsque la cardinalité est facultative, en cas d'absence de donnée. Il est attendu que la balise ne soit pas présente. La présence d'une balise sans donnée ou composée uniquement d'une chaîne d'espaces induira un rejet sur contrôle formel (rejet du flux dans son intégralité).

1 SCHÉMA FONCTIONNEL DU MESSAGE DE CRÉATION A_E_C01

Cf. Annexe-1-Formats-de-donnees.ods#Request_A_E_C01

2 SCHÉMA FONCTIONNEL DU MESSAGE DE CRÉATION DE SECOURS A_E_P01

Cf. Annexe-1-Formats-de-donnees.ods#Request_A_E_P01

3 SCHÉMA FONCTIONNEL DU MESSAGE DE SUPPRESSION A_E_S01

Cf. Annexe-1-Formats-de-donnees.ods#Request_A_E_S01

4 SCHÉMA FONCTIONNEL DU MESSAGE DE SUPPRESSION A_E_U01

Cf. Annexe-1-Formats-de-donnees.ods#Request_A_E_U01

5 SCHÉMA FONCTIONNEL DU MESSAGE D'APUREMENT (SUCCÈS) A_AR_A02

Cf. Annexe-1-Formats-de-donnees.ods#Request_A_AR_A02

6 SCHÉMA FONCTIONNEL DU MESSAGE D'APUREMENT (ÉCHEC) A_EC_A03

Cf. Annexe-1-Formats-de-donnees.ods#Request_A_EC_A03

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.

MODÈLE GÉNÉRAL DES MESSAGES

Modèle propre au protocole Gun + messages Pabloe:

- A_E_C01
- A_E_S01
- A_AR_A02
- A_E_A03
- A_E_U01

ANNEXES DU DOCUMENT

SCHÉMA DÉFINITION JSON - JSD

Différents JSD sont fournis et permettent de créer les flux « Aller ». Les fichiers JSD sont disponibles sur douane.gouv.fr.

Il est fortement recommander de créer vos fichiers à l'aide de ces schémas.

Les schémas peuvent evolués indépendamment des exemple ci-dessous.

- ***basicdatatype.json*** définit les type primitifs et simples particuliers.
- ***Request.json*** définit la structure racine, elle est composée de plusieurs schema au choix (A_E_C01, A_E_S01, A_AR_A02, A_E_A03 ou A_E_U01)
  - ***A_E_C01.json***
  - ***A_E_S01.json***
  - ***A_EC_A03.json***
  - ***A_AR_A02.json***
  - ***A_E_U01.json***

} Définissent le schéma selon le message.

Exemple JSON

Il existent des solutions en ligne ou téléchargeable afin de generer les exemple des Json attendus à l'aide des schéma fournis.


```
{
 "creation_bve": {
  "identifiant_detaxe": "12345678901234567890",
  "date_emission": "2024-06-19T09:47:53.591+02:00",
  "voyageur": {
   "passeport": "XXX",
   "date_expiration_passeport": "01/10/1944",
   "nom_voyageur": "John",
   "prenom_voyageur": "Doe",
   "date_naissance": "01/10/2044",
   "adresse": "0",
   "pays_residence": "XX",
   "nationalite": "XX"
  },
  "schema_commercial": {
   "type_schema": 1,
   "detail_schema": {
    "vendeurs_md": {
     "vendeur_detaxe": {
      "identifiant_vendeur": "0123456789123",
      "nom_vendeur": "XXXX"
     },
     "numero_ticket": "X65X0",
     "date_recu": "2024-06-19T09:47:53.591+02:00",
     "marchandises": [
      {
       "description": "XXXX",
       "type": "XXXXX",
       "marque": "0XXXXX3"
       "numero_identification": "XX156X",
       "couleur": "XXXX",
       "code_produit": 21654984,
       "quantite": 21654984,
       "taux_tva": 21654984,
       "montant_ttc": 1256.02,
       "montant_tva": 1256.02
      },
      {
       "description": "0",
       "type": "0",
       ....
      }
     ]
    }
   }
  },
  "transaction": {
   "montant_remboursement": 1256.02,
   "montant_total_tva": 1256.02,
   "montant_total_ttc": 1256.02,
   "mode_paiement": 1,
   "detail_paiement": "XXX",
   "mode_remboursement": 1,
   "detail_remboursement": "XXX"
  }
 }
}
```

LES DIFFÉRENTS MESSAGES D'ERREUR

Le tableau suivant recense les erreurs non exhaustives, qui peuvent être signalées à l'opérateur et archivées à la DGDDI, justifiant ainsi l'échec d'une opération (hors message technique de communication – cf. documentation GUN).

Les codes erreurs peuvent être repris dans plusieurs flux, la liste n'est pas exhaustive.

Cf. Annexe-1-Formats-de-donnees.ods#Code_error

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner la source.