פרויקט בעיבוד ספרתי של אותות

```
נושא: סינון רעש מאות קולי.
                                                                      מאת:
                               eli.levi.1320@gmail.com ; דוא"ל: 038088712, דוא לי לוי, ת"ז
                                                                       Χ.
                            <u>yuvalzargari@gmail.com</u> : דוא"ל : 301119962, דוא"ל
                                                                       ۵.
                              nosraty4@gmail.com : דוא"ל 200630465 : איתן נוסרתי, ת"ז
                                         1. נשיג אות קולי במתלב ע"י הפונקציה שנבנה:
   function [ y, fs ] = readAndSound( x )
          [y,fs] = wavread(x);
         sound (y, fs);
   end
                                                   : נכניס רעש אקראי לקובץ ע"י 2
  function yn=add_noise(y,Fs)
     n=[0:length(y)-1]';
     r=rand();
     rrr=2+2*rand();
     c=cos(2*pi*440*r*n/Fs)+cos(2*pi*440*rrr*n/Fs);
      vn=v+c/17:
     yn=yn/max(yn);
  end
אנו קוראים לה מסקריפט ה main פעם אחת , ושומרים את הקובץ עם הרעש . ולאחר מכן צריך לסנן את הרעש מהקובץ
                                                        . שאנו שומרים עם הרעש
  % ----- this code call one time in the beggening ------
  % [y, fs] = wavread('thinking.wav');
  % sound(y,fs);
  % y with noise = add noise(y,fs);
  % wavwrite(y_with_noise,fs,'thinking_with_noise.wav');
  % sound(y with noise,fs);
```


```
את ה FFT נבצע כך :
ב main נרשום :
```

```
% ------we start here, so i read the 2 sound
[y_original , fs1] = readAndSound('thinking.wav');
[y_noiseAdd , fs2] = readAndSound('thinking.wav');
[y_noiseAdd , fs2] = readAndSound('thinking.with_noise.wav');
% ------- if we want to see the noise , need to do fft
[f1,wave_fft_origin,f2,wave_fft_noise]=FFT__for_the_2Signals_andPlot(y_original , fs1 , y_noiseAdd , fs2 );

class function [f1, wave_fft_origin,f2, wave_fft_noise] = FFT_for_the_2Signals_andPlot( y_original , fs1 , y_noiseAdd , fs2 )

n1=length(y_original)-1;
f1=0.fs1/n1:fs1;
wave_fft_origin=abs(fft(y_original)).^2;
n2=length(y_noiseAdd)-1;
f2=0.fs2/n2:fs2;
wave_fft_noise=abs(fft(y_noiseAdd)).^2;
plot (f1,wave_fft_noise,'red', f2,wave_fft_origin, 'DisplayName', 'f1,wave_fft_noise,''red'', f2,wave_fft_origin'); figure(gcf);
end
```

נריץ ונקבל את תדרי הרעש, שמאד בולטים:



אלו האדומים , לאחר מעבר עם הסמן של matlab, נדע את התדרים של הרעש , התדרים הם : 420Hz, 1730Hz , נעביר אותם לתדר מנורמל ע"י חילוק בתדר הדגימה, אם נרצה אותם ב rad נכפול את המנורמל בשתי פאי . בקוד אפשר לראות :

```
% ------ found the 2 max values, this is the noise
Noise1 = 420;
Noise2 = 1730;
% -----normalized noise
Fnoise1 = Noise1/fs1;
Fnoise2 = Noise2/fs2;
% ------theta normal freq..
thetaNoise1=(Fnoise1*2*pi);
thetaNoise2=(Fnoise2*2*pi);
```

. כלומר מסנן חוסם תדר. ונסנן את התדרים הנ"ל. (band-stop filter) BSF אנו נשתמש כאן במסנן (b

c) אנו נשתמש במסנן מסוג notch, המסנן הוא IIR וזה מכיוון שיש לו "זיכרון" בחישוב, כלומר ערכי המוצא שבעבר נכנסים בחישוב הערך בהווה. ולכן זאת תכונה של מסנן IIR כי אם היה רעש הוא ימשיך אותו עד שבעבר נכנסים בחישוב הערך בהווה. ולכן זאת תכונה של מסנן וותר מהיר (לא צריך לזכור המון ערכים של אינסוף. אנו בוחרים להשתמש במסנן מהסוג הנ"ל מכיוון שהוא יותר מהיר (לא צריך לזכור המון ערכים של הכניסה), הוא זוכר תמיד רק 3 ערכים קודמים של הכניסה ו 2 הקודמים של המוצא . כאמור בסוג של המסנן הזה עלול להיות עיוות פאזה , ועל זה נפרט בשלב המסקנות .

- .rad תדרי הסינון הם כפי שחישבנו לפני ב d
- סדר המסנן הוא 2 כי אפשר לראות שהוא מתייחס לשני נקודות אחורה, וגם אפשר לומר שכך אנו (e בוחרים בשלב התיכון האנלוגי, כלומר החזקה של Z היא לכל היותר 2.
- f) הנוסחא של המסנן מחושבת כך: נבצע תכן למסנן אנלוגי וטרנספורמציה למסנן סיפרתי. נרשום את S המסנן במישור לפלס וע"י התמרה הבי לינארית אשר מוגדרת כמיפוי של משתנה התמרת לפלס למשתנה התמרת Z , ואז נעבור למסנן סיפרתי (משוואת הפרשים , רקורסיבית במקרה הזה).

אני מצרף את הדרך בתמונה מכיוון שלא ניתן לרשום את הכל ב word בצורה מפורטת.

notch 132 M52 => H(5)= 52+W0 $H(z) = H(s) = \left(\frac{1}{7} \frac{z-7}{z-7}\right)^{2} + W_{0}^{2}$ $|s-\frac{1}{7} \frac{z-7}{z-7} \left(\frac{1}{7} \frac{z-7}{z-7}\right)^{2} + 27W_{0} \left(\frac{1}{7} \frac{z-7}{z-7}\right) + W_{0}^{2}$ H(zo)=0 e po Zo cons. . 5= JWo = Tops 310 H(s)=0 721/5 . Z pip 5 for 10 030 Z pip 10/1 02/c/ 737/8 78/7 KID 00 74/5. THE OTHE PD DO NE WARE KIN Drye DA B. 130 MC & 1200 1/10 120 Dann 300 106.

arctar (TENN 1/10): 20/13 Oo = arctun [WoTs] a f(00)= WOTS: 057 1771 8'208 13711.

tan (00) = 1- (WOTS)2 Wo 75 = -2 -2 -2 / tunt (00) H(z)= 4-82-1-42-1 (Wots) (1122-2) 4-82-1-42-2-47WoTs-47WoTsZ3+(WoTs)2/+227+2-2 Y(Z) [4+(WoTS)>]Z=+[2(WoTS)=8]Z=+[WoTS)=14]Z0 X(Z) [4-4 (WoTs)2]Z-21[2(WoTs)2]Z-71[(WoTs)245WoTs+4]Z 62 = 41 WOTK by = 2 (WDTS)2-8 Bo = (WoTs) 2 + H a= = (WoTs) = 4 7 WoTs + 4 a+ = 2(WoTs) 2- 8 a = (WoTs) = 147WoTs+4 H(z) = Y(z) = boz = + byz + bo X(2) 16,236,23607 = Y(2) [a, 2340, 2 - a.o.] VINT = 62 X[n-2] + 3, X[n-1] + 60 X[n] - a2 Y[n-2] - a1 X[n-1] g) כל מה שנותר הוא לכתוב פונקציה במתלב שתממש את כל הנוסחה מלמעלה:


```
function yn = notch(theta0,xn)
  w0Ts=((-2)/(tan(theta0)))+(2*(sqrt(1+(1/(power(tan(theta0),2))))));
  zeda=0.1;
  yn(1)=xn(1);
  yn(2)=xn(2);
  b2=4+power(w0Ts,2);
  b1=2*power(w0Ts,2)-8;
  b0=b2:
  a2=4-4*zeda*w0Ts+power(w0Ts,2);
  a1=b1;
  a0=power(w0Ts,2)+4*zeda*w0Ts+4;
  for i=3:length(xn)
        yn(i)=(b2*xn(i-2)+b1*xn(i-1)+b0*xn(i)-a2*yn(i-2)-a1*yn(i-1))/a0;
  end
end
                                                    : נקרא לשיטה הזאת כך main וב
              % ----- real time filter
```

. אפשר לראות כי אנו משרשרים את המוצא של המסנן הראשון לשני ולכן יש לנו **מסנן בזמן אמת**

tvtool נבצע fvtool לפונקציית התמסורת, ואז ע"י לחיצה על הכפתור המתאים ב fvtool נקבל את היחס של השיפוע של הפזה לעומת התדר, כפי שרואים בתמונה:

y1=notch(thetaNoise1,y noiseAdd);

y2=notch(thetaNoise2,y1);



ואז נרשום במתלב את הפקודות הבאות כי אנו מקבלים כאן ערך מנורמל. הפקודות:


```
% than we see the Normalized-GD
Normalized_GD=831+210; %adding from 2 filters
real_GD = Normalized_GD/fs1;
disp(real_GD);
```

ונקבל את התוצאה: 0.0473 שניות, כפי שאפשר לראות מהיר מאד.

4) מסקנות: כשהיינו בשלבי התיכנון של המסנן תחילה פנינו לבניית מסנן FIR ובכל הרצה נאלצנו לחכות הרבה זמן , דבר שעיקב את כל העבודה וחשבנו שחייבת להיות דרך לייעל את כל התהליך , ואז פנינו לכיוון של מסנן IIR . מסנן מסוג IIR שעיקב את כל העבודה וחשבנו שחייבת להיות דרך לייעל את כל התהליך , נפי שראינו זמן הביצוע הוא מהיר מאד. כמו כן רצינו להשיג ממומש בדרך כלל במערכות זמן אמת והזמן ביצוע שלו טוב יותר , כפי שראינו זמן הביצוע הוא מהיר מאד. כמו כן רצינו להשיג סינון הכי טוב שאפשר כך שהפגיעה בשאר תדרי השיר תהיה מינימלית, ולכן ההחלטה הייתה מסנן notch.


יש לנו בנוסחא של ה notch את הזיידה שהערך שלו יקבע את העקמומיות באיזור ההנחתה של המסנן , אם נצייר את השפעה , נקבל :

. ככל שהזיידה קטנה כך ההנחתה תגדל אבל יהיו יותר עקמומיות



אנו השתמשנו בערך 0.01 לאחר ניסויי ותהיה, ומצאנו שהוא מבצע את העבודה כנדרש.

במסננים מסוג IIR יכול להיווצר עיוות פאזה כתוצאה מפאזה לא לינארית, נציג בתמונה ונתבונן בפאזה:



הפאזה כפי שרואים לא בדיוק לינארית, דבר היכול לעוות את האות (הנשמע) אבל אצלנו האות נשמע בסדר, ולעת עתה זה יספיק לנו , אם נרצה פאזה יותר לינארית נצטרך להגדיל את סדר המסנן.

: כמו כן נציג את התוצאה הסופית האות המסונן הסופי הוא בצבע שחור

