实验问题回答

1.什么是复杂指令集?什么是精简指令集?80x86采用的是哪种?

复杂指令集CISC,用于X86架构;精简指令集RISC,用于ARM架构;80X86采用复杂指令集

2.说明小端和大端存储的区别, 并说明 80x86 系列采用了哪种方式?

• 1)大端模式: Big-Endian就是高位字节排放在内存的低地址端,低位字节排放在内存的高地址端。 其实大端模式才是我们直观上认为的模式,和字符串存储的模式差类似)

低地址 ------> 高地址 0x12 | 0x34 | 0x56 | 0x78

• 2)小端模式: Little-Endian就是低位字节排放在内存的低地址端, 高位字节排放在内存的高地址端。

低地址 -----> 高地址 0x78 | 0x56 | 0x34 | 0x12

• 80x86采用小端

3.8086 有哪五类寄存器,请分别举例说明其作用?

8086的寄存器

- **SP**: 堆栈指针,与SS配合使用, 指向目前的堆栈位置
- **BP**: 基指针寄存器,可用作SS的 一个相对基址位置
- **SI**: 源变址寄存器,可用来存放相对于DS段的源变址指针
- **DI**: 目的变址寄存器,可用来存放相对于ES段的目的变址指针

AH	AL	AX
вн	BL	BX 数据寄存器)
СН	CL	CX (
DH	DL	DX J
SP		」 堆栈指针 〕 指针寄存器 〉 通用寄存器
BP		基数指针
SI		源变址 〕 变址寄存器
DI		目的变址
IP		指令指针
FLAG		
CS		代码段
DS		数据段
SS		堆栈段 (投资存益
ES		附加段 J 8086CPU 内部寄存器

4.段寄存器的种类和作用:

1、代码段寄存器CS(Code Segment)

存放当前正在运行的程序代码所在段的段基址,表示当前使用的指令代码可以从该段寄存器指定的存储器段中取得,相应的偏移量则由IP提供。

2、数据段寄存器DS(Data Segment)

指出当前程序使用的数据所存放段的最低地址、即存放数据段的段基址。

3、堆栈段寄存器SS(Stack Segment)

指出当前堆栈的底部地址,即存放堆栈段的段基址。

4、附加段寄存器ES(Extra Segment)

5.什么是寻址? 8086有那些寻址方式?

8086的寻址方式 (1)

- 寻址
 - 找到操作数的地址(从而能够取出操作数)
- •8086的寻址方式
 - 立即寻址、直接寻址
 - 寄存器寻址、寄存器间接寻址、寄存器相对寻址
 - 基址加变址、相对基址加变址

6.什么是直接寻址? 直接寻址的缺点是什么?

3.直接寻址

指令字的形式地址地址A就是操作数的真实地址EA,即EA=A。

直接寻址的优点是简单,指令在执行阶段仅访问一次主存,不需要专门计算操作的地址;缺点是A的位数决定了该指令操作数的寻址范围,操作数的地址不易修改。

7.主程序与子程序之间如何传递参数?你的实验代码中在哪里体现的?

- 寄存器法
 - o 主程序中把要传递的参数放在某一指定的寄存器中, 然后从子程序中取出指定的寄存器参数
 - o 缺点:能传递的参数有限,因为寄存器有限
- 约定单元法
- 堆栈法
- 8.如何处理输入和输出?你的代码中在哪里体现的?

系统调用输入输出指令

9.通过什么寄存器保存前一次的运算结果, 在代码中哪里体现出来。

一般是目的寄存器

也有特殊, 比如除法

无符号除法指令DIV(DIVision) DIV OPRD;

除数OPRD决定是8位除法还是16位除法;

OPRD=8位,则被除数默认在AX中,AX除以OPRD的商保存在AL中,余数保存在AH中;

10.请分别简述 MOV 指令和 LEA 指令的用法和作用?

lea是"load effective address"的缩写(加载有效地址),将源操作数的地址加载到目的寄存器中,简单的说,lea指令可以用来将一个内存地址直接赋给目的操作数,例如:

lea eax,[ebx+8]就是将ebx+8这个值直接赋给eax,而不是把ebx+8处的内存地址里的数据赋给eax。

而mov指令则恰恰相反,例如:

mov eax,[ebx+8]则是把内存地址为ebx+8处的数据赋给eax。

如LEA EAX, [EBX + ECX],它相当于计算EBX和ECX的值,将这个值保存到EAX寄存器中。原因:由于EBX+ECX计算出来的值是该内存地址,而通过[EBX+ECX]得到的是内存地址保存的值,而LEA命令是加载该值的有效地址并且保存到目标寄存器中,也就是将EBX+ECX的值保存到EAX寄存器中由于加载的是有效地址,而不是实际地址,所以EAX中保存的是EBX+ECX,而不是ds:EBX+ECX

11. 解释 boot.asm 文件中, org 0700h 的作用

org 07c00h (2)

- org 07c00h的作用:告诉汇编器,当前这段代码会放在 07c00h处。所以,如果之后遇到需要绝对寻址的指令,那么绝对地址就是07c00h加上相对地址。
 - 绝对地址: 内存的实际位置(先不考虑内存分页一类逻辑地址)。
 - 相对地址: 当前指令相对第一行代码的位置。
- 在第一行加上org 07c00h只是让编译器从相对地址07c00h处 开始编译第一条指令,相对地址被编译加载后就正好和绝对地址 吻合。

14. boot.bin 应该放在软盘的哪一个扇区? 为什么?

0面0道1扇区 512字节

- 1. ROM-BIOS完成之前,最后一件事是从外存储设备读取更多的指令交给处理器执行
- 2. 如果计算机设置从硬盘启动, ROM-BIOS会读取主引导扇区的内容, 将他加载到逻辑地址 0x0000:0x7c00处
- 3. 判断是否有效(最后两个字节是0x55和0xAA)
- 4. 如果有效, jmp 0x0000:0x7c00继续执行

BIOS

- 开机,从ROM运行BIOS程序,BIOS是厂家写好的。
- BIOS程序检查软盘0面0磁道1扇区,如果扇区以0xaa55结束,则认定为引导扇区,将其512字节的数据加载到内存的07c00处,然后设置PC,跳到内存07c00处开始执行代码。
- •以上的0xaa55以及07c00都是一种约定,BIOS程序就是这样做的,所以我们就需要把我们的OS放在软盘的第一个扇区,填充,并在最末尾写入0xaa55。

17 **times** 510-(\$-\$\$) **db** 0 ; 填充剩下的空间,使生成的二进制代码恰好为512字节 18 **dw** 0xaa55 ; 结束标志

15. loader 的作用有哪些?

因为boot只能是512字节.这么小的空间没法做啥.只能作为跳板所以写个loader用来加载内核

一个操作系统从开机到开始运行,大致经历"引导—>加载内核入内存—>跳入保护模式—>开始执行内核"这样一个过程。也就是说,在内核开始执行之前不但要加载内核,而且还有准备保护模式等一系列工作,如果全都交给引导扇区来做,512字节很可能是不够用的,所以不妨把这个过程交给另外的模块来完成,我们把这个模块叫做Loader。引导扇区负责把Loader加载入内存并且把控制权交给它,其他工作放心地交给Loader来做,因为它没有512字节的限制,将会灵活得多

Loader

- 跳入保护模式
 - 最开始的x86处理器16位,寄存器用ax,bx等表示,称为实模式。后来扩充成32位,eax,ebx等,为了向前兼容,提出了保护模式
 - 必须从实模式跳转到保护模式,才能访问1M以上的内存。
- •启动内存分页
- 从kernel.bin中读取内核,并放入内存,然后跳转到内核所在的开始地址,运行内核
 - 跟boot类似,使用汇编直接在软盘下搜索kernel.bin
 - 但是,不能把整个kernel.bin放在内存,而是要以ELF文件的格式读取并提取代码。

12. 解释语句 times 510-(\$-\$\$) db 0, 为什么是 510? \$ 和 \$\$ 分别表示什么?

times 510-(\$-\$\$) db 0 的作用:填充剩下的空间,使生成的二进制代码恰好位512字节

- 一个有效的主引导扇区,最后两个字节应当是0x55和0xAA,所以是510,最后两个字节填充 dw 0xaa55
- \$当前行的地址
- \$\$ 当前节 (section) 的开始处的地址

13. 解释配置文件 bochsrc 文件中各参数的含义

第一步, 首先设置Bochs在运行过程中能够使用的内存, 本例为32MB。
关键字为: megs 单位为MB
虚拟机内存大小 (MB)
megs: 32

设置Bochs所使用的磁盘, 软盘的关键字为floppy。
若只有一个软盘,则使用floppya即可,若有多个,则为floppya,floppyb...
这是用来设置软盘的相关属性。类型为1.44M容量的软盘,镜像文件名为a.img
floppya: 1_44=a.img, status=inserted

选择启动盘符,启动方式
boot: floppy

Bochs使用的GUI库
display_library: sdl2

启动虚拟机 (1)

- 启动还需要Bochs的配置文件。告诉Bochs,你希望你的虚拟机是什么样子的,如内存多大,硬盘映像和软盘映像都是哪些文件等内容。
 - display library: Bochs使用的GUI库
 - megs: 虚拟机内存大小 (MB)
 - floppya: 虚拟机外设, 软盘为a.img文件
 - boot: 虚拟机启动方式, 从软盘启动

megs:32

display library: sdl2

floppya: 1 44=a.img, status=inserted

boot: floppy