# Constraint - PRIMARY KEY

#### **Definition**

- PRIMARY KEY fait partie des contraintes possibles.
- Par défaut, toutes les PK sont implicitement NOT NULL. C'est le cas pour toutes les LGBD (=tous les SQL)
- Par défaut, toutes les PK ont un nom dans le système (PK\_FOOTABLE\_0123456). En ajoutant la contrainte PK en fin de table ('constrainte de table'), on peut lui attribuer un nom custom, par convention PK\_NomDeLaTableConcernee.

#### **Syntaxe**

```
-- Syntaxe simple :

[ CONSTRAINT nomContrainte ] PRIMARY KEY [ (nomCol[, ...]) ]

-- Syntaxe complete :

[ CONSTRAINT nomContrainte ] PRIMARY KEY (nomCol[, ...])

[WITH FILLFACTOR=x] [ON groupe_de_fichiers]
```

```
-- Forme Simple :
CREATE TABLE riri (
    id int PRIMARY KEY,
    age int NOT NULL
);
-- Forme avec mot-clé CONSTRAINT
CREATE TABLE fifi (
    id int CONSTRAINT PK_FIFI PRIMARY KEY
    age int NOT NULL
);
-- Forme Contrainte de Table
CREATE TABLE loulou (
   id int NOT NULL,
   age int NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_LOULOU PRIMARY KEY(loulou)
);
-- CLE COMPOSEE
CREATE TABLE Conges (
    CodeEmp int REFERENCES Employes(CodeEmp),
    Annee numeric(4,0),
    NbJoursAcquis numeric(2,0),
    CONSTRAINT PK_Conges PRIMARY KEY(CodeEmp, Annee)
);
-- IDENTITY : Auto Incrementation (SQL Server)
CREATE TABLE Livres (
    id int PRIMARY KEY IDENTITY,
    isbn int NOT NULL
);
```

- Quand la contrainte porte sur une seule colonne, c'est une CONTRAINTE DE COLONNE.
- Quand la contrainte porte sur plusieurs colonnes, c'est une CONSTRAINTE DE TABLE, qui devra être placée à la fin du statement CREATE TABLE.
- Convention de nommage de PK, le cas échéant, PK\_NOMTABLECONCERNEE

**Note**: Le système donne automatiquement un nom à la PK créée, sous forme PK\_MATABLE\_[RandomNumbers]. En la déclarant avec CONSTRAINT, on peut lui donner un nom perso. Convention de nommage de PK: PK\_TABLECONCERNEE

## ADD CONSTRAINT: Ajouter une PRIMARY KEY à une TABLE (SQL Server)

```
ALTER TABLE Clients

ADD CONSTRAINT PK_CLIENTS

PRIMARY KEY (id);
```

```
-- Autre exemple
ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT PK_PERSONS
PRIMARY KEY (ID,LastName);
```

## DROP CONSTRAINT : Supprimer une contrainte de clé primaire

```
-- SQL Server / Oracle / MS Access

ALTER TABLE Clients

DROP CONSTRAINT PK_CLIENTS

-- MySQL only

ALTER TABLE Clients

DROP PRIMARY KEY;
```

#### IDENTITY: Auto Incrementation (SQL Server)

```
CREATE TABLE Employes (
    CodeEmp int PRIMARY KEY IDENTITY,
    Nom varchar(20) NOT NULL,
    Prenom varchar(50) NOT NULL,
    DateNaissance datetime NULL,
    DateEmbauche datetime NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    Salaire decimal(8,2),
    CodeService char(5) REFERENCES Services(CodeService),
    CodeChef int CONSTRAINT FK_Employes_Employes REFERENCES
Employes(CodeEmp)
);
```

Note: Permet d'ignorer la colonne PK lors de l'INSERT, la colonne étant auto-incrémentée grâce au mot-clé IDENTITY.