TSSR

05- Linux SysAdmin

du 21/02 au 04/03/2022

Formateur: Arnaud CORMIER

Notes

- 4. Démarrage du Système
- 5. Mode Maintenance au démarrage
- 6. Gestion basique du réseau
- 7. Gestion des paquets
- 8. Gestion des espaces de stockage
- 9. Gestion des utilisateurs et des groupes
- 10. Permissions
- 11. Journaux, analyse, automatisation

Notes de Cours 1 sur 133

Sommaire des TP

TP01 - Setup

TP02 - Installation des VM

TP03 – Démarrage en mode maintenance

TP04 – Gestion du démarrage et des services

TP05 – Réglages Réseau

TP06 - Gestion Packages

TP07 - Filesystem

TP08 - Mount

TP09 - Gestion User & Group

TP10 - Permissions

TP11 – Gestion Logs (rsyslog)

TP12 – Planification de Tâches (crontab)

TP13 - Infos Système

TP14 - Bonus: Récap 1

TP15 – Bonus : Récap 2

TP16 – Bonus : Récap 3

Notes de Cours 2 sur 133

Sommaire

Notes de début de cours	8
sudo / su / env	8
Cours	8
4. Démarrage du système	9
4.1 Bootloader	9
Fichier de configuration	10
Edition	10
Prise en compte des modifications	11
4.2 GRUB au démarrage de la machine	11
4.3 Le noyau Linux	12
4.3.1 Fichiers du noyau	12
4.3.2 Relation GRUB/kernel	13
4.4 Le gestionnaire de système : systemd	14
4.4.1 La notion de cible (target)	15
4.4.2 Commandes de gestion de systemd	16
4.5 Eteindre / Redémarrer le système	18
5. Mode Maintenance au démarrage	20
5.1 Méthode 1 avec GRUB	20
5.2 Méthode 2 avec GRUB	21
5.3 Méthode 3 avec média d'installation	22
6. Gestion basique du réseau	23
6.1 Informations générales	23
6.2 Prise d'information en cli	23
6.2.1 Connaître ses IP via la commande ip	23
6.2.2 Connaître sa route par défaut	24

6.2.3 Connaître les serveurs DNS	25
6.3 Configuration d'un système sans interface graphique	25
6.3.1 Configuration IP en DHCP	26
6.3.2 Configuration IP en adressage static et DNS static	26
6.3.3 Prise en compte des modifications	27
6.4 Configuration d'un système d'exploitation	28
7. Gestion des paquets	30
7.1 Les Releases	30
7.2 Gestion des dépôts (A REECRIRE EN PLUS COURT)	31
7.2.1 Le fichier sources.list	32
7.3 Gestion courante des paquets	34
7.3.1 Les commandes courantes de gestion	35
7.3.2 La commande dpkg	40
7.3.3 Les fichiers journaux	41
7.4 Installation à partir des sources	42
8. Gestion des espaces de stockage	44
8.1 Partitionner un disque	44
8.1.1 La norme Intel du MBR	44
8.1.2 La norme Intel GPT	45
8.1.3 Nommage des partitions sous Linux	45
8.1.4 Outils de partitionnement	47
8.2 LVM Logical Volume Manager	51
8.2.1 Pré-requis	53
8.2.2 Créer des partitions LVM	53
8.2.3 Ajouter, agrandir, diminuer une partition LVM	54
8.2.4 Afficher les informations LVM	56
8.3 Gastion des systèmes de fichiers	57

8.3.1 Considérations générales	57
8.3.2 Système de fichier EXT	59
8.3.3 Les autres systèmes de fichiers sous Debian	60
8.3.4 Outils de gestion des systèmes de fichiers	61
8.4 Montage d'un système de fichiers	65
8.4.1 Prise d'infos sur le système de fichiers avec blkid	66
8.4.2 Montage manuel avec mount	67
8.4.3 Prise d'information des points de montage	68
8.5 Montage automatique (fstab)	70
8.6 Commandes informatives utiles	73
8.6.1 Information sur les systèmes de fichiers montés (df)	73
8.6.2 Information sur l'espace utilisé par les répertoires (du)	74
9. Gestion des utilisateurs et des groupes	76
9.1 Gestion des groupes	77
9.1.1 /etc/group	77
9.1.2 /etc/gshadow	78
9.1.3 Commandes de gestions des groupes	80
9.2 Gestion des utilisateurs	81
9.2.1 /etc/passwd (REECRIRE EN PLUS SIMPLE)	82
9.2.2 /etc/shadow	83
9.2.3 Commandes de gestions des utilisateurs	86
9.2.4 Outils de vérification (getent / id)	93
9.3 Changement d'identité et élévation de privilèges	94
9.3.1 la commande su	94
9.3.2 la commande sudo	95
10. Droits sur les fichiers et répertoires	98
10.0 Notes perso	98

10.0.0 Types de fichiers	98
10.0.1 Permissions (rwx)	98
10.1 Modification des droits et propriétaire	103
10.1.1 Modification des droits (chmod)	103
10.1.2 Modification du propriétaire (chown)	103
10.2 umask	104
10.3 Droits spéciaux	105
SetUID	105
SetGID	106
Sticky bit	106
11. Maintenance du système en production	108
11.1 Nécessité d'analyser son système	108
11.2 Gestion des journaux système et applicatif	108
11.2.1 journald au travers de systemd	108
11.2.2 rsyslog à travers journald	112
11.2.3 Commande d'interaction avec journald et rsyslog	114
11.3 Planification des tâches	116
11.3.1 Planification utilisateur	116
11.3.2 Planification système	119
11.3.3 Lancement des tâches non executées avec anacron	120
11.4 Gestion de la taille des fichiers de log	122
11.4.1 avec journald	123
11.4.2 avec logrotate	124
11.5 Outils d'analyse du système	125
11.5.1 Version de l'OS	
11.5.2 Version du kernel / architecture (uname)	126
11.5.3 Info CPU (Iscpu)	126

11.5.4 Infos périphériques (Ispci, Isusb)	.128
11.5.5 Infos sur les disques / Partitions / FileSystems	.129
11.5.6 Infos sur les répertoires (du, ls, file)	.130
11.5.7 Performances (top, htop, glances)	.131
11.5.8 Infos processus (ps, psgrep)	.135
11.5.9 Infos RAM (free)	.135

Notes de Cours 7 sur 133

NOTES DE DÉBUT DE COURS

Plusieurs shells: **shell**, **bash** (originels, par défaut sur tout Debian).

Shells caca: kornshell, dash, csh.

Shells cools axés dev : **zsh** (installation modules possibles).

SUDO / SU / ENV

```
$ env # Affiche toutes les variables d'environnement

[...]
$ su - # - permet de recharcher toutes les var d'env
$ sudo -s # --shell runs shell as the target user;
# a command may also be specified

$ sudo -u monUser # run shell as specified usesr name or id;
# a command may also be specified

$ sudo -i # run login shell as the target user;
# a command may also be specified
```

Cours

3 versions de Debian : **stable**, **testing**, **unstable**

Les versions **instables** de Debian s'appellent toujours **Syd**.

Outils (freemium) pour cloner une machine et la redéployer : **Acronis True Image** (la plus utilisée), **Symantec Ghost**, **CloneZilla**.

Notes de Cours 8 sur 133

4. DÉMARRAGE DU SYSTÈME

4.1 BOOTLOADER

Le **chargeur d'amorçage** est le tout premier programme exécuté par le BIOS (legacy ou UEFI).

Sa principale mission est de lancer le (ou un des) noyau(x) d'OS installé(s) sur le disque dur.

Sous Debian, le **boot loader** s'appelle **GRUB2**.

Il se divise en plusieurs partie nommées **stage**, stockées à divers endroits du disque dur principal :

- **Stage 1** : dans le Master Boot Record (MBR), situé dans les tous premiers secteurs du disque.
- **Stage 1.5** : également localisé au début du disque dur contenant le boot loader (BL)
- Stage 2 : d'un point de vue Linux, la fin de GRUB est placé dans le répertoire /boot/grub

GRUB est rarement modifié sur un système en production de façon manuelle, mais sur une plateforme personnelle il peut permettre de gérer le multiboot.

Notes de Cours 9 sur 133

FICHIER DE CONFIGURATION

```
/boot/grub/grub.cfg
```

Début du fichier:

```
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#
```

IL NE FAUT PAS EDITER CE FICHIER!

En effet, ce fichier est susceptible d'être régénéré automatiquement, à chaque mise à jour du noyau par ex.

EDITION

Les modifications de la config GRUB doivent être opérées à partir des fichiers :

- /etc/default/grub contenant les paramètres et options globales
- des scripts présents dans le dossier /etc/grub.d, incluant des paramètres spécifiques, par ex. pour déclencher la détection d'autres OS installés sur la machine.
- Utiliser **nano** ou **vi** pour modifier les fichiers

Notes de Cours 10 sur 133

PRISE EN COMPTE DES MODIFICATIONS

Pour que les modif soient prises en compte, il faut régénérer le fichier de configuration via 2 commandes possibles :

```
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg # méthode 1
# update-grub # méthode 2
```

Notes : il est assez rare de modifier ces fichiers, sauf cas particulier ex. gestion avancées de l'ACPI, options graphiques, etc.

4.2 GRUB AU DÉMARRAGE DE LA MACHINE

Selon la config de GRUB, il est possible de paramétrer l'affichage du menu au démarrage de l'ordinateur.

En choissisant **Options avancée** à l'écran de **GRUB**, on peut choisir un noyau ou un mode de démarrage particulier.

Sur un système 100% Linux, on y retrouve par défaut des lignes correspondant aux différents noyaux installés sur le système (4 maximum par défaut).

Il est également possible d'éditer la ligne de lancement sélectionnée afin de changer dynamiquement des options passées au noyau (*voir plus loin*).

Notes de Cours 11 sur 133

4.3 LE NOYAU LINUX

Le noyau (kernel) d'un OS a pour but principal de mettre en relation le matériel (via le BIOS) et le système d'exploitation.

Le kernel est dit **modulaire**, car il est constitué de plusieurs fichiers.

4.3.1 FICHIERS DU NOYAU

Deux fichiers sont indispensables pour le démarrage minimum du système d'exploitation Debian.

- vmlinuz-4.9.0-8-amd64: fichier principal du noyau avec sa version dans le nom.
- initrd.img-4.9.0-8-amd64: fichier secondaire généré à chaque mise à jour. Il contient la configuration spécifique au matériel et les options

Notes de Cours 12 sur 133

importantes du système d'exploitation (ex. gestion du raid, chiffrement, pilote des systèmes de fichiers, etc.)

Le noyau est donc en charge de gérer les différents systèmes de fichiers, le chiffrement logiciel, les pilotes de périphériques, et de lancer le gestionnaire de système **systemd**.

4.3.2 RELATION GRUB/KERNEL

C'est GRUB qui est chargé de lancer le noyau d'un système.

Les informations sont dans le fichier de lancement de GRUB (/boot/grub/grub.cfg) ou directement avec le menu GRUB en modifiant une ligne de lancement.

Notes de Cours 13 sur 133

4.3.2.1 CONSTITUTION DE LA LIGNE DE LANCEMENT DU NOYAU

La ligne dans laquelle il est possible d'apporter des modifications est :

linux /vmlinuz-4.9.0-8-amd64 root=/dev/mapper/debian--vg-root ro quiet

- /vmlinuz-4.9.0-8-amd64: nom de l'image noyau à charger
- root=/dev/mapper/debian--vg-root : déclaration du système de fichier contenant la racine du système d'exploitation (/)
- ro: indique que la racine du système d'exploitation sera montée en lecture seule. Il est important de ne pas changer ce paramètre (si l'intégrité du système de fichier doit être vérifiée, celui-ci doit être en lecture seule).
- quiet : indique que le noyau se lancera de façon non verbeuse.

Il est possible de modifier les options passés au kernel.

4.4 LE GESTIONNAIRE DE SYSTÈME : SYSTEMD

systemd remplace les scripts **System V** (5) (ou **SysV**) depuis Debian 8. C'est le programme lancé par le noyau (PID 1).

Il est en charge de lancer tous les programmes suivants dans un ordre spécifique afin d'obtenir un système opérationnel pour l'utilisateur. Il est aussi en charge de mettre à disposition les différents systèmes de fichiers à travers les points de montage.

Notes de Cours 14 sur 133

Le démarrage des programmes (service) est parallèle avec des dépendances interservice. La gestion des services est matérialisée dans des fichiers spécifiques dans /lib/systemd/system. La constitution de ces fichiers ne sera pas abordée dans cet ouvrage.

systemd sous Debian 10 est encore fourni avec une retro-compatibilité avec les services de type **System V**.

4.4.1 LA NOTION DE CIBLE (TARGET)

systemd utilise des **cibles** (*target*) pour savoir quelles sont les programmes à exécuter ou arrêter suivant l'intérêt de la cible. Les cibles sont constituées de la référence des différents services pris en charge par la cible.

4.4.1.1 LES DIFFÉRENTES CIBLES

- poweroff.target : cible permettant de stopper l'OS.
- rescue.target : cible permettant de passer en mode maintenance.
- multi-user.target : cible permettant de lancer l'OS en mode console si le système possède une interface graphique installée.
- graphical.target : cible permettant de lancer l'OS en mode graphique si l'OS a une GUI installée, sinon ça lancera l'OS en mode console.
- reboot.target : cible permettant de redémarrer l'OS.

Notes de Cours 15 sur 133

4.4.2 COMMANDES DE GESTION DE SYSTEMD

systemctl est la commande principale de la gestion du systemd.

4.4.2.1 CONNAÎTRE LA CIBLE PAR DÉFAUT

```
root@debian:~# systemctl get-default
graphical.target
```

4.4.2.2 LISTER LES UNITÉS

```
root@debian:~# systemctl list-units
                       LOAD
                               ACTIVE
                                        SUB
                                                DESCRIPTION
UNIT
networking.service
                       loaded
                               active
                                        exited
                                                Raise network
interfaces
NetworkManager.service
                       loaded
                               active
                                        running
                                                Network Manager
```

• --all : permet de lister toutes les unités chargées mais inactives.

```
# systemctl list-units --all
```

4.4.2.3 GESTION DES UNITÉS

Plusieurs intéraction possibles avec les unités via la commande **systemctl**. On peut afficher le status, activer/désactiver, démarrer/stopper, recharger un service.

Notes de Cours 16 sur 133

Status:

```
eni@debian:~$ systemctl status NetworkManager

• NetworkManager.service - Network Manager

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager.service;
enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Tue 2022-02-22 08:52:28

CET; 13h ago

Docs: man:NetworkManager(8)

Main PID: 1154 (NetworkManager)

Tasks: 3 (limit: 38330)

Memory: 14.5M

CPU: 17.007s

CGroup: /system.slice/NetworkManager.service

—1154 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
```

Exécuter la même commande en mode sudo/su permet d'avoir beaucoup plus de détails.

Activation/Désactivation

```
root@debian:~# systemctl disable bind9.service
Synchronizing state of bind9.service with SysV service script
with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable bind9

root@debian:~# systemctl enable bind9.service
Synchronizing state of bind9.service with SysV service script
with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bind9
```

Notes de Cours 17 sur 133

Stopper/Lancer un ou plusieurs services

```
# systemctl start bind9
# systemctl stop bind9
```

On peut lancer/stopper plusieurs services en même temps.

4.4.2.4 CHANGER DE CIBLE (ISOLATE)

Il est possible de changer de cible avec la commande :

```
# systemctl isolate maCible
```

4.5 ETEINDRE / REDÉMARRER LE SYSTÈME

Même s'il est possible d'éteindre le système via la commande systemctl isolate thatTarget , il est fortement conseillé d'utiliser la commande shutdown sur un serveur de prod.

En effet il sera possible de préciser une heure d'extinction ou du redémarrage et d'envoyer un message console aux utilisateurs connectés.

Syntaxe

```
shutdown [option] <heure> <message>
```

–h: arrêter le system (halt)

Notes de Cours 18 sur 133

- redémarrer (reboot)
- -c: annuler une commande shutdown (cancel)

Notes de Cours 19 sur 133

5. MODE MAINTENANCE AU DÉMARRAGE

5.1 MÉTHODE 1 AVEC GRUB

Lorsqu'on a besoin d'effectuer une **maintenance** sur un serveur, il est possible de modifier le menu GRUB au démarrage afin de lancer le noyau avec le commutateur **single**.

ATTENTION cettte méthode ne peut pas fonctionner sur un système en mode sudo sans mot de passe activé pour le compte root

Une fois le menu GRUB affiché, il suffit de sélectionner un kernel avec les touches

UP / DOWN , puis d'appuyer sur la touche E pour entrer dans le menu d'édition.

Ensuite on modifiera la ligne de chargement du noyau de façon à remplacer **quiet** par **single** :

```
# AVANT
linux /vmlinuz-4.9.0-8-amd64 root=/dev/mapper/debian--vg-root ro
quiet

# APRES
linux /vmlinuz-4.9.0-8-amd64 root=/dev/mapper/debian--vg-root ro
single
```

ATTENTION le clavier est alors en QWERTY.

Notes de Cours 20 sur 133

Pour démarrer, il faut ensuite appuyer sur CTRL - X

Pour sortir du module maintenance (**rescue.target**), il faudra taper la combinaison

5.2 MÉTHODE 2 AVEC GRUB

Cette méthode est plus **brutale** car elle demandera une extinction forcée électriquement du serveur. Mais elle peut être très pratique sur un serveur en mode sudo ou sur un serveur dont on ne connaît pas le mot de passe root.

1. Modifier la ligne du noyau dans GRUB :

```
# AVANT
linux /vmlinuz-4.9.0-8-amd64 root=/dev/mapper/debian--vg-root ro quiet

# APRES
linux /vmlinuz-4.9.0-8-amd64 root=/dev/mapper/debian--vg-root ro
init=/bin/bash
```

- 2. Puis redémarrer avec CTRL X.
- 3. Une fois redémarré, appuyer sur **ENTREE**. Attention le clavier sera en **QWERTY**.
- 4. Le système est redémarré mais le système de fichiers racine est en lecture seule, il faut lancer la commande suivante pour le basculer en lecture/écriture:

Notes de Cours 21 sur 133

mount -o remount,rw /

- 5. Puis faire les modifications nécessaires sur le système.
- A la fin, il ne faut pas oublier de lancer une synchronisation du cache disque dur en RAM sur le disque via la commande sync.

5.3 MÉTHODE 3 AVEC MÉDIA D'INSTALLATION

- Démarrer sur le média d'installation et dans les options avancées, choisir Rescue mode.
- Puis suivre les indications.

Notes: l'option graphical rescue mode ne présente aucun intérêt.

Voir "TP3 Démarrage en mode maintenance".

Voir "TP 4 Gestion du démarrage et des services".

Notes de Cours 22 sur 133

6. GESTION BASIQUE DU RÉSEAU

6.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour une mise en réseau des postes client et serveur, il faut que la couche IP soit correctement réalisé.

La configuration IP a généralement besoin d'une **adresse IP**, d'un **masque réseau** et potentiellement d'une **passerelle par défaut**. Afin de pouvoir résoudre les noms d'hôtes, il faudra aussi renseigner **un ou des serveurs DNS**.

6.2 PRISE D'INFORMATION EN CLI

6.2.1 Connaître ses IP via la commande ip

La prise d'info se fait via la commande ip.

- ip a/ip addr : adresses ip
- ip r/ip route: route (passerelle par défaut)
- ip -c: colorise l'output
- ip -br: pour "brief", imprime uniquement les iface, leur status et leur
 ip.

```
$ ip -br a
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
```

Notes de Cours 23 sur 133

```
enp5s0 UP 192.168.1.20/24
1xcbr0 DOWN 10.0.3.1/24
vmnet1 UNKNOWN 172.16.60.1/24
vmnet8 UNKNOWN 192.168.5.1/24
```

```
eni@debian:~$ ip a
  1: lo: <L00PBACK,UP,L0WER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state
UNKNOWN group default qlen 1
  link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
  valid_lft forever preferred_lft forever
  2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,L0WER_UP> mtu 1500 qdisc
pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 00:0c:29:3b:0f:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.6.6.6/16 brd 10.9.255.255 scope global dynamic ens33
  valid_lft 605264sec preferred_lft 605264sec
  inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:f4b/64 scope link
  valid_lft forever preferred_lft forever
```

6.2.2 CONNAÎTRE SA ROUTE PAR DÉFAUT

```
eni@debian:~$ ip r
  default via 10.6.255.254 dev ens33 proto static metric 100
  10.6.0.0/16 dev ens33 proto kernel scope link src 10.9.50.16
metric 100
```

La passerelle par défaut est "10.6.255.254", sur le réseau "10.6.0.0/16"

Notes de Cours 24 sur 133

6.2.3 CONNAÎTRE LES SERVEURS DNS

Les informations sur le DNS sont dans le fichier /etc/resolv.conf.

```
eni@debian:~$ cat /etc/resolv.conf
search eni.local
nameserver 10.6.0.66
```

Le serveur DNS est nameserver 10.6.0.66

6.3 CONFIGURATION D'UN SYSTÈME SANS INTERFACE GRAPHIQUE

La configuration IP et DNS sur un **système sans interface graphique** se fait dans 2 fichiers de configuration.

Il est possible d'avoir une configuration simplifiée via un serveur DHCP ou une configuration statique.

Les fichiers sont /etc/network/interfaces et /etc/resolv.conf.

Notes:

- On peut modifier à la main puis sauver pour que les modifications s'appliquent immédiatement sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre.
- Le nom d'une interface réseau est défini en fonction du matériel, ex. enp5s0 (TITAN), ou ens33 (VM eni).

Notes de Cours 25 sur 133

6.3.1 CONFIGURATION IP FN DHCP

L'adressage IP en système **DHCP** se fait uniquement dans le fichier /etc/network/interfaces:

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet dhcp
```

auto/allow hot-plug:?

iface:interface

inet : pour spécifier une IPv4.

inet6 : pour une IPv6

dhcp : pour spécifier l'ip d'un serveur DHCP

static: pour donner une ip statique

6.3.2 CONFIGURATION IP EN ADRESSAGE STATIC ET DNS STATIC

6.3.2.1 CONFIGURATION DE LA COUCHE IP STATIQUE

La configuration de l'IP se fait dans le fichier /etc/network/interfaces.

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
```

Notes de Cours 26 sur 133

```
auto ens33
iface ens33 inet static
address 10.6.6.6
netmask 255.255.0.0
gateway 10.6.255.254
```

6.3.2.2 CONFIGURATION DU DNS STATIQUE

La configuration du **DNS** se fait dans le fichier /etc/resolv.conf

```
nameserver 10.6.0.66
```

6.3.3 PRISE EN COMPTE DES MODIFICATIONS

Pour appliquer les modifications, **redémarrer le service** networking.service ou en redémarrant la machine.

```
# systemctl restart networking.service
```

RAPPEL

- Activation du service : sudo systematl enable networking.service
- Démarrage du service : sudo systematl stant networking.service
- Le service peut être failed. Auquel cas il faut mieux redémarrer la machine.


Notes de Cours 27 sur 133

6.4 Configuration d'un système d'exploitation

La configuration d'un poste graphique se fait par un outil graphique. Il est fortement déconseillé d'utiliser le fichier de configuration du service networking. En effet, c'est un autre service qui gère la couche IP, le **service NetworkManager**.

Il est toutefois possible de configurer NetworkManager via 2 outils en ligne de commande: nmtui et nmcli.

- nmtui : interface UI dans terminal (type BIOS) pour régler l'interface réseau
- nmcli : invite de commande pour régler l'interface réseau



```
"Intel I225-V"
ethernet (igc), F0
                                72, hw, mtu 1500
ip4 default, ip6 default
inet4 192
route4 0
route4 9
route4
route4 1
route4 1
inet6 2a
                                  4b5:dee1:3d3/64
inet6 fe
route6 2
route6
route6 f
"lxcbr0"
bridge, 00:16:3E:00:00:00, sw, mtu 1500
inet4 10.0.3.1/24
route4 10.0.3.0/24
```

Après une configuration, il est possible de **relancer graphiquement le service**, ou via **systemct!**.

```
# systemctl restart NetworkManager
```

Voir "TP5 Gestion de la configuration réseau d'un poste"

Notes de Cours 28 sur 133

7. GESTION DES PAQUETS

La distribution Debian contient plus de 50.000 paquets, maintenus par un millier de développeurs. Les longues périodes de tests justifient la réputation de **stabilité** de Debian. En revanche il arrive que des paquets arrivent en phase stable, alors qu'ils sont considérés comme désuets pour d'autres distributions.

7.1 LES RELEASES

Une release est une version publiée par Debian, quelle soit stable ou non.

Il y a 4 types de releases :

Experimental

Elle ne contient pas tous les paquets constituant une release complète. Elle contient des paquets de logiciels **en cours de développement**, et pouvant par conséquent dégrader le système. Elle est utilisée principalement par les developpeurs souhaitant avoir un premier retour d'utilisateurs (expérimentés, courageux ou inconscients).

Unstable

Toujours nommée **Sid**, elle est **en constante évolution**, alimentée par de nouveaux paquets ou par les mises à jour des paquets existants. C'est une **rolling release**.

Le paquet d'origine est créé par son mainteneur sur une architecture standard et les *autobuilders* vont compiler automatiquement le paquet pour les autres architectures.

Notes de Cours 29 sur 133

Testing

Les paquets qui ne rencontrent **pas de bug graves** sur les différentes architectures, et après une période de quarantaine en version **Sid**, seront éligibles pour la version Testing. La version Testing est donc un **prolongement de Unstable**, mais elle minimise les risques de problèmes bloquants. L'entrée en Testing se fait automatiquement depuis Unstable et sous condition d'éligibilité.

Stable

C'est une **version figée**, seules les mises à jour de sécurité sont acceptées. Les paquets qui entrent dans la version Stable sont considérés exempts de bugs (bien que ce ne soit pas toujours le cas). La promotion en version Stable est réalisée sous la responsabilité du "*Release Manager*".

7.2 GESTION DES DÉPÔTS (A REECRIRE EN PLUS COURT)

Les paquets logiciels, ainsi que leurs sources, sont disponibles sur Internet dans des **dépots** (*repositories*).

Les repos permettent de mettre à jour le système ou installer de nouveaux paquets.

On peut également installer un paquet indépendamment d'un repo, mais l'ajout d'un repo contenant ce logiciel présente certains avantages :

• Mise à jour : la MàJ est automatiquement prise en charge

Notes de Cours 30 sur 133

 Gestion des dépendances : si l'installation requiert des biblio non standard, celle-ci seront incluses dans le dépôt et automatiquement installées.

7.2.1 LE FICHIER SOURCES.LIST

Le fichier **/etc/apt/sources.list** contient la configuration du dépôt. Voir aussi le dossier **/etc/apt/sources.list.d/** pour y mettre des repo spécifiques.

```
eni@debian:~$ cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye main

deb http://security.debian.org/ bullseye/updates main
deb-src http://security.debian.org/ bullseye/updates main

# squeeze-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye-updates main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye-updates main
```

By Moi:

```
eni@debian:~$ cat /etc/apt/sources.list
# See https://wiki.debian.org/SourcesList for more information.
deb http://deb.debian.org/debian bullseye main non-free contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main non-free contrib
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main non-free contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main non-free contrib
```

Notes de Cours 31 sur 133

```
deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security
main non-free contrib
deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-
security main non-free contrib
```

CHAMP 1: TYPE DE PAQUET (DEB, DEB-SRC)

- deb = paquet binaire, deb-src : paquet source
- Seuls les paquets binaires sont utilisés en production, les paquets sources permettant d'obtenir les fichiers sources afin de vérifier ou modifier le logiciel.
- L'ordre des lignes est important, les premiers dépôts trouvés étant utilisés prioritairement.

CHAMP 2: URL DE LA SOURCE

Le deuxième champ indique le chemin de base de la source

• http:// : url de téléchargement

• ftp:// : site FTP de téléchargement

• File:// : répertoire local

cdrom:[label_du_cd] : source type CD/DVD

Et aussi : copy, rsh, ssh.

Notes de Cours 32 sur 133

CHAMP 3: BRANCHE

Le troisième champ spécifie la **branche disponible**. Celle-ci permet de connaître la version des paquets à installer. Une branche peut être :

oldstable : l'ancienne version stable

stable : la version officielle actuelle

• **bullseye** : une version spécifique

• **testing** : la prochaine version stable

• **unstable** : c'est la version qui porte toujours le nom de Sid

experimental : il est préférable de la laisser aux développeurs

 autres... : la version correspond en fait à un répertoire dans l'arborescence, il est possible d'en créer à l'envie lorsqu'on gère son propre dépôt.

CHAMPS 4 ET SUIVANTS : LES SECTIONS DE LA BRANCHE

Le quatrième champ et les suivants indique la **section**, dont l'objectif est de filtrer les paquets à installer :

main : paquets Debian standard, tous libres

contrib : paquets libres avec dépendances propriétaires

non-free : paquets propriétaires, sous licence non-libre

7.3 GESTION COURANTE DES PAQUETS

 Les opérations de gestion de base sur les systèmes Debian sont réalisées en cli à l'aide de 2 outils différents: apt-get / apt-cache ou apt.

Notes de Cours 33 sur 133

- Les opérations de recherche et de consultation pourront être réalisées avec un compte d'utilisateur standard.
- Les opérations altérant le système seront réalisées avec les privilèges du compte root.
- La commande apt est plus récente et gère mieux la désinstallation des dépendances en cas de retrait d'un paquet.
- La commande apt-get est plus ancienne et sans doute plus utilisée.
- Le paquet aptitude (à installer) est entre les deux.

Il est recommandé de **toujours utiliser la même méthode**, car les solveurs de paquets sont différents entre ces commandes.

7.3.1 Les commandes courantes de gestion

Afin de faciliter l'utilisation de ces commandes, le paquet bash-completion fournit une aide efficace grâce à l'autocomplétion des commandes de gestion des paquets, de leurs options et de la base des paquets disponibles et/ou installés.

Mettre à jour la base de données des paquets disponibles sur les dépôts :

```
$ sudo apt update
$ sudo apt-get update
```

Appliquer les mises à jour :

```
# apt upgrade
# apt-get upgrade
```

Notes de Cours 34 sur 133

Appliquer les mises à jour, en supprimant éventuellement d'autres paquets

```
# apt full-upgrade
# apt-get dist-upgrade
```

✓ Installer un paquet

```
# apt install foo
# apt-get install foo
```

✔ Désinstaller un paquet, en laissant les fichiers de configuration

```
# apt remove foo
# apt-get remove foo
```

✓ Désinstaller un paquet, en supprimant les fichiers de configuration

```
# apt purge foo
# apt-get purge foo
```

Nettoyer le dépôt local des fichiers téléchargés suite aux màj et autres installations

```
# apt clean
# apt-get clean
```

✓ Chercher un paquet qui correspond à une expression rationnelle

```
# apt search lightning
# apt-cache search lightning
```

Notes de Cours 35 sur 133

Obtenir des informations détaillées sur un paquet

```
# apt show paquet
# apt-cache show paquet
```

NOTES SUR DÉSINSTALLATION VIA APT (STACKOVERFLOW)

```
# apt-get remove packagename
```

will remove the binaries, but not the configuration or data files of the package packagename. It will also leave dependencies installed with it on installation time untouched.

```
# apt-get purge packagename # (or...)
# apt-get remove --purge packagename
```

will remove about everything regarding the package packagename, but not the dependencies installed with it on installation. Both commands are equivalent.

Particularly useful when you want to 'start all over' with an application because you messed up the configuration. However, it does not remove configuration or data files residing in users home directories, usually in hidden folders there. There is no easy way to get those removed as well.

```
apt-get autoremove
```

Notes de Cours 36 sur 133

removes orphaned packages, i.e. installed packages that used to be installed as an dependency, but aren't any longer. Use this after removing a package which had installed dependencies you're no longer interested in.

```
# aptitude remove packagename # or
# aptitude purge packagename # (likewise)
```

will also attempt to remove other packages which were required by packagename on but are not required by any remaining packages. Note that aptitude only remembers dependency information for packages that it has installed.

And many more exist. Lower-level dpkg-commands can be used (advanced), or GUI tools like **Muon**, **Synaptic**, **Software Center**, etc. There's no single 'correct way' of removing applications or performing other tasks interacting with your package management.

The list you found are just examples. Make sure you understand the meanings and try out what it wants to do before accepting the action (you need to press Y before it actually performs the actions as proposed).

The asterisk version in the question is probably wrong; apt-get accepts a regular expression and not a glob pattern as the shell. So what happens with

```
sudo apt-get remove application*
```

is the following:

1. The shell tries to expand application* looking at the files in the current

Notes de Cours 37 sur 133

- directory. If (as is normally the case) it finds nothing, it returns the glob pattern unaltered (supposing bash with default behavior here --- zsh will error out).
- apt-get will remove the packages whose name contains a string that satisfies the regular expression application*, that is, applicatio followed by an arbitrary number of n: applicatio, application, applicationn, libapplicatio, etc.
- 3. To see how this can be dangerous, try (without root for double safety)

 apt-get -s remove "wine*" (-s will simulate the thing instead of

 doing it) --- it will say is going to remove all packages that has "win" in

 their name and the dependant, almost the entire system...

Probably, the command that was meant is really

```
sudo apt-get remove "^application.*"
```

(note the quotes and the dot) which will remove all packages whose name starts with application.

These commands,

```
sudo updatedb # <-- updates the locate database
# (index). harmless

sudo locate application # <-- locates the file
# 'application'. harmless

sudo rm -rf (file/folder name) # <-- removes files/dirs
# recursively. dangerous.
```

are completely outside the scope of the package management. Do not remove files

Notes de Cours 38 sur 133

belonging to packages without using the package manager! It will get confused and is the wrong way to do things.

If you don't know to which package a file belongs, try this:

dpkg -S /path/to/file

7.3.2 LA COMMANDE DPKG

dpkg est la base du système de gestion des paquets Debian. Il est l'équivalent de la commande ppm pour RedHat.

Il a été conçu pour :

- installer / mettre à jour des paquets Debian
- supprimer des paquets
- fournir des informations

Il n'était pas question, à l'epoque de sa création en 1993, de télécharger des fichiers sur internet. C'est pourquoi **dpkg ne gère pas les dépendances**, on l'utilise donc rarement aujourd'hui pour l'installation des paquets.

En revanche, **il permet d'obtenir des informations** précieuses sur les paquets ou les fichiers installés à partir de paquets.

✓ Lister les paquets disponibles dans les dépôts et contenant la chaîne "ftp".

Notes de Cours 39 sur 133

```
eni@debian:~$ sudo dpkg -l "*ftp*"
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-conf/Half-inst/trig-
aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                Version Architecture Description
||/ Name
ii openssh-sftp-server 1:8.4p1-5 amd64
                                           secure shell
(SSH) sftp server module, for SFTP access from remote machines
                                  (no description available)
un php-ftp
                <none> <none>
un php7.3-ftp
                                  (no description available)
               <none> <none>
un php7.4-ftp <none> <none>
                                  (no description available)
un sftp
                                  (no description available)
                <none> <none>
un webmin-proftpd <none> <none>
                                  (no description available)
un webmin-wuftpd <none> <none>
                                  (no description available)
```

Noter les préfixes indiquant le **souhait** et l'**état** du paquet.

✓ Lister les fichiers installés par un paquet (installé):

```
$ dpkg -L ftp
```

✓ Lister le paquet à l'origine d'un fichier :

```
$ dpkg -S /sbin/ip
iproute2: /sbin/ip
```

Notes de Cours 40 sur 133

7.3.3 LES FICHIERS JOURNAUX

Les fichiers journaux permettent de consulter l'historique des installations et mises à jour. Chaque utilitaire dispose de son propre fichier de logs :

✓ apt-get : fichier /var/log/apt/history.log

✓ apt : fichier /var/log/apt/history.log

dpkg : fichier /var/log/dpkg.log

Les commandes apt-get et apt s'appuient sur dpkg pour l'installation proprement dite, on doit donc retrouver dans les logs de dpkg toutes les interventions réalisées sur les paquets.

7.4 INSTALLATION À PARTIR DES SOURCES.

Technique avancée qui varie selon le type de source récupéré. Il y a tout de même un cheminement qui reste le même :

L'environnement de compilation

Il est important de faire un espace de compilation spécifique à un utilisateur qui n'est pas root afin d'éviter des problématiques systèmes et sa sécurisation.

La lecture de la documentation

La documentation est généralement disponible sous un fichier **README** ou **INSTALL**. Celui-ci contient généralement les autres étapes de la construction de l'application, avec la liste des dépendances de construction de fonctionnement.

Notes de Cours 41 sur 133

Préparation de la compilation

Cette étape va vérifier s'il y a toutes les dépendances de compilation sur le système puis générer un fichier **MakeFile** contenant toutes les informations de compilation et d'installation.

```
$ ./configure
```

Compilation

Cette étape va permettre de créer l'application compilée à partir de ses sources en se basant sur le fichier **MakeFile** contenant toutes les informations de compilation.

```
$ make
```

A l'issue de cette étape, l'application n'est toujours pas installée dans le système mais elle est **totalement fonctionnelle**.

Installation

C'est la seule étape à réaliser avec les privilèges root car cette étape est une simple copie de l'application dans les répertoires système comme **/opt/bin** par exemple.

```
$ sudo make install
```

Voir TP 6 - Gestion des installations logicielles

Notes de Cours 42 sur 133

Notes de Cours 43 sur 133

8. GESTION DES ESPACES DE STOCKAGE

8.1 Partitionner un disque

Sous Linux, un disque dur est représenté par un périphérique de **type bloc**. Afin de mieux comprendre comment Linux présentera ce périphérique et ses sous-divisions, il est primordiale de comprendre le **partitionnement**.

8.1.1 LA NORME INTEL DU MBR

Créée en 1983, la norme Intel indique que les 512 premiers octets d'un disque dur sont utilisés pour l'amorçage du système.

Le MBR Master Boot Record est constitué de 2 principaux éléments :

- 1. le **boot loader** : 446 premiers octets. Celui-ci contient le stage 1 de GRUB.
- la table de partition : 64 octets, contient la position des 4 partitions primaires.

Du fait de ne pouvoir avoir l'information que de 4 partitions dans la table de partition, la norme Intel MBR a choisi de donner la possibilité d'avoir un type particulier de partition principale : la **partition étendue**.

La partition étendue pourra stocker les informations de 56 partitions logiques.

La plus grosse problématique du MBR est la taille limite des partitions fixée au

Notes de Cours 44 sur 133

maximum à 2.2To

8.1.2 LA NORME INTEL GPT

Créée en 2013 le GPT GUID Partition Table est le remplaçant du MBR.

- Nombre maximum de partitions : 128 (voire 256)
- Limite théorique des partitions et des disques : 9.4 Zo (Zeta octets)

8.1.3 Nommage des partitions sous Linux

8.1.3.1 Nommage des disques

Sous Linux, les disques de type SCSI/SATA sont matérialisés dans le répertoire /dev suivi de sd puis la lettre correspondant au disque, dans l'ordre de détection.

Ex. /dev/sda sera le premier disque détecté, puis /dev/sdb, etc.

Cela correspond au disque en entier. Pour manipuler des partitions, il faudra ajouter le numéro de la **partition**, ex. /dev/sda2.

8.1.3.2 NOMMAGE DES PARTITIONS

Linux ne nomme pas les partitions à la suite. Il va réserver les chiffres de 1 à 4 pour les partitions principales (principale et étendue).


Quel que soit le nombre de partitions principales, s'il y a une partition étendue alors

Notes de Cours 45 sur 133

les partitions logiques commenceront quoi qu'il arrive à 5.

Exemple:

Le 2e disque du système est partitionné avec 2 partitions principales et une partition étendue contenant 3 partitions logiques. Linux présentera tout cela de cette façon :



Notes:

- A logical partition (LPAR) is a subset of a computer's hardware resources, virtualized as a separate computer.
- A primary partition contains one file system.

Notes de Cours 46 sur 133

- An HDD may contain only one extended partition, but that extended partition can be subdivided into multiple logical partitions. GPT only has the primary partition, doesn't have the extended partition and the logical partition.
- Partition primaire: un disque contient un max de 4 partitions primaire (le MBR est contenu sur le premier secteur du disque n'a que 4 emplacements pour stocker des adresses de partitions)
- Partition étendue : si on veut plus de 4 partitions, une des partitions sera alors remplacer par une partition étendue qui se divisera en partition logiques (aka partitions secondaires).
- Partition logiques : partitions supplémentaires quand le nombre de partitions dépasse 4. La quatrième partition s'appelle alors la partition étendue et contiendra les partitions supplémentaire (partitions logiques)

8.1.4 OUTILS DE PARTITIONNEMENT

Il existe plusieurs outils console ou graphique pour la gestion des partitions. Les plus courants : parted, gparted, fdisk, sfdisk, cfdisk, etc.

8.1.4.1 FDISK

Syntaxe:

fdisk [option] <periph de stockage>

Prise d'information :

Notes de Cours 47 sur 133

Afficher la table de partition du périphérique :

```
root@debian:~# fdisk -1 /dev/sda
 Disque /dev/sda : 20 GiB, 21474836480 octets, 41943040 secteurs
 Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
 Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
 taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
 Type d'étiquette de disque : dos
 Identifiant de disque : 0x732e6aa1
 Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
 /dev/sda1
                         2048
                                499711
                                        497664 243M 83 Linux
                       501758 41940991 41439234 19,8G 5 Étendue
  /dev/sda2
  /dev/sda5
                      501760 41940991 41439232 19,8G 8e LVM
linux
```

Partitionnement:

L'utilisation de fdisk est basique mais efficace. Il faut connaître les étapes importantes mises à disposition parmi toutes les options disponibles.

```
root@debian:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.36.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): m

Help:
```

Notes de Cours 48 sur 133

```
GPT
     enter protective/hybrid MBR
Generic
    delete a partition
    list free unpartitioned space
 1
    list known partition types
    add a new partition
    print the partition table
    change a partition type
    verify the partition table
     print information about a partition
Misc
    print this menu
    extra functionality (experts only)
Script
     load disk layout from sfdisk script file
     dump disk layout to sfdisk script file
Save & Exit
     write table to disk and exit
     quit without saving changes
Create a new label
   create a new empty GPT partition table
   create a new empty SGI (IRIX) partition table
    create a new empty DOS partition table
    create a new empty Sun partition table
```

Création d'une partition avec fdisk :

1. Lors de la création d'une partition fdisk propose de créer une partition

Notes de Cours 49 sur 133

primaire ou étendue

- Si une partition étendue a déjà été créée, Fdisk proposera une partition logique,
- 3. puis son numéro (conseil: laisser faire le système),
- 4. le bloc de début (laisser faire le système)
- 5. et la taille de la partition, en bloc par défaut mais il est possible de préciser une taille à ajouter avec +<int><unité> (ex. +206)

```
Commande (m pour l'aide) : n

Type de partition

p primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)

e étendue (conteneur pour partitions logiques)

Sélectionnez (p par défaut) : p

Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) :

Premier secteur (2048-62914559, 2048 par défaut) :

Dernier secteur, +secteurs ou +taille{K,M,G,T,P} (2048-62914559, 62914559 par défaut) : +20G
```

Une nouvelle partition 1 de type "Linux" et de taille 20 GiB a été créée.

```
Commande (m pour l'aide) : p

Disque /dev/sdb : 30 GiB, 32212254720 octets, 62914560 secteurs

Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets

Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets

taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets

Type d'étiquette de disque : dos

Identifiant de disque : 0x0ab85bf5

Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type

/dev/sdb1 2048 41945087 41943040 206 83 Linux
```

Notes de Cours 50 sur 133

Une fois les partitions créées, il ne faut pas oublier de définir le type de partition via la commande E.

✓ Liste des types de partitions connus par fdisk

Voir la liste des types de partitions connus : Commande (m pour l'aide) : 1

Les plus notables :

- 7 HPFS/NTFS/exFAT
- W95 FAT32
- 82 partition d'ech (swap?)
- 83 Linux
- 8e LVM Linux
- fd RAID Linux auto

Déclarer le type de partition est utile pour savoir quel type de système de fichier sera installé sur la partition.

Une fois les créations de partitions effectuées, l'enregistrement des modifications se fait via la commande \mathbf{w} .

```
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.
```

Notes de Cours 51 sur 133

8.2 LVM LOGICAL VOLUME MANAGER

La **gestion de volumes logiques** apporte une souplesse dans la gestion des espaces de stockage. Le partitionnement traditionnel est problématique lorsqu'on souhaite agrandir un système de fichier.

L'agrandissement d'une partition est obligatoirement fait à froid et peut se faire uniquement avec un espace contigu à la partition à agrandir. Ce qui peut poser un problème de souplesse en production.

Le **LVM** permet de s'affranchir des limites physiques des périphériques. LVM implémente une couche logique pour une gestion plus souple et plus évolutive des volumes de stockage.

On gère plusieurs types d'éléments :

- Les volumes physiques (PV) : désignent les périphériques intégrés dans
 LVM
- Les groupes de volumes (VG) : permettent de regrouper les volumes physiques
- Les volumes logiques (LV) : désignent les unités définies au sein des groupes de volumes

La création d'un ou plusieurs groupes de volumes sera faites à partir des volumes physiques disponibles.

Les groupes de volumes seront ensuite découpés en volumes logiques. Ces volumes logiques pourront alors être utilisés comme n'importe quel volume de

Notes de Cours 52 sur 133

stockage.

Les commandes de gestion s'organisent autour de ces dénominations et respectent toujours la même logique. Pour la création, on aura par exemple :

- pvcreate : création des volumes physiques
- vgcreate : création des groupes de volumes
- lvcreate : création des volumes logiques

Il en sera de même pour toutes les autres directives : display, extend, reduce, remove, etc.

8.2.1 Pré-requis

Définir l'identifiant des partitions à utiliser avec fdisk, utiliser l'id **8e** pour **Linux LVM**.

```
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 486 3903763+ 8e Linux LVM
```

8.2.2 CRÉER DES PARTITIONS LVM

✓ Créer des volumes physiques

```
# pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3
```

Il est possible de créer un PV de tout un disque. Il faut préalablement effacer les

Notes de Cours 53 sur 133

512 premiers octets.

✓ Créer des groupes de volumes

```
# vgcreate vggroup1 /dev/sdb1
```

✓ Créer des volumes logiques

```
# lvcreate -n lv1 -L 150M vggroup1
```

- n NOM_DU_VOLUME : nom du volume
- L TAILLE_AVEC_UNITES: taille avec [K|M|G|T|E] (ex. -L 20G)

Il y aura 2 chemins possibles pour manipuler le volume logique :

directement dans /dev/<vg>/<lv>

ex./dev/vgpartage/home

ou dans /dev/mapper/<vg>-<lv>

ex./dev/mapper/vgpartage-home

8.2.3 AJOUTER, AGRANDIR, DIMINUER UNE PARTITION LVM

AJOUTER DES VOLUMES PHYSIQUES AU GROUPE DE VOLUME

```
# vgextend vggroup1 /dev/sdb2 /dev/sdb3
```

Notes de Cours 54 sur 133

AGRANDIR UN VOLUME LOGIQUE

✓ Ajoute 400M au volume

```
# lvextend -L +400M /dev/vggroup1/lv1
```

✓ Fixe à 1 Go la taille du volume

```
# lvextend -L 1G /dev/vggroup1/lv1
```

Affiche les volumes occupés

```
# lvdisplay -m /dev/vggroup1/lv1
```

De la même façon, 1 v reduce permet de réduire la taille d'un volume logique.

Attention le système de fichier ne prendra pas en compte automatiquement ces changements. Il faudra forcer un redimensionnement pour pouvoir utiliser tout l'espace.

REDIMENSIONNER LE SYSTÈME DE FICHIER DE TYPE EXT

```
# resize2fs -fp /dev/vggroup1/lvl
```

- -F: force (permet de passer outre Fsck)
- -p : affiche l'avancement (progress)

Notes de Cours 55 sur 133

Un démontage préalable du volume peut être nécessaire selon le type de système de fichier.

8.2.4 Afficher les informations LVM

Plusieurs commandes sont disponibles pour obtenir des informations sur les volumes LVM configurés :

- infos résumées avec "vs" : pvs, vgs, lvs
- infos détaillées avec "display": pvdisplay, vgdisplay, lvdisplay
- ✔ Afficher les infos résumées sur tous les groupes de volumes :

```
root@debian:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
vggroup1 1 5 0 wz--n- 15,76g 0
```

Afficher les informations détaillées sur tous les groupes de volumes :

```
# vgdisplay
```

✔ Afficher les infos résumées sur tous les LV du groupe de vol. vggroup1 :

```
# lvs /dev/vggroup1
```

Afficher les infos détaillées du vol. lv1 du groupe de volumes vggroup1 :

Notes de Cours 56 sur 133

lvdisplay /dev/vggroup1/lv1

Toutes les commandes LVM sont également disponibles dans un **shell dédié** accessible via la commande lvm.

8.3 GESTION DES SYSTÈMES DE FICHIERS

8.3.1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Tous les systèmes de fichiers de type Unix sont basés sur le même principe et les mêmes éléments élémentaires.

Les systèmes de fichiers Unix sont ségmentés en blocs de données, actuellement à 4 Ko par défaut.

Chaque bloc pourra avoir différentes structures.

superbloc: bloc contenant les infos vitales du système de fichier

inode : bloc contenant les inodes ayant les infos d'un fichier

bloc d'indirection : bloc redirigeant vers d'autres blocs (cf. plus loin)

bloc de données : bloc contenant les données réelles du fichier

table des inodes : bloc contenant la liste des blocs d'inodes

table des inodes libres : bloc contenant la liste des inodes libres

table des bloc libres : bloc contenant la liste des blocs de données libres

Notes de Cours 57 sur 133

8.3.1.1 LE SUPERBLOC

Le superbloc contient les infos vitales du filesystem. Donc par mesure de sécurité, il est dupliqué à différents endroits du FS.

Il contient les infos suivantes :

- taille des blocs
- taille du FS
- nombre de montage effectués
- nombre maximum de montage avant vérification
- date du dernier montage
- intervalle maximum entre deux montages avant vérification
- un pointeur vers l'inode racine du système de fichiers (FS)

8.3.1.2 INODES ET BLOCS D'INDIRECTION

Les **inodes** sont regroupés par blocs dans un système de fichiers.

La taille d'un inode est de **128 octets**. Avec des blocs de 4 Ko, il y aura 32 inodes par bloc d'inodes.

Un inode contient des infos propres au fichier qu'il représente:

- type de fichier : voir tableau (-, d, 1, etc.)
- mode ou droit d'accès : en octal, ex. 0644 pour rw-r--r--
- nombre de liens physique : si la valeur tombe à zéro, le fichier est considéré comme supprimé.
- **UID**: User ID du propriétaire (user)

Notes de Cours 58 sur 133

- GID : Group ID propriétaire (group)
- taille du fichier : en octets
- champs dates : atime (dernier accès au fichier), ctime (dernier changement des infos de l'inode), mtime (dernier changement des données réelle du fichier)
- 15 adresses pointant vers les blocs de données réelles du fichier

IMPORTANT : l'inode ne possède pas le nom du fichier, celui-ci est renseigné dans le *répertoire contenant ce fichier* .

code type

- standard (file)

d directory

l lien symbolique

b fichier spécial mode block

c fichier spécial mode caractère

n fichier spécial mode réseau (node)

p named pipe

Type de fichiers

8.3.2 Système de fichier EXT

L'ext2, l'ext3 et l'ext4 sont implémentés sur Debian.

La différence entre ext2 et ext3 est la journalisation, améliorant la récupération du système de fichier en cas de crash (extinction brutale du PC par ex.)

Notes de Cours 59 sur 133

Le système de fichier ext4 est une amélioration de l'ext3 mais réécrit de zéro.

8.3.2.1 L'EXT4

C'est le **FS par défaut** depuis Debian 9. Son avantage est qu'il est peu sujet à la fragmentation grâce à la préallocation des blocs de données contigus.

Caractéristiques :

- taille maximale de fichier : 16 Tio (avec des blocs de 4 Ko)
- nombre maximal de fichiers : 4 milliards
- taille maximale du nom de fichiers : 255 octets
- taille maximale de volume : 1 Eio (limité à 16 Tio par e2fsprogs avec des blocs de 4 Ko)

8.3.3 Les autres systèmes de fichiers sous Debian

Il y a d'autres systèmes de fichiers gérés nativement sous Debian, entre autres : **NTFS, FAT**.

Il est possible d'installer d'autres outils de gestion de systèmes de fichiers comme XFS, Btrfs, etc.

Notes de Cours 60 sur 133

8.3.4 Outils de gestion des systèmes de fichiers

8.3.4.1 CRÉATION (MKFS)

Le **formatage** va installer un système de fichiers sur un périphérique de stockage. Sans un FS, le périphérique de stockage est inutilisable.

Un périphérique de stockage peut être une partition (par ex. /dev/sdb1) ou un volume logique (par ex. /dev/vgta/line ou /dev/mapper/vgta-rien).

Syntaxe:

```
# mkfs.[FSTYPE] OPTIONS PERIPH_STOCKAGE
```

mkfs.[fstype] est une commande simplifiant la mémorisation des commandes de création de système de fichier. C'est en fait une fausse commande qui fait appel à la vraie commande de création.

Ex. mkfs.ext4 est la commande mke2fs avec des options préconfigurées pour générer de l'ext4

Exemple

```
root@deb-desktop:~# mkfs.ext4 -h
mkfs.ext4: invalid option -- 'h'
Usage: mkfs.ext4 [-c|-l filename] [-b block-size] [-C cluster-size]
[-i bytes-per-inode] [-I inode-size] [-J journal-options]
[-G flex-group-size] [-N number-of-inodes] [-d root-directory]
[-m reserved-blocks-percentage] [-o creator-os]
```

Notes de Cours 61 sur 133

```
-q blocks-per-group] [-L volume-label] [-M last-mounted-directory]
[-0 feature[,...]] [-r fs-revision] [-E extended-option[,...]]
[-t fs-type] [-T usage-type ] [-U UUID] [-e errors_behavior][-z
undo_file]
[-jnqvDFSV] device [blocks-count]
root@deb-desktop:~# mkfs.ext4 -L VAR /dev/root/var
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Creating filesystem with 5242880 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: 7647c2e1-1e58-4008-befb-7958e19dc124
Superblock backups stored on blocks:
           32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736,
1605632, 2654208,
         4096000
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

8.3.4.2 Modification

tune2fs

tune2fs permet de modifier des options d'un système de fichier type ext. Il permet aussi de récupérer les informations du superbloc.

Syntaxe:

```
tune2fs OPTIONS PERIPH STOCKAGE
```

Options usuelles:

Notes de Cours 62 sur 133

- -L permet de modifier l'étiquette du FS (label)
- -1 permet d'afficher les infos du superbloc
- -i permet de modifier l'intervalle entre deux vérifications
- -c permet de modifier le nombre maximum de montage déclenchant une vérification

resize2fs

resize2fs permet de changer la taille d'un système de fichiers.

Syntaxe:

resize2fs OPTION PERIPH_STOCKAGE

8.3.4.3 VÉRIFICATION (FSCK)

La vérification d'un système de fichiers permet de contrôler l'intégralité des données présentes sur celui-ci.

Il est possible de le faire manuellement tout comme il possible de l'automatiser au démarrage.

```
# fsck.FSTYPE OPTIONS PERIPH_STOCKAGE
```

Comme pour les commandes de formatage, la vérification peut facilement se faire avec les commandes **fsck.FSTYPE**.

Notes de Cours 63 sur 133

8.3.4.4 PRISE D'INFORMATION (BLKID)

Il est parfois utile de trouver les infos type, etiquette et UUID d'un système de fichiers.

blkid

La commande **blkid** permet d'afficher les infos relatives à un périphérique particulier.

Sans argument, elle affichera les info relatives à tous les périphériques formatés.

Syntaxe:

```
blkid OPTION PERIPH_STOCKAGE
```

Exemple:

```
root@debian:~# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: UUID="42237738-92a8-4ddf-9326-293152e8eed7"
TYPE="ext4" PARTUUID="4dced6bd-01"

root@debian:~# blkid
/dev/sda1: UUID="32a0cf22-91d5-4082-9b69-548810a16c45"
TYPE="ext2" PARTUUID="732e6aa1-01"
/dev/sda5: UUID="VDfsmc-gci2-B0ct-I1Vv-rfcR-R5IA-ozN08x"
TYPE="LVM2_member" PARTUUID="732e6aa1-05"
/dev/sr0: UUID="2019-02-16-12-34-06-00" LABEL="Debian 9.8.0
amd64 1" TYPE="iso9660" PTUUID="49506c1e" PTTYPE="dos"
/dev/mapper/debian--vg-root: UUID="bffe9183-34a3-49d4-b1a4-a97bac0e95fc" TYPE="ext4"
```

Notes de Cours 64 sur 133

```
/dev/mapper/debian--vg-swap_1: UUID="d5d6cc72-10f5-48e4-bd60-3b46fd5385bb" TYPE="swap"
/dev/sdb1: UUID="42237738-92a8-4ddf-9326-293152e8eed7"
TYPE="ext4" PARTUUID="4dced6bd-01"
```

Isblk

La commande lsblk permet d'afficher sous forme arborescente les infos relatives aux périphériques et aux systèmes de fichiers.

```
root@debian:~# lsblk
NAME
                    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda
                            0 20G 0 disk
                      8:0
-sda1
                            0 243M 0 part /boot
                      8:1
-sda2
                               1K 0 part
                      8:2
                            0
∟sda5
                      8:5
                            0 19,8G 0 part
  -debian--vg-root 254:0
                            0 17,8G 0 lvm /
  debian--vg-swap 1 254:1
                               2G 0 lvm [SWAP]
sdb
                      8:16 0 30G 0 disk
Lsdb1
                      8:17 0 20G 0 part
sr0
                     11:0
                            1 3,4G 0 rom /media/cdrom0
root@debian:~# lsblk -f
NAME
                    FSTYPE
                               LABEL
                                                  UUID
                                                                                      MOUNTPOINT
sda
-sda1
                    ext2
                                                32a0cf22-91d5-4082-9b69-548810a16c45
-sda2
Lsda5
                    LVM2 member
                                                VDfsmc-gci2-BOct-IlVv-rfcR-R5IA-ozNO8x
  -debian--vg-root ext4
                                                bffe9183-34a3-49d4-b1a4-a97bac@e95fc /
  Ldebian--vg-swap 1 swap
                                                d5d6cc72-10f5-48e4-bd60-3b46fd5385bb
                                                                                    [SWAP]
sdb
Lsdb1
                    ext4
                                                42237738-92a8-4ddf-9326-293152e8eed7
                    iso9660
                               Debian 9.8.0 amd64 1 2019-02-16-12-34-06-00
                                                                                       /media/cdrom@
```

Voir TP 7 - Gestion des espaces disque

Notes de Cours 65 sur 133

8.4 Montage d'un système de fichiers

Sous un OS Linux, comme **tout est fichier**, la mise à disposition d'un système de fichier venant d'un espace de stockage (partition, LVM, RAID, etc.) se fera en définissant un **répertoire comme point de montage**.

Le simple fait de rendre un répertoire comme point de montage, fait que tous les fichiers et repertoires présents dans ce répertoire ne seront plus accessibles. Il est donc fortement conseillé de prendre un répertoire vide comme futur point de montage.

Pour un montage temporaire, il est conseillé d'utiliser le répertoire **/mnt**. S'il faut monter plusieurs FS de façon temporaire, il est possible de créer des sous-dossiers dans **/mnt** pour chacun des FS.

8.4.1 Prise d'infos sur le système de fichiers avec blkid

Afin de monter un **système de fichier (FS)**, il est utile de bien connaître le type de FS présent sur un périphérique et avoir plusieurs informations complémentaires comme son étiquette ou son UUID (unique ID).

La commande **blkid** permet de trouver des infos sur les périphériques, telles que l'UUID, le type, le label (si existe) d'un système de fichier.

```
root@debian:~# blkid
/dev/sda1: UUID="32a0cf22-91d5-4082-9b69-548810a16c45" TYPE="ext2"
```

Notes de Cours 66 sur 133

```
PARTUUID="732e6aa1-01"

/dev/sda5: UUID="VDfsmc-gci2-BOct-I1Vv-rfcR-R5IA-ozN08x"

TYPE="LVM2_member" PARTUUID="732e6aa1-05"

/dev/sr0: UUID="2019-02-16-12-34-06-00" LABEL="Debian 9.8.0 amd64

1" TYPE="iso9660" PTUUID="49506c1e" PTTYPE="dos"

/dev/mapper/debian--vg-root: UUID="bffe9183-34a3-49d4-b1a4-a97bac0e95fc" TYPE="ext4"

/dev/mapper/debian--vg-swap_1: UUID="d5d6cc72-10f5-48e4-bd60-3b46fd5385bb" TYPE="swap"

/dev/sdb1: UUID="42237738-92a8-4ddf-9326-293152e8eed7" TYPE="ext4"

PARTUUID="4dced6bd-01"

root@debian:~# blkid /dev/sdb1

/dev/sdb1: UUID="42237738-92a8-4ddf-9326-293152e8eed7" TYPE="ext4"

PARTUUID="4dced6bd-01"
```

8.4.2 Montage manuel avec mount

La commande mount permet de mettre à disposition un système de fichiers dans un répertoire.

Syntaxe:

```
mount OPTION /dev/periph/source /point/de/montage
```

Options possibles:

- –Ł FSTYPE : détermine le type de système de fichiers à monter
- -o OPTION : permet de définir différentes options séparées par une virgule

Notes de Cours 67 sur 133

- sync | async : active ou non l'utilisation de la mise en tampon en RAM des données avant écriture dans le système de fichiers. Défaut : async
- exec | noexec : permet d'exécuter ou non les fichiers executables
 présents sur le FS. Défaut : exec
- ro | rw : monte le FS en lecture seule (ro) ou en lecture/écriture (rw).
 Défaut : rw
- suid | nosuid : permet d'exécuter ou non les binaires avec l'interprétation du SUID positionné dessus. Défaut : suid
- remount : permet de changer une ou des options de montage sans démonter le système de fichiers.

Exemple:

mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt

8.4.3 PRISE D'INFORMATION DES POINTS DE MONTAGE

Les commandes **mont** et **findmnt** permettent d'afficher des informations sur les différents pour des montages.

8.4.3.1 MOUNT

La sortie de **mount** est faiblement lisible mais permet de savoir facilement les options de montage appliquées.

Notes de Cours 68 sur 133

```
root@debian:~# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1004992k,nr inodes=251248,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=203372k,mode=755)
/dev/mapper/debian--vg-root on / type ext4 (rw, relatime, errors=remount-ro, data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup
(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net cls,net prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net cls,net prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt misc type autofs
(rw,relatime,fd=39,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=10704)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
/dev/sda1 on /boot type ext2 (rw,relatime,block validity,barrier,user xattr,acl)
tmpfs on /run/user/115 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=203368k,mode=700,uid=115,gid=122)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw.nosuid.nodev.relatime.size=203368k,mode=700.uid=1000.gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user id=1000,group id=1000)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw, relatime)
/dev/sr0 on /media/cdrom0 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,user)
```

8.4.3.2 FINDMNT

Cette commande permet une meilleure lisibilité et surtout de prendre l'information sur un seul point de montage.

Notes de Cours 69 sur 133

Pour voir l'information sur un seul point de montage, il suffit de cibler :

```
root@debian:~# findmnt /mnt

TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS

/mnt /dev/sdb1 ext4 rw,relatime,data=ordered
```

8.5 Montage automatique (fstab)

Les montages automatiques sont effectués par systemd au tout début du démarrage du système d'exploitation. La déclaration des montages automatiques est présentes dans le fichier /etc/fstab.

```
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# systemd generates mount units based on this file, see
# systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump>
                                                           <pass>
/dev/mapper/root-racine /
                                 ext4
                                          errors=remount-ro 0
/dev/mapper/root-home /home
                                 ext4
                                         defaults
                                                                  2
/dev/mapper/root-windows /windows vfat
                                         ut.£8
                                                                  0
/dev/mapper/root-swap none
                                                                  0
                                 swap
                                         SW
```

Notes de Cours 70 sur 133

/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0

<file system>

Cette colonne déclare le système à monter. Cette source peut être exprimée de plusieurs façons :

- via un **UUID** : plus sécurisé mais humainement moins lisible
- via un label: humainement plus lisible mais peut poser problème en cas de doublons
- via le chemin du périphérique : on l'utilise principalement pour les LVM car il n'est pas possible d'avoir plusieurs volumes LVM avec le même nom sur un système. Il est <u>fortement déconseillé</u> de l'utiliser pour des partitions (ex. /dev/sdb1)

<mount point>

Cette colonne déclare le répertoire de montage du système de fichiers.

<type>

Cette colonne déclare le type de FS. Il est possible de mettre auto mais cela ralentit le montage des périphériques.

<options>

Cette colonne déclare les options de montage. Il est possible de mettre defaults. Les options dans defaults sont **async**, **nouser**, **rw**, **auto**, **suid**, **dev**.

<dump>

Cette colonne est très peu utilisée. Elle correspond à des paramètres de

Notes de Cours 71 sur 133

configuration de la commande dump.

<pass>

Cette section permet de savoir si le système doit analyser l'intégrité du FS afin de corriger les problèmes avant de le monter.

- si pass = 0 : pas de vérification
- si pass > 0 : analysera le système de fichiers
 (1 pour la racine, 2 pour les autres)

Afin de se garantir de la bonne intégration d'une nouvelle ligne dans le fichier /etc/fstab, il est important de la tester avant le redémarrage du poste. Le moyen le plus simple est d'utiliser la commande mount en ne précisant que le point de montage.

```
root@debian:~# mount /srv/data
mount: impossible de trouver /srv/data dans /etc/fstab
```

Dans le cas où une ligne indique **/srv/data** dans le fichier **fstab** alors le montage se fera par rapport aux différentes déclarations.

Si la commande ne renvoie rien, c'est que le montage s'est correctement effectué.

Même si la littérature mentionne souvent l'utilisation de la commande mount -a pour tester son fichier **/etc/fstab**, il est **fortement déconseillé** de l'utiliser car celle-ci tente de monter toutes les entrées du fichier, et pas uniquement la nouvelle ligne à tester.

Notes de Cours 72 sur 133

8.6 COMMANDES INFORMATIVES UTILES

8.6.1 Information sur les systèmes de fichiers montés (DF)

df

La commande df permet de prendre des informations sur les systèmes de fichiers montés.

Syntaxe:

```
df OPTIONS /point/de/montage
```

Options usuelles:

- -h: affiche les tailles en puissance de 1024 (K, M, G, ...)
- **-i**: affiche les informations sur les inodes

```
root@debian:~# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
                            0 982M 0% /dev
udev
                  982M
                           22M 178M 11% /run
tmofs
                  199M
/dev/mapper/debian--vg-root 18G 4,3G 13G 26% /
                  994M
                            0 994M 0% /dev/shm
tmpfs
                        4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs
                  5,0M
tmpfs
                           0 994M 0% /sys/fs/cgroup
                  994M
/dev/sda1
                  236M
                           37M 187M 17% /boot
                           32K 199M 1% /run/user/115
tmpfs
                  199M
                  199M
tmpfs
                           32K 199M 1% /run/user/1000
                          3,4G
                                  0 100% /media/cdrom0
/dev/sr0
                  3,4G
```

Notes de Cours 73 sur 133

```
/dev/sdb1 20G 45M 19G 1% /mnt
```

8.6.2 Information sur l'espace utilisé par les répertoires (du)

La commande **1s -1** ne permet pas de connaître la taille d'un répertore. En effet, elle remonte juste la taille utilisée par l'inode du répertoire et non son contenu.

La commande **du** est la commande utilisée pour connaître la taille d'un répertoire.

Syntaxe:

```
du OPTION /chemin/du/dossier
```

Options usuelles:

- -h: affiche les tailles en puissance de 1024 (K, M, G, ...)
- s : n'affiche pas les sous-répertoires mais uniquement le répertoire en argument.

Exemple:

```
root@debian:~# du -hs /etc
6.9M /etc
```

Voir TP 8 - Gestion des systèmes de fichiers et montage

Notes de Cours 74 sur 133

9. GESTION DES UTILISATEURS ET DES GROUPES

Sous Linux, les utilisateurs sont représentés par deux valeurs importantes : l'**UID** (User ID) et le **GID** (Group ID - id du groupe principal).

Mais il est possible d'un utilisateur appartienne à plusieurs groupes. Il y aura donc les notions de **groupe principal** et de **groupe secondaire**. Le groupe principal étant le groupe attribué à l'utilisateur au moment de sa connexion.

Il existe 3 types d'utilisateurs :

1. root: UID=0, GID=0

C'est l'**administrateur du système**. Il a tout pouvoir. Il est déconseillé de se logger directement sous ce compte. Il est préférable de le devenir via la commande **su -** (où le tiret permet de recharger les variables locales). Sur certains systèmes, il est même impossible de se connecter en root dans l'interface graphique.

2. daemon: UID=1-999, GID=1-999

Représentent les utilisateurs applicatifs (les **services**). En effet, sous Linux, 99% des services ne sont pas executés sous l'identité de root mais sous leur propres identité à des fins de sécurité.

3. Utilisateur: UID et GDI > 1000

Représentent les utilisateurs "humains".

Notes de Cours 75 sur 133

9.1 GESTION DES GROUPES

Les **informations des groupes** sont dans deux fichiers : **/etc/group** et **/etc/gshadow**.


9.1.1 /ETC/GROUP

Ce fichier est composé de plusieurs champs séparés par ": ". Ces champs sont respectivement:

- · nom du groupe
- mdp chiffré
- GID
- liste des membres ayant ce groupe en groupe secondaire

S'il y a un x dans la colonne du mot de passe, cela indique que le mot de passe est dans le fichier /etc/gshadow.

/etc/group columns



Notes de Cours 76 sur 133

Exemple:

```
$ cat /etc/group
root:x:0:
    daemon:x:1:
    [...]
    tty:x:5:
    [...]
    www-data:x:33:
    nogroup:x:65534:
    ssh:x:112:
    [...]
    eni:x:1000:
```

9.1.2 /FTC/GSHADOW

Ce fichier contient les **informations cachées sur les groupes** séparées par des ":". Il est rarement utilisé.

Ici les champs sont les suivants :

- nom du groupe
- · mdp chiffré

- administrateurs
- membres

```
$ sudo cat /etc/gshadow
root:*::
daemon:*::
[...]
```

Notes de Cours 77 sur 133

```
tty:*::
[...]
www-data:*::
[...]
eni:!::
```

Si le champs mdp contient les caractères ! ou *, alors les utilisateurs ne pourront pas utiliser le mdp pour accèder au groupe.

Si le champs mdp est **vide**, alors seuls les membres du groupe pourront obtenir les permissions du groupe.

Le champs administrateurs contient la liste des administrateurs du groupe séparés par des virgules. Les administrateurs peuvent modifier le mdp et les membres du groupe.

9.1.3 COMMANDES DE GESTIONS DES GROUPES

9.1.3.1 CRÉATION (GROUPADD)

La commande groupadd permet de créer un nouveau groupe.

Syntaxe:

```
# groupadd [OPTIONS] group
```

Options usuelles:

Notes de Cours 78 sur 133

-g GID: id du groupe
 Cette valeur doit être unique. Par défaut c'est le plus petit id supérieur au GID_MIN et aux id des groupes existant.

9.1.3.2 Modification (GROUPMOD)

La commande **groupmod** permet de modifier la definition d'un groupe sur le système.

Syntaxe:

```
# groupmod [OPTIONS] GROUP
```

Options usuelles:

- -g GID : le group ID du group donné sera changé pour "GID". Attention aux orphelins des fichiers créés préalablement.
- n NEW_GROUPNAME: change le nom du groupe

9.1.3.3 SUPPRESSION (GROUPDEL)

La commande **groupdel** permet de supprimer un groupe, s'il est vidé de tous ses membres avant.

Syntaxe:

```
groupdel [OPTIONS] GROUP
```

Notes de Cours 79 sur 133

9.1.3.4 GPASSWD

La commande **gpasswd** permet d'administrer les groupes, i.e administrer les fichiers **/etc/group** et **/etc/gshadow**.

Syntaxe:

gpasswd [OPTIONS] group

Options usuelles:

- -a \$USER: ajoute (add) l'utilisateur FOO au groupe
- -d \$GROUP: supprime (delete) l'utilisateur FOO du groupe

9.2 GESTION DES UTILISATEURS

Les informations des utilisateurs sont dans /etc/passwd et /etc/shadow.

9.2.1 /ETC/PASSWD (REECRIRE EN PLUS SIMPLE)

Les champs du fichier sont :

nom • UID


home (chemin)

- · mdp chiffré
- GID

- shell (chemin)
- · nom complet

Notes de Cours 80 sur 133

/etc/passwd columns



Exemple:

```
$ cat /etc/passwd
[...]
dnsmasq:x:109:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
eni:x:1000:1000:eni,,,:/home/eni:/bin/bash
[...]
sshd:x:108:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
[...]
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
```

S'il y a un x dans la colonne "mdp" alors le mdp est dans le fichier /etc/shadow.

Le champ "GID" détermine quel est le groupe principal de l'utilisateur.

Le champ "nom complet" peut comporter des infos complémentaires comme le téléphone, etc. Ces informations peuvent être directement indiquées lors de la création de l'utilisateur ou via la commande chfn (change real user name and information - chfn [option] [LOGIN])

Le champ **"répertoire personnel**" contient le chemin du répertoire d'accueil de l'utilisateur, si celui-ci a été créé.

Notes de Cours 81 sur 133

Le champ "shell" correspond au chemin du binaire du shell de l'utilisateur. Il est possible de le modifier avec la commande chsh (change login shell - chsh [options] [LOGIN]).

9.2.2 /ETC/SHADOW

Ce fichier contient les **informations cachées des utilisateurs**. Les champs sont :

- user
- mdp chiffré
- date dernier changement
- · agemini.agemax

- periode avertissement
- période inactivité
- date fin validité
- · champ réservé

```
$ sudo cat /etc/shadow
root:$y$j9T$ZD2FVp.xRUWn6fymn5Pux.
$mqJtezUsD2f0tLJ40JoGBbITBfH9pxVz1lfR/NyC0tA:19044:0:99999:7:::
[...]
eni:$y$j9T$rRiN4T0N9aRfTbTz1716T/
$WVMEU9icTLqdQ3deWiuSAZzqdHrlaRNbmENNMeJt4A/:19044:0:99999:7:::
    systemd-coredump:!*:19044:::::
```

User contient le nom de l'utilisateur

Mdp contient le hash du mdp. Cette colonne est composée de 3 champs séparés par des "\$".

- Premier champs : algo de hashage
 - \$1\$ signifie MD5

Notes de Cours 82 sur 133

- \$2a\$ signifie Blowfish
- \$2\$ signifie Blowfish (manipulation correcte de caractères 8 bits)
- \$5\$ signifie SHA-256
- \$6\$ signifie SHA-512
- Deuxième champ: le sel (string aléatoire ajoutée au mdp avant de faire son hash). Grâce au sel, qui est aléatoire, deux utilisateurs ayant le même mdp n'auront pas le même hash.
- Troisième champ : le hash du mdp + son sel.

Date de dernier changement de mdp: en nombre de jours depuis le 01/01/1970.

- Une valeur de 0 force le changement du mdp par l'utilisateur à la prochaine connexion.
- Si ce champ est vide l'utilisateur ne subit pas les options de vieillissement du mot de passe.

Âge minimum : durée en jours que l'utilisateur devra attendre avant de pouvoir changer son mdp à nouveau.

• Si la valeur est vide ou à 0, cela signifie qu'il n'y a pas d'âge minimum.

Âge maximum: durée en jours après laquelle l'utilisateur devra changer son mot de passe. Une fois cette durée écoulée, le mdp restera valide mais il sera demandé à l'utilisateur de changer de mdp à la prochaine connexion.

- Un champs vide signifie qu'il n'y a aucun âge limite.
- Si l'âge maximum est inférieur à l'âge minimum, alors l'**utilisateur ne pourra** pas changer son mdp.

Période d'avertissement d'expiration du mdp : durée en jours pendant laquelle

Notes de Cours 83 sur 133

l'utilisateur sera averti avant que son mdp n'expire.

Une valeur vide ou à 0 désactive la période d'avertissement.

Période d'inactivité du mdp : durée en jours pendant laquelle le mdp sera qd même accepté après son expiration. L'utilisateur devra mettre à jour son mdp à la prochaine connexion.

- Après expiration du mdp suivie de la période d'expiration, plus aucune connection n'est possible avec le mdp. L'utilisateur est prié de contacter son admin.
- Un champs vide ou à 0 signifie qu'aucune periode d'inactivité n'est imposée.

Date de fin de validité du compte : la date d'expiration du compte exprimée en nombre de jours depuis le 01/01/1970.

- la date d'expiration du compte est différente d'une expiration de mdp.
 Même si le mdp est valide, aucune connection ne sera possible si le compte a expiré.
- Un champs vide signifie que le compte n'expirera jamais
- Ce champs **ne doit jamais être à 0** car cela signifierait que c'est soit un compte ayant expiré le 01/01/1970, ou qu'il n'a pas d'expiration. (sic)

Notes de Cours 84 sur 133

9.2.3 COMMANDES DE GESTIONS DES UTILISATEURS

9.2.3.1 CRÉATION (USERADD / ADDUSER)

La commande **useradd** permet de créer un nouvel utilisateur ou de mettre à jour les informations par défaut d'un utilisateur existant.

useradd is a low level utility for adding users. On Debian, administrators should usually use adduser(8) instead.

Syntaxe:

```
useradd [options] LOGIN
useradd -D, --defaults
useradd -D [options]
```

Options usuelles:

- -m, --create-home : créer le home de l'utilisateur s'il n'existe pas.
- -M, --no-create-home : ne créer pas le home de l'utilisateur.
- -d, --home-dir HOME_DIR: pour spécifier le chemin du home. Par défaut sous /home/<user>. Cette valeur par défaut peut être changée dans /etc/defaults/useradd.
- -u, --uid UID: indique l'UID de l'utilisateur. Si omit, useradd utilisera le plus petit UID disponible.
- -g, --gid GROUP: le GID du groupe principal de l'utilisateur. Doit faire référence à un groupe déjà existant.
- -G, --groups GROUP1[, GROUP2,...[GROUPN]]]: indique la liste des

Notes de Cours 85 sur 133

groupes secondaires

- -s, --shell SHELL: précise le chemin absolu du binaire du shell de l'utilisateur. Si vide, c'est le shell par défaut qui sera défini. Ce shell par défaut peut être changé dans /etc/default/useradd.
- -r, --system : crée un compte utilisateur système. Pas de création de home pour lui sauf si -m est utilisé.

Fichier de configuration

Le fichier de configuration /etc/default/useradd :

```
eni@debian:~$ cat /etc/default/useradd
# Default values for useradd(8)
# The SHELL variable specifies the default login shell on your
# system.
# Similar to DSHELL in adduser. However, we use "sh" here because
# useradd is a low level utility and should be as general as
# possible
SHELL=/bin/sh
# The default group for users
# 100=users on Debian systems
# Same as USERS GID in adduser
# This argument is used when the -n flag is specified.
# The default behavior (when -n and -g are not specified) is to
# create a primary user group with the same name as the user being
# added to the system.
# GROUP=100
# The default home directory. Same as DHOME for adduser
# HOME=/home
#
```

Notes de Cours 86 sur 133

```
# The number of days after a password expires until the account is
# permanently disabled
# INACTIVE=-1
#
# The default expire date
# EXPIRE=
#
# The SKEL variable specifies the directory containing "skeletal"
# user files; in other words, files such as a sample .profile that
# will be copied to the new user's home directory when it is crea-
# -ted.
# SKEL=/etc/skel
#
# Defines whether the mail spool should be created while creating
# the account
# CREATE_MAIL_SPOOL=yes
```

Exemple de création :

```
#!/bin/bash

user='francois'
real_name='François'
mdp='password'
groupe_principal='admin'
groupe_secondaire='stagiaire documentation'

useradd -m -d /home/$user -G $group_name -s $shell
```

Notes de Cours 87 sur 133

Notes sur /etc/skel

Lors de la création d'un utilisateur, si l'option **-m** est passée à **useradd**, alors le contenu du répertoire **/etc/skel** sera copié dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur.

- skel is derived from the **skeleton** because it contains basic structure
 of home directory.
- The /etc/skel directory contains files and directories that are automatically copied over to a new user's when it is created from useradd command.
- The default skel folder can be modifier in etc/default/useradd (line SKEL=/etc/skel)
- Default permission of /etc/skel is drwxr-xr-x.
- It is recommended to leave the permission of skel directory or its content as it is, as some programs/profils depend on

9.2.3.2 Modification (USERMOD)

La commande usermod permet de modifier un utilisateur.

Syntaxe:

usermod [options] LOGIN

Options usuelles:

- -a, --append : ajouter l'utilisateur aux groupes supplémentaires. A n'utiliser qu'avec l'option -G.
- -d, --home HOME_DIR : indique le nouveau répertoire d'accueil de

Notes de Cours 88 sur 133

l'utilisateur. Si l'option -m est fournie, le contenu du répertoire actuel sera déplacé dans le nouveau.

- -e, --expiredate EXPIRE_DATE: date à laquelle le compte sera désactivé. La date est indiquée au format YYYY-MM-JJ ou en nombre de jours depuis le 01/01/1970. Si EXPIRE_DATE est vide alors l'expiration du compte sera désactiver.
- -f, --inactive DUREE_INACTIVITE: nombre de jours après l'expiration d'un mdp après lequel le compte est définitivement désactivé.
 Une valeur à 0 désactive le compte dès que le mdp a dépassé sa fin de validité, et une valeur de -1 désactive cette fonctionnalité.
- -g, --gid GROUP: nom ou id du nouveau groupe principal de l'utilisateur. Tout fichier du répertoire personnel de l'utilisateur appartenant au groupe principal précédent de l'utilisateur appartiendra à ce nouveau groupe.
 - Le groupe propriétaire des fichiers en dehors du répertoire personnel de l'utilisateur doit être modifié manuellement.
- -G, --groupes GROUP1[,GROUP2...[,GROUPN]]: liste des groupes secondaires de l'utilisateur.
 - Si l'utilisateur appartient déjà à un groupe qui n'est pas listé, l'utilisateur sera enlevé du groupe. Il est peut être utile d'ajouter l'option -a, -- append afin de ne pas perdre ces appartenances.
- -s, --shell: chemin du shell de l'utilisateur. Peut être configurer avec la commande chsh.
- -L, --lock : verrouille le mdp de l'utilisateur. Cette option ajoute un "!"
 devant le hash du mdp dans /etc/shadow.

Note : pour verrouiller le compte (et pas seulement l'accès au compte par un mdp), il est également nécessaire de placer DATE_FIN_VALIDITE à 1.

Notes de Cours 89 sur 133

• -U, --unlock : Déverrouille le mdp de l'utilisateur.

9.2.3.3 SUPPRESSION (USERDEL)

La commande **userdel** permet de supprimer un utilisateur.

userdel is a low level utility for removing users. On Debian, administrators should usually use deluser(8) instead.

The userdel command modifies the system account files, deleting all entries that refer to the user name LOGIN. The named user must exist.

Syntaxe:

```
# userdel [OPTIONS] LOGIN
```

Options usuelles:

• -r, --remove: Les fichiers présents dans le home de l'utilisateur seront également supprimés. Les fichiers de l'utilisateur présents dans d'autres répertoires ne seront pas supprimés.

9.2.3.4 MODIFICATION DU MOT DE PASSE (PASSWD)

La commande passwd permet de modifier le mdp utilisateur. Si elle est executée

Notes de Cours 90 sur 133

par root, cette commande modifiera les champs du fichier **/etc/shadow** selon les options passées.

Syntaxe:

```
# passwd [OPTIONS] [LOGIN]
```

Options usuelles:

- -e, --expire: fait expirer immédiatement le mdp de l'utilisateur. Celuici sera obligé de changer son mdp à sa prochaine connexion.
- -1, --lock: verrouille le mdp en ajoutant un "!" devant le hash du mot de passe dans /etc/shadow.
- -u, --unlock: déverrouille le mdp en supprimant le "!" devant le hash du mdp dans /etc/shadow.

Pour modifier certains champs du fichier **/etc/shadow**, il est possible aussi d'utiliser la commande chage si elle est installée.

9.2.4 OUTILS DE VÉRIFICATION (GETENT / ID)

La commande **getent** permet de consulter les groupes et les utilisateurs. Elle est plus simple à utiliser qu'un cat sur les fichiers **/etc/group** ou **/etc/passwd**.

```
NAME
getent - get entries from Name Service Switch libraries
```

Notes de Cours 91 sur 133

SYNOPSTS

```
getent [option]... database key...
```

DESCRIPTION

The getent command displays entries from databases supported by the Name Service Switch libraries, which are configured in /etc/nsswitch.conf. If one or more key arguments are provided, then only the entries that match the supplied keys will be displayed. Otherwise, if no key is provided, all entries will be displayed (unless the database does not support enumeration).

Usage:

```
$ getent passwd [LOGIN]  # profil user
$ getent group [GROUP]  # group appartenance
```

Exemples:

```
$ cat /etc/passwd | cut -d: -f1  # users only
$ cat /etc/passwd | awk -F: '{print $1}'  # users only
$ getent passwd francois  # getent passwd [LOGIN]
francois:x:1002:1001:François,,,:/home/francois:/bin/sh

$ cat /etc/group
$ groups francois
francois: admin stagiaires documentation
$ getent group stagiaires
stagiaires:x:1002:fred,francois

$ for f in francois fred fabrice; do getent passwd $f;
done
```

Notes de Cours 92 sur 133

```
francois:x:1001:1001::/home/francois:/bin/sh
fred:x:1002:1005:Frédéric,,,:/home/fred:/bin/bash
fabrice:x:1003:1006:Fabrice,,,:/home/fabrice:/bin/bash
```

```
eni@deb-desktop:~$ for f in francois fred fabrice; do id

$f; done

uid=1001(francois) gid=1001(admin)

groups=1001(admin),1002(stagiaires),1003(documentation)

uid=1002(fred) gid=1005(fred)

groups=1005(fred),1002(stagiaires),1003(documentation)

uid=1003(fabrice) gid=1006(fabrice) groups=1006(fabrice),1004(vip)
```

9.3 CHANGEMENT D'IDENTITÉ ET ÉLÉVATION DE PRIVILÈGES

9.3.1 LA COMMANDE SU

La commande **su** permet d'executer une commande avec l'utilisateur **root**.

Syntaxe:

```
$ su [options] [-] [user [argument...]]
```

Options usuelles:

 -s SHELL, --shell=SHELL: utiliser un autre shell que celui indiqué dans /etc/passwd pour l'utilisateur cible.

Notes de Cours 93 sur 133

- -, -1, --login: start the shell as a login shell with an environment similar to a real login. Faire un changement d'identité reproduisant complétement un login.
- c COMMAND, --command=COMMAND : executer la commande, il est conseillé de mettre la commande entre simple quote.

9.3.2 LA COMMANDE SUDO

La commande **sudo** permet d'exécuter une commande en tant qu'un autre utilisateur. Cette commande demande le mdp de l'utilisateur et non le mdp root. L'élévation de privilège sera gardée en mémoire pour 5 minutes par défaut.

Executer une commande avec les droits root :

```
$ sudo apt update
```

Devenir root avec la commande sudo :

```
$ sudo -i
$ sudo -s
```

Notes:

Les systèmes Linux ont une gestion des utilisateurs assez frustre en ce qui concerne l'administration. Il faut être **root** pour pouvoir intervenir sur le système.

Notes de Cours 94 sur 133

TSSR @ ENI - Fév./Mars 2022

pas accorder le privilège root.

Linux Sysadmin

Mais la répartition des tâches en entreprise amène à considérer les tâches d'administration différemment. Les opérations répétitives telles que les changements de mdp, la gestion des comptes d'utilisateurs, les sauvegardes et restaurations doivent pouvoir être effectuées par des utilisateurs à qui l'on ne doit

La commande **sudo** permet de déléguer des tâches précises d'administration à certains utilisateurs. Par exemple, il sera possible d'accorder les privilèges de gestion des utilisateurs à un groupe d'utilisateurs.

Afin qu'un utilisateur puisse utiliser la commande sudo, il faut qu'il soit renseigné dans le fichier de configuration **/etc/sudoers** et renseigner les commandes qu'il pourra utiliser.

Plus simplement, il est possible de donner tous les droits **root** à un utilisateur en l'ajoutant au groupe **sudo**.

Ajouter un utilisateur au groupe sudo :

usermod -aG sudo monUser

a: append

G: groupe secondaire

Voir TP 9 - Gestion des utilisateurs et des groupes

Notes de Cours 95 sur 133

10. Droits sur les fichiers et répertoires

Les droits d'accès sur les fichiers sont directement inscrits dans l'inode des fichiers. Ils sont découpés en 3 colonnes : utilisateur propriétaire (**user**), groupe propriétaire (**group**) et les autres (**other**).

10.0 Notes perso

10.0.0 Types of fichiers

Types de fichiers :

• - : standard (file)

• d : répertoire

• 1 : lien symbolique

• b : fichier spécial mode block

• c : fichier spécial mode caractère

• n : fichier spécial mode réseau

• p : named pipe

10.0.1 PERMISSIONS (RWX)

special			user			group			other		
setuid	setgid	sticky bit	r	W	х	r	W	х	r	W	Х
4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1
1			7			7			4		

Notes de Cours 96 sur 133

10.0.1.0 CHANGE OWNERSHIP (CHOWN)

```
# chown userXX foo.txt
# chown userXX:groupXX foo.txt
# chown :groupXX foo.txt
# chown -R data-www:data-www /var/www
```

10.0.1.1 CHANGE PERMISSION (CHMOD)

```
$ chmod 640 foo.txt
$ chmod u+x foo.txt
$ chmod a+x foo.sh
$ chmod u=rwx,g=r,o=- foo.txt
```

u, g, o, a : user, group, other, all

• +, -, = : ajouter / supprimer / donner exactement un droit

• **r, w, x, -** : read, write, execute, none

s : setuid / setgid

• t : sticky bit (verrouillage des modif au seul proprio)

10.0.1.2 Droits spéciaux (setuid, setgid, sticky bit)

setuid, setgid

setuid, **setgid** et **sticky bit** sont des permissions spéciales. **setuid** (set user id) et **setgid** permettent de modifier le droit d'exécution au niveau d'un utilisateur ou

Notes de Cours 97 sur 133

d'un groupe.

Qd **setuid** est ajoutée, le programme est lancé avec les **droits du propriétaire** quelque soit l'utilisateur qui le lance. **setgid** permet la même chose mais pour un groupe.

On peut voir les marqueurs en faisant un ls -1.

- s = il y a aussi le droit x de positionné
- **S** = il n'y a pas le droit x de positionné

```
$ ls -1 /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 63960 Feb 7 2020 /usr/bin/passwd
```

Ajouter/retirer un droit spécial :

```
$ chmod u+s foo.txt  # ajouter permission setuid
$ chmod u-s foo.txt  # retirer permission setuid

$ chmod g+s foo.txt  # ajouter permission setgid
$ chmod g-s foo.txt  # retirer permission setgid

$ ls -1 foo*
-rwSr-Sr-- 1 eni eni   0 Feb 27 13:49 foo.txt
drwsr-sr-x 2 eni eni 4096 Feb 27 13:51 foo
```

Sticky Bit

Le problème avec setuid et setgid, c'est que les différents membres du groupe

Notes de Cours 98 sur 133

peuvent accidentellement supprimer les fichiers des autres users.

Pour forcer les users d'un même groupe à ne pouvoir modifier que leur fichiers, on utilise le Sticky Bit. Il représente des autorisations spéciales qui indique qu'un utilisateur à le droit de lire/écrire mais qu'il ne peut pas supprimer le fichier à moins d'en être le propriétaire.

Cela permet de dissocier le droit de modification et le droit de suppression.

Utilisation:

```
$ chmod +t projet/
$ ls -1
drwxr-xr-t 2 eni eni 4096 Feb 27 13:57 projet
```

- t = il y a aussi le droit x de positionné
- T = il n'y a pas le droit x de positionné

Le sticky bit est peut aussi être utilisé sur le dossier contenant un lien symbolique pour empêcher les utilisateurs de l'effacer. (RAPPEL : tous les users ont tous les droits sur un lien symbolique).

En octal, setuid=4, setgid=2, sticky bit=1

special			user			group			other		
setuid	setgid	sticky bit	r	W	Х	r	W	х	r	W	Х
4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1
1			7			7			4		

Notes de Cours 99 sur 133

- Ex. 5754 = setuid + sticky bit + rwxr-xr--
- Ex. 1775 = sticky bit + 775 = seul le proprio peut supprimer le fichier.
- Ex. 2755 = setgid + 755 = seul un utisateur du group propriétaire peut supprimer le fichier.

```
$ chmod 5754 foo.txt
$ ls -1
-rwsr-xr-T 1 eni eni     0 Feb 27 22:26 foo.txt
$ chmod 5757 foo.txt
$ ls -1 foo.txt
-rwsr-xrwt 1 eni eni 0 Feb 27 22:26 foo.txt
```

- Ex. 7775: user & group peuvent modifier fichier mais pas le supprimer, sauf si user est proEx. prio.
- Ex. **2775**: group peut modifier le fichier et le supprimer. Les user normaux qui ne sont pas dans le groupe proprio ne peuvent pas le modifier.
- Ex. **4775**: Seul le user proprio peut modifier et supprimer le fichier.
- Ex. 1775 : user peut modifier mais pas supprimer sauf si c'est lui le propriétaire.

Ca reste plus facile de déclarer les permissions explicitement. (voir TP)

```
$ chmod u=rwx,g=rwx,o=rx foo.txt
```

Notes de Cours 100 sur 133

10.1 Modification des droits et propriétaire

10.1.1 Modification des droits (chmod)

Voir **chmod** plus haut.

10.1.2 Modification du propriétaire (chown)

Voir chown plus haut.

10.2 UMASK

L'umask détermine les permissions par défaut à la création d'un fichier ou un dossier.

umask sets file mode creation mask.

It sets the calling process's file mode creation mask (umask) to $\underline{\text{mask}}$ & 0777 (i.e only the file permission bits of $\underline{\text{mask}}$ are used), and returns the previous value of the mask.

La valeur de l'umask sera "soustraite" à la valeur des droits maximaux à la création : **0666** pour un fichier, **0777** pour un répertoire.

Notes de Cours 101 sur 133

Sur Debian, l'umask par défaut des utilisateurs est de **0022**. Il est important que l'umask de root et des utilisateurs de service (UID < 1000) reste à 0022. Il est possible pour chaque utilisateur de changer son umask avec la commande umask.

```
Permission_par_défaut = permissions_max - valeur_umask
Ex. 0755 = 0777 - 0022
```

Pour avoir un umask spécifique lors de sa connexion, il sera possible d'ajouter une entrée avec la commande umask dans son fichier de chargement de son shell (le fichier **~/.bashrc** pour le shell bash).

Syntaxe:

```
umask [MODE]
```

Exemples:

```
eni@deb-desktop:~$ umask

0022
eni@deb-desktop:~$ umask 0007 # modifie temporairement !
eni@deb-desktop:~$ umask

0007
eni@deb-desktop:~$ umask 0022
eni@deb-desktop:~$ umask

0022
```

Notes de Cours 102 sur 133

10.3 DROITS SPÉCIAUX

SETUID

Symbolique sur la colonne **user**. Champ d'exécution : **s**=comprend aussi le droit x, **S**=n'a pas le droit x.

Permet d'executer un fichier avec les droits du propriétaire. N'est pas utilisé sur un répertoire.

Octal 4.

SETGID

Symbolique sur la colonne **group**. Champ d'exécution : **s**=comprend aussi le droit x, **S**=n'a pas le droit x.

Permet d'executer un fichier avec les droits du groupe. Ex. /usr/bin/crontab s'execute avec le droit SetGID.

Tout fichier créé dans un dossier avec **SetGID** héritera du groupe du dossier parent. Les sous-dossiers créés hériteront quant à eux du droit **SetGID**. Utile lorsque plusieurs utilisateurs travaillent sur un projet commun.

Octal 2.

Notes de Cours 103 sur 133

STICKY BIT

Symbolique sur la colonne **others**. Champ d'exécution : **t**=comprend aussi le droit x, **T**=n'a pas le droit x.

Lorsqu'il est positionné sur un fichier, il permet la mise en zone de swap. Le but est que le fichier puisse être stocké en mémoire pour pouvoir être relancé rapidement. (gné?)

Tout fichier créé ne pourra être supprimé que par son propriétaire et par root. Ex. /tmp

Voir TP 10 - Gestion des permissions.

Notes de Cours 104 sur 133

11. MAINTENANCE DU SYSTÈME EN PRODUCTION

11.1 NÉCESSITÉ D'ANALYSER SON SYSTÈME

Il est important d'analyser son OS pour vérifier que tout fonctionne correctement. Il y a deux types d'outils permettant cette analyse : les outils proactifs et réactifs.

Afin **d'analyser** facilement son système, il est utile de lire les **journaux** du système (logs).

Afin de **préserver** un bon fonctionnement, il est utile **d'automatiser** des tâches administratives.

Enfin, il est important de connaître des commandes de **prise d'informations** du système, la RAM, le CPU, les processus, etc.

11.2 GESTION DES JOURNAUX SYSTÈME ET APPLICATIF

La gestion des journaux applicatifs est gérée sous Debian par 2 services : **journald** au travers de **systemd** et l'ancien système **rsyslog** au travers de **journald**.

11.2.1 IOURNALD AU TRAVERS DE SYSTEMD

Tous les services, programmes, tâches gérées par **systemd** ont leur comportement remontés dans **journald**. Le fait d'exécuter la commande **systemctl status**

Notes de Cours 105 sur 133

DAEMON affiche le status du service mais aussi les logs de l'application (si executée en mode root).

Ces logs sont enregistrés dans une base de données gérée par **journald**. Il est donc possible de consulter les logs complets en requêtant cette bdd avec la commande **journalct!**, dont le fichier de config est **/etc/systemd/journald**.

11.2.1.1 JOURNALCTL

journalctl - Query the systemd journal.

Synopsis

```
journalctl [OPTIONS...] [MATCHES...]
```

Description:

journalctl may be used to query the contents of the systemd(1)
journal as written by systemd-journald.service(8).

If called without parameters, it will show the full contents of the journal, starting with the oldest entry collected.

If one or more match arguments are passed, the output is filtered accordingly. A match is in the format "FIELD=VALUE", e.g. "_SYSTEMD_UNIT=httpd.service", referring to the components of a structured journal entry.

[...]

Notes de Cours 106 sur 133

Pour naviguer dans le journal, il est préférable d'utiliser la commande less.

Pour visualiser les logs en **temps réel**, on utilise le commutateur **-f**

Voir les logs d'un service donné :

journalctl -u [service]

```
root@debian:~# journalctl -u cron
-- Logs begin at Sun 2019-04-21 07:14:36 CEST, end at Thu 2019-05-
09 13:24:52 CEST. --
avril 21 07:17:01 debian CRON[4404]: pam_unix(cron:session):
session opened for user root by (uid=0)
avril 21 07:17:01 debian CRON[4405]: (root) CMD ( cd / && run-parts
--report /etc/cron.hourly)
avril 21 07:30:01 debian CRON[4409]: pam_unix(cron:session):
session opened for user root by (uid=0)
```

Voir les logs pour un PDI donné : journalctl _PID=PID

```
root@debian:~# journalct1 _PID=1
-- Logs begin at Sun 2019-04-21 07:14:36 CEST, end at Thu 2019-05-
09 13:24:52 CEST. --
avril 21 08:01:38 debian systemd[1]: Started Run anacron jobs.
avril 21 08:01:38 debian systemd[1]: anacron.timer: Adding 2min
48.679199s random time.
avril 21 08:53:38 debian systemd[1]: Starting Daily apt download
activities...
avril 21 08:53:45 debian systemd[1]: Started Daily apt download
activities.
avril 21 08:53:45 debian systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 10h
23.576305s random time.
```

Notes de Cours 107 sur 133

Voir les logs d'un programme :

journalctl /usr/bin/sshd

```
root@debian:~# journalctl /usr/sbin/sshd
-- Logs begin at Sun 2019-04-21 07:14:36 CEST, end at Thu 2019-05-
09 13:24:52 CEST. --
mai 06 09:56:38 debian sshd[18899]: pam_unix(sshd:auth):
authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh
ruser= rhost=10.9.121.13 user=root
mai 06 09:56:40 debian sshd[18899]: Failed password for root from
10.9.121.13 port 60040 ssh2
mai 06 09:56:48 debian sshd[18901]: Accepted password for penthium
from 10.9.121.13 port 60042 ssh2
mai 06 09:56:48 debian sshd[18901]: pam_unix(sshd:session): session
opened for user penthium by (uid=0)
mai 06 15:48:06 debian sshd[18901]: pam_unix(sshd:session): session
closed for user penthium
```

Voir les logs par niveau de priorité : journalctl -p LEVEL

```
root@debian:~# journalctl -p err
-- Logs begin at Sun 2019-04-21 07:14:36 CEST, end at Thu 2019-05-
09 13:24:52 CEST. --
mai 06 07:42:43 debian kernel: sd 3:0:0:0: [sdc] No Caching mode
page found
mai 06 07:42:43 debian kernel: sd 3:0:0:0: [sdc] Assuming drive
cache: write through
mai 06 10:05:19 debian gdm-password][18939]: pam_unix(gdm-
password:auth): conversation failed
mai 06 10:05:19 debian gdm-password][18939]: pam_unix(gdm-
password:auth): auth could not identify password for
```

Notes de Cours 108 sur 133

```
[penthium]
```

Les différents niveaux de priorités sont du plus critique au plus informatif : **emerg**, **alert**, **crit**, **err**, **warning**, **notice**, **info**, **debug**.

Il est possible de cumuler les options :

```
root@debian:~# journalctl -f /usr/sbin/sshd -p info
-- Logs begin at Sun 2019-04-21 07:14:36 CEST. --
mai 06 09:56:48 debian sshd[18901]: Accepted password for penthium
from 10.9.121.13 port 60042 ssh2
mai 06 09:56:48 debian sshd[18901]: pam_unix(sshd:session): session
opened for user penthium by (uid=0)
mai 06 15:48:06 debian sshd[18901]: pam_unix(sshd:session): session
closed for user penthium
```

11.2.2 RSYSLOG À TRAVERS JOURNALD

journald a certes l'avantage de stocker les logs dans une base de données mais ces logs sont uniquement conservés pour le démarrage en cours.

Pour conserver les logs, Debian utilise **rsyslog**. Tous les logs de journalctl sont transférés à rsyslog.

Notes de Cours 109 sur 133

11.2.2.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

rsyslog travaille sur des "**facilities**" et des niveaux de priorités qui déclenchent une action.

Les **facilities** les plus courantes sont :

- auth : utilisé pour des évènements concernant la sécurité ou l'authentification à travers des applications d'accès (ex. ssh)
- authpriv: utilisé pour les messages relatifs au contrôle d'accès.
- daemon : utilisé pour les différents processus systèmes et d'application.
- kern: log les events du kernel
- mail: log les events des services mails
- user : facility par défaut quand aucune n'est spécifiée
- local0 à local7 : utilisées pour les messages de differents programmes.
- * : designe toutes les facilities.
- none : désigne aucune facility.

Les différents niveaux de priorité sont :

emerg : urgence, système inutilisable

alert : alerte, intervention immédiate nécessaire

crit : erreur système critique

err : erreur de fonctionnement

warning : avertissement

notice : évènements normaux devant être signalés

• info : pour information

• debug : message de débogage

Notes de Cours 110 sur 133

Les actions correspondent généralement à l'écriture du journal dans un fichier, mais il est possible de configurer **syslog** pour qu'il envoie les messages à enregistrer vers un autre serveur **rsyslog**.

Fichier de configuration : /etc/rsyslog (extraits)

```
auth, authpriv.*
*.*; auth, authpriv.none
#cron.*
daemon.*
kern.*
lpr.*
mail.*
user.*
/var/log/auth.log
-/var/log/syslog
/var/log/cron.log
-/var/log/daemon.log
-/var/log/kern.log
-/var/log/lpr.log
-/var/log/mail.log
-/var/log/user.log
```

Le = devant certains chemins indique que l'enregistrement des logs est **asynchrone**.

Notes de Cours 111 sur 133

11.2.3 COMMANDE D'INTERACTION AVEC JOURNALD ET RSYSLOG

Il est possible de faire des tests ou créer des scripts qui interagissent avec **journald** et **rsyslog** via la commande **logger**.

La commande logger permet de logger des messages dans le system log.

Syntaxe:

```
logger [options] [message]
```

logger makes entries in the system log.

When the optional message argument is present, it is written to the log.

If it is not present, and the -f option is not given either, then standard input is logged.

Options usuelles:

- -f, --file FILE : log the content of the specified FILE.
- -p, --priority PRIORITY: enter the message into the log with the specified PRIORITY

Exemple : écrire un message cron de niveau info

Notes de Cours 112 sur 133

```
root@debian:~# logger -p cron.info "message de test"
```

Voir TP 11 - Gestion de la journalisation

11.3 PLANIFICATION DES TÂCHES

La planification des tâches se fait au travers du service **cron**. Il existe 2 types de planification : la **planification utilisateur** et la **planification système**.

cron

```
cron - daemon to execute scheduled commands (Vixie Cron)

SYNOPSIS
    cron [-f] [-l] [-L loglevel]

DESCRIPTION
    cron is started automatically from /etc/init.d on entering
    multi-user run-levels.
```

11.3.1 PLANIFICATION UTILISATEUR

La commande **crontab** permet d'installer, désinstaller ou lister les tables utilisées par le service **cron**.

Syntaxe:

Notes de Cours 113 sur 133

```
crontab [-u USER] FILE
crontab [-u USER] [-i] { -e | -l | -r }
```

- -u: name of user whose crontab is to be used. Note that su can confuse crontab and that if you are running inside of su you should always use the -u option for safety's sake.
- -e: edit the current crontab using the editor defined in VISUAL or EDITOR
 env var. The modified crontab will be installed automatically upon exit.
- -1 : **display** current crontab in output (list)
- -r: remove current crontab
- <u>-i</u>: prompt the user for confirmation before removing the crontab.
 Modifies the <u>-r</u> option.

Description:

```
crontab - maintain crontab files for individual users (Vixie Cron)
```

crontab is the program used to install, deinstall or list the tables used to drive the cron(8) daemon in Vixie Cron. Each user can have their own crontab, and though these are files in /var/spool/cron/crontabs, they are not intended to be edited directly.

Au premier lancement de la commande Debian vous proposera de choisir l'éditeur de texte à utiliser, sauf si les variables d'environnement VISUAL ou EDITOR sont définies.

```
penthium @debian:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
```

Notes de Cours 114 sur 133

```
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.

1. /bin/nano
<---- easiest

2. /usr/bin/vim.basic <---- the best

3. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-3 [1]: 2
```

Composition du fichier :

minutes : de 0 à 59
 heure : de 0 à 23
 jour du mois : de 1 à 31
 mois : de 1 à 12

• **jour de la semaine** : de 0 à 7, avec 0=7=dimanche

 commande : la commande à executer suivant la planification (il est fortement conseillé d'utiliser un script pour des raisons de simplification du suivi des actions).

Pour les 5 premières colonnes, il est possible de les formater :

- avec des listes en utilisant le caractère,
 - Ex. 1,2,3 dans la colonne des jours de la semaine génère une tâche tous les lundi, mercredi et vendredi.
- avec des intervalles en utilisant = :
 - Ex. 10-20 dans la colonne jours du mois pour générer une tâche exécutée du 10 au 20
- avec un joker en utilisant *
 - Ex. * dans la colonne des heures indique toutes les heures
- avec un répétiteur en utilisant /

Notes de Cours 115 sur 133

 Ex. */2 dans la colonne des mois génère une tâche exécutée en Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre, Novembre.

Exemple de configuration : tâche exécutée chaque lundi à 5h du matin durant toutes l'année quel que soit le mois.

```
0 5 * * 1 /opt/bin/backup.sh
```

11.3.2 PLANIFICATION SYSTÈME

Cron utilise une **table spéciale** pour les tâches de planification du système. Ces tâches sont déclarées dans le fichier **/etc/crontab**.

```
eni@deb-srv:~$ cat /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# Example of job definition:
# .------- minute (0 - 59)
# | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR
sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
```

Notes de Cours 116 sur 133

C'est le même système de notation à la différence qu'il y a une colonne supplémentaire pour préciser le **nom de l'utilisateur** qui exécutera la tâche (avant la colonne "commande à exécuter").

lci, il y a 4 tâches **cron** lancées toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Le fonctionnement d'**anacron** est expliqué ci-après.

11.3.3 LANCEMENT DES TÂCHES NON EXECUTÉES AVEC ANACRON

Il n'est pas rare pour un poste client que le système soit coupé durant la nuit. Afin de pouvoir lancer les tâches prévues pendant ces temps de coupure, le système va utiliser des travaux d'anacron.

anacron va comparer la date contenue dans un fichier correspondant à un travail d'anacron avec la date du jour. Suivant le paramétrage du travail d'anacron, il executera une commande ou pas. Ces fichiers sont dans le répertoire /var/spool/anacron.

Notes de Cours 117 sur 133

anacron s'appuie sur le fichier de configuration /etc/anacrontab :

- Col.1 Nombre de jours maximum entre 2 travaux.
- Col.2 Nombre de minutes de décalage avant l'exécution de la commande située dans la 3e colonne.
- Col.3 Commande.

11.3.3.1 Analyse d'un travail d'anacron durant le démarrage du système

Pour comprendre le fonctionnement d'anacron, l'explication suivante va s'appuyer sur le travail **cron.daily**.

Tous les jours si le système reste allumé 24/24, cron va executer cette tâche à 6h25 :

Notes de Cours 118 sur 133

```
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts -- report /etc/cron.daily )
```

Cette tâche a pour effet de lancer tous les scripts présents dans le répertoire /etc/cron.daily.

En regardant dans ce répertoire, on voit qu'il y a un fichier **Oanacron**. Ce script execute une simple commande : anacron -u cron.daily.

Cette commande a pour effet de mettre à jour le fichier /var/spool/anacron/cron.daily en y mettant la date du jour.

Donc si le système tourne 24h/24 ce fichier est mis à jour tous les jours.

Si le système est arrêté à 6h25 pour une raison ou une autre, alors la tâche cron.daily n'est pas exécutée et la mise à jour du fichier /var/spool/anacron/cron.daily n'est pas faite.

Durant la phase de démarrage du système, anacron analysera la date à l'intérieur du fichier /var/spool/anacron/cron.daily et voyant qu'il y a plus d'un jour de différence, il lancera les commandes configurées dans la table anacron.

Voir TP 12 - Gestion de la planification de tâches

Notes de Cours 119 sur 133

11.4 GESTION DE LA TAILLE DES FICHIERS DE LOG

Lorsqu'il s'agit de conserver des traces de journaux, plusieurs questions se posent :

- ✔ Pour combien de temps ?
- Quelle sera la taille de stockage utilisée ?

Sachant que certaines informations doivent être conservées pour une durée imposée par la législation française (ex. les logs d'activité internet).

root@debian:~# systemctl start networking.service

11.4.1 AVEC IOURNALD

Nativement **journald** stocke ses logs dans une base de données volatile dans /run/log/journal. Mais il est possible de demander à **journald** de garder les logs de façon durable. Dans son fichier de configuration /etc/systemd/journald.conf, on peut paramétrer le type de storage via le paramètre #Storage=auto qui est en mode auto par défaut (il est commenté par défaut mais journald utilise la valeur auto par défaut de toute façon).

Le fait de créer un répertoire /var/log/journal rendra la conservation des logs durable.

La taille de bdd peut vite devenir conséquente sur un système fortement utilisé. Par défaut, **journald** utilisera un maximum de 10% du système de fichiers hébergeant /var/log/journald.

Notes de Cours 120 sur 133

Il est possible de définir la taille maximum utilisée sur le système de fichier de la bdd avec le paramètre SystemMaxUse=. De plus il est possible de dire que la bdd sera subdivisée en plusieurs fichiers de taille fixe avec le paramètre SystemMaxFileSize=.

Bien évidemment si la décision est prise de garder les logs de **journald** de façon définitive, il sera peut-être intéresssant de stopper **rsyslog** afin d'éviter les doublons d'information.

```
root@debian:~# systemctl disable rsyslog
```

11.4.2 AVEC LOGROTATE

Le programme **logrotate** permet d'effectuer une rotation des logs système, de les compresser ou encore de les envoyer par mail.

Il est exécuté par une tâche **cron** système tous les jours. Cette tâche est localisée dans /etc/cron.daily/logrotate.

```
SYNOPSIS

logrotate [--force] [--debug] [--state file] [--skip-state-lock]

[--verbose] [--log file] [--mail command] config_file [config_file2
...]

DESCRIPTION
```

Notes de Cours 121 sur 133

```
logrotate is designed to ease administration of systems that generate large numbers of log files. It allows automatic rotation, compression, removal, and mailing of log files. Each log file may be handled daily, weekly, monthly, or when it grows too large.
```

Le fichier de configuration principal **/etc/logrotate.conf** définit des valeurs de comportement par défaut.

Exemple de configuration :

```
/var/log/squid/access.log {
  daily
  compress
  delaycompress
  rotate 366
  create 640
}
```

La rotation du fichier /var/log/squid/access.log sera effectuée tous les jours (daily) durant 366 jours (rotate 366). La rotation créera un fichier avec access.log avec des droits en octal 640 (create 640) et le fichier de rotation sera compressé à sa 2eme rotation (compress, delaycompress).

11.5 Outils d'analyse du système

Voici une liste non exhaustive de commande permettant de prendre des informations sur le système.

Notes de Cours 122 sur 133

11.5.1 VERSION DE L'OS

```
eni@deb-srv:~$ cat /etc/debian_version
11.2
```

11.5.2 Version du Kernel / Architecture (UNAME)

```
eni@deb-srv:~$ uname -a
Linux deb-srv 5.10.0-11-amd64 \#1 SMP Debian 5.10.92-1 (2022-01-18)
x86_64 GNU/Linux
```

11.5.3 INFO CPU (LSCPU)

```
eni@deb-srv:~$ lscpu
Architecture:
                                  x86 64
CPU op-mode(s):
                                  32-bit, 64-bit
Byte Order:
                                  Little Endian
Address sizes:
                                  48 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):
                                  12
On-line CPU(s) list:
                                  0 - 11
Thread(s) per core:
                                  2
Core(s) per socket:
Socket(s):
                                  1
NUMA node(s):
Vendor ID:
                                  AuthenticAMD
CPU family:
                                  25
Model:
                                  33
Model name:
                                  AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor
```

Notes de Cours 123 sur 133

Stepping: Frequency boost: enabled CPU MHz: 2261.795 CPU max MHz: 5210.3511 CPU min MHz: 2200.0000 7386.70 BogoMIPS: Virtualization: AMD - V I 1d cache: 192 KiB Ili cache: 192 KiB L2 cache: 3 MiB L3 cache: 32 MiB NUMA node0 CPU(s): 0 - 11Vulnerability Itlb multihit: Not affected Vulnerability L1tf: Not affected Vulnerability Mds: Not affected Vulnerability Meltdown: Not affected Vulnerability Spec store bypass: Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp Vulnerability Spectre v1: Mitigation; usercopy/swapgs barriers and user pointer sanitization Vulnerability Spectre v2: Mitigation; Retpolines, IBPB conditional, IBRS FW, STIBP always-on, RSB filling Vulnerability Srbds: Not affected Vulnerability Tsx async abort: Not affected Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr opt pdpelgb rd tscp lm constant tsc rep good nopl nonstop tsc cpuid extd apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4 1 sse4 2 movbe popcn t aes xsave avx f16c rdrand lahf lm cmp legacy svm extapic cr8 legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr core perfctr nb bpext

Notes de Cours 124 sur 133

```
perfctr_llc mwaitx cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate ssbd mba ibrs ibpb
stibp vmmcall fsqsbase bmi1 avx2 smep bmi2
```

erms invpcid cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_

local clzero irperf xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter

pfthreshold avic v_vmsave_vmload
vgif umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor smca
fsrm

11.5.4 Infos Périphériques (LSPCI, LSUSB)

```
eni@deb-srv:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX
Host bridge (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX
AGP bridge (rev 01)
00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev
08)
00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE
(rev 01)
00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:07.7 System peripheral: VMware Virtual Machine Communication
Interface (rev 10)
00:0f.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
00:10.0 SCSI storage controller: Broadcom / LSI 53c1030 PCI-X
Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI (rev 01)
00:11.0 PCI bridge: VMware PCI bridge (rev 02)
00:15.0 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)
```

Notes de Cours 125 sur 133

```
00:15.1 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)
00:15.2 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)
02:00.0 USB controller: VMware USB1.1 UHCI Controller
02:01.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82545EM Gigabit
Ethernet Controller (Copper) (rev 01)
02:02.0 Multimedia audio controller: Ensoniq ES1371/ES1373 /
Creative Labs CT2518 (rev 02)
02:03.0 USB controller: VMware USB2 EHCI Controller
02:05.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82545EM Gigabit
Ethernet Controller (Copper) (rev 01)
```

```
eni@deb-srv:~$ lsusb

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 001 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub

Bus 001 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
```

11.5.5 Infos sur les disques / Partitions / FileSystems

Pour lister les informations sur les disques, partitions LVM, et système de fichiers, on peut utiliser les commandes suivantes, déjà été abordées dans le cours : **fdisk - I**, **pvs**, **vgs**, **Ivs**, **df -h**, **Isblk**, **blkid**.

Notes de Cours 126 sur 133

11.5.6 INFOS SUR LES RÉPERTOIRES (DU, LS, FILE)

DU - DISK USAGE: ESTIMATE FILE SPACE USAGE

```
reno@debian10-TITAN:~$ du -hs /media/reno/Playground/MAGASIN-
F1/SERIES-F2/
 111G
         /media/reno/Playground/MAGASIN-F1/SERIES-F2/
reno@debian10-TITAN:~$ du -cs /media/reno/Playground/MAGASIN-
F1/SERIES-F2/
 115968163
                 /media/reno/Playground/MAGASIN-F1/SERIES-F2/
                 total
 115968163
reno@debian10-TITAN:~$ du -chs /media/reno/Playground/MAGASIN-
F1/SERIES-F2/
 111G
         /media/reno/Playground/MAGASIN-F1/SERIES-F2/
 111G
         total
```

LS - LIST DIRECTORY CONTENT

```
root@debian:~# 1s -1 fic
-rw-r--r-- 1 root root 7973 mai 10 10:11 fic
```

FILE - DETERMINE FILE TYPE

```
eni@deb-srv:~$ file /bin/bash
/bin/bash: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV),
```

Notes de Cours 127 sur 133

```
dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=3313b4cb119dcce16927a9b6cc61dcd97dfc4d59, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
```

LSOF - LIST OPEN FILES

```
root@debian:~# lsof /root
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system
/run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
bash 2074 root cwd DIR 254,0 4096 781836 /root
bash 2179 root cwd DIR 254,0 4096 781836 /root
lsof 3826 root cwd DIR 254,0 4096 781836 /root
lsof 3827 root cwd DIR 254,0 4096 781836 /root
```

11.5.7 PERFORMANCES (TOP, HTOP, GLANCES)

Plusieurs outils sont disponibles pour monitorer les process en temps réel.

top (native)

Notes de Cours 128 sur 133

> (eni) 10.51.15.1 — Konsole	× ^ &										
top - 15:07:29 up 22:49, 1 user, load average: 0,00, 0,03, 0,00											
Tâches: 126 total, 1 en cours, 125 en veille, 0 arrêté, 0 zombie											
%Cpu(s): 6,2 ut, 0,0 sy, 0,0 ni, 93,8 id, 0,0 wa	a, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st										
MiB Mem : 1949,5 total, 1378,1 libr, 136,4 ut	til, 435,0 tamp/cache										
MiB Éch : 976,0 total, 976,0 libr, 0,0 u	til. 1657,3 dispo Mem										
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %	CPU %MEM TEMPS+ COM.										
1 root 20 0 99568 10584 7760 S (0,0 0,5 0:02.20 systemd										
2 root 20 0 0 0 0 S (0,0 0,0 0:00.01 kthreadd										
3 root 0 -20 0 0 0 I (0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp										
4 root 0 -20 0 0 0 I (0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp										
6 root 0 -20 0 0 0 I (0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0+										
9 root 0 -20 0 0 0 I (0,0 0,0 0:00.00 mm percpu wq										
10 root 20 0 0 0 0 S (0,0 0,0 0:00.00 rcu tasks r+										
11 root 20 0 0 0 0 S (0,0 0,0 0:00.00 rcu tasks t+										
12 root 20 0 0 0 0 S (0,0 0,0 0:01.17 ksoftirgd/0										
13 root 20 0 0 0 0 I (0,0 0,0 0:22.73 rcu sched										
14 root rt 0 0 0 0 S (0,0 0,0 0:00.80 migration/0										
	0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0										
17 root 20 0 0 0 0 S (0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs										
	0,0 0,0 0:00.00 netns										
	0,0 0,0 0:00.00 kauditd										

htop (à installer)

```
CPU
                                 0.0%
Mem[|||||||
                           137M/1.90G
                                         Load average: 0.02 0.05 0.01
Swp[
                              OK/976M
                                         Uptime: 22:47:40
                                       SHR S
                                             CPU%√MEM%
                                                          TIME+
                 20
                        99568 10584
                                      7760 S
                                              0.0
                                                         0:02.20 /sbin/init
    1 root
 248 root
                 20
                                     12212 S
                                                         0:00.46 /lib/systemd/system
                        48328 13188
                                              0.0
                                                   0.7
                 20
                                5004
                                      4052 S
  268 root
                         21396
                                              0.0
                                                   0.3
                                                         0:00.22 /lib/systemd/system
                 20
                        88376
                                6116
                                      5424 S
                                              0.0
                                                         0:00.33 /lib/systemd/system
 461 systemd-t
                      0
                                                   0.3
 463 root
                 20
                      0 47996 10864
                                      9420 S
                                              0.0
                                                   0.5
                                                         0:00.02 /usr/bin/VGAuthServ
                 20
                      0
                                7600
                                      6384 S
                                              0.0
                                                  0.4
 464 root
                                                         2:22.74 /usr/bin/vmtoolsd
 469 root
                 20
                      0
                                7600
                                      6384 S
                                              0.0
                                                  0.4
                                                         0:04.88 /usr/bin/vmtoolsd
 472 messagebu
                 20
                         8212
                                4080
                                      3616 S
                                              0.0
                                                  0.2
                                                         0:00.20 /usr/bin/dbus-daemo
 474 systemd-t
                 20
                      0
                        88376
                                6116
                                      5424 S
                                              0.0
                                                   0.3
                                                         0:00.01 /lib/systemd/system
                 20
 475 root
                      0
                                6852
                                      3348 S
                                              0.0
                                                   0.3
                                                         0:00.03 /usr/sbin/rsyslogd
                 20
                         13760
                                      6244 S
                                                    0.4
 476 root
                      0
                                7076
                                              0.0
                                                         0:00.30 /lib/systemd/system
 477 root
                 20
                      0
                                6852
                                      3348
                                              0.0
                                                   0.3
                                                         0:00.01 /usr/sbin/rsyslogd
  478 root
                 20
                      0
                                6852
                                      3348
                                           S
                                              0.0
                                                   0.3
                                                         0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd
 479 root
                 20
                      0
                                6852
                                      3348 S
                                              0.0
                                                         0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd
                                                   0.3
 566 root
                 20
                      0
                                1644
                                      1536 S 0.0 0.1 0:00.00 /sbin/agetty -o -p
                          5784
      F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree
                                       F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill
                                                                        F10Quit
```

Notes de Cours 129 sur 133

\$ sudo apt install htop


atop (à installer)

$\overline{}$	∑ (eni) 10.51.15.1 — Konsole ∨ ∧ ⊗									
ATOF	- deb-	srv 2	022/03/0	1 15:07	:00				22h48m5	3s elapsed
PRC	sys	2m43s	user	57.73s	#proc	126	#zombie	0	#exi	t 0
CPU	sys	0%	user	0%	irq	0%	idle	100%	wait	
CPL	avg1	0.00	avg5	0.03	avg15	0.01	csw 95	45831		5094408
MEM	tot	1.9G	free	1.3G	cache	364.2M	buff	24.9M	slab	
SWP	tot	976.0M	free	976.0M	swcac		vmcom 1	25.9M	vmli	
PSI	cpuso	me 0%	memsom	e 0%	memfu	ll 0%	iosome	0%	iofu	ll 0%
LVM	srv	vg-root	busy	0%	read	6891	write	10505	avio	0.51 ms
LVM	-srv-	-vg-var	busy	0%	read	2042	write	11976		0.44 ms
LVM		vg-home	busy	0%	read	170	write	213		1.01 ms
LVM	-srv-	-vg-tmp	busy	0%	read	188	write	339		0.65 ms
LVM	vvg	-swap_1	busy	0%	read	108	write	0	avio	0.30 ms
DSK	1	sda	busy	0%	read	7485	write	10234		0.84 ms
NET	trans	port	tcpi	9845	tcpo	9360	udpi	115	udpo	
NET	netwo	rk	ipi	13867	ipo	9552	ipfrw	0	deli	v 12071
NET	ens33		pcki	99431	pcko	9840		? Kbps	so	0 Kbps
NET	ens37		pcki	3598	pcko	36	si @) Kbps	so	0 Kbps
NET	lo		pcki	6	pcko	6	si 0) Kbps	S0	0 Kbps
	PID SYS	CPU USRCP	U RDELAY	VGROW	RGROW	ST EXC	THR S CPL	JNR CP		1/63
	464 88.	96s 53.83	s 8.83s	159.0M	7600K	N	2 S	0 0	% vmto	
	309 31.	90s 0.00	s 0.85s	0K	0K	N	1 S	0 0	% irq/	16-vmwgfx

\$ sudo apt install atop

glances (à installer) - écrit en python3

Notes de Cours 130 sur 133



Glances est une version plus poussée des outils d'analyse en temps réel avec beaucoup d'options. Il peut être installé en mode client/serveur, remonter ses informations dans des logiciels de supervision, etc. Plus d'information sur le site du projet : https://github.com/nicolargo/glances/

Installation avec **pip**:

```
$ pip install --user glances
```

Notes de Cours 131 sur 133

11.5.8 INFOS PROCESSUS (PS, PSGREP)

PS - LISTER LES PROCESSUS

La commande ps permet d'afficher les processus.

PGREP - LISTER LES PROCESSUS AVEC RECHERCHE

La commande pgrep permet d'utiliser la recherche par regex.

```
eni@deb-desktop:~$ pgrep -l vi
632 VGAuthService
1254 dconf-service
```

11.5.9 INFOS RAM (FREE)

En plus de top, la commande free permet d'afficher des informations simplifiées.

```
eni@deb-desktop:~$ free -h

total used free shared buff/cache available
```

Notes de Cours 132 sur 133

Mem:	3.8Gi	984 M i	997 Mi	47 Mi	1.9Gi	2.6Gi
Swap:	3.8Gi	0B	3.8Gi			

Voir TP 13 - Relevé d'informations système et gestion des processus



Notes de Cours 133 sur 133