

INF3050 Réseaux Informatiques

Bassem Haidar

Plan du cours

- Introduction, Modèle OSI et TCP-IP
- Couche Physique Supports de transmission
- Couche Liaison Ethernet
- Couche Réseaux Adressage IPv4
- ARP ICMP DHCP
- Routage statique
- Couche Transport (UDP TCP)
- Introduction a la couche application



Couche Réseaux


Chapter 04




Caractéristiques de la couche réseau

Caractéristiques de la couche réseau Couche réseau


- Fournit des services qui permettent aux périphériques finaux d'échanger des données
- IP version 4 (IPv4) et IP version 6 (IPv6) sont les principaux protocoles de communication de couche réseau.
- La couche réseau effectue quatre opérations de base :
 - Adressage des périphériques finaux
 - Encapsulation
 - Routage
 - Désencapsulation





Caractéristiques de la couche réseau Encapsulation de l'IP

- Le protocole IP encapsule le segment de couche transport.
- IP peut utiliser un paquet IPv4 ou IPv6 et n'affecte pas le segment de couche 4.
- Les paquets IP seront examinés par tous les périphériques de couche 3 lorsqu'ils traversent le réseau.
- L'adresse IP est identique de la source à la destination.
- Remarque: le NAT modifiera l'adressage, mais sera abordé dans un module ultérieur.



Caractéristiques de la couche réseau Caractéristiques de l'IP

- IP est conçu pour avoir de faibles frais généraux et peut être décrit comme :
 - Sans connexion
 - Acheminement au mieux
 - Indépendant vis-à-vis des supports


Caractéristiques de la couche réseau Sans connexion

- IP est Sans connexion
- L'IP n'établit pas de connexion avec la destination avant d'envoyer le paquet.
- Aucune information de contrôle n'est nécessaire (synchronisations, accusés de réception, etc.).
- La destination recevra le paquet à son arrivée, mais aucune pré-notification n'est envoyée par IP.
- S'il y a un besoin de trafic orienté de connexion, un autre protocole s'en chargera (typiquement TCP au niveau de la couche de transport).



Caractéristiques de la couche réseau Acheminement au mieux


- L'IP est l'acheminement au mieux
- IP ne garantit pas la livraison du paquet.
- IP a réduit les frais généraux car il n'existe aucun mécanisme qui permet de renvoyer des données qui ne sont pas reçues.
- IP ne s'attend pas à des accusés de réception.
- IP ne sait pas si l'autre périphérique est opérationnel ou s'il a reçu le paquet.



Caractéristiques de la couche réseau Indépendant vis-à-vis des supports


• L'IP n'est pas fiable :

- Il ne peut pas gérer ou réparer les paquets non livrés ou corrompus.
- L'IP ne peut pas être retransmis après une erreur.
- IP ne peut pas se réaligner sur des paquets hors séquence.
- IP doit s'appuyer sur d'autres protocoles grâce à ces caractéristiques.
- L'IP est indépendant vis-à-vis des supports.
 - IP ne concerne pas le type de trame requis dans la couche de liaison de données ou le type de support dans la couche physique.
 - IP peut être envoyé sur n'importe quel type de support: cuivre, fibre ou sans fil.



Caractéristiques de la couche réseau Indépendant vis-à-vis des supports (suite)

- La couche réseau établira l'unité de transmission maximale (MTU).
 - La couche réseau reçoit ce message à partir des informations de contrôle envoyées par la couche de liaison de données.
 - Le réseau établit ensuite la taille MTU.
- La fragmentation est lorsque la couche 3 divise le paquet IPv4 en unités plus petites.
 - La fragmentation provoque une latence.
 - IPv6 ne fragmente pas les paquets.
 - Exemple : Le routeur passe d'Ethernet à un WAN lent avec une MTU est inférieure.



Paquet IPv4




Paquet IPv4 En-tête de paquet IPv4

- IPv4 est le protocole de communication principal pour la couche réseau.
- L'en-tête réseau a de nombreux objectifs :
 - Il garantit que le paquet est envoyé vers la meilleure direction (vers la destination).
 - Il contient des informations pour la gestion de couche réseau dans différents domaines.
 - Les informations contenues dans l'en-tête sont utilisées par tous les périphériques de couche 3 qui gèrent le paquet

Paquet IPv4 Champs de l'en-tête du paquet IPv4

- Caractéristiques de l'en-tête réseau IPv4 :
 - C'est en binaire.
 - Contient plusieurs champs d'information
 - Le diagramme est lu de gauche à droite, 4 octets par ligne
 - Les deux champs les plus importants sont la source et la destination.
- Les protocoles peuvent avoir une ou plusieurs fonctions.



Paquet IPv4 Champs de l'en-tête du paquet IPv4

• Les champs importants de l'en-tête IPv4 sont :


Fonction	Description
Version	Ce sera pour v4, par opposition à v6, un champ de 4 bits = 0100
Des services différenciés	Utilisé pour la QoS: champ DiffServ — DS ou l'ancien InServ — TOS ou Type de service
Somme de contrôle d'en- tête	Détecter la corruption dans l'en-tête IPv4
Durée de vie (Time to Live, TTL)	Nombre de tronçon de couche 3. Quand il devient zéro, le routeur rejettera le paquet.
Protocole	Protocole de niveau suivant : ICMP, TCP, UDP, etc.
Adresse IPv4 source	Adresse source 32 bits
Adresse IP de destination	Adresse de destination 32 bits

Méthode de routage des hôtes




Méthode de routage des hôtes Décisions relatives aux transmissions des hôtes

- Les paquets sont toujours créés à la source.
- Chaque unité hôte crée sa propre table de routage.
- Un hôte peut envoyer des paquets aux éléments suivants :
 - Lui-même 127.0.0.1 (IPv4), ::1 (IPv6)
 - Hôtes locaux la destination se trouve sur le même réseau local
 - Hôtes distants : les périphériques ne sont pas sur le même réseau local



Méthode de routage des hôtes Décisions relatives aux transmissions des hôtes

- Le périphérique source détermine si la destination est locale ou distante
- Méthode de détermination :
 - IPv4 La source utilise sa propre adresse IP et masque de sous-réseau, ainsi que l'adresse IP de destination
 - IPv6 La source utilise l'adresse réseau et le préfixe annoncés par le routeur local
- Le trafic local est déchargé de l'interface hôte pour être géré par un périphérique intermédiaire.
- Le trafic distant est transféré directement à la passerelle par défaut sur le réseau local.




Méthode de routage d'un hôte Utilisation de la passerelle par défaut

- Un routeur ou un commutateur de couche 3 peut être une passerelle par défaut.
- Caractéristiques d'une passerelle par défaut (DGW) :
 - Il doit avoir une adresse IP dans la même gamme que le reste du réseau local.
 - Il peut accepter les données du réseau local et est capable de transférer le trafic hors du réseau local.
 - Il peut acheminer vers d'autres réseaux.
- Si un périphérique n'a pas de passerelle par défaut configuré ou une passerelle par défaut est incorrecte, son trafic ne pourra pas quitter le réseau local.


Comment un hôte achemine Un hôte achemine vers la passerelle par défaut

- L'hôte connaîtra la passerelle par défaut (DGW) statiquement ou via DHCP dans IPv4.
- Une DGW est une route statique qui sera une route de dernier recours dans la table de routage.
- Tous les périphériques sur le LAN auront besoin de la DGW du routeur s'ils ont l'intention d'envoyer du trafic à distance.



La méthode de routage des hôtes Les tables de routage des routeurs

- Sous Windows, utilisez les commandes route print ou netstat -r pour afficher la table de routage PC
- Trois sections affichées par ces deux commandes :
 - Liste des interfaces toutes les interfaces potentielles et l'adressage MAC
 - Table de routage IPv4
 - Table de routage IPv6



IPv4 Routing Table for PC1


IPv4 Route Table				
Active Routes:				
Network Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.10.1	192.168.10.10	25
127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
192.168.10.0	255.255.255.0	On-link	192.168.10.10	281
192.168.10.10	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281
192.168.10.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.10.10	281
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281

Présentation au routage



Présentation au Routage La décision relatives à la transmission de paquet du routeur

 Que se passe-t-il lorsque le routeur reçoit la trame du périphérique hôte?




- Packet arrives on the Gigabit Ethernet 0/0/0 interface of router R1. R1 de-encapsulates the Layer 2 Ethernet header and trailer.
- Router R1 examines the destination IPv4 address of the packet and searches for the best match in its IPv4 routing table.The route entry indicates that this packet is to be forwarded to router R2.
- Router R1 encapsulates the packet into a new Ethernet header and trailer, and forwards the packet to the next hop router R2.

R1 Routing Table

Route	Next Hop or Exit Interface
192.168.10.0 /24	G0/0/0
209.165.200.224/30	G0/0/1
10.1.1.0/24	via R2
Default Route 0.0.0.0/0	via R2


Présentation au Routage La table de routage du routeur IP

- Il existe trois types d'itinéraires dans la table de routage d'un routeur:
- Directement connecté Ces routes sont automatiquement ajoutées par le routeur, lorsqu'une interface est configurée avec une adresse IP et qu'elle est activée
- Routes distantes Ce sont les routes que le routeur n'a pas de connexion directe et peuvent être appris:
 - Manuellement avec un itinéraire statique
 - Dynamiquement en utilisant un protocole de routage pour que les routeurs partagent leurs informations entre eux
- Route par défaut cela transfère tout le trafic vers une direction spécifique s'il n'existe aucune autre route jusqu'au un réseau souhaité dans la table de routage.




Présentation au Routage Routage Statique

- Caractéristiques de routage statique :
 - Doit être configurées manuellement.
 - Doit être ajusté manuellement par l'administrateur en cas de modification de la topologie
 - Idéal pour les petits réseaux non redondants
 - Souvent utilisé conjointement avec un protocole de routage dynamique pour configurer une chemin par défaut





R1 is manually configured with a static route to reach the 10.1.1.0/24 network. If this path changes, R1 will require a new static route.



Présentation au Routage Routage Dynamique

- Routes dynamiques automatiquement:
 - Découvrir les réseaux distants
 - Assurer l'actualisation des informations
 - Sélectionner le chemin le plus approprié vers un réseau de R1 is using the routing protocol OSPF to let R2 know about the 192.168.10.0/24 network.
 R2 is using the routing protocol OSPF to let R1 know about the 10.1.1.0/24 network.
 - Trouver de nouveaux meilleurs chemins lorsqu'il y a une modification de topologie
 - Le routage dynamique peut également partager des routes statiques par défaut avec les autres routeurs.








Adressage IPv4



Structure de l'adresse IPv4

La structure d'une adresse IPv4 Les parties réseau et hôte


- Une adresse IPv4 est une adresse hiérarchique de 32 bits qui se compose d'une partie réseau et d'une partie hôte.
- Lorsque vous déterminez la partie réseau et la partie hôte, il est nécessaire d'examiner le flux de 32 bits.
- Le masque de sous-réseau sert à déterminer la partie réseau d'une adresse IP.



La structure d'une adresse IPv4 Le masque de sous-réseau

 Pour identifier les parties réseau et hôte d'une adresse IPv4, chaque bit du masque de sous-réseau est comparé à l'adresse IPv4, de gauche à droite.

 En réalité, le processus utilisé pour identifier la partie réseau et la partie hôte est appelé l'opération AND.



La structure d'une adresse La longueur de préfixe


- Une longueur de préfixe est une méthode fastidieux d'exprimer une adresse de masque de sousréseau.
- En fait, la longueur de préfixe correspond au nombre de bits définis sur 1 dans le masque de sous-réseau.
- Elle est notée au moyen de la « notation de barre oblique », il suffit donc de compter le nombre de bits du masque de sous-réseau et d'y ajouter une barre oblique.

Masque de sous-réseau	Adresse 32 bits	Préfixe Longueur
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.000000000000	/8
255.255.0.0	111111111111111111.00000000.0000000 0	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.0000000 0	/24
255.255.255.128	11111111.111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.1100000 0	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.1110000 0	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.1111000 0	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.1111100 0	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.1111110 0	/30

Structure d'adresse IPv4 Détermination du réseau: AND (ET) logique


- Une opération logique AND est utilisée pour déterminer l'adresse réseau.
 - Le AND (ET) logique est la comparaison de deux bits où un 1 AND (ET) 1 produit un 1 et toutes les autres combinaisons produisent un 0.
 - 1 AND 1 = 1, 0 AND 1 = 0, 1 AND 0 = 0, 0 AND 0 = 0
 - 1 = Vrai et 0 = Faux

Pour identifier l'adresse réseau, l'adresse IPv4 d'un hôte est soumise bit par bit à l'opération AND de manière logique avec le masque de sous-réseau



La structure d'une adresse IPv4 Adresses réseau, d'hôte et de diffusion

- Au sein de chaque réseau se trouvent trois types d'adresses
 IP:
 - Adresse réseau
 - Adresses d'hôtes
 - Adresse de diffusion




n	Partie réseau	Partie hôte	Bits d'hôte
Masque de sous- réseau . 255.255.255.0 or /24	255 255 255 11111111 111111 111111	0	
Adresse réseau 192.168.10.0 or /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	0	All 0s
First address 192.168.10 .1 or /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	1 0000001	All 0s and a 1
Last address 192.168.10.254 or /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	254 11111110	All 1s and a 0
Adresse de diffusion 192.168.10.255 or /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	255 11111111	All 1s and a 0



Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion


Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion Monodiffusion

- La transmission monodiffusion envoie un paquet à une adresse IP de destination.
- Par exemple, le PC à 172.16.4.1 envoie un paquet monodiffusion à l'imprimante à 172.16.4.253.




Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion Diffusion

- La transmission de diffusion envoie un paquet à toutes les autres adresses IP de destination.
- Par exemple, le PC à 172.16.4.1 envoie un paquet de diffusion à tous les hôtes IPv4.



Adresses IPv4 de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion

- La transmission de multidiffusion envoie un paquet à un groupe d'adresses de multidiffusion.
- Par exemple, le PC à 172.16.4.1 envoie un paquet de multidiffusion à l'adresse du groupe de multidiffusion 224.10.10.5.



Types d'adresses IPv4




Types d'adresses IPv4 Les adresses IPv4 publiques et privées

- Selon la définition de la RFC 1918, les adresses IPv4 publiques sont acheminées globalement entre les routeurs des FAI (fournisseurs d'accès à Internet).
- Certains blocs d'adresses appelés adresses privées sont utilisés par la plupart des entreprises pour attribuer des adresses IPv4 aux hôtes internes.
- Les adresses IPv4 privées ne sont pas uniques et peuvent être utilisées par n'importe quel réseau interne.
- Cependant, les adresses ne sont pas routables globalement.

Adresse réseau et préfixe	Gamme d'adresses privée RFC 1918
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255

Types d'adresses IPv4 Routage vers l'internet

- Le processus de traduction d'adresses réseau (NAT) convertit les adresses IPv4 privées en adresses IPv4 publiques.
- NAT est généralement activé sur le routeur périphérique qui se connecte à l'internet.
- Il traduit les adresses IP privées en adresses IP publiques.



Les types d'adresses IPv4 Les adresses IPv4 des utilisateurs spéciaux

Adresses de bouclage

- 127.0.0.0 /8 (127.0.0.1 to 127.255.255.254)
- Généralement identifié comme 127.0.0.1
- Utilisées sur un hôte pour vérifier si la configuration TCP/IP est opérationnelle.

Adresses link-local

- 169.254.0.0 /16 (169.254.0.1 to 169.254.255.254)
- Plus connues sous le nom d'adresses APIPA (adressage IP privé automatique),
- Elles sont utilisées par un client DHCP Windows pour se configurer automatiquement si aucun serveur DHCP n'est disponible.

Les types d'adresses IPv4 Ancien système d'adressage par classe

les adresses IPv4 étaient attribuées à l'aide de l'adressage par classe tel que défini dans la RFC 790 (1981).

Class A

Total Networks: 16.384

Total Networks: 2.097.152


Class D & E

Class B

Class A

Class C

- Classe A (0.0.0.0/8 à 127.0.0.0/8)
- Classe B (128.0.0.0 /16 191.255.0.0 /16)
- Classe C (192.0.0.0 /24 223.255.255.0 /24)
- Classe D (224.0.0.0 à 239.0.0.0)
- Classe E (240.0.0.0 255.0.0.0)
- L'adressage de classe a gaspillé de nombreuses adresses IPv4.
- L'allocation d'adresse par classe a été remplacée par l'adressage sans classe qui ignore les règles des classes (A, B, C).



Types d'adresses IPv4 Attribution des adresses IP

- L'IANA gère les blocs d'adresses IPv4 et IPv6 et les attribue aux organismes d'enregistrement Internet locaux (RIR).
- Les RIR sont chargés d'attribuer des adresses IP à des FAI qui, à leur tour, fournissent des blocs d'adresses IPv4 aux entreprises et aux FAI de plus petite envergure.




Segmentation du réseau




La segmentation du réseau Domaines de diffusion et de segmentation

- Plusieurs protocoles utilisent des diffusions ou des multidiffusions (par exemple, ARP utilise des diffusions pour localiser d'autres périphériques, les hôtes envoient des diffusions de découverte DHCP pour localiser un serveur DHCP.)
- Les commutateurs diffusent les messages de diffusion sur toutes les interfaces, sauf celle d'où les messages proviennent.
- Le seul périphérique qui arrête les diffusions est un routeur.
- Les routeurs ne diffusent pas les messages de diffusion.
- Chaque interface de routeur se connecte à un domaine de diffusion, et les diffusions sont propagées dans leur domaine de diffusion spécifique.




Segmentation du réseau - Problèmes liés aux domaines de diffusion importants


- Dans ce type de domaine, les hôtes peuvent générer un nombre excessif de diffusion et ainsi avoir un impact négatif sur le réseau.
- La solution consiste à réduire la taille du réseau en créant de plus petits domaines de diffusion. C'est ce qu'on appelle le processus de création de sous-réseaux.
- l'adresse réseau 172.16.0.0 /16 ont été divisés en deux sous-réseaux de 200 utilisateurs chacun : 172.16.0.0 /24 et 172.16.1.0 /24.
- Les diffusions ne sont propagées qu'au sein des domaines de diffusion plus petits.




Segmentation du réseau Pourquoi créer des sous-réseaux ?

- La segmentation en sous-réseaux réduit le trafic global et améliore les performances réseau.
- Elle permet également de mettre en œuvre des politiques de sécurité entre les différents sous-réseaux.
- Le sous-réseau réduit le nombre de périphériques affectés par un trafic de diffusion anormal.
- Les sous-réseaux sont utilisés pour diverses raisons, notamment:








Segmentation un réseau IPv4 en sous-réseaux




Sous-réseaux (subneting)

- En 1984, devant la limitation du modèle de classes, la RFC 917 (Internet subnets) crée le concept de sous-réseau.
- Ceci permet par exemple : d'utiliser une adresse de Classe B comme 256 sous-réseaux de 254 ordinateurs au lieu d'un seul réseau de 65536 ordinateurs, sans toutefois remettre en question la notion de classe d'adresse.
- d'optimiser l'utilisation et la sécurité du réseau en le segmentant
- de maîtriser l'adressage à l'intérieur du réseau
- Conséquence : Le masque de sous-réseau ne peut plus être déduit de l'adresse IP elle-même. L'utilisation de masque de longueur variable (Variable-Length Subnet Mask, VLSM) permet une utilisation plus efficace de l'espace d'adressage



Sous-réseaux (subneting)

• Pour segmenter un réseau en sous-réseaux, il faut alors décomposer la partie hostid de l'adresse IP en deux parties : une adresse de sous-réseau (subnetid) et une adresse machine (hostid).



- Par exemple, pour créer 3 sous-réseaux, il faudra prendre 2 bits dans la partie hostid et on créera 22 donc 4 sous-réseaux :
 - 00 pour le sous-réseaux n°0
 10 pour le sous-réseaux n°2
 - 0 1 pour le sous-réseaux n°1
 1 1 pour le sous-réseaux n°3

Sous-réseaux (subneting)

- Évidemment, le masque de départ change et doit maintenant englober la partie netid et la partie subnetid. Ce nouveau masque se nomme masque de sous-réseaux.
- Exemple :
 - pour le réseau 192.168.1.0/24 découpé en 4 sous-réseaux
 - netid = 24 bits
 - subnetid = 2 bits
 - hostid = 32 24 2 = 6 bits
 - Le masque de sous-réseau sera : 24 + 2 = 26 bits soit 255.255.255.192

Plage d'adresses des sous-réseaux

- Le nombre de machines adressables dans chaque sous-réseau sera de 2^{nb} bits hostid – 2 adresses.
- Exemple : pour le réseau 192.168.1.0/24 découpé en 4 sous-réseaux
- Le nombre de machines adressables dans chaque sous-réseau sera de : 2
 2⁶ 2 adresses interdites = 62 adresses
 - sous-réseaux n°0 192.168.1.0/26 : 192.168.1.1 à 192.168.1.62 (broadcast = 192.168.1.63)
 - sous-réseaux n°1 192.168.1.64/26 : 192.168.1.65 à 192.168.1.126 (broadcast = 192.168.1.127)
 - sous-réseaux n^2 192.168.1.128/26 : 192.168.1.129 à 192.168.1.190 (broadcast = 192.168.1.191)
 - sous-réseaux n°3 192.168.1.192/26 : 192.168.1.193 à 192.168.1.254 (broadcast = 192.168.1.255)

Exemples

- 1. L'adresse réseau de l'entreprise est 172.16.0.0. On désire créer 12 sous-réseaux.
 - Donner:
 - Le nombre de bits utilisés pour créer les sous réseaux
 - Le nombre de sous réseaux réellement créés
 - Le masque de sous réseau
 - Le nombre maximum d'adresses de poste pour chaque sous réseau
- L'adresse réseau de l'entreprise est 192.168.0.0. Les différents services organisés en sous-réseaux disposent au maximum de 20 machines. Les sous-réseaux sont connectés entre eux par un routeur.
 - Donner : -
 - Le nombre d'équipements
 - Le nombre de bits à réserver pour l'adressage des machines
 - Le nombre de sous réseaux créés Le masque de sous réseau

Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux Segmentation des réseaux à la limite d'octet

- Le plus simple est de segmenter les réseaux à la limite d'octet de /8, /16 et /24.
- Notez que l'utilisation de préfixes plus longs réduit le nombre d'hôtes par sous-réseau.

Longueur de préfixe	Masque de sous- réseau	Masque de sous-réseau (binaire) (n= réseau, h= hôte)	Nombre d'hôtes
/8	255 .0.0.0	nnnnnnn.hhhhhhh.hhhhhhh.hhhhhhhhhhhhhh	16777214
/16	255.255 .0.0	nnnnnnn.nnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh 1111111.11111111.00000000.00000000	65534
/24	255.255.255 .0	nnnnnnn.nnnnnnn.nnnnnnn.hhhhhhh 1111111.11111111.11111111.00000000	254

Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux Création de sous-réseaux au niveau de la limite d'octet

 Dans le premier tableau 10.0.0.0/8 est sous-réseau en utilisant /16 et dans le deuxième tableau, un masque /24.

Adresse de sous-réseau (256 sous-réseaux possibles)	Plage d'hôtes (65534 hôtes possibles par sous-réseau)	Diffusion
10.0 .0.0 /16	10.0 .0.1 - 10.0 .255.254	10.0 .255.255
10.1.0,0/16	10,1 .0.1 - 10,1 .255.254	10.1 .255.255
10.2 .0.0 /16	10.2 .0.1 - 10.2 .255.254	10.2 .255.255
10,3 0,0,0 /16	10.3 .0.1 - 10.3 .255.254	10.3 .255.255
10,4 0,0,0 /16	10.4 .0.1 - 10.4 .255.254	10.4 .255.255
10,5 0,0,0 /16	10,5 .0.1 - 10,5 .255.254	10.5 .255.255
10,6 0,0,0 /16	10.6 .0.1 - 10.6 .255.254	10.6 .255.255
10,7 0,0,0 /16	10,7 .0.1 - 10,7 .255.254	10.7 .255.255
10.255 .0.0 /16	10.255 .0.1 - 10.255 .255.254	10.255 .255.255

me tablead) all masque / 2 m			
Adresse de sous- réseau (65,536 sous- réseaux possibles)	Plage d'hôtes (254 hôtes possibles par sous- réseau)	Diffusion	
10,0.0.0/24	10.0.0 .1 - 10.0.0 .254	10,0,0 .255	
10,0,1.0/24	10.0.1 .1 - 10.0.1 .254	10.0.1 .255	
10.0.2.0/24	10.0.2 .1 - 10.0.2 .254	10.0.2 .255	
10.0.255.0/24	10.0.255 .1 - 10.0.255 .254	10.0.255 .255	
10.1.0.0/24	10.1.0 .1 - 10.1.0 .254	10.1.0 .255	
10.1.1.0/24	10.1.1 .1 - 10.1.1 .254	10.1.1 .255	
10.1.2.0/24	10.1.2 .1 - 10.1.2 .254	10.1.2 .255	
10.100.0.0/24	10.100.0 .1 - 10.100.0 .254	10.100.0 .255	
10.255.255.0/24	10.255.255 .1 - 10.2255.255 .254	10.255.255 .255	

Segmenter un réseau IPv4 en sous-réseaux Création de sous-réseaux au niveau de la limite d'octet

 Reportez-vous au tableau pour voir six façons de sous-réseau d'un réseau /24.

Longueur de préfixe	Masque de sous- réseau	Masque de sous-réseau (binaire) (n = réseau, h = hôte)	Nombre de sous- réseaux	Nombre d'hôtes
/25	255.255.255.128	nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. n hhhhhhh 11111111.11111111.11111111. 1 0000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. nn hhhhh 11111111.11111111.11111111. 11 000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnn.nnnnnnn.nnnnnnn. nnn hhhhh 11111111.11111111.111111111. 111 00000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnn.nnnnnnn.nnnnnnn. nnn hhhh 11111111.11111111.11111111. 1111 0000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnn.nnnnnnn.nnnnnnn. nnnn hhh 1111111.11111111.11111111. 11111 000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnn.nnnnnnn.nnnnnnn. nnnnn hh 11111111.11111111.11111111.1 11111 00	64	2

Segmentation du réseau selon ses besoins




Sous-réseau pour répondre aux exigences

Sous-réseau privé et espace d'adressage IPv4 public

Réseaux d'entreprises ont:

- Intranet Réseau interne d'une entreprise utilise généralement des adresses IPv4 privées.
- DMZ Une entreprise internet face aux serveurs. Les périphériques de la DMZ utilisent des adresses IPv4 publiques.
- Une entreprise pourrait utiliser le 10.0.0.0/8 et le sous-réseau sur la limite du réseau /16 ou /24.
- Les périphériques DMZ devraient être configurés avec des adresses IP publiques.




Segmentation du réseau selon ses besoins Réduire les adresses IPv4 de l'hôte inutilisées et maximiser les sous-réseaux


- Deux considérations sont à prendre en compte lors de la planification de sous-réseaux:
- Le nombre d'adresses d'hôte nécessaires pour chaque réseau.
- Le nombre de sous-réseaux nécessaires.

Longueur de préfixe	Masque de sous- réseau	Masque de sous-réseau (binaire) (n = réseau, h = hôte)	Nombre de sous- réseaux	Nombre d'hôtes
/25	255.255.255.128	nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. n hhhhhh 11111111.11111111.11111111. 1 0000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. nn hhhhh 11111111.11111111.11111111. 11 000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. nnn hhhhh 11111111.11111111.11111111. 111 00000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. nnnn hhhh 11111111.11111111.111111111. 1111 0000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. nnnn hhh 11111111.11111111.111111111. 11111 000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnn.nnnnnnn.nnnnnnn. nnnnnn hh 11111111.11111111.11111111. 111111 00	64	2

Segmentation du réseau selon ses besoins Exemple de besoins d'un réseau

- Dans cet exemple, le siège social a attribué l'adresse réseau publique 172.16.0.0/22 (10 bits d'hôte) par son ISP (FAI) qui fournisse 1022 adresses d'hôte.
- Il y a cinq sites et donc cinq connexions Internet, ce qui signifie que l'organisation a besoin de 10 sous-réseaux avec le plus grand sous-réseau nécessite 40 adresses.
- Il a attribué 10 sous-réseaux avec un masque de sous-réseau /26 (c'est-àdire 255.255.255.192).






VLSM




Conservation des adresses IPv4VLSM

- Compte tenu de la topologie, 7 sous-réseaux sont nécessaires (c'est-à-dire quatre LAN et trois liaisons WAN) et le plus grand nombre d'hôtes se trouve dans le bureau D avec 28 hôtes.
- Un masque /27 fournirait 8 sous-réseaux de 30 adresses IP hôtes et prendrait donc en charge cette topologie.




VLSM Conservation des adresses IPv4 (suite)

- Cependant, les liaisons WAN point à point nécessitent seulement deux adresses et gaspillent donc 28 adresses chacune pour un total de 84 adresses inutilisées.
- L'application d'un schéma de création de sous-réseaux classique à un scénario n'est pas très efficace.
- VLSM a été développé pour éviter le gaspillage d'adresses en nous permettant de segmenter un réseau en sous-réseau.



VLSM

- Le côté gauche affiche le schéma de sousréseau traditionnel (c'est-à-dire le même masque de sous-réseau) tandis que le côté droit illustre comment le VLSM peut être utilisé pour segmenter un réseau en sousréseau et diviser le dernier sous-réseau en huit /30 sous-réseaux.
- Lorsque vous utilisez le VLSM, commencez toujours par vous assurer que les exigences en matière d'hôte du plus grand sousréseau sont atteintes, puis continuez la segmentation de reseau jusqu'à ce que les exigences d'hôte du plus petit sous-réseau soient atteintes.
- La topologie ainsi obtenue grâce à l'application de VLSM.




Traditional Subnetting Creates Equal Sized Subnets

Subnets of Varying Sizes


VLSM Attribution d'adresse de topologie VLSM

 Grâce aux sous-réseaux VLSM, les réseaux LAN et les routeurs peuvent être traités sans gaspillage inutile, comme indiqué dans le diagramme de topologie logique.




Variable-length subnet mask (VLSM)

Subnet with VLSM



Regular Subnet




192.168.10.0/24


7 subnets; The largest subnet needs 60 hosts

If 3 bits for subnet (8 subnets) → 5 bits for host (32 hosts)

If 6 bits for host (64 hosts) → 2 bits for subnet (4 subnets)

Assignment





Solution

