# Chapitre 3 : Etude des équilibres chimiques

## I- Constante d'équilibre

Expression de l'enthalpie libre de réaction :

$$\Delta_r G = \sum_i v_i.\mu_i = \sum_i v_i.(\mu_i^o + RT ln(a_i)) = \sum_i v_i.\mu_i^o + RT \sum_i v_i ln(a_i)$$

$$\Delta_r G = \Delta_r G^o + RTLn\left(\prod_i a_i^{\vee_i}\right)$$

Enthalpie libre standard de réaction (ne dépend que de T)

Q quotient de réaction (grandeur instantanée sans dimension)

$$\Delta_r G = \Delta_r G^o + RTLn(Q)$$

## I- Constante d'équilibre

La condition d'équilibre chimique se traduit par :

$$\Delta_r G_{\text{\'e}q} = \sum_i \nu_i. \, \mu_{i \, \text{\'e}q} = 0$$

 $\Delta_r G^o + RTLn(Q_{
m eq}) = 0$  avec  $Q_{
m eq}$  quotient de la réaction à l'équilibre

Cette valeur particulière du quotient de la réaction est appelée constante d'équilibre et est notée K (traduit la loi de Guldberg et Waage)

$$\Delta_r G^o + RTLn(K) = 0$$

$$= K = \prod_i a_i^{V_i} \stackrel{\text{\'eq}}{eq}$$

$$K = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^o}{RT}\right)$$

K est sans dimension et ne dépend que de T

## Conséquences

La valeur de K (et donc, celle de  $\Delta_r G^o$ ) caractérise l'équilibre (proportions, composition), mais elle peut aussi permettre d'apprécier si la réaction est en faveur des « produits », des « réactifs » ou « équilibrée », selon les critères suivants :

- Si Δ<sub>r</sub>G<sup>o</sup><<< 0 (réaction dite exergonique) alors K >>> 1 :
   la réaction est dite thermodynamiquement possible et elle est totalement déplacée vers le sens direct (1) [ à l'équilibre, a<sub>produits</sub> >>> a<sub>réactifs</sub>]
   => équilibre en faveur des produits
   => réaction totale ou presque dans le sens direct
- Si Δ<sub>r</sub>G<sup>o</sup>>>> 0 (réaction dite endergonique) alors K <<< 1 :
   <p>la réaction est dite thermodynamiquement impossible. Celle-ci ne peut se produire, les activités des produits formés à l'équilibre restent très faibles [à l'équilibre, a<sub>produits</sub> <<< a<sub>réactifs</sub>]


   équilibre en faveur des réactifs
  - => la réaction ne se fait presque pas dans le sens direct

## Conséquences

Si  $\Delta_r G \neq 0$ , le système n'est pas en équilibre chimique.

$$\Delta_r G = \Delta_r G^o + RTLn(Q) \text{ et } \Delta_r G^o = -RTLn(K)$$
  
 $\Rightarrow \Delta_r G = -RTLn(\frac{K}{Q})$ 

- ⇒ Si Q ≠ K, le système n'est pas à l'équilibre
- $\Delta_r G < 0 \Leftrightarrow Q < K \Leftrightarrow d\xi > 0 \Leftrightarrow$  évolution dans le sens direct (1) Q va augmenter jusqu'à atteindre K
- $\Delta_r G > 0 \Leftrightarrow Q > K \Leftrightarrow d\xi < 0 \Leftrightarrow$  évolution dans le sens indirect (2) Q va diminuer jusqu'à atteindre K



#### II- Application aux phases homogènes et hétérogènes

Système homogène gazeux à l'équilibre :

mélange idéal + gaz  $A_i$  supposés parfaits :  $a_i = \frac{P_i}{P^0}$ 

$$\longrightarrow K = \prod_{i} a_{i \, \acute{\mathbf{e}} \mathbf{q}}^{\mathsf{V}_{i}} = \prod_{i} \left( \frac{P_{i \, \acute{\mathbf{e}} \mathbf{q}}}{P^{o}} \right)^{\mathsf{V}_{i}}$$

• Mélange idéal homogène de liquides ou de solides à l'équilibre : pour chaque constituant  $A_i$ :  $a_i = x_i$ 

$$K = \prod_{i} a_{i \stackrel{\bullet}{e} q}^{V_{i}} = \prod_{i} x_{i \stackrel{\bullet}{e} q}^{V_{i}}$$

- Solution diluée homogène à l'équilibre :
  - l'activité du solvant sera prise égale à 1
  - pour chaque soluté  $A_i$  :  $a_i = \frac{c_i}{c^o}$

$$\longrightarrow K = \prod_{i} a_{i \stackrel{\bullet}{e} q}^{V_{i}} = \prod_{i} \left( \frac{c_{i \stackrel{\bullet}{e} q}}{c^{o}} \right)^{V_{i}}$$

### II- Application aux phases homogènes et hétérogènes

- Système hétérogène constitué de phases condensées non miscibles et de gaz, tous à l'équilibre :
  - pour chaque phase condensée, l'activité est de 1
  - pour chaque gaz  $A_i$  (supposé parfait) :  $a_i = \frac{P_i}{P^0}$

$$\longrightarrow K = \prod_{i} a_{i \stackrel{\bullet}{e} q}^{V_{i}} = \prod_{i,gaz} \left(\frac{P_{i \stackrel{\bullet}{e} q}}{P^{o}}\right)^{V_{i}}$$

- Solution diluée hétérogène (solides + solution diluée) :
  - pour le ou les solides non miscibles, l'activité est de 1
  - l'activité du solvant sera prise égale à 1
  - pour chaque soluté  $A_i$  :  $a_i = \frac{c_i}{c^0}$

$$\longrightarrow K = \prod_{i} a_{i \stackrel{\bullet}{e} q}^{V_{i}} = \prod_{i, solut\acute{e}} \left(\frac{c_{i \stackrel{\bullet}{e} q}}{c^{o}}\right)^{V_{i}}$$

Exp : solubilité/précipitation d'AgCl dans l'eau

## III- Evolution des équilibres

#### 1 - Variance

Soit X : nombre de paramètres intensifs relatifs au système étudié


et Y : nombre de relations entre ces X paramètres.

La variance de ce système est : v = X - Y

- ⇒ C'est le nombre de degrés de liberté du système, c.-à-d. le nombre de paramètres intensifs (T, P, x<sub>i</sub>, etc...) que l'on peut faire varier librement sans modifier la nature du système.
- ⇒ C'est le nombre minimum de paramètres intensifs qu'il faut se donner pour pouvoir déterminer tous les autres paramètres intensifs du système.

#### Formule de Gibbs

On montre que dans le cas d'équilibre chimiques mono ou polyphasés :



# 2- Lois de déplacement des équilibres

Soit un système initialement en équilibre chimique auquel on impose extérieurement une variation d'un paramètre extensif ou intensif :

il y a alors <u>évolution du système vers un nouvel état d'équilibre</u>.

Si états initial et final sont deux états d'équilibre du même système physicochimique, c'est qu'il y a <u>déplacement d'équilibre</u>.

Si états initial et final sont deux états d'équilibre de systèmes différents (compositions différentes), c'est qu'il y a <u>rupture d'équilibre</u> (apparition ou disparition de l'un des constituants).

Lorsque les modifications extérieures apportées à un système en équilibre provoquent une évolution vers un nouvel état d'équilibre, <u>l'évolution s'oppose</u> <u>aux perturbations qui l'ont engendrée et en modère l'effet</u>.

On démontre que la condition d'évolution d'un système pour une perturbation infinitésimale d'un paramètre est :

$$d(\Delta_r G).d\xi < 0$$

## 2- Lois de déplacement des équilibres

#### 1 – Influence d'une modification de T : Loi de Van't Hoff

$$\ln(K) = -\frac{\Delta_r G^o}{RT}$$
  $\Delta_r G^o$  ne dépend que de T et donc, K aussi 
$$\frac{d\ln(K)}{dT} = -\frac{1}{R} \left( \frac{d}{dT} \left( \frac{\Delta_r G^o}{T} \right) \right)$$

or, 
$$\frac{d({}^{\Delta_r G^o}/_T)}{dT} = -\frac{\Delta_r H^o}{T^2}$$
 (Gibbs-Helmholtz)

$$\frac{d\ln(K)}{dT} = \frac{\Delta_r H^o}{RT^2}$$
 Relation de Van't Hoff

# 2.1- Influence de T (loi de Van't Hoff)

$$\frac{d\ln(K)}{dT} = \frac{\Delta_r H^o}{RT^2}$$

- Si la réaction est telle que  $\Delta_r H^o > 0$  (sens 1 endothermique), alors  $\frac{d\ln(K)}{dT} > 0$ 
  - ⇒ K augmente avec T
  - ⇒ Les « produits » sont favorisés lorsque T augmente
  - ⇒ Le sens 1 (endothermique) est favorisé par une élévation de T
- Si la réaction est telle que  $\Delta_r H^o < 0$  (sens 1 exothermique), alors  $\frac{d\ln(K)}{dT} < 0$ 
  - ⇒ K diminue avec T
  - ⇒ Les « réactifs » sont favorisés lorsque T augmente
  - ⇒ Le sens 2 (endothermique) est favorisé par une élévation de T

Une élévation de T appliquée à un système fermé en équilibre et maintenu à P constante (et/ou à V constant) entraîne un déplacement ou une rupture de l'équilibre dans le sens de la réaction qui à T et P constants (ou à T et V constants) est endothermique.

## 2.2- Influence d'une modification de P (Le Chatelier)

- Si le système ne comprend pas de gaz, P n'est pas un facteur de l'équilibre.
- Envisageons le cas d'un système gazeux éventuellement hétérogène (pour les condensés a<sub>i</sub> =1)

$$K = \prod_{i,gaz} \left(\frac{P_i}{P^{\circ}}\right)^{v_i} = \prod_{i,gaz} \left(\left(\frac{X_i}{P^{\circ}}\right)^{v_i} P^{v_i}\right)$$

$$K = P^{\Delta_r V_{\text{gaz}}} \prod_{i, \text{gaz}} \left(\frac{X_i}{P^{\circ}}\right)^{V_i}$$
 avec  $\Delta_r V_{\text{gaz}} = \sum_{i, \text{gaz}} V_i$ 

$$K = K_{x} \cdot P^{\Delta_{r} V_{\text{gaz}}}$$
 avec  $K_{x} = \prod_{i, \text{gaz}} \left(\frac{X_{i}}{P^{\circ}}\right)^{V_{i}}$ 

## 2.2- Influence d'une modification de P (Le Chatelier)

$$K = K_{\chi} \cdot P^{\Delta_r V_{gaz}}$$

On part de l'équilibre et on introduit comme perturbation l'augmentation de P :

- Si  $\Delta_r v_{\text{gaz}} = 0$ , P n'intervient pas dans l'expression de K
- ⇒ P n'est pas un facteur de l'équilibre
- Si  $\Delta_r v_{gaz} < 0$ , il faut que  $K_x$  augmente pour maintenir la valeur de  $K_x$ 
  - ⇒ Evolution dans le sens direct (1) (formation des « produits »)
  - ⇒ Evolution dans le sens qui correspond à une diminution du nombre de moles de gaz (et à une diminution du volume)
- Si  $\Delta_r v_{\text{gaz}} > 0$ , il faut que  $K_x$  diminue pour maintenir la valeur de  $K_x$ 
  - ⇒ Evolution dans le sens indirect (2) (formation des « réactifs »)
  - ⇒ Evolution dans le sens qui correspond à une diminution du nombre de moles de gaz (et à une diminution du volume)

Une **augmentation de pression** (à T, x<sub>i</sub> constants) entraîne un déplacement de l'équilibre dans le sens d'une diminution de volume, c.à.d. dans le **sens d'une diminution du nombre de moles de gaz** : il y a un déplacement de l'équilibre chimique dans un sens tel qu'il s'oppose à la variation de pression.

# 2.3- Ajout d'un constituant

#### Cas d'un constituant actif

Constituant actif condensé pur (phases condensées non miscibles) :

L'ajout d'un tel constituant à un système en équilibre maintenu à T et P constantes ou à T et V constants ne provoque pas de déplacement de l'équilibre.

<u>Justification</u>: a = 1 quelle que soit la quantité de condensé pur

Ainsi, l'ajout de condensé pur n'engendre pas de modif. pour le quotient Q(T) qui du coup, reste égal à K(T) après ajout.

- Constituant actif gazeux
  - Ajout à T et V constants :

On ajoute le constituant A<sub>j</sub> à un mélange hétérogène (gaz + phases condensées pures) à T et V constants :

$$\Delta_{r}G = \Delta_{r}G^{\circ} + RT \operatorname{Ln}\left(\prod_{i,gaz} \left(\frac{P_{i}}{P^{\circ}}\right)^{V_{i}}\right) = \Delta_{r}G^{\circ} + \sum_{i,gaz} v_{i}RT \operatorname{Ln}\left(\frac{P_{i}}{P^{\circ}}\right)^{V_{i}}$$

#### Ajout d'un constituant actif gazeux à T et V constants

Comme  $P_i = (n_i/n_{tot gaz})P_{tot} = n_iRT/V$ :

$$\Delta_{r}G = \Delta_{r}G^{\circ} + \sum_{i,gaz} v_{i}RT \operatorname{Ln}\left(\frac{n_{i}}{n_{tot\,gaz}} \frac{P_{tot}}{P^{\circ}}\right) = \Delta_{r}G^{\circ} + \sum_{i,gaz} v_{i}RT \operatorname{Ln}\left(n_{i} \frac{RT}{VP^{\circ}}\right)$$

Condition d'évolution :  $d(\Delta_r G).d\xi < 0$ 

$$d(\Delta_{r}G) = d(\Delta_{r}G^{\circ}) + \sum_{i,gaz} d\left(v_{i}.RT.\ln\left(n_{i}\frac{RT}{VP^{\circ}}\right)\right)$$

 $v_i$ , R, T, V sont des ctes. Tous les  $n_{i\neq j}$  sont csts.  $\Delta_r G^\circ$  ne dépend que de T et vu que T est cte,  $d(\Delta_r G^\circ)=0$ .

Ainsi : 
$$d(\Delta_r G) = v_j RT d\left(Ln(n_j)\right) = v_j RT \frac{dn_j}{n_j}$$
 avec  $dn_j > 0$  (ajout de Aj)

La condition d'évolution devient :  $v_i \cdot d\xi < 0$ 

- \* si  $v_j < 0$  ( $A_j$  réactif)  $\rightarrow$  d( $\Delta_r$ G)  $< 0 \rightarrow$  d $\xi > 0 \rightarrow$  réaction dans le sens 1 = sens de la consommation du réactif  $A_i$ .
- \* si  $v_j > 0$  ( $A_j$  produit)  $\rightarrow$  d( $\Delta_r G$ )  $> 0 \rightarrow$  d $\xi < 0 \rightarrow$  réaction dans le sens 2 = sens de la consommation du produit  $A_j$ .

L'ajout d'un constituant gazeux actif à un système en équilibre maintenu à <u>T et V constants</u> engendre le déplacement de l'équilibre dans le sens de la réaction qui le consomme.

# 2.3- Ajout d'un constituant

#### Cas d'un constituant actif

- Constituant actif gazeux
  - Ajout à T et P constantes :

On ajoute le constituant A<sub>j</sub> à un mélange hétérogène (gaz + phases condensées pures) à T et P constantes :

$$\begin{split} d(\Delta_r G) &= d(\Delta_r G^\circ) + \sum_{i, gaz} d \left( \nu_i. RT. Ln \left( \frac{n_i}{n_{tot \, gaz}} \frac{P}{P^\circ} \right) \right) \\ \Rightarrow d(\Delta_r G) &= \nu_j RT. d(Ln(n_j)) - \sum_{i, gaz} \nu_i RT. d \left( Ln(n_{tot \, gaz}) \right) \\ \Rightarrow d(\Delta_r G) &= \nu_j RT \frac{dn_j}{n_j} - \left( \sum_{i, gaz} \nu_i \right). RT \frac{dn_{tot \, gaz}}{n_{tot \, gaz}} \end{split}$$

Seuls  $n_j$  et donc  $n_{tot gaz}$  sont variables :  $dn_{tot gaz} = dn_j$  (> 0), et en posant  $n_j = x_j \cdot n_{tot gaz}$ , on obtient :

$$\begin{split} d(\Delta_r G) &= \nu_j R T \frac{dn_j}{n_j} - \Delta_r \nu_{gaz} R T \frac{dn_j}{n_{tot \, gaz}} = R T \left[ \frac{\nu_j}{n_j} - \frac{\Delta_r \nu_{gaz}}{n_{tot \, gaz}} \right] dn_j \\ \Rightarrow & d(\Delta_r G) = R T \left[ \frac{\nu_j}{x_j} - \Delta_r \nu_{gaz} \right] \frac{dn_j}{n_{tot \, gaz}} \end{split}$$

#### Ajout d'un constituant actif gazeux à T et P constantes

Ainsi, la condition d'évolution :  $d(\Delta_r G).d\xi < 0$  se traduit au final par :

$$\left[\frac{\nu_j}{x_j} - \Delta_r \nu_{gaz}\right]. \, d\xi < 0 \quad \text{ ou encore } \left[\nu_j - x_j. \, \Delta_r \nu_{gaz}\right]. \, d\xi < 0$$

Par conséquent,

- \* si  $\Delta_r \nu_{gaz} = 0$  alors la condition d'évolution donne :  $\nu_j . d\xi < 0$  (car  $x_j > 0$ )
   si  $\nu_j > 0$  (A<sub>j</sub> est un « produit » ajouté) alors  $d\xi < 0 \rightarrow$  évolution dans le sens 2

  - si  $v_i < 0$  (A<sub>i</sub> est un « réactif » ajouté) alors d $\xi > 0$   $\rightarrow$  évolution dans le sens 1
  - ⇒ loi de modération simple : déplacement de l'équilibre dans le sens d'une consommation du constituant gazeux ajouté

\* si  $\Delta_r v_{gaz} \neq 0$  alors pas de réponse a priori. Tout dépend du système et de la quantité ajoutée.

$$\Rightarrow$$
 II faut calculer  $\left(\frac{v_j}{x_j} - \Delta_r v_{gaz}\right)$ 

Lorsque la réaction ne fait pas modifier le nombre de moles total de gaz, l'ajout d'un constituant actif en phase gaz parfaite à T et P constantes, provoque un déplacement de l'équilibre dans le sens de la réaction qui le consomme. Si au contraire, le nombre de moles total de gaz est modifié par cet ajout, il n'y a pas de réponse a priori. Mais, dans tous les cas, du fait du déplacement de l'équilibre, la fraction molaire du constituant actif ajouté diminue par rapport à la valeur qu'il aurait eue en l'absence de déplacement.

# 2.3- Ajout d'un constituant

#### Cas d'un constituant actif

#### Constituant actif soluté dilué

En solution aqueuse, l'ajout à T, P et/ou V constants, d'un constituant actif soluté dilué, provoque un déplacement de l'équilibre dans le sens qui le consomme.

#### <u>Démo</u>: Similaire à celle du cas du constituant gazeux actif à T et V csts.

En solution diluée pour chaque constituant  $A_i$ :  $a_i = c_i/c^\circ$ , et le solvant étant largement majoritaire, on considère que les concentrations des différents constituants  $A_{i\neq i}$  ne sont pas affectées par l'ajout du constituant  $A_i$ .

#### Cas d'un constituant inactif

#### Constituant condensé pur inactif

L'ajout d'un tel constituant à un système en équilibre maintenu à T et P constantes ou à T et V constants ne provoque pas de déplacement de l'équilibre.

## Ajout d'un constituant inactif

- Gaz inactif ajouté à une phase homogène
  - Ajout à T et V constants : pas de déplacement de l'équilibre.

$$\Delta_{r}G = \Delta_{r}G^{\circ} + \sum_{i,gaz} v_{i}RT \operatorname{Ln}\left(n_{i}\frac{RT}{VP^{\circ}}\right)$$
 avec  $\frac{RT}{VP^{\circ}} = \operatorname{cte}$ 

- $\rightarrow$  expression indépendante de  $n_{tot gaz}$  (nombre de moles total de constituants gazeux) et donc de l'ajout du constituant inerte.
- Ajout à T et P constants :

$$\Delta_{r}G = \Delta_{r}G^{\circ} + \sum_{i, \text{ gaz}} v_{i}RT \operatorname{Ln}\left(\frac{n_{i}}{n_{\text{tot gaz}}} \frac{P}{P^{\circ}}\right) \rightarrow d(\Delta_{r}G) = -RT(\Delta_{r}v_{\text{gaz}}) \frac{dn_{\text{tot gaz}}}{n_{\text{tot gaz}}}$$

P est constant, mais n<sub>tot gaz</sub> augmente lorsqu'on ajoute le composé inactif.

Condition d'évolution : 
$$d(\Delta_r G).d\xi < 0 <=> -\Delta_r v_{gaz} d\xi < 0$$

- \* si  $\Delta_r v_{gaz} = 0 \rightarrow$  pas de déplacement d'équilibre \* si  $\Delta_r v_{gaz} > 0 \rightarrow$  déplacement dans le sens 1
- \* si  $\Delta_r v_{gaz}^{\sigma} < 0 \rightarrow$  déplacement dans le sens 2
- → Pour rétablir l'équilibre, le système va évoluer dans <u>le sens d'une augmentation</u> de la quantité de matière de gaz.

# Ajout d'un constituant inactif

- Ajout d'un constituant inactif en phase liquide
  - Ajout d'un soluté inactif: pour une solution diluée idéale, l'ajout d'un soluté inactif à T constante, n'entraîne pas le déplacement de l'équilibre.

Démo : il n'apparait pas dans le calcul de  $\Delta_r$ G (car se retrouve des deux côtés de l'équation bilan) et le volume total de la solution ne bouge presque pas.

 Dilution (= ajout de solvant) : la dilution provoque un déplacement de l'équilibre dans le sens d'une <u>augmentation de la quantité des espèces</u> <u>dissoutes.</u>

Démo : similaire à celle de l'ajout de gaz inactif avec un V<sub>tot</sub> qui augmente.

$$\Delta_{r}G = \Delta_{r}G^{\circ} + \sum_{i, \text{solutés}} v_{i}RT \operatorname{Ln}\left(\frac{c_{i}}{c^{\circ}}\right) = \Delta_{r}G^{\circ} + \sum_{i, \text{solutés}} v_{i}RT \operatorname{Ln}\left(\frac{n_{i}}{V_{tot}c^{\circ}}\right)$$

$$\longrightarrow d(\Delta_r G) = -\frac{dV_{tot}}{V_{tot}} \sum_{i, solut\acute{e}s} v_i RT = -RT \frac{dV_{tot}}{V_{tot}} \Delta_r v_{solut\acute{e}s}$$

La condition d'évolution devient :  $\Delta_r v_{\text{solutés}} \cdot d\xi > 0$ 

\* si  $\Delta_r v_{\text{solutés}} > 0 \rightarrow d\xi > 0 \rightarrow \text{réaction dans le sens 1.}$ 

\* si  $\Delta_r v_{\text{solutés}} < 0 \rightarrow d\xi < 0 \rightarrow \text{réaction dans le sens 2}$ .

Evolution dans le sens de l'augmentation des espèces dissoutes