# Chapitre 2 : Potentiel chimique et enthalpie libre de réaction

# I- G (et F): rappels de thermophysique

L'énergie libre d'un système de température absolue T, d'énergie interne U et de d'entropie S, est : F = U - TS

Son enthalpie libre est : G = U + PV - TS = H - TS

Fonctions d'état extensives

#### Pourquoi énergie et enthalpie « libres » ?

Syst. subissant une transformation A→B <u>isotherme</u> tq T=cste=T<sub>ext</sub> et <u>isobare</u> tq P=cste=P<sub>ext</sub>

1er principe : 
$$\Delta U = U_B - U_A = Q + W_{tot}$$
 avec  $W_{tot} = W_P + W_{utile} = -P(V_B - V_A) + W_{utile}$ 

W<sub>utile</sub>: travail récupérable par l'utilisateur (< 0)

$$2^{\text{ème}} \text{ principe}: \Delta S = S_B - S_A \underset{\text{rév.}}{\geq} Q/T <=> TS_B - TS_A \geq U_B - U_A + PV_B - PV_A - W_{\text{utile}}$$
 
$$<=> W_{\text{utile}} \geq (U_B + PV_B - TS_B) - (U_A + PV_A - TS_A)$$
 
$$<=> 0 \geq W_{\text{utile}} \underset{\text{rév.}}{\geq} G_B - G_A = \Delta G$$

ΔG représente l'énergie max. disponible → enthalpie « libre »

 $\Delta G \leq$ : le syst. évolue vers une minimisation de G  $\rightarrow$  potentiel thermodynamique

# I- G (et F) - rappels de thermophysique

#### **Ecriture différentielle**

Système fermé et de composition fixe + pas d'autre W que celui des forces de pression

$$dU = \delta Q + \delta W = TdS - PdV \qquad U(S,V)$$

$$H = U + PV \rightarrow dH = dU + PdV + VdP = TdS + VdP \qquad H(S,P)$$

$$F = U - TS \rightarrow dF = dU - TdS - SdT = -SdT - PdV \qquad F(T,V)$$

$$G = H - TS \rightarrow dG = dH - TdS - SdT = -SdT + VdP \qquad G(T,P)$$

#### Conséquences

• 
$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T$$
 et  $-S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$  (relations de Maxwell)

• 
$$-S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$$
 et  $H = G + TS = G - T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$ 

$$\rightarrow \left[ \left( \frac{\partial (G/T)}{\partial T} \right)_P = -\frac{H}{T^2} \right]$$

relation de Gibbs-Helmholtz

# II- Application aux réactions chimiques

### II.1- Enthalpie libre de réaction

Système chimique : 
$$v_1 A_1 + v_2 A_2 + ....$$
  $v'_1 A'_1 + v'_2 A'_2 + ....$ 

 $G = G(T, P, \xi)$ : enthalpie libre du système

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,\xi} \cdot dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,\xi} \cdot dP + \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} \cdot d\xi$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \Delta_r G$$
 Enthalpie libre de réaction

Et, 
$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,\xi}$$
 et  $-S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,\xi}$  (relations de Maxwell)

$$dG = -S.dT + V.dP + \Delta_r G.d\xi$$

# II.1- Enthalpie libre de réaction

### Conséquences

• G = H - TS donc dG = dH - TdS - SdTA T et P fixées cela donne :  $dG_{TP} = dH_{TP} - TdS_{TP}$ 

Si conditions standard: 
$$\Delta_r G^{\circ} = \Delta_r H^{\circ} - T \cdot \Delta_r S^{\circ} \longrightarrow \Delta_r G^{\circ}(T)$$

• 
$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,\xi} \implies \left|\Delta_r S = -\left(\frac{\partial \Delta_r G}{\partial T}\right)_{P,\xi}\right|$$
 (Maxwell)

relation de Gibbs-Helmholtz

### II.2- Potentiel chimique

Système chimique :  $v_1 A_1 + v_2 A_2 + ....$   $v'_1 A'_1 + v'_2 A'_2 + ....$ 

On a aussi  $G = G(T, P, n_1, n_2, ..., n_1, n_2, ...)$ : enthalpie libre du système

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,n_i} \cdot dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,n_i} \cdot dP + \sum_{i} \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} \cdot dn_i$$

$$G_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T, P, n_{j \neq i}} = \mu_i$$

 $G_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{i\neq i}} = \mu_i$  Potentiel chimique du constituant  $A_i$  (= enthalpie libre molaire partielle de  $A_i$ )

Et, 
$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,n_i}$$
 et  $-S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,n_i}$  (relations de Maxwell)

$$dG = -S.dT + V.dP + \sum_{i} \mu_{i}.dn_{i}$$

$$\Delta_r G. d\xi = \sum_i \mu_i. dn_i$$

# II.2- Potentiel chimique

(cette relation entre grandeur molaire de réaction et grandeurs molaires partielles est valable pour toute fonction d'état X)

Ecritures différentielles :

$$\begin{split} \mathsf{dG} &= \mathsf{dU} + \mathsf{PdV} + \mathsf{VdP} - \mathsf{TdS} - \mathsf{SdT} \\ \Rightarrow \mathsf{dU} &= \mathsf{dG} - \mathsf{PdV} - \mathsf{VdP} + \mathsf{TdS} + \mathsf{SdT} \\ \Rightarrow \mathsf{dU} &= -\mathsf{SdT} + \mathsf{VdP} + \sum_i \mu_i . \, dn_i - \mathsf{PdV} - \mathsf{VdP} + \mathsf{TdS} + \mathsf{SdT} \\ \Rightarrow \mathsf{dU} &= \mathsf{TdS} - \mathsf{PdV} + \sum_i \mu_i . \, dn_i = \mathsf{TdS} - \mathsf{PdV} + \Delta_r G . \, d\xi \end{split}$$

De manière analogue :

$$\begin{aligned} \mathrm{dH} &= \mathsf{TdS} + \mathsf{VdP} + \sum_i \mu_i.\, dn_i = \mathsf{TdS} + \mathsf{VdP} + \Delta_r G.\, d\xi \\ \mathrm{dF} &= -\mathsf{SdT} - \mathsf{PdV} + \sum_i \mu_i.\, dn_i = -\mathsf{SdT} - \mathsf{PdV} + \Delta_r G.\, d\xi \end{aligned}$$

 $\rightarrow \mu_i$  n'est pas une grandeur molaire partielle pour H, F et U

### II.3 Identité d'Euler

G est une fonction homogène de degré 1 des variables n<sub>i</sub> :

G (T, P, 
$$\lambda n_i$$
) =  $\lambda$ .G (T, P,  $n_i$ )

$$\left(\frac{\partial G(T, P, \lambda n_i)}{\partial \lambda}\right)_{T, P, n_i} = \left(\frac{\partial \lambda G(T, P, n_i)}{\partial \lambda}\right)_{T, P, n_i} = G(T, P, n_i)$$

et

$$\left(\frac{\partial G(T, P, \lambda n_i)}{\partial \lambda}\right)_{T, P, ni} = \sum_{i} \left(\frac{\partial G(T, P, \lambda n_i)}{\partial \lambda n_i}\right)_{T, P, nj \neq i} \cdot \left(\frac{\partial \lambda n_i}{\partial \lambda}\right)_{T, P, ni}$$

Ainsi

$$G(T, P, n_i) = \sum_{i} \left( \frac{\partial G(T, P, \lambda n_i)}{\partial \lambda n_i} \right)_{T, P, n_{j \neq i}} . n_i$$

La relation précédente est vraie pour tout  $\lambda$  et en particulier pour  $\lambda = 1$ , ce qui donne:

$$G(T, P, n_i) = \sum_{i} \left( \frac{\partial G(T, P, n_i)}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_i \neq i} . n_i$$

Identité d'Euler
$$G(T,P,n_i) = \sum_i \mu_i.n_i$$
Valable pour d'autres fonctions : H, U, V, F, S...

$$\operatorname{Exp}: V = \sum_{i} v_{i}.n_{i}$$

### II.4- Relation de Gibbs-Duhem

$$G(T,P,n_i) = \sum_i \mu_i. n_i \text{ (Euler)} \implies \mathrm{d}G = \sum_i n_i. d\mu_i + \sum_i \mu_i. dn_i$$
 or 
$$dG = -S. dT + V. dP + \sum_i \mu_i. dn_i$$

Par conséquent,  $\sum_{i} n_{i} d\mu_{i} = -S dT + V dP$ 

Pour une transformation à T et P constantes, on aura donc :

$$\sum_{i} n_{i}.\,d\mu_{i} = 0$$

Avec  $x_i = \frac{n_i}{n}$  fraction molaire de l'espèce  $A_i$ , cela donne :  $\sum_i x_i d\mu_i = 0$ 

(Relation qui sera particulièrement utile pour les mélanges binaires)

# II.5- Variation de μ avec P et T

 $dG = -S.dT + V.dP + \sum_{i} \mu_{i}.dn_{i}$  et G est une fonction d'état (dG est une différentielle exacte), cela implique que les dérivées croisées sont égales. Ce qui donne:

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,n_i} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} = v_i \quad \text{volume molaire partiel de A}_i \\ \text{de potentiel chimique } \mu_i$$

 $\longrightarrow$  L'influence de P sur  $\mu_i$  est bien plus importante pour les gaz, et sera en comparaison, négligeable pour les phases condensées.

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{P,n_i} = \left(-\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} = -s_i \quad \text{entropie molaire partiel de $A_i$ de potentiel chimique $\mu_i$}$$

 $\rightarrow$   $\mu_i$  diminue lorsque T augmente et la pente de  $\mu_i$  (T) est en valeur absolue plus grande pour les gaz que pour les liquides et les solides

La relation de Gibbs-Helmholtz 
$$\left(\frac{\partial (^G/_T)}{\partial T}\right)_P = -\frac{H}{T^2}$$
 donne :  $\left(\frac{\partial (^{\mu_i}/_T)}{\partial T}\right)_{P,n_i} = -\frac{h_i}{T^2}$ 

Point de départ :  $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{Tni} = v_i$  : volume molaire partiel du constituant  $A_i$  considéré

### 1- Cas des gaz

Un seul gaz supposé parfait

$$\left(\frac{\partial \mu^*}{\partial P}\right)_T = \nu^* = \frac{RT}{P}$$

On intègre à T fixe :  $\int_{\mu^0}^{\mu^*} d\mu = \int_{P^0}^{P} \frac{RT}{P} dP = RT \ln \left( \frac{P}{P^0} \right)$  et on obtient :

$$\mu^*(T, P, GP, pur) = \mu^o(T) + RT \ln\left(\frac{P}{P^0}\right) = \mu^o(T, GP) + RT \ln(a)$$

 $\mu^0(T)$ : potentiel chimique standard du <u>gaz parfait</u> pur, pris à la température T et sous la <u>pression standard</u> P°. a : activité du gaz parfait  $a=\frac{P}{P^0}$ 

#### Gaz parfait dans un mélange idéal de gaz parfaits

Pour un gaz A<sub>i</sub> du mélange sous la pression globale P :  $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{Tni} = v_i = \frac{RT}{P}$ 

ou encore, 
$$d\mu_i = RT \frac{dP}{P} = RT \frac{dP_i}{P_i}$$
 car  $P_i = \frac{n_i}{n}P = x_i P$ 

En considérant le composant A<sub>i</sub>, à T et n<sub>i</sub> fixes, on obtient donc après intégration :

$$\mu_i(T, P_i, GP, x_i) = \mu_i^o(T) + RT \ln\left(\frac{P_i}{P^o}\right) = \mu_i^o(T) + RT \ln(a_i)$$

 $\mu_i^o(T)$ : potentiel chimique standard du <u>gaz parfait pris pur</u> à la température T et sous la <u>pression standard</u> P°  $a_i$ : activité du gaz parfait  $A_i$  dans le mélange idéal  $a_i = \frac{P_i}{P^0}$ 

#### - Gaz réel pur ou en mélange

Si le gaz n'est pas parfait, on conserve la même forme pour  $\mu_i$ , l'activité  $a_i$  devenant :

$$a_i = \gamma_i \frac{P_i}{P^0} = \frac{f_i}{P^0}$$

f<sub>i</sub>: fugacité du gaz réel

 $\gamma_i$ : coefficient d'activité du gaz réel  $\rightarrow$  exprime un écart à l'idéalité, il est d'autant plus différent de 1 que le comportement du gaz s'éloigne de celui du gaz parfait.

$$\mu_{i}(T, P_{i}, gaz \, r\acute{e}el, x_{i}) = \mu_{i}^{o}(T) + RTln(a_{i}) = \mu_{i}^{o}(T) + RTln\left(\frac{f_{i}}{P^{0}}\right)$$

$$\mu_{i}(T, P_{i}, gaz \, r\acute{e}el, x_{i}) = \mu_{i}^{o}(T) + RTln\left(\frac{P_{i}}{P^{0}}\right) + RTLn\gamma_{i}$$

 $\mu_i^o(T)$ : potentiel chimique standard du gaz pris parfait et pur à la température T et sous la pression standard P°

<u>Remarque</u>: Pour un gaz parfait:  $\gamma_i = 1$  et  $f_i = P_i$ 

 $\lim_{P_i \to 0} \gamma_i = 1 \rightarrow$  tout gaz réel devient parfait lorsque la pression tend vers 0.

#### 2- Cas des phases condensées

#### a. un seul corps condensé pur

 $\left(\frac{\partial \mu^*}{\partial P}\right)_T = v^*$  volume molaire du constituant condensé pur, en général faible et pouvant être négligé devant celui des gaz.

On intègre à T fixe et on obtient :

$$\mu^*(T, P, cd, pur) = \mu^o(T) + v^*(P - P^o) \approx \mu^o(T)$$

 $\mu^0(T)$ : potentiel chimique standard du <u>corps condensé pur</u>, pris à la température T et sous la <u>pression standard</u> P°.

#### b. constituant condensé dans un mélange idéal

Un mélange est idéal si, pour tout constituant A<sub>i</sub>, on a :

$$\mu_i^{id\acute{e}al}(T,P,cd,x_i) = \mu_i^*(T,P,cd,pur) + RTLn(x_i) = \mu_i^*(T,P,cd,pur) + RTLn(a_i)$$

x<sub>i</sub>: fraction molaire du constituant A<sub>i</sub>

 $a_i$ : activité du constituant condensé  $A_i$  dans le mélange idéal  $a_i = x_i$ 

$$\rightarrow \mu_i^{id\acute{e}al}(T,P,cd,x_i) \approx \mu_i^o(T) + RTLn(x_i) \approx \mu_i^o(T) + RTLn(a_i)$$

 $\mu_i^o(T)$ : potentiel chimique standard du <u>constituant condensé pris pur</u>, à la température T et sous la <u>pression standard</u> P°.

14

### c. corps condensé pur dans un mélange non idéal

La relation :  $\mu_i(T, P, cd, x_i) = \mu_i^*(T, P, cd, pur) + RTLn(a_i)$  est de la même forme que pour le mélange idéal sauf qu'ici :  $a_i = \gamma_i x_i$ 

 $\gamma_i$ : coefficient d'activité du corps condensé  $A_i$  dans le mélange non idéal.

Le coefficient d'activité  $\gamma_i$  doit vérifier :  $\lim_{x_i \to 1} \gamma_i = 1$ .

$$\rightarrow \mu_i(T, P, cd, x_i) \approx \mu_i^o(T) + RTLn(a_i)$$

 $\mu_i^o(T)$ : potentiel chimique standard du <u>constituant condensé pris pur</u>, à la température T et sous la <u>pression standard</u> P°.

#### d. cas d'une solution diluée

A<sub>2</sub>: solvant, espèce majoritaire, quantité n<sub>2</sub>

A<sub>1</sub>: soluté, espèce minoritaire, quantité n<sub>1</sub>

#### i. le solvant

La très faible quantité de soluté ne modifie pratiquement pas l'entourage d'une molécule de solvant. Il en résulte que le comportement du solvant  $A_2$  est peu affecté par la présence du soluté  $A_1$  (et des autres solutés s'il y en a)  $\rightarrow$  le solvant a un <u>comportement idéal.</u> (Cette propriété est d'autant mieux vérifiée que la quantité de soluté est plus faible.)

$$\mu_2(T, P, solvant) = \mu_2^o(T) + RTLn(x_2) \approx \mu_2^o(T)$$

 $\mu_2^o(T)$ : potentiel chimique standard du <u>solvant pris pur</u>, à la température T et sous la <u>pression standard P</u>°.

#### ii. le soluté

Pour le soluté A<sub>1</sub>, on postule que :

$$\mu_1(T, P, solut\acute{e}) = \mu_1^{\infty}(T, P) + RTLn(a_1) \approx \mu_1^0(T) + RTLn(a_1)$$

a<sub>1</sub>: l'activité du soluté,

 $\mu_1^{\infty}(T,P)$ : le potentiel chimique de référence du soluté, défini comme étant celui du soluté dilué à la <u>concentration molaire c°=1 mol/l</u>, se comportant comme en solution infiniment diluée, à la température T et sous la <u>pression P</u>,

 $\mu_1^o(T)$ : le potentiel chimique standard du soluté, défini comme étant celui du soluté dilué à la <u>concentration molaire c°=1 mol/l</u>, se comportant comme en solution infiniment diluée, à la température T et sous la <u>pression standard P°</u>

$$\rightarrow \mu_1^{\infty}(T,P) \approx \mu_1^{o}(T)$$

La situation du soluté est tout à fait différente de celle du solvant. L'entourage d'une molécule  $A_1$  est constitué presque exclusivement de molécules  $A_2$  (car  $n_1 <<<< n_2$ ), donc ici  $\mu_1 \neq \mu_1^o$ .

T et P constantes, on applique la relation de Gibbs-Duhem au mélange solvant-soluté :

$$\int x_1 d\mu_1 + x_2 d\mu_2 = 0$$

Or, 
$$d\mu_2 = d(\mu_2^o + RTLn(x_2)) = d(\mu_2^o + RTLn(1 - x_1))$$

$$Ln(1-x_1)\sim -x_1$$
 (DL d'ordre 1 car  $x_1$  est très faible)

Donc, 
$$d\mu_2 = d(\mu_2^o - RTx_1) = -RTdx_1$$

Par ailleurs, 
$$d\mu_1 = d(\mu_1^o + RTLn(a_1)) = RTdLn(a_1)$$

$$\rightarrow x_1RTdLn(a_1) - x_2RTdx_1 = 0$$
; comme  $x_2 \sim 1$  alors  $dLn(a_1) = \frac{dx_1}{x_1} \rightarrow a_1 = \alpha.x_1$ 

$$c_1 = \frac{n_1}{V} = \frac{n_1}{n_1 v_1 + n_2 v_2}$$
 avec c<sub>1</sub>, concentration molaire du soluté, V<sub>1</sub> volume molaire partiel du solvant.

$$c_1 \sim \frac{n_1}{n_2 v_2} \sim \frac{x_1}{v_2} \rightarrow a_1 = \alpha . v_2 . c_1$$

Si l'on considère le soluté dans son état standard, alors dans ce cas :  $a_1=1$  et  $c_1=c^o$ 

Ce qui donne dans ce cas :  $1 = \alpha . v_2 . c^o \rightarrow \alpha . v_2 = \frac{1}{c^o}$ 

$$ightharpoonup$$
 L'activité  $\mathbf{a}_1$  du soluté est donc :  $a_1 = \frac{c_1}{c^o}$  et  $\mu_1(T, P, soluté) = \mu_1^o(T) + RTLn\left(\frac{c_1}{c^o}\right)$ 

### Expression générale pour un soluté A<sub>i</sub> :

$$\mu_i(T, P, soluté, c_i) = \mu_i^o(T) + RTLn(a_i)$$

 $a_i = \gamma_i \frac{c_i}{c^o}$  : activité du soluté

 $\gamma_i$ : facteur d'activité du soluté

 $\mu_i^o(T)$ : potentiel chimique standard du soluté  $A_i$  pris dilué à la <u>concentration</u> molaire c°=1 mol/l, à la température T et sous la <u>pression standard P°</u>.

La solution est diluée idéale si pour tous les solutés, les facteurs d'activité  $\gamma_i$  sont égaux à 1, ce qui correspond au cas où  $c_i \to 0$ , solution infiniment diluée. Dans ce cas,  $a_i = \frac{c_i}{c^o}$ 

On considère un système subissant une transformation physico-chimique telle que T=cste=T<sub>ext</sub> et P=cste=P<sub>ext</sub> à tout moment.

(=> transf quasi-statique mais pas forcément réversible où l'on néglige d'office l'irréversibilité d'origine « physique »)

1<sup>er</sup> principe:  $dU = \delta Q + \delta W$  avec  $\delta W = -PdV$  (on suppose que pas d'autre W que  $W_P$ )

$$2^{\text{ème}}$$
 principe :  $dS \geq \delta Q/T$   $\Leftrightarrow \delta Q \leq TdS$   $\Leftrightarrow dU + PdV - TdS \leq 0$ 

or  $dU = TdS - PdV + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$  (tjs valable !)

$$\Leftrightarrow$$
  $\sum_{i} \mu_{i}. dn_{i} \overset{\text{irrév.}}{\leq} 0$  Critère d'évolution du système

Il y a équilibre si  $\sum_i \mu_i dn_i = 0$  => dans ce cas, transformation réversible

Autrement, le syst. évolue spontanément de façon à ce que  $\sum_i \mu_i dn_i < 0$  et cette évolution est irréversible.

#### Si réaction chimique

$$v_1 A_1 + v_2 A_2 + \dots$$
  $v_1 A_1 + v_2 A_2 + \dots$ 

Dans ce cas, on a :  $\sum_i \mu_i . dn_i = \Delta_r G. d\xi$ 

Et le critère d'évolution peut aussi s'écrire sous la forme :

$$\Delta_r G.d\xi \stackrel{\text{irrév.}}{\leq} 0$$


Critère d'évolution du système

- Si  $\Delta_r G < 0$ , alors  $d\xi > 0 =>$  évolution irréversible dans le sens 1 (formations des « produits »
- Si  $\Delta_r G > 0$ , alors  $d\xi < 0 =>$  évolution irréversible dans le sens 2 (formations des « réactifs »
- Si  $\Delta_r G = 0 \Rightarrow$  équilibre réversible

#### Remarques:

ightharpoonup Affinité chimique  $\mathcal{A}.d\xi = -\Delta_r G.d\xi = -\sum_i \mu_i.dn_i$ 


> Si T et P constantes : dG =  $Δ_rG$ .  $dξ = Σ_i μ_i$ .  $dn_i$ La condition d'évolution se traduit alors par dG ≤ 0  $\rightarrow$  étude de **G(ξ) à T et P fixées** 




Au point M:  $\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \mathcal{F}}\right)$ 

 $= \tan \alpha < 0$ 

sens 1





### V- Equilibre de phases

#### V.1- Equilibre physique entre différentes phases d'un corps pur

Système composé d'un corps pur initialement sous 2 phases :

phase 1  $(n_1)$  et phase 2  $(n_2)$ .

Le système est fermé, donc la quantité de matière totale est constante :

$$n = n_1 + n_2 = cte$$
.

(Approximation : on suppose négligeables les interactions entre phases à l'interface 1-2).

#### Hypothèse:

Système initialement hors équilibre, donc, à  $T_0$  fixé et  $P \neq P_{\text{éq}}$  ( $T_0$ ) fixée aussi.

Le système va évoluer spontanément par transfert de matière d'une phase vers l'autre = changement d'état

→ dans quel sens va se faire le changement d'état ?

Critère d'évolution :  $\sum_i \mu_i dn_i \leq 0$ 

L'évolution du système impose donc que :  $\mu_1(T_0,P).dn_1 + \mu_2(T_0,P).dn_2 \le 0$ 

Pas d'échange de matière avec l'extérieur donc n=cte et dn =  $dn_1 + dn_2 = 0$ 


⇒ condition d'évolution :  $[\mu_2(T_0,P) - \mu_1(T_0,P)].dn_2 \le 0$ 

### V.1- Equilibre de phases du corps pur

$$\rightarrow$$
 condition d'évolution :  $[\mu_2(T_0,P) - \mu_1(T_0,P)].dn_2 \le 0$ 

- 2 se transforme en 1  $\Leftrightarrow$  dn<sub>2</sub> < 0  $\Leftrightarrow$   $\mu_2(T_0,P) > \mu_1(T_0,P)$
- 1 se transforme en 2  $\Leftrightarrow$  dn<sub>2</sub> > 0  $\Leftrightarrow$   $\mu_2(T_0,P) < \mu_1(T_0,P)$
- Condition d'équilibre réversible : μ₂ (T₀,P) = μ₁ (T₀,P)
   → système à l'équilibre à T₀ et P₀= Péゅ (T₀)

Un système fermé constitué d'un corps pur sous deux phases hors équilibre, évolue à T et P constants dans le sens de l'appauvrissement de la phase dont le potentiel chimique est le plus grand. Un système fermé constitué d'un corps pur sous deux phases est à l'équilibre à T et sous la pression d'équilibre P<sub>éq</sub>(T), si les potentiels chimiques des deux phases sont égaux.




### Relations de Clausius-Clapeyron

2 états d'équilibre voisins d'un corps pur sous deux phases 1 et 2 :

- en (T, 
$$P_{\acute{e}q}$$
):  $\mu^*_{2}$ (T,  $P_{\acute{e}q}$ ) =  $\mu^*_{1}$ (T,  $P_{\acute{e}q}$ ) (1)

- en (T+dT,  $P_{\acute{e}q}$ +d $P_{\acute{e}q}$ ):

$$\mu^*_{2}(T+dT, P_{\acute{e}q}+dP_{\acute{e}q}) = \mu^*_{1}(T+dT, P_{\acute{e}q}+dP_{\acute{e}q})$$
 (2)



$$\begin{split} (2)\text{-}(1): \quad & \mu^*_2(T + dT, P_{\acute{e}q} + dP_{\acute{e}q}) - \mu^*_2(T, P_{\acute{e}q}) = \mu^*_1(T + dT, P_{\acute{e}q} + dP_{\acute{e}q}) - \mu^*_1(T, P_{\acute{e}q}) \\ & \Rightarrow d\mu^*_2(T, P_{\acute{e}q}) = d\mu^*_1(T, P_{\acute{e}q}) \quad \text{or, } d\mu^*_i = -s^*_i dT + v^*_i dP \\ & \Rightarrow -s^*_2(T, P_{\acute{e}q}).dT + v^*_2(T, P_{\acute{e}q}).dP_{\acute{e}q} = -s^*_1(T, P_{\acute{e}q}).dT + v^*_1(T, P_{\acute{e}q}).dP_{\acute{e}q} \\ & \Rightarrow (v^*_2(T, P_{\acute{e}q}) - v^*_1(T, P_{\acute{e}q})).dP_{\acute{e}q} = (s^*_2(T, P_{\acute{e}q}) - s^*_1(T, P_{\acute{e}q})).dT \end{split}$$

$$\frac{dP}{dT}\Big|_{1\to 2} = \frac{s_2^* - s_1^*}{v_2^* - v_1^*} = \frac{1}{T} \times \frac{\Delta_{1\to 2}H}{v_2^* - v_1^*}$$

### Relations de Clausius-Clapeyron

En notant  $v_1^*$  et  $v_2^*$  les volumes molaires du corps pur sous les phases 1 et 2, l'enthalpie molaire de changement de phase est liée à la pente de la courbe d'équilibre P(T), par la relation :

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)_{1\to 2} = \frac{1}{T} \times \frac{\Delta_{1\to 2}H}{\mathbf{v^*}_2 - \mathbf{v^*}_1}$$

•  $\underline{\text{liquide-vapeur}}$ :  $v_{\text{liq}} <<< v_{\text{vap}}$  (tant qu'on est loin du point C)

$$\longrightarrow \left(\frac{dP}{dT}\right)_{\text{liq}\to\text{gaz}} \approx \frac{1}{T} \times \frac{\Delta_{vap}H}{v_{g}^{*}(T,P_{\acute{e}q})} > 0 \quad \text{pente positive et faible}$$

• <u>solide-vapeur</u>:  $v_{sd} <<< v_{vap}$ 

$$\longrightarrow \left(\frac{dP}{dT}\right)_{\text{sd}\to\text{gaz}} \approx \frac{1}{T} \times \frac{\Delta_{sub}H}{v_{g}^{*}(T,P_{\acute{e}q})} > 0 \quad \text{pente positive et faible}$$

• <u>solide-liquide</u>:  $\left| \left( \frac{dP}{dT} \right)_{\text{sd} \to \text{liq}} \right| = \frac{1}{T} \times \frac{\Delta_{fus^H}}{v^*_{\text{liq}} - v^*_{\text{sd}}}$  pente grande en valeur absolue et en général > 0

et en général > 0

#### Système étudié

Equilibre isotherme (T est fixe) entre deux phases liquide et vapeur. Chacune de ces deux phases comprend les deux mêmes constituants chimiques B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>. La phase liquide est supposée correspondre à une solution très diluée où B<sub>1</sub> joue le rôle de soluté et B<sub>2</sub> celui de solvant.

$$B_1(liq) \iff B_1(gaz)$$
 et  $B_2(liq) \iff B_2(gaz)$ 

 $x_1$  et  $x_2$ : fractions molaires de  $B_1$  et  $B_2$  dans le liquide.

 $y_1$  et  $y_2$ : fractions molaires de  $B_1$  et  $B_2$  dans le gaz.

 $P_1$  et  $P_2$ : pressions partielles de  $B_1$  et  $B_2$ .

Autrement dit :  $P_1 = y_1^* P_{tot}$  et  $P_2 = y_2^* P_{tot}$ 

### **Etude du solvant**

$$B_2(liq) \stackrel{T}{\Longleftrightarrow} B_2(gaz)$$

Dans la phase liquide, le solvant  $B_2$  se comporte comme dans un mélange idéal. Son potentiel chimique s'écrit donc :  $\mu_2(T, liq, x_2) = \mu_2^{\circ}(T, liq) + RT Ln(x_2)$ 

Et dans le gaz,  $\mu_2(T, gaz, P_2) = \mu_2^{\circ}(T, gaz) + RT Ln(P_2/P^{\circ})$ 

L'<u>équilibre</u> se traduit par  $\mu_2(T, liq, x_2) = \mu_2(T, gaz, P_2)$ 

Ainsi,  $\mu_2$ °(T, liq) + RT Ln( $x_2$ ) =  $\mu_2$ °(T, gaz) + RT Ln( $P_2/P$ °)

Ce qui donne : 
$$\frac{P_2}{x_2P^o} = \exp\left(\frac{\mu_2^o(T,liq) - \mu_2^o(T,gaz)}{RT}\right) = K_2^o(T)$$

Formule valable pour tout  $x_2$ , et  $K_2$ ° constante qui ne dépend que de T fixée.

En particulier, pour la valeur limite  $x_2=1$  qui correspond au solvant  $B_2$  pur,  $P_2=P_2*$   $(P_2*: pression de vapeur saturante de <math>B_2$  pur à T)

et on obtient donc :  $K_2^\circ = P_2^*/P^\circ$ .

Ainsi, à T fixée, 
$$\frac{P_2}{x_2P^o} = \frac{P_2^*}{P^o}$$
, ce qui donne :  $P_2 = x_2$ .  $P_2^*$  Loi de Raoult

Etude du soluté (infiniment dilué)

$$B_1(liq) \stackrel{T}{\Longleftrightarrow} B_1(gaz)$$

Les potentiels chimiques de B<sub>1</sub> dans le gaz et dans le liquide, s'écrivent :

$$\mu_1(\mathsf{T},\mathsf{gaz},\mathsf{P}_1) = \mu_1^\circ(\mathsf{T},\mathsf{gaz}) + \mathsf{RT}\,\mathsf{Ln}(\mathsf{P}_1/\mathsf{P}^\circ)\,,$$
 ou encore :  $d\mu_1(gaz) = RT\frac{dP_1}{P_1}$  
$$\mu_1(\mathsf{T},\mathsf{solut\acute{e}},\mathsf{c}_1) = \mu_1^\circ(\mathsf{T},\mathsf{solut\acute{e}},\mathsf{c}^\circ) + \mathsf{RT}\,\mathsf{Ln}(\mathsf{c}_1/\mathsf{c}^\circ)\,,$$
 ou encore :  $d\mu_1(liq) = RT\frac{dc_1}{c_1}$ 

Etant donné que  $c_1 \sim \frac{x_1}{V}$  (avec V volume molaire du solvant), on peut aussi écrire :


$$d\mu_1(liq) = RT \frac{dx_1}{x_1}$$

L'<u>équilibre</u> se traduit par  $\mu_1(T, liq, x_2) = \mu_1(T, gaz, P_2)$  et  $d\mu_1(liq) = d\mu_1(gaz)$ 

Cela donne alors :  $RT \frac{dx_1}{x_1} = RT \frac{dP_1}{P_1}$  et donc, après intégration :

$$P_1 = x_1 \cdot k_1$$
 Loi de Henry

(k<sub>1</sub>, constante de Henry, dépend de T fixée)



$$\frac{HM}{HN} = \frac{P_2}{P_2^* \cdot x_2} = \gamma_2^R(x_2)$$

 $\gamma_2^R$ : coefficient d'activité traduisant l'écart de  $B_2$  en solution à la loi de Raoult ( $\rightarrow$  réf. solvant pur)

$$\frac{HM}{HQ} = \frac{P_2}{k_2 \cdot x_2} = \gamma_2^H(x_2)$$

 $\gamma_2^H$ : coefficient d'activité traduisant l'écart de  $B_2$  en solution à la loi de Henry ( $\rightarrow$  réf. soluté infiniment dilué)