> Nota GERADA por script a partir das features. Não editar à mão.

Endpoints — API do OficinaFácil

Contrato resumido por caso de uso. O contrato completo e sempre atual é o OpenAPI do backend (`backend/openapi.json`, Swagger em `/docs`). Arquitetura em Arquitetura.

- **Base:** `/api/v1`. **Formato:** JSON. **Dinheiro:** centavos inteiros. **Datas:** ISO 8601.
- **Autenticação:** `Authorization: Bearer <JWT do Supabase>` em todas as rotas, exceto `/health`.
- **Autorização:** o perfil vem da tabela `perfis`; perfil sem permissão recebe `403`, sem token `401`.
- **Erros:** formato único `{ "erro": { "codigo": "...", "mensagem": "..." } }`; validação com Zod devolve `422`; transição de estado inválida devolve `409`.
- **Estados da OS:** `ABERTA`, `DIAGNOSTICADA`, `AGUARDANDO_APROVACAO`, `APROVADA`, `EM_EXECUCAO`, `CONCLUIDA`, `ENTREGUE`, `CANCELADA`.

Feature	UC	Método	Caminho	Perfis	O que faz
000 - Fundação técnica	—	GET	`/health`	Público	Estado do serviço
000 - Fundação técnica	—	GET	`/docs`	Público (dev)	Swagger a partir do OpenAPI
001 - Autenticar	UC01	GET	`/me`	Todos	Nome, perfil e situação do usuário autenticado
002 - Gerir clientes	UC02	GET	`/clientes`	Atendente	Busca por nome ou documento
002 - Gerir clientes	UC02	POST	`/clientes`	Atendente	Cadastra
002 - Gerir clientes	UC02	GET	`/clientes/:id`	Atendente	Detalha
002 - Gerir clientes	UC02	PATCH	`/clientes/:id`	Atendente	Altera
002 - Gerir clientes	UC02	POST	`/clientes/:id/inativar`	Atendente	Inativa (sem OS ativa)
003 - Gerir veículos	UC03	GET	`/clientes/:id/veiculos`	Atendente	Veículos do cliente
003 - Gerir veículos	UC03	POST	`/clientes/:id/veiculos`	Atendente	Cadastra
003 - Gerir veículos	UC03	GET	`/veiculos`	Atendente	Busca por placa
003 - Gerir veículos	UC03	GET	`/veiculos/:id`	Atendente	Detalha
003 - Gerir veículos	UC03	PATCH	`/veiculos/:id`	Atendente	Altera
003 - Gerir veículos	UC03	POST	`/veiculos/:id/transferir`	Atendente	Muda o dono
003 - Gerir veículos	UC03	POST	`/veiculos/:id/inativar`	Atendente	Inativa
004 - Gerir peças	UC04	GET	`/pecas`	Atendente, Mecânico, Almoxarife	Lista; `?abaixoDoMinimo=true` para o alerta
004 - Gerir peças	UC04	POST	`/pecas`	Almoxarife	Cadastra (saldo 0)
004 - Gerir peças	UC04	GET	`/pecas/:id`	Almoxarife	Detalha
004 - Gerir peças	UC04	PATCH	`/pecas/:id`	Almoxarife	Altera (sem tocar o saldo)
004 - Gerir peças	UC04	POST	`/pecas/:id/inativar`	Almoxarife	Inativa

Feature	UC	Método	Caminho	Perfis	O que faz
005 - Gerir serviços	UC05	GET	`/servicos`	Atendente, Gerente	Lista (ativos para orçamento)
005 - Gerir serviços	UC05	POST	`/servicos`	Gerente	Cadastra
005 - Gerir serviços	UC05	PATCH	`/servicos/:id`	Gerente	Altera
005 - Gerir serviços	UC05	POST	`/servicos/:id/inativar`	Gerente	Inativa
006 - Gerir usuários	UC06	GET	`/usuarios`	Gerente	Lista usuários
006 - Gerir usuários	UC06	POST	`/usuarios`	Gerente	Cria usuário (Auth + perfil)
006 - Gerir usuários	UC06	GET	`/usuarios/:id`	Gerente	Detalha
006 - Gerir usuários	UC06	PATCH	`/usuarios/:id`	Gerente	Altera nome e perfil
006 - Gerir usuários	UC06	POST	`/usuarios/:id/redefinir-senha`	Gerente	Nova senha
006 - Gerir usuários	UC06	POST	`/usuarios/:id/inativar`	Gerente	Inativa (não o último gerente)
006 - Gerir usuários	UC06	POST	`/usuarios/:id/ativar`	Gerente	Reativa
007 - Abrir OS	UC07	POST	`/os`	Atendente	Abre a OS em `ABERTA`
007 - Abrir OS	UC07	GET	`/os`	Atendente, Gerente, Mecânico	Lista simples (número, estado, cliente, veículo); o mecânico vê só a fila da sua etapa
007 - Abrir OS	UC07	GET	`/os/:id`	Atendente, Gerente, Mecânico	Detalhe; para o mecânico, sem documento e telefone do cliente
008 - Registrar diagnóstico	UC08	POST	`/os/:id/diagnostico`	Mecânico	Registra e leva a `DIAGNOSTICADA`
008 - Registrar diagnóstico	UC08	PUT	`/os/:id/diagnostico/rascunho`	Mecânico	Guarda rascunho (`finalizado = false`)
009 - Montar orçamento	UC09	PUT	`/os/:id/orcamento`	Atendente	Grava itens e desconto (rascunho)
009 - Montar orçamento	UC09	POST	`/os/:id/orcamento/confirmar`	Atendente	Confirma e leva a `AGUARDANDO_APROVACAO`

Feature	UC	Método	Caminho	Perfis	O que faz
010 - Autorizar desconto	UC10	POST	`/os/:id/orcamento/solicitacao-desconto`	Atendente	Pede autorização de desconto acima de 10% (nasce `PENDENTE`, avisa o gerente)
010 - Autorizar desconto	UC10	GET	`/solicitacoes-desconto`	Gerente	Lista pendentes e decididas
010 - Autorizar desconto	UC10	POST	`/solicitacoes-desconto/:id/decisao`	Gerente	Aprova (valor igual ou menor) ou recusa, com o próprio JWT; avisa o atendente
010 - Autorizar desconto	UC10	GET	`/avisos`	Atendente, Almoxarife, Gerente	Avisos do próprio usuário (T24); a primeira feature a produzir avisos é esta
010 - Autorizar desconto	UC10	POST	`/avisos/:id/lido`	Atendente, Almoxarife, Gerente	Marca aviso como lido
011 - Registrar aprovação do cliente	UC11	POST	`/os/:id/aprovacao`	Atendente	Aprova (`APROVADA`) ou recusa (`CANCELADA`)
012 - Executar serviço	UC12	POST	`/os/:id/execucao`	Mecânico	Inicia e leva a `EM_EXECUCAO`
012 - Executar serviço	UC12	POST	`/os/:id/observacoes`	Mecânico	Anota andamento
013 - Registrar peças usadas	UC13	POST	`/os/:id/pecas-usadas`	Mecânico	Lança peça e baixa o saldo
013 - Registrar peças usadas	UC13	DELETE	`/os/:id/pecas-usadas/:pecaUsadaId`	Mecânico	Estorna lançamento
014 - Concluir OS	UC14	POST	`/os/:id/concluir`	Mecânico	Leva a `CONCLUIDA` e cria aviso para o atendente
015 - Entregar e registrar pagamento	UC15	POST	`/os/:id/entregar`	Atendente	Corpo com `pagamentos[]` (forma, valor); exige soma igual ao total e leva a `ENTREGUE` numa transação
016 - Consultar OS	UC16	GET	`/os`	Atendente, Gerente, Mecânico	Estende a lista da 007 com filtros: numero, cliente, placa, estado, de,

Feature	UC	Método	Caminho	Perfis	O que faz
					ate (cliente e placa vão no corpo de busca ou em parâmetro sem PII nos logs)
016 - Consultar OS	UC16	GET	`/os/:id/historico`	Atendente, Gerente, Mecânico	Transições
017 - Cancelar OS	UC17	POST	`/os/:id/cancelar`	Atendente, Gerente	Cancela com motivo e estorna as peças na mesma transação (decisão 008)
018 - Dar entrada no estoque	UC18	POST	`/pecas/:id/entradas`	Almoxarife	Entrada: quantidade, custo e nota
018 - Dar entrada no estoque	UC18	GET	`/pecas/:id/movimentacoes`	Almoxarife	Razão do estoque
019 - Ver faturamento	UC19	GET	`/faturamento`	Gerente	Total, quantidade e ticket médio no período (`de` , `ate`)

Login e logout não têm endpoint: são do Supabase Auth, chamados direto pelo app. Avisos entre perfis (RF20): o app lê pela API (`GET /avisos`) e o Supabase Realtime só avisa que chegou um novo.