Compte rendu – GestSup

Sommaire :

1. - Guide d'Install de l'appli
2. - Présentation de l'appli coté USER
3. - Fonctionnalités principales coté ADMIN :

- *Création cptes users +*
- *Prise en charge du ticket + répartition des tickets aux techniciens + résolution incident clôture du ticket*

4. Mise en place du https:// et IPFIXE
5. personnalisation accueil aplli+pluging kanban
6. Serveur GestSup accessible avec le nom de machine et pas uniquement L'IP

1. Guide d'installation de l'application

1. Préparation de la VM

- Vérification de la connectivité internet (`ping 8.8.8.8`).
- VM configurée en **NAT** sous VMware.
- Mise à jour du système :

```
apt-get update
```

2. Installation des prérequis

- Apache2 (serveur web).
- MariaDB (base de données).
- Outils divers : `unzip`, `curl`.

apt install php8.2 libapache2-mod-php8.2 -y

apt install php8.2-{common,curl,gd,imap,intl,ldap,mbstring,mysql,xml,zip} -y

4. Configuration MariaDB

- Création d'un utilisateur dédié :

```
CREATE USER 'gestsup'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'gestsup'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Étape de sécurisation (`mysql_secure_installation`) à faire ultérieurement si besoin.

5. Paramètres PHP

Modification du fichier `/etc/php/8.2/apache2/php.ini` :

- `max_execution_time = 480`
- `memory_limit = 512M`
- `upload_max_filesize = 8M`
- `date.timezone = Europe/Paris`

6. Téléchargement et installation de Gestsup

- Téléchargement de l'archive depuis le site officiel.

wget -P /var/www/html
https://gestsup.fr/downloads/versions/current/version/gestsup_3.2.35.zip

- Extraction dans `/var/www/html`.

unzip /var/www/html/gestsup_3.2.35.zip -d /var/www/html

- Suppression des fichiers inutiles : `index.html` et l'archive ZIP.

rm /var/www/html/gestsup_3.2.35.zip

rm /var/www/html/index.html

7. Gestion des droits

- Création d'un utilisateur système `gestsup` rattaché au groupe `www-data`.
- Attribution des permissions adaptées :

```
adduser gestsup --ingroup www-data pwroot

chown -R gestsup:www-data /var/www/html/

find /var/www/html/ -type d -exec chmod 750 {} \;

find /var/www/html/ -type f -exec chmod 640 {} \;

chmod 770 -R /var/www/html/upload

chmod 770 -R /var/www/html/images/model

chmod 770 -R /var/www/html/backup

chmod 770 -R /var/www/html/_SQL
```

chmod 660 /var/www/html/connect.php

8. Finalisation

- Redémarrage du serveur.
- Installation via le navigateur en accédant à :
- http://monserveur/



- Connexion avec l'utilisateur **gestsup** (BDD) et son mot de passe.
- Identifiant de connexion par défaut côté interface : **admin** (mot de passe à changer à la première connexion).



2. Présentation de l'appli coté USER



3. Présentation de l'appli coté ADMIN



4. Mise en place du https:// et IPFIXE

- Mettre une IP fixe en 10.0.0.5/8 sur le serveur et 10.0.0.6 sur la cliente :

```
root@xxxdeb22:/etc/apache2/sites-available# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ba:9b:6c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 10.0.0.5/8 brd 10.255.255.255 scope global noprefixroute ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::cbe0:9fd9:3ffd:f664/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@xxxdeb22:/etc/apache2/sites-available#
```

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.107]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\usersio>ipcofnig
'ipcofnig' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

C:\Users\usersio>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::8d8e:c0bf:bd0d:7df7%3
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.0.6
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

C:\Users\usersio>
```

- Activer le module ssl de apache2 puis activer le site :

sudo a2enmod ssl

sudo a2ensite default-ssl

sudo systemctl restart apache2