# 向量空间

#### emacsun

## 目录

1	复数的算术性质	2
2	向量空间	2
3	子空间	3
4	子空间的直和	4



本文主要复习向量空间的一些基本概念和性质,包括复数的基本性质, $\mathbf{R}^n$ 和 $\mathbf{C}^n$ ,向量空间,子空间以及子空间的和与直和。整个内容显得有些无聊都是一些形式化的定义,但是这些定义和性质是代数的基础。

代数可以视作在集合上的运算,而在集合上定义不同的运算意味着不同的代数概念。

## 1 复数的算术性质

定义 1.1 一个复数是一个有序实数对 (a,b),  $a,b \in \mathbf{R}$ , 一般情况下我们把它记为a+bi, 所有复数构成的集合记为(C), 即 $\mathbf{C} = \{a+b\mathrm{i}, a,b \in \mathbf{R}\}.$ 

C上的加法和乘法为:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a+bi)(c+di) = (ac-bd) + (ad+bc)i$$

复数的算术性质:

- 1. 交換性(commutativity): 对所有的 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$  都有 $\alpha + \beta = \beta + \alpha, \alpha\beta = \beta\alpha$
- 2. 结合性(associativity): 对所有的 $\alpha, \beta, \gamma \in C$ 都有  $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma), (\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$
- 3. 单位元(identities): 对所有 $\gamma \in C$ 都有  $\gamma + 0 = \gamma, \gamma 1 = \gamma$
- 4. 加法逆元(additive inverse): 对每个 $\alpha \in C$ 都存在唯一的 $\beta$ ,使得 $\alpha + \beta = 0$
- 5. 乘法逆元(multiplicative inverse): 对每个 $\alpha \in C$ 都存在唯一的 $\beta \in C$ 使得 $\alpha \beta = 1$
- 6. 分配性质(distributive property): 对所有 $\gamma, \alpha, \beta \in C$ 都有 $\gamma(\alpha + \beta) = \gamma\alpha + \gamma\beta$

定义 1.2 定义 $\mathbf{F}^n$ :  $\mathbf{F}^n$ 是 $\mathbf{F}$ 中元素构成的长度为n的向量的集合:

$$\mathbf{F}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbf{F}, j = 1, \dots, n\}$$

对于 $(x_1,\ldots,x_n)\in \mathbf{F}^n$ 以及 $j\in\{1,\ldots,n\}$ 称 $x_j$ 是 $x_1,\ldots,x_n$ 的第j个坐标。

#### 2 向量空间

向量空间就是带有加法和标量乘法的集合V,满足如下性质:

- 1. 交換性(commutativity): 对所有的 $u, v \in V$  都有u + v = v + u
- 2. 结合性(associativity): 对所有的 $u, v, w \in V, a, b \in \mathbf{F}$ 都有 (u+v)+w=u+(v+w), (ab)v=a(bv)
- 3. 加法单位元(additive identity): 对所有 $w \in \mathbf{V}$ 都有 0+w=w
- 4. 加法逆元(additive inverse): 对每个 $u \in V$ 都存在唯一的v,使得u + v = 0
- 5. 乘法单位元(multiplicative identity): 对所有 $v \in V$ 都有1v = v
- 6. 分配性质(distributive property): 对所有 $u, v \in V$ ;  $a, b \in \mathbf{F}$ 都有a(u+v) = au + av, (a+b)v = av + bv **例** 2.1 定义 $\mathbf{F}^{\infty}$ 为 $\mathbf{F}$ 中元素的所有无穷序列构成的集合:

$$\mathbf{F}^{\infty} = \{(x_1, x_2, \ldots) : x_i \in \mathbf{F}, j = 1, 2, \ldots\}$$

 $\mathbf{F}^{\infty}$ 中标量加法和乘法的定义也和有穷序列构成的集合一样。

1. 设S是一个集合,我们用 $\mathbf{F}^S$ 表示从S到 $\mathbf{F}$ 上所有函数的集合。



2. 对于 $f, g \in \mathbf{F}^S$ ,规定  $f + g \in \mathbf{F}^S$ 是如下函数: 对所有 $x \in S$ ,

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

3. 对于 $\lambda \in \mathbf{F}$ 和 $f \in \mathbf{F}^S$ 规定 $\lambda f \in \mathbf{F}^S$ 是如下函数: 对所有的 $x \in S$ ,

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

举个例子: 如果S是区间[0,1],且 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ ,则 $\mathbf{R}^{[0,1]}$ 是定义在区间[0,1]上的所有实值函数集合。 $\mathbf{F}^S$ 是向量空间,且满足如下三条性质:

- 1. 若S是非空集合,则 $\mathbf{F}^{S}$ 是 $\mathbf{F}$ 上向量空间。
- 2.  $\mathbf{F}^{S}$ 的加法单位元是定义如下的函数 $0: S \to \mathbf{F}:$ ,对所有 $x \in S$ 有

$$0(x) = 0$$

3. 对于 $f \in \mathbf{F}^S$ , f的加法逆元是如下定义的函数 $-f: S \to \mathbf{F}:$  对所有 $x \in S$ ,

$$(-f)(x) = -f(x)$$

#### 3 子空间

定义 3.1 子空间:如果V的子集 $U(\Re \Pi)$ 与V相同的加法和标量乘法)也是向量空间,则称U是V的子空间。

接下来我们给出判断向量空间的一个子集是否是子空间的最简单的方法:

V的子集U是V的子空间当且仅当U满足以下三个条件:

- 1. 加法单位元  $0 \in U$ ;
- 2. 加法封闭性:  $u, w \in U \rightarrow u + w \in U$ ;
- 3. 标量乘法封闭性:  $a \in \mathbf{F}, u \in U \rightarrow au \in U$

接下来我们看看几个子空间的例子:

- 2. 区间[0,1]上的全体实值连续函数的集合是 $\mathbf{R}^{[0,1]}$ 的子空间;
- 3.  $\mathbf{R}$ 上的全体实值可微函数的集合是 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 的子空间;
- 4. 区间(0,3)上满足条件f'(2) = b的实值可微函数的集合是 $\mathbf{R}^{(0,3)}$ 的子空间当且仅当b = 0
- 5. 极限为0的复数序列组成的集合是 $\mathbb{C}^{\infty}$ 的子空间;

以上某些结论的验证表明,线性结构以微积分为基础。例如,证明第二个结论需要"两个连续函数的和仍为连续函数"。

**定义** 3.2 子集的和: 设 $U_1, \ldots, U_m$ 都是V的子集,则 $U_1, \ldots, U_m$ 的和定义为 $U_1, \ldots, U_m$ 中元素所有可能的和构成的集合,记为 $U_1 + U_2 + \ldots + U_m$ ,更确切的说:

$$U_1 + U_2 + \ldots + U_m = \{u_1 + \ldots + u_m : u_1 \in U_1, \ldots, u_m \in U_m\}$$

例 3.2 接下来给一个关于子空间和的例子: 假设U,W是 $\mathbf{F}^3$ 中的子空间 $U=\{(x,0,0)\in\mathbf{F}^3:x\in\mathbf{F}\},$   $W=\{(0,y,0)\in\mathbf{F}^3:y\in\mathbf{F}\},$  则 $U+W=\{(x,y,0):x,y\in\mathbf{F}\}$ 

定理 3.1 定理:子空间的和是包含这些子空间的最小子空间:设 $U_1,\ldots,U_m$ 都是V的子空间,则 $U_1+U_2+\ldots+U_m$ 是V的包含 $U_1,\ldots,U_m$ 的最小子空间。

在向量空间中,子空间的和类似于集合论中子集的并,给定一个向量空间的两个子空间,包含他们的最小子空间是他们的和。类似的,给定一个集合的两个子集,包含他们的最小子集是他们的并集。



## 4 子空间的直和

**定义** 4.1 设 $U_1, \ldots, U_m$ 都是V的子空间:

- 1. 和 $U_1 + \ldots + U_m$ 称为直和,如果 $U_1, \ldots, U_m$ 中的每个元素都可以唯一的表示成 $u_1 + \ldots + u_m$ ,其中 $u_i \in U_i$
- 2. 若 $U_1 + \ldots + U_m$ 是直和,则用 $U_1 \oplus \ldots \oplus U_m$ 来表示 $U_1 + \ldots + U_m$

例 4.1 设U是 $\mathbf{F}^3$ 中的子空间,满足 $U = \{(x,y,0) \in \mathbf{F}^3, x,y \in \mathbf{F}\}$ , W是 $\mathbf{F}^3$ 中的子空间,满足 $U = \{(0,0,z) \in \mathbf{F}^3, z \in \mathbf{F}\}$ ,则 $\mathbf{F}^3 = U \oplus W$ 

例 4.2 设 $U_j$ 是 $\mathbf{F}^n$ 中除第j个坐标以外全是0的那些向量组成的子空间, $U_j = \{(0,\ldots,0,x,0,\ldots,0) \in \mathbf{F}^n: x \in F\}$ ,则 $\mathbf{F}^n = U_1 \oplus \ldots \oplus U_n$ 

定理 4.1 设

$$U_1 = \{(x, y, 0) \in \mathbf{F}^3 : x, y \in \mathbf{F}\}\$$

$$U_2 = \{(0, 0, z) \in \mathbf{F}^3 : z \in \mathbf{F}\}\$$

$$U_3 = \{(0, y, y) \in \mathbf{F}^3 : y \in \mathbf{F}\}\$$

证明:  $U_1 + U_2 + U_3$ 不是直和

证 显然 $\mathbf{F}^3 = U_1 + U_2 + U_3$ , 因为每个向量 $(x, y, z) \in \mathbf{F}^3$ 都可以写成

$$(x, y, z) = u_1 + u_2 + u_3 = (x, y, 0) + (0, 0, z) + (0, 0, 0)$$

其中,  $u_i \in U_i, i = 1, 2, 3$ 

然而 $\mathbf{F}^3$ 不是 $U_1, U_2, U_3$ 的直和,这是因为向量(0,0,0)可以用两种方式写成 $u_1 + u_2 + u_3$ ,具体来讲我们有:

$$(0,0,0) = (0,1,0) + (0,0,1) + (0,-1,-1)$$
$$(0,0,0) = (0,0,0) + (0,0,0) + (0,0,0)$$

直和的定义要求空间中的每个项亮都能唯一的表示成一个适当的和,然而在确定子空间的和是否是直和时,我 们没有必要逐一验证。事实上,我们只需要验证0是否可以唯一的写成一个适当的和。

定理 4.2 设 $U_1, ..., U_n$ 都是V的子空间,则 $U_1 + ... + U_n$ 是直和,当且仅当0表示成 $u_1 + ... + u_n$ 的唯一方式是每个 $u_j = 0, j \in \{1, ..., n\}$ 

证 首先假设 $U_1 + \ldots + U_n$ 是直和,那么根据直和定义: 如果 $0 = u_1 + \ldots + u_n$ ,则必有  $u_j = 0, j \in \{1, \ldots, n\}$ 

现在假设: 如果 $0 = u_1 + \ldots + u_n, u_j \in U_j, j \in \{1, \ldots, n\}$ ),  $\beta u_j = 0, j \in \{1, \ldots, n\}$ ) $\Theta$ :fff $U_1 + \ldots + U_n$ 是直和,设 $v \in U_1 + \ldots + U_n$ ,我们把v写成:

$$v = u_1 + \ldots + u_n$$

其中 $u_i \in U_i, j \in \{1, ..., n\}$ ,为了证明这个方法唯一,我们采用反证法,假设v还有一种表示

$$v = v_1 + \ldots + v_m$$

其中 $v_i \in U_i, j \in \{1, ..., n\}$ ,把上面两种表示方式相减,则有:

$$0 = (u_1 - v_1) + \ldots + (u_n - v_n)$$

由于 $u_i - v_i \in U_i, i \in \{1, ..., n\}$ ,则有 $u_i - v_i = 0 \rightarrow u_i = v_i, i \in \{1, ..., n\}$ 

定理 4.3 设U和W都是V的子空间,则U+W是直和当且仅当 $U \cap W = \{0\}$ 



证 证明: 首先假设 $U \cap W = \{0\}$ ,我们来证明U + W是直和。假设 $u \in U, w \in W$ 则0 = u + w意味 着u = -w,根据向量空间的定义这说明 $u \in W$ .于是 $u = U \cap W$ ,进而u = 0, w = 0,所以0只能有一种表示方式,因此 $U \cap W = \{0\}$ 时,U + W是直和.

然后我们证明当U+W是直和的时候, $U\cap W=0$ . 若 $v=U\cap W$ ,则0=v+(-v),其中 $v\in U,-v\in W$ ,由于0可以唯一的表示成U中向量和W中向量的和,我们有v=0,于是 $U\cap W=0$ ;

综上定理得证。