# Matlab与C混合编程之二:C/C++ MEX API

# zcl.space

## 目录

1	引言		2
2	mat	lab提供的数据类型	2
3	mat	alab提供的函数API	2
	3.1	创建或者删除数组	2
	3.2	验证数据	3
	3.3	读取数据	3
	3.4	数据类型转换	3

# 1 引言

为方便matlab和C混合编程,matlab定义了一些可以在C代码中使用的数据类型和函数。本文首先给出这些数据类型和函数,然后举例演示这些数据类型和函数的使用过程。由于各个API之间相对独立,在阅读本文的过程中,读者随时可以通过目录按钮跳转到自己感兴趣的内容。也可以通过留言板向我提问(我的主页地址是 zcl.space)。

# 2 matlab提供的数据类型

为了方便编写能够在matlab中调用的C代码(通过MEX文件调用),matlab定义了一些数据类型。在编写C代码过程中,程序员使用这些数据类型就像使用C语言的 int char 那样简单。表1给出了matlab提供的数据类型以及简单的描述。

表 1: matlab提供的数据类型

数据类型	描述
mxArray	matlab array,是的在C中可以定义matlab array
mwSize	专门为描述matlab的矩阵大小定义的类型,主要是为了方便代码跨平台,大多数情况 int 也可以
mxIndex	为索引变量定义的类型,与 mwSize 差不多
${\tt mwSignedIndex}$	有符号整型,主要为描述矩阵大小定义
mwChar	为 string 数组定义的类型
mxLogical	为 logical 数组定义的类型
mxClassID	
mxComplexity	指示数组元素是否包含复数的旗标(flag )
${\tt mxGetEps}$	EPS
mxGetInf	无穷大
${\tt mxGetNaN}$	NaN

# 3 matlab提供的函数API

matlab为C编程提供了丰富的API。根据其功能,这些API主要可以分为以下四类:

- 1. 创建或者删除数组
- 2. 验证数据有效性
- 3. 存取数据
- 4. 数据类型转换

我们分四个小节简要列出这些函数名称及其功能。

#### 3.1 创建或者删除数组

这一类API方便程序员在C代码中创建特定类型的数组,并为其分配或者释放内存。表2给出了这类API的名称和相关定义。

表 2: 创建删除数组API

名称	功能
mxCreateDoubleMatrix	创建二维双精度浮点数组
mxCreateDoubleScale	标量,双精度数组(初始化为特定值)
mxCreateNumericMatrix	创建二维数值矩阵
${\tt mxCreateNumericArray}$	创建N维数值数组
${\tt mxCreateUnitintNumericMatrix}$	Unintialized 2-D numeric matrix
${\tt mxCreateUninintNumericArray}$	未初始化的N维数组
mxCreateString	一维符号数组,字符串
${\tt mxCreateCharMatrixFromStrings}$	二维字符串数组
mxStringCharArray	N维字符串数组
mxCreateLogicalScalar	标量或者逻辑变量数组
${\tt mxCreatelogicalMatrix}$	二维逻辑数组
mxCreateLogicalArray	N维逻辑数组
${\tt mxCreateSparseLogicalMatrix}$	二维稀疏逻辑数组
mxCreateSparse	二维稀疏数组
${\tt mxCreateStructMatrix}$	二维 structure数组
mxCreateStructArray	N维structure数组
${\tt mxCreateCellMatrix}$	二维cell数组
mxCreateCellArray	N维structure数组
mxDestroyArray	释放分配的内存空间
mxDuplicateArray	复制数组空间
mxCalloc	使用matlab的内存管理器分配数组,初始化为0
mxMalloc	使用matlab的内存管理器分配未初始化的数组
mxRealloc	使用matlab的内存管理器再次动态分配内存
mxFree	释放使用matlab内存管理器分配的内存

#### 3.2 验证数据

matlab为验证数据也提供了一些API,这些API的主要作用是判断输入数据的类型。如表3所示。

### 3.3 读取数据

matlab为数据读写定义了一些API。这些API在 mexFunction 函数中使用非常广泛,极大的方便了matlab和C之间的数据传递。表4给出了这些函数名称和功能简述

#### 3.4 数据类型转换

matlab为字符和数组之间的数据类型转换提供了API,如表tab:20151111ConvertDataTypes所示。

表 3: 验证数据API

	功能
mxIsDoulbe	判断mxArray是不是双精度浮点数
mxIsSingle	判断mxArray是不是单精度浮点数
mxIsComplex	判断是否为复数
mxIsNumeric	判断是否为numeric
mxIsInt64	判断是不是64bit整型
mxIsUint64	判断是不是无符号64bit整型
mxIsInt32	判断是不是32位整型
mxIsUint32	判断是不是无符号32位整型
mxIsInt16	判断是不是16位整型
mxIsUint16	判断是不是无符号16位整型
mxIsInt8	判断是不是16位整型
mxIsUint8	判断是不是无符号16位整型
mxIsScalar	判断是不是scalar数组
mxIsChar	判断是不是符号数组
mxIsLogical	判断是不是逻辑
mxIsLogicalScalar	判断是不是逻辑数组
${\tt mxIsLogicalScalarTrue}$	判断逻辑数组是不是真
mxIsStruct	判断是否为sturcture数组
mxIsCell	判断是不是cell数组
mxIsClass	判断是不是特定的类型
mxIsInf	判断输入是不是无穷大
mxIsFinite	判断输入是不是有限大
mxIsNaN	判断输入是不是NaN
mxIsEmpty	判断数组是否为空
mxIsSparse	判断输入是否为稀疏数组
${\tt mxIsFromGlobalWS}$	判断数组是否从matlab全局空间传入
mxAssert	判断assertion值(用于debug)
mxAssertS	判断assertion值,不打印assertion文本

# 表 4: 读取数据API

	#: 以
mxGetNumberOfDimensions	获取数组的维度
mxGetElementSize	每一个数据元素需要的字节数
mxGetDimensions	指向数组维度的指针
mxSetDimensions	修改维度和每一维的大小
mxGetNumberOfElements	数组中元素的个数
mxCalcSingleSubscript	相对于起始元素的偏移量
mxGetM	数组元素的行数
mxGetN	数组元素的列数
mxSetM	设置数组元素的行数
mxSetN	设置数组元素的列数
mxGetScalsr	第一个数据元素的实部
mxGetPr	数组的实部
mxSetPr	设置数组的实部
mxGetPi	数组的虚部
mxSetPi	设置数组的虚部
mxGetData	指向数组中实部的指针
mxSetData	设置指向数组中实部的指针
mxGetImagData	指向数组中虚部的指针
mxSetImagData	设置指向数组中虚部的指针
mxGetChars	指向字符数组的指针
mxGetLogicals	指向逻辑类型数组的指针
mxGetClassID	数组的类型
mxGetClassName	数组的类型(以字符串返回)
mxSetClassName	把C中的Array指定为matlab中的array
mxGetProperty	matlab对象的公共值
mxSetProperty	设置matlab对象的公共值
mxGetField	获取structure的域(给定index和name)
mxSetField	设置structure的域
mxGetNumberOfFields	structure中的域个数
${\tt mxGetFieldNameByNumber}$	给定域编号获得域的名字
mxGetFieldNumber	给定域名字获得域编号
${\tt mxGetFieldByNumber}$	给定域索引和域数值获得域值
${\tt mxSetFieldByNumber}$	给定索引和域数值,设置域值
mxAddField	在结构体中添加域
mxRemoveField	在结构体中去除域
mxGetCell	获取Cell数组的值
mxSetCell	设置Cell数组的值
mxGetNzmax	IR, PR, PI数组的元素个数
mxSetNzmax	为非零元素设置空间数
mxGetIr	稀疏IR数组
mxSetIr	稀疏数组的IR数组
mxGetJc	稀疏JC数组
mxSetJc	JC数组的稀疏数组

表 5: 数据类型转换

名称	功能简述
mxArrayToString	array向字符串转化
mxArrayToUTF8String	array向字符串转化(用UTF8编码)
mxGetString	把string数组转化为C-style字符串
mxSetClassName	结构体数组转向matlab对象数组