گزارش کار ساخت سیستمعامل از ابتدا

ارائهدهنده: سينا محمودي خورندي

دانشجوی دکتری مهندسی نرمافزار - سیستمهای توزیعی

توسعه سیستم عامل تمامی مراحل مدیریت یک کامپیوتر از ابتدای بوت تا انتهای قطع برق را شامل می شود. از این رو آشنایی کامل با مراحل بوت شدن یک کامپیوتر با معماری خاص، دستورات ممتاز از یک سو و آشنایی با سرویسهای که سیستم عامل به کاربردها مقیم در آن می دهد، برای توسعه دهنده ضروری می باشد. آگاهی از واسطهای مدیریتی ایجاد شده توسط سخت افزار برای سیستم عامل نیز از برای توسعه دهنده ضروری می باشد. در ادامه برای بوت یک سیستم و اشکالزدایی آن از ابزارهای شبیه سازی و اشکال زدایی استافده می گردد. از eclipse و GDB برای اشکالزدایی و از bochs و و باید شبیه سازهای دیگری استفاده نمود.

برای کامپایل سیستم عامل از مرحله بوت تا مرحله مدیریت پیچیده کارها، شبکهبندی و کار با ورودی خروجی و فایل های مورد استفاده قرار می گیرد. ترتیب کامپایل شدن، لینک شدن بسیار مهم است. از طرفی ساخت فایل اجرایی مورد نظر و فرمت فایل اجرایی خروجی نیز بسته به سیستم و نحوه بوت متفاوت است. برای ساخت سیستم عامل در مرحله ابتدایی برای یک سیستم ۳۲ بیتی باید ابزار ld ،gcc ،nasm برای کامپایل فایلها در اختیار داشت. البته می توان از gas به جای nasm نیز استافده نمود که در این صورت برخی مراحل نیاز به تبدیل فرمت فایلها وجود دارد. مراحل طی شده در این مستند، بر مبنای اطلاعات موجود در سایت تبدیل فرمت فایلها وجود دارد. مراحل طی شده در این مستند، بر مبنای اطلاعات و ساختاردهی محددی است که مولف در آن ایجاد کرده است.

ساخت یک برنامه بوت ساده

در ابتدا مقداری درباره نحوه بوت یک سیستم x86 بحث مینماییم. این معماری به دلیل رایج بودن آن انتخاب شده است و روال کلی توسعه میتواند به معماریهای مختلف تعمیم داده شود. در یک سیستم x86 پس از روشن شدن و راه افتادن قطعاتی مانند IO-devices ،RAM ،CPU و Mainboard-devices، قسمتی سختافزاری به نام BIOS به دنبال رسانهای که سیستم عامل را در خود جا داده است می گردد. در BIOS

می توان ترتیب رسانههای بوت را بسته به پشتیبانی سختافزاری آن رسانهها و Mainboard تعیین نمود. در صورتیکه هیچ رسانهای به این منظور وجود نداشته باشد، تمامی عملکرد ماشین متوقف می گردد. رسانههایی مانند network-card ،hard-disk ،cd-rom و portable-device از جمله این ابزارهای میباشند. در سیستم x86 به صورت سنتی می توان فلایی را توسط BIOS تقلید (emulate) نمود. پس از شناسایی رسانه بوت توسط ۵۱۲ ،BIOS بایت اول آن در مکانی از حافظه با آدرس 0000:7C00 hex قرار می گیرد. و آغاز کار سیستمعامل رسما از طرف BIOS شروع می شود. در ادامه بخشی از کار به عهده برنامه است و بخشی دیگر به عهده SIOS است. برنامه موجود در حافظه (که نمی توان به آن سیستم عامل گفت) وظیفه اجرای دستورات مورد نیاز برای آوردن دیگر بخشهای سیستمعامل را به درون حافظه دارد. در صورت وقوع وقفه نیز BIOS آن را مدیریت می نماید. نکته ای که در این بخش حایز اهمیت است، حضور سیستم در وضعیت Real Mode می باشد. بدان معنا که آدرسدهی حافظه به صورت Real Mode صورت می پذیرد. در این حالت تنها 1MB ابتدایی حافظه توسط برنامه قابل دسترسی است و هیچگونه حفاظتی از دیگر قسمتها نیز صورت نمی پذیرد. برای دسترسی به دیگر قسمتهای حافظه باید یک دستور ممتاز برای تغییر حالت اجرایی در Real Mode به Protected Mode اجرا نمود. در ماشینهای x86 در Protected Mode حافظهای به اندازه 4GB در اختیار برنامهها قرار دارد. نحوه آدرسدهی عناصر در حالت Real Mode به صورت seg*16+off میباشد. که seg نشان دهنده عدد قطعه و off نشان دهنده فاصله از ابتدای قطعه می باشد. می توان اطلاعات بیشتر راجع به Real Mode را در http://www.osdev.org/wiki/Real Mode مشاهده نمود. در جدول زیر می توان خلاصه ای از این مکانهای حافظه در Real Mode مشاهده نمود.

start	end	size	type	description		
Low Memory (the first MiB)						
0x00000000	0x000003FF	1 KiB	RAM - partially unusable (see above)	Real Mode IVT (Interrupt Vector Table)		
0x00000400	0x000004FF	256 bytes	RAM - partially unusable (see above)	BDA (BIOS data area)		
0x00000500	0x00007BFF	almost 30 KiB	RAM (guaranteed free for use)	Conventional memory		
0x00007C00 (typical location)	0x00007DFF	512 bytes	RAM - partially unusable (see above)	Your OS BootSector		

0x00007E00	0x0007FFFF	480.5 KiB	RAM (guaranteed free for use)	Conventional memory
0x00080000	0x0009FBFF	approximately 120 KiB, depending on EBDA size	RAM (free for use, if it exists)	Conventional memory
0x0009FC00 (typical location)	0x0009FFFF	1 KiB	RAM (unusable)	EBDA (Extended BIOS Data Area)
0x000A0000	0x000FFFFF	384 KiB	various (unusable)	Video memory, ROM Area

از آنجا که خواندن و فهمیدن کد زبان اسمبلی gas مشکلتر از nasm میباشد، در ابتدا کدها با nasm بیان میشوند و سپس برخی از آنها را برای gas نیز بیان میکنیم. در ادامه یک کد مربوط به نوشتن یک عبارت در خروجی نشان داده شده است. در این کد سیستم پس از بوت شدن متنی را در خروجی با کمک وقفه BIOS مینویسد. روال این کد پس از شکل تشریح می گردد. اگرچه این متن برای آموزش زبان اسمبلی نیست، با این حال برخی از ناگفتههای این زبان بیان می گردند.

```
%macro BiosPrint 1
       mov si, word %1
ch_loop:lodsb
 or al, al
 iz done
 mov ah. 0x0E
 int 0x10
 jmp ch_loop
done:
%endmacro
[ORG 0x7c00]
 xor ax, ax
 mov ds, ax
 BiosPrint msg
hang:
jmp hang
msg db 'Welcome to Your OS', 13, 10, 0
 times 510-($-$$) db 0
 db 0x55
 db 0xAA
```

خط اول اعلان یک ماکرو میباشد که دارای یک پارامتر 1 میباشد. شماره جلوی نام ماکرو نشان دهنده تعداد پارامترهای ماکرو میباشد ($\frac{http://www.nasm.us/doc}{www.nasm.us/doc}$). علامت 1% که در سطر دوم به کار رفته است ارجاع به اولین پارامتر ماکرو میباشد. دستور lodsb آدرس قرار گرفته در si در AL بار می کند و سپس مقادیر

را برای بار گذاری مقداری بعدی آماده می کند. در ادامه وقفه BIOS برای چاپ کاراکتر در خروجی فراخوانی می شود. پس از اتمام ارسال تمامی کاراکتر ماکرو پایان می یابد. شروع برنامه اصلی در [ORG 0x7C00] می باشد. این راهنما دو دستور به اسمبلر می دهد. اول اینکه ابتدای برنامه با این دستور است و ابتدای آن را در این خانه حافظه قرار بدهد. دوم اینکه آدرس تمامی متغیرهای از این آدرس به بعد محاسبه گردد. پس از صفر کردن ردا که مقدار سگمنت داده به صفر تنظیم می گردد. پس از اتمام چاپ تنها برنامه در یک حلقه می ماند. دستور cli برای جلوگیری از خاموش شدن موتور رسانه بوت استفاده شده است. شبه دستور times برای پر کردن بخشی از حافظه با مقادیر مورد و یا توافق شده برنامه بوت استفاده می شود. بدان معنا که به اندازه باقیمانده از ۵۱۰ بایت مجاز از ابتدای 0000:7000 بایت را به صفر مقدار دهی کن. معمولا برنامه بوت در انتهای ۵۱۲ بایتش، دو بایت مقادیر 5 می و می شود.

حال مرحله اساسی مربوط کامپایل و اجرای را نشان میدهیم. از آنجاکه در مراحل پیشرفتهتر از grub به عنوان برنامه بوت استفاده مینماییم، شروع کار با این این مراحل میتواند دید مناسبی را در توسعه دهنده ایجاد نماید. برای کامپایل ین کد از دستور زیر استفاده مینماییم.

nasm boot.asm -f bin -o boot.bin

اسمبلر masm می تواند خروجیهای متنوعی با فرمتهای متنوع ایجاد نماید. گزینه f فرمت فایل خروجی را تعیین می نماید. در اینجا یک فایل باینری معمولی انتخاب شده است زیرا این کدها به عنوان برنامه بوت مستقیما در آدرس مناسب بار می شوند. در ادامه ساخت یک تصویر فلاپی نشان داده می شود. از آنجاییکه در برخی سیستمهای بوت از فلاپی تقلید شده استفاده می شود، نحوه ساخت فلاپی بوت مهم می باشد.

برای این مهم ابتدا یک فایل با نام flopp.img میسازیم. سپس مراحل زیر به ترتیب اجرا مینماییم.

dd if=/dev/zero ibs=1024 count=1440 of flopp.img

mke2fs flopp.img

losetup /dev/loop0 floppy.img

در این مرحله فلاپی به عنوان یک ابزار loopback شناخته شده است. سپس باید تمامی فایل boot.bin را د ابتدای این aloopback کپی زیرا BIOS این قسمت در حافظه بار می کند. از این رو از دستور dd استفاده می نماییم.


dd if=boot.bin of=/dev/loop0

مى توان بدون قرار دادن floppy.img در loop0 نيز اين كار را انجام داد. سپس loop0 را به سيستم بر مى گردانيم.

losetup -d /dev/loop0

در این مرحله اولین تصویر بوت آماده شده است. مرحله بعد استفاده از bochs و یا qemu برای تست بوت می میباشد. نصب این دو ابزار در حوزه این متن نمیباشد از این رو توسعه دهندگان می تواند به سایتهای آنها جهت آگاهی از نحوه نصب مراجعه نمایند. به عنوان مثال با استفاده از qemu بر روی Fedora 16 اینگونه خروجی را مشاهده نمود.

qemu -fda floppy2.img



برای ساخت cdrom که قابل بوت باشد چندین راه در پیش است. یک راه ساخت cdrom از روی فلاپی ساخته شده می باشد.


mkisofs -r -b floppy2.img -o bootcd.iso.

و یا ساخت آن از روی فایل boot.bin میباشد.

mkisofs -r -b boot.bin -no-emul-boot -boot-load-seg 0 -o bootcd.iso.

مطالعه گزینههای دستور mkisofs به عهده توسعهدهندگان میباشد. سپس با دستور زیر بار دیگر تصویر بوت بالا میآید. در حالت اول BIOS یک فلاپی را برای سیستم تقلید مینماید و سیستم را بر اساس آن بوت مینماید. در این حالت اندازه فلاپی دارای استانداردی است که باید حفظ گردد. در حالت دوم BIOS مستقیما در میکند.

qemu -cdrom bootcd.iso



اگرچه در بسیاری از مراحل ساخت نسخه کامپایلر، اسمبلر و سیستمعامل مهم است، در اینجا تنها معماری ۳۲ بیتی و یا ۶۴ بیتی مهم میباشد. این برنامه بوت روی هر دو نوع معماری قابل اجراست. بخشی از کار نیز میتواند ساخت یک Cross Compiler مناسب برای ساخت سیستمعامل میباشد. در این مقال تنها این نکته را متذکر میشوم که برای این کامپایلر وجود binutils یکی از ملزومات است.