<u>COMANDOS</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
docker version	Ver versión de docker
docker <comando>help</comando>	Ver ayuda para un comando
docker run <imagen></imagen>	Ejecuta un contenedor con la imagen proporcionada
docker images	Muestra todas las imágenes descargadas en el ordenador
docker ps	Muestra los contenedores activos
docker ps -a	Muestra TODOS los contenedores (activos y parados)
docker pull <imagen></imagen>	SOLO descarga una imagen y NO EJECUTA un contenedor
docker ps -1	Ver el ÚLTIMO contenedor arrancado/modificado
docker ps -n 4	Ver los 4 ÚLTIMOS contenedores arrancados/modificados
docker ps -a -q	Ver los ids de TODOS los contenedores
docker ps -a -n 3 -s	Calcula el tamaño total de los 3 últimos contenedores (-s)
docker ps -a -f "name= <nombre>"</nombre>	Busca contenedores aplicando el filtro de nombre. (Ver <u>filtros</u>)
docker images -q	Ver los ids de las imágenes
docker runname <nombre> <imagen></imagen></nombre>	Lanza un contenedor con nombre personalizado para esa imagen
docker runname <nombre> -it <imagen></imagen></nombre>	Lanza un contenedor interactivo (-i) y nos proporciona una terminal (-t)
docker runname <nombre> -it <imagen> bash</imagen></nombre>	Hay ciertos contenedores que requieren la palabra bash para lanzar la terminal
docker stop <contenedor></contenedor>	Para el contenedor especificado
docker start <contenedor></contenedor>	Inicia el contenedor especificado

<u>COMANDOS</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
docker start -i <contenedor></contenedor>	Inicia un contenedor en modo interactivo
docker run -d <imagen></imagen>	Inicia un contenedor en segundo plano
docker run -name <nombre> -d -it <imagen></imagen></nombre>	Viene bien para mantener vivo un contenedor de sistema
docker rm <id contenedor="" nombre="" =""></id>	Borra un contenedor
docker rmi <id imagen="" nombre="" =""></id>	Borra una imagen
docker rmi -f <id imagen="" nombre="" =""></id>	Borra una imagen aunque la esté usando un contenedor activo
docker exec <contenedor> <comando></comando></contenedor>	Lanza un comando contra un contenedor
docker attach <contenedor></contenedor>	Ver la salida de un comando que se está ejecutando en un contenedor
docker logs <contenedor></contenedor>	Ver lo que está mostrando por pantalla un contenedor
docker logs <contenedor>tail 5</contenedor>	Muestra las últimas 5 líneas de la pantalla de un contenedor
docker logs <contenedor> -f</contenedor>	Ver lo que está mostrando por pantalla un contenedor sin parar
docker kill <contenedor></contenedor>	Matar un contenedor
docker top <contenedor></contenedor>	Mira el proceso que más recursos esté consumiendo de un contenedor
docker stats <contenedor></contenedor>	Vemos información detallada de un contenedor (cpu, memoria, limite de memoria, etc)
docker inspect <contenedor> > container.txt</contenedor>	Vuelca un JSON con las propiedades del contenedor
docker inspect <imagen> > image.txt</imagen>	Vuelca un JSON con las propiedades de la imagen
docker system info	Muestra información del sistema relacionada con docker
docker system df	Nos muestra cantidad y tamaño de imágenes y contenedores

<u>COMANDOS</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
docker system events	Muestra los eventos que pasan en docker (creación de contenedores, imágenes, redes, etc)
docker system prune	Borra todas las cosas sin utilizar de docker. SUMO CUIDADO CON ESTE COMANDO
docker cp <fichero> <contenedor:ruta_fichero></contenedor:ruta_fichero></fichero>	Copia un fichero a la carpeta /tmp dentro del contenedor
docker cp <contenedor:ruta_fichero> .</contenedor:ruta_fichero>	Copia un fichero del contenedor al sistema operativo real a la ubicación actual
docker runname <nombre contenedor=""> -d -it -e V1=10 <imagen></imagen></nombre>	Crea un contenedor a partir de una imagen con una variable de entorno (-e V1 = 10)
docker run -it -drmname <nombre contenedor=""> <imagen></imagen></nombre>	Crea un contenedor a partir de una imagen que se borra automáticamente al finalizar
docker runname <nombre contendor=""> -denv-file <archivo> <imagen></imagen></archivo></nombre>	Crea un contenedor con variables de entorno a partir de un fichero de propiedades
docker runname <nombre contenedor=""> -d -p <puerto expuesto="">:<puerto interno=""> <imagen></imagen></puerto></puerto></nombre>	Crea un contenedor en segundo plano. Lo que hace el argumento -p es decir que cuando un cliente acceda al puerto de la máquina real, se le redirigirá al puerto interno del contenedor.
docker network ls	Lista todas las redes de docker
docker network inspect <red></red>	Devuelve un JSON con las propiedades de la red. Podemos ver todos los contenedores asociados a esta misma
docker image inspect <imagen></imagen>	Devuelve un JSON con todas las propiedades de una imagen
docker network createsubnet=192.168.0.0/16 <nombre red=""></nombre>	Crea una red con las características proporcionadas
docker run -itname <nombre contenedor="">network <nombre red=""> <nombre imagen=""></nombre></nombre></nombre>	Crea un contenedor interactivo y lo asocia a una red.
docker network connect <red> <contenedor></contenedor></red>	Conecta un contenedor a la red
docker network createsubnet=192.168.0.0/16gateway=172.28.0.1ip-range <nombre red=""></nombre>	Crea una red con las características especificadas
docker rm `docker ps -aq`	Borra TODOS los contenedores

<u>COMANDOS</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
docker network rm <red></red>	Borra una red
/var/lib/docker/volumes	Directorio de almacenamiento de docker
docker run -it -v /datos -name <nombre contenedor=""> <imagen> bash</imagen></nombre>	Crea un contenedor con un volumen especificando el directorio dentro del contenedor
docker volume 1s	Muestra los volúmenes disponibles
docker volume inspect <id volumen=""></id>	Vuelva un JSON con los datos del contenedor
docker volume create <nombre volumen=""></nombre>	Crea un volumen con un nombre personalizado
docker run -it -name <nombre contenedor=""> -v <nombre de="" directorio="" montaje="" volumen:=""> <nombre imagen=""> bash</nombre></nombre></nombre>	Crea un contenedor con un nombre volumen personalizado y un punto de montaje dentro del contenedor.
docker run -it -name <nombre contenedor=""> -v <nombre directorio="" volumen:="">:ro <nombre imagen=""> bash</nombre></nombre></nombre>	Crea un contenedor y lo asocia a un volumen en modo de solo lectura.
docker run -i -name <nombre contenedor_2="">volumes-from <nombre contenedor_1=""></nombre></nombre>	Hace que el contenedor 2 utilice los volúmenes del contenedor 1.
docker volume rm <nombre volumen=""></nombre>	Borra un volumen
docker volume prune	Elimina volúmenes no utilizados
docker run -it -v <directorio host="">:<directorio contenedor="">name <nombre contenedor=""> <nombre imagen=""></nombre></nombre></directorio></directorio>	Crea un contenedor asociando un directorio real con un directorio de dentro del contenedor
docker diff <nombre contenedor=""></nombre>	Enseña todos los cambios que ha tenido una imagen. La A significa append (añadido), la C changed (cambiado) y la D deleted (borrado).
docker commit <contenedor inicial=""> <nombre de="" imagen="" nueva=""></nombre></contenedor>	Crea una imagen con nombre personalizado a partir de un contenedor.

CREACIÓN DE IMÁGENES

RUN:

El comando RUN ejecuta un comando. Por cada RUN se crea una capa de docker. Permite la concatenación de comandos.

No puede haber ningún comando interactivo. Por eso se pone el -y para Python.

FROM ubuntu
RUN apt-get update # Permite concatenación de comandos con &&
RUN apt-get install -y python

Para construir la imagen se utiliza el comando: docker build

CMD:

El comando CMD también ejecuta un comando. Es el comando por defecto del contenedor. SOLO PUEDE HABER UNO POR CONTENEDOR

Esto ejecuta el mismo comando con exec. RECOMENDADO.

CMD ["echo", "Welcome to this container"] # Esto ejecuta el mismo comando con exec. RECOMENDADO.

ENTRYPOINT:

El comando ENTRYPOINT ejecuta un comando al iniciar un contenedor. Es una buena práctica utilizar esta palabra reservada para ejecutar la aplicación ya que si hacemos algo como ENTRYPOINT ["node", "arg1", "arg2"] el contenedor sólo sería capaz de ejecutar comandos de node. SOLO SE PUEDE TENER UNO POR CONTENEDOR.

ENTRYPOINT Y CMD:

El comando ENTRYPOINT se puede mezclar con CMD. La siguiente imagen haría un ping. Pero el target se podría modificar. Para ejecutar este contenedor, se haría lo siguiente:

docker run <nombre imagen> <host/ip>

WORKDIR:

El comando WORKDIR establece el directorio en el que trabajan las otras directivas.

COPY y ADD:

El comando COPY copia un archivo de la máquina real al contenedor.

```
FROM ubuntu
RUN apt-get update # Permite concatenación de comandos con &&
RUN apt-get install -y python
RUN echo 1.0 >> /etc/version && apt-get install -y git \
                  && apt-get install -y iputils-ping
RUN mkdir /datos
WORKDIR /datos
RUN touch fl.txt
COPY index.html . #El punto se refiere al directorio actual de la máquina real
COPY app.log /datos
#Añade el directorio docs de la maquina real al contenedor
ADD docs docs
#Copia todo lo que empieza por f (maquina real) al directorio datos del contendor
ADD f* /datos
# Copia el fichero tar al directorio WORKDIR del contenedor
ADD f.tar .
ENTRYPOINT ["bin/bash"]
```

El comando ADD cuando interactúa con un .tar lo que hace es al pegar ese archivo en el contenedor y lo desempaqueta. EL TAR NO COMPRIME.

ENV:

El comando COPY copia un archivo de la máquina real al contenedor.

```
FROM ubuntu
RUN apt-get update # Permite concatenación de comandos con &&
RUN apt-get install -y python
RUN echo 1.0 >> /etc/version && apt-get install -y git \
                  && apt-get install -y iputils-ping
RUN mkdir /datos
WORKDIR /datos
RUN touch f1.txt
COPY index.html . #El punto se refiere al directorio actual de la máquina real
COPY app.log /datos
#Añade el directorio docs de la maquina real al contenedor
ADD docs docs
#Copia todo lo que empieza por f (maquina real) al directorio datos del contendor
ADD f* /datos
# Copia el fichero tar al directorio WORKDIR del contenedor
ADD f.tar .
ENTRYPOINT ["bin/bash"]
```

El comando ADD cuando interactúa con un .tar lo que hace es al pegar ese archivo en el contenedor y lo desempaqueta. EL TAR NO COMPRIME.