


- Método de autenticação de usuários utilizando a técnica de encaminhar pacotes IP sobre redes de acesso ethernet.
- Especificado na RFC 894, essa técnica encasula datagramas IP em quadros ethernet.
- O protocolo ARP é utilizado para descobrir quais IPs estão associados a seu respectivo MAC e vice-versa (reverse-arp).
- Assim como um Stack, os Protocolos DHCP (BOOTP-DHCP) para v4 e para v6 SLAAC para obter o prefixo IPv6
 (/64), gateway (IPv6-LL do roteador) e DNSv6, além do DHCPv6 para obter endereços (Temporary Address TA –
 Normal Address NA) e prefixos delegados (PD).
- https://accel-ppp.readthedocs.io/en/latest/configuration/ipoe.html

Encapsulamento Ethernet

Encapsulamento Ethernet II (RFC 894)
Também conhecido por encapsulamento ARPA ou DIX

100 Day	endereço	tipo	DADOS	trailer
Destino	Origem		0.590.09005	CRC
(6)	(6)	(2)	(46-1500)	(4)




tipo	DATAGRAMA IP	
0x0800 (2)	(46-1500)	

tipo 0x0806	Pedido ou Resposta ARP	PAD
(2)	(28)	(18)

tipo	Pedido ou Resposta RARP	PAD
0x8035 (2)	(28)	(18)

- RFC 894 Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks
- RFC 1531 Dynamic Host Configuration Protocol;
- RFC 3315 Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6);
- RFC 6578 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCPv4 and DHCPv6);
- RFC 8415 Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6);
- RFC 8925 IPv6-Only Preferred Option for DHCPv4



- https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1531
- https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1542
- DHCPDISCOVER Solicitação do cliente para localizar servidores disponíveis.
- DHCPOFFER Servidor envia resposta para cliente o DHCPDISCOVER com oferta de parâmetros de configuração.
- DHCPREQUEST Cliente transmite para servidores solicitando parâmetros oferecidos de um servidor e recusando implicitamente ofertas de todos os outros.
- DHCPACK Servidor envia resposta para cliente com parâmetros de configuração, incluindo endereço de rede confirmado.
- DHCPNAK Servidor envia resposta para cliente recusando a solicitação de configuração de parâmetros (por exemplo, endereço de rede solicitado já alocado).
- DHCPDECLINE Cliente envia para servidor indicando parâmetros de configuração (por exemplo, endereço de rede) inválidos.
- DHCPRELEASE Cliente envia para servidor renunciando o endereço de rede e cancelando a concessão restante.




Figure 3: Timeline diagram of messages exchanged between DHCP client and servers when allocating a new network address

Droms [Page 15]

- OP Numa mensagem DHCP, uma solicitação e uma resposta possuem os mesmos campos. O que as diferenciam é o conteúdo deste campo. A informação um indica uma solicitação, a informação dois indica uma resposta
- HTYPE Informa o padrão de rede utilizado pelo adaptador de rede
- HLEN Informa o tamanho do endereço MAC do adaptador de rede
- HOPS Quantidade de roteadores pelos quais a mensagem deverá passar
- ID DE TRANSAÇÕES Número de identificação da mensagem
- SEGUNDOS Quantidade de tempo em segundos desde que o cliente fez a inicialização
- FLAGS Utilizado para "setar" opções especiais de resposta às solicitações
- ENDEREÇO IP DO CLIENTE Em uma solicitação o cliente informa o seu endereço IP (possível quando o

ОР	H	HTYPE	HLEN	HOPS				
ID DE TRANSAÇÕES								
SEGUNDOS FLAGS								
ENDEREÇO IP DO CLIENTE								
SEU ENDEREÇO IP								
	ENI	DEREÇO	IP DO SERVIDOR					
	END	DEREÇO I	P DO ROTEADOR					
ENI	DEREÇO DE H	HARDWAI	RE DO CLIENTE (16 OCTET	OS)				
	NOME DO H	IOST DO	SERVIDOR (64 OCTETOS)					
	NOME DO AR	QUIVO D	E PARTIDA (128 OCTETOS)					
		OPÇÕES	S (VARIÁVEL)					



- cliente conhece o seu endereço)
- SEU ENDEREÇO IP Utilizado pelo servidor para enviar informação do endereço IP disponível para o cliente que solicitou.
- ENDEREÇO IP DO SERVIDOR Preenchido pelo cliente quando ele quer obter uma informação de um servidor específico.
- ENDEREÇO IP DO ROTEADOR Preenchido pelo servidor para informar ao cliente o endereço IP do roteador da rede local
- END. DE HARDWARE DO CLIENTE Informação do endereço MAC do cliente
- NOME DO HOST DO SERVIDOR Quando esses campos não são utilizados para enviar as informações pertinentes a cada um (nome do servidor e informação do sistema operacional que será inicializado no cliente) o DHCP utiliza-o remetendo informações adicionais transformando-os em campo de OPÇÕES, otimizando assim a utilização da mensagem.
- NOME DO ARQUIVO DE PARTIDA Nome do arquivo que contém a imagem de memória da(s) estação (ões) correspondente(s)
- OPÇÕES Esse campo é utilizado para informar que tipo de resposta ou solicitação DHCP (DHCPDISCOVER, DHCPOFFER etc.) está sendo enviada para o cliente ou para o servidor.

ОР	HTYPE	HLEN	HOPS						
ID DE TRANSAÇÕES									
SEGUNDO	SEGUNDOS FLAGS								
ENDEREÇO IP DO CLIENTE									
SEU ENDEREÇO IP									
ENDEREÇO IP DO SERVIDOR									
	ENDEREÇO IP DO ROTEADOR								
END	ENDEREÇO DE HARDWARE DO CLIENTE (16 OCTETOS)								
	NOME DO HOST DO SERVIDOR (64 OCTETOS)								
	NOME DO ARQUIVO	DE PARTIDA (128 OCTETOS)						
	OPÇÕ	ES (VARIÁVEL)							





- Option 82 Atributos DHCP Segurança?
- O protocolo transporta um atributo descrito na (RFC 1048), que por sua vez transporta as opções DHCP;
- Tabela de opções:
- Código | Descrição
- 1 Subnet-Mask
- 3 Router/Gateway
- 6 DNS Server
- 51 Lease-Time
- 53 DHCP-MESSAGE
- 82 Relay Agent Info variável, tipo 1 Circuit-ID, tipo 2 Remote-ID
- https://www.iana.org/assignments/bootp-dhcpparameters/bootp-dhcp-parameters.xhtml


ОР	HTYPE	HLEN	HOPS					
	ID DE TRANSAÇÕES							
SEGUNDO	os	FLAGS						
	ENDEREÇ	D IP DO CLIENTE						
SEU ENDEREÇO IP								
ENDEREÇO IP DO SERVIDOR								
	ENDEREÇO IP DO ROTEADOR							
END	ENDEREÇO DE HARDWARE DO CLIENTE (16 OCTETOS)							
	NOME DO HOST DO SERVIDOR (64 OCTETOS)							
	NOME DO ARQUIVO D	DE PARTIDA (128 OCTETOS)						
	OPÇÕES (VARIÁVEL)							



- Para habilitar a opção 82 em redes FTTH fazemos uma configuração na OLT para que seja entregue como Circuit-ID/Remote-ID da ONT a identificação única do CPE. Todo o processo é personalizado por Configs internas nas OLTs -RFC 3046
- Option 82 certamente é uma ajuda para identificar de forma inequívoca um CPE.
- 82 Relay Agent Info tipo 1 Circuit-ID, tipo 2 Remote-ID
- Agent Circuit ID (subopção 1)— Uma string ASCII que identifica a interface na qual o pacote DHCP do cliente é recebido.
- Remote Circuit ID (subopção 2)— Uma string ASCII atribuído pelo Relay Agent DHCP que identifica o cliente de forma inequívoca.
- https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3046.txt







huawei(config)#dhcp option82 enable

huawei(config)#raio-mode user-defined dhcp-option82

huawei(config)#raio-format dhcp-option82 cid anid frame/slot/port:vlanid

huawei(config)#raio-format dhcp-option82 rid splabel

/var/log/accel-ppp# username	accel-cmd show sessions calling-sid ip rate-limit type		comp	state	uptime		
12/5/FHTT-03987e58 12/1/FHTT-055b9f00							1.00:44:04 1.00:32:01

root@CE01-BNG:/usr/share/accel		cmd show sess	sions order username				
ifname username	calling-sid	ip	ip6		rate-limit	•	uptime
ipoe1 50:00:00:20:00:00	50:00:00:20:00:00 50:00:00:21:00:00	100.81.0.3	2001:db8:aaaa:1:5200:ff:fe20:0/64 2001:db8:aaaa:2:5200:ff:fe21:0/64	2001:db8:bbbb::/56	2048/1024	active	02:27:11 02:26:28

UserID	Username Vlan	IPv6 add		IP address Access type	MAC
20113	1001/2/12/4	85754439	Eth-Trunk1.1	701 IPV4	MAC
	1701/-		IPv6	IP0E	

