

wearPOS

かんたん操作マニュアル

店舗スタッフ・アルバイト向け —— 店頭でよく使う操作だけをまとめました

最終更新: 2026年9月12日 / スマートフォン・タブレット・パソコンのどれでも同じように使えます

もくじ

1 はじめに(画面を開く・ログイン)

2 会計する(レジ)

3 支払いを分けて受け取る

4 返品する(会計の取り消し)

5 商品を登録する

6 在庫の作業

7 お客様の登録・LINE

8 売上を見る・AI に相談する

9 店長・管理者の設定

10 困ったときは

1

はじめに(画面を開く・ログイン)

ブラウザで次の URL を開きます。よく使う端末では、ブックマークやホーム画面に追加しておくと便利です。

✓ <https://wearpos.ai-labo.cloud>

ログインする

1

自分の名前を選ぶ

ユーザー名は一覧から選ぶだけです

2

パスワードを入力して **ログイン**

※ 自分のユーザーがまだ無いときは、**店長(管理者)**に作ってもらってください。お店の設定によっては、ログイン画面の **新規ユーザーを作成** タブから自分で作れることもあります(合言葉が必要な場合があります)。

! パスワードを続けて **8 回**間違えると、そのユーザーは **15 分間**ログインできなくなります。あわてず時間をおくか、店長に連絡してください。

レジ端末をはじめて使うとき

店頭のレジ端末は、ログインなしでレジ画面を開けるようにできます。そのかわり、**最初に一度だけ「レジ端末コード」**の入力が必要です。

1

レジ画面を開くと、コードの入力欄が出る

2

店長から聞いたレジ端末コードを入力して **この端末で使えるようにする**

3

以降 90 日間は、その端末はコードなしでレジを使えます

別の端末を使うときは、その端末でも一度入力してください。

※ ログイン済みであれば、コードを入れなくてもレジは使えます。コードは「店頭のタブレットをログインなしで使う」ための仕組みです。

権限について

- **管理者:** すべての操作(商品登録・価格変更・顧客情報・設定など)
- **スタッフ:** 許可された画面のみ(レジ・商品・在庫など。権限は管理者が決めます)
- 使いたい画面が見えないときは、権限の追加を店長に相談してください
- パスワードを忘れたら管理者に連絡してください(リセットできます)

2 会計する(レジ)

サイドメニューの **レジ↑** を押すと、レジ専用ウィンドウが開きます。

1 担当スタッフを選ぶ(必須)

自分の名札バーコードを **読み取る** でスキャンしてもOK。選ばないと会計ボタンが押せません。

2 商品を追加する

値札のバーコードをスキャン(カメラ/ハントスキャナ)。読み取れないときは **商品名で検索**。値札が無いもの(ノベルティ等)は **未登録商品を手入力** で商品名と価格を入力します。

3 会員をつける(任意)

お客様の LINE 会員証バーコードをスキャン、または会員番号を入力して **照会**。分からないときは **お名前・電話番号で検索**。

4 値引き・ポイントを使う(任意)

1商品だけなら その行の「この明細を値引き」、会計全体なら「伝票値引き」。¥と%の両方を入れると合算されます。会員のポイントもここで使えます。

5 支払方法を選ぶ

現金は **お預かり金額**を入力するとお釣りが自動計算されます。クレジット等は、決済端末での処理が終わったことを確認してから進めます。

6 **会計する** を押す

7 **レシートを印刷** → 別ウィンドウで開くので印刷して閉じる

8 **次の会計へ** で次のお客様へ

✓ 在庫の減算・ポイントの付与・累計購入額と会員ランクの更新・お客様への LINE 通知まで、会計と同時に自動で行われます。

承認番号を残す(決済メモ)

クレジットや QR 決済など、別の端末で処理した支払いは、**決済端末の承認番号・伝票番号**をメモとして残せます。

- 支払方法を選ぶと、その下にメモ欄が出ます
- 入力した番号は伝票詳細に「No. ○○」と表示されます
- あとで決済端末の控えと突き合わせるときに役立ちます

3

支払いを分けて受け取る

「現金 1 万円 + 残りを電子マネー」のように、1 回の会計で支払方法を組み合わせられます。

1 お会計の欄で **支払方法を分けて支払う** を押す

2 使う支払方法のボタンを押す

押すと残額が自動で入ります。金額を直せば、残りは次の行に回せます。

3 現金の行は お預かり金額 を入れる

行ごとにお釣りが計算され、合計のお釣りも表示されます。

4 内訳の合計がお支払い額とぴったり合ったら **会計する**

ぴったり合うまで会計ボタンは押せません。残額は画面に表示されています。

※ 分割に使えるのは、店長が設定で「分割決済に使える」にした支払方法だけです。ボタンが出ないときは店長に確認してください。

✓ レシートと伝票詳細には、支払方法ごとの内訳が印字・表示されます。返品したときも、この内訳どおりに返金されます。

レジの打ち間違い・お客様都合の返品はこちら。むずかしい操作はありません。

1

取引履歴 から対象の伝票を探して開く

伝票番号や会員名で絞り込みできます。行をクリックすると詳細が開きます。

2

右上の 返品する を押す

3

返す商品の点数を決める

はじめは全部が選ばれています。－＋で点数を変えれば、1点だけ返すこともできます。

4

返金の方法を選ぶ

そのままなら元の支払い方法どおりに返します。クレジットの取消ができないときなどは「返金方法を指定する」で現金に振り替えられます。

5

右下の 〇点を返品する を押して、確認画面で OK**返品したぶんだけ自動で元に戻るもの**

- 商品の在庫(戻し入れ)
- お客様が使ったポイント(返還)・付いたポイント(取消)
- 累計購入額・会員ランク(来店回数は、伝票を全部返品したときだけ 1 減ります)

✓ 一部だけ返品したときは、残りをあとから返品できます。伝票には「一部返品」と表示され、明細ごとに返した点数が出ます。同じ商品を二重に返品することはできません。

5 商品を登録する

管理者の操作です。商品 / SKU → **商品を登録** から行います。

1 商品名・価格を入力

必ず入れるのは 商品名・プロパー価格・サイズ の3つだけです。

2 品番は空欄でかまいません

空なら自動で採番されます(例: P2609-001)。

3 サイズを選ぶ(カラーは任意)

選んだ組み合わせぶんの SKU (在庫の管理単位) が自動で作られます。カラー展開のない小物などはカラーを選ばなくてよく、その場合は「指定なし」1つになります。

4 JAN コードは自動採番

採番年月は数字6桁で入力します(例: 202609)。

5 登録後、**値札ラベルを印刷** でバーコード付きの値札を印刷

メーカーの値札をそのまま使う(値札の付け替え不要)

バーコードの欄で「既存のバーコードを読み取って登録する」を選ぶと、SKU ごとの読み取り欄が出ます。

- ・ **まとめて読み取る** を押すとカメラが開いたままになり、値札を1枚ずつかざすだけで上から順に入ります(次に読む SKU が画面に出ます)
- ・ 同じ値札を続けて読んでしまっても、二度入ることはありません
- ・ USB / Bluetooth のバーコードリーダーは、入力欄を選んでそのまま読み取れば 次の空欄へ自動で移ります
- ・ 同じバーコードを2つの SKU に入れてしまったときは、その場で赤く警告が出ます
- ・ 空欄のままにした SKU は、あとから商品詳細の SKU 一覧で登録できます

！ SKU ごとの読み取り欄は、**サイズを選んだあと**に出ます(品番とカラーは決まっていなくても大丈夫です)。

あとから直すとき

- ・ 商品の情報 → 商品詳細の **商品情報カード右上** の **編集する** (販売価格の変更は履歴に残ります)

- ・ SKU コード・バーコード → SKU 一覧の  から変更 (管理者のみ)

たくさんの商品をまとめて登録する (CSV 一括取込)

仕入先から JAN 付きの商品リスト (Excel / CSV) をもらっているときは、1 件ずつ登録しなくて済みます。

1 商品 / SKU → CSV 一括取込

2 ファイルを選ぶか、Excel からコピーして貼り付け

見本を入れる を押すと、書き方の例が入ります。

3 **内容を確認する** で結果を見る

新規・更新・エラーの件数と、1 行ずつの内容が出ます。エラーが 1 件でもあると取り込めません。

4 問題なければ **○ 件を取り込む**

- ・ 必要な列は **商品名・上代・サイズ** の 3 つだけ。品番・カラー・JAN・在庫数・販売価格などは任意です
- ・ 品番が無いときは自動で採番し、同じ商品名の行をまとめて 1 商品にします (同じファイルを二度取り込むと二重になるのでご注意ください)
- ・ カラーが無いときは「指定なし」として登録します
- ・ 同じ品番の行はまとめて 1 商品になり、カラー×サイズごとの SKU が作られます
- ・ 同じ JAN が二重に登録されそうなときは、取込前にエラーとして教えます

✓ 既にある商品は、既定では変更しません (JAN が空のところにだけ JAN を入れます)。上書きしたいときは設定のチェックを入れてください。

在庫 画面で行います。一覧のラジオボタンで商品を選べと、その SKU がフォームに自動で入ります。

やりたいこと	操作
入荷	区分「入荷」+ SKU(スキャン可)+ 数量 → 登録する
数が合わないとき	区分「在庫調整」で差分を入力(マイナスも入力できます)
棚卸	区分「棚卸」で実際に数えた数を入力(その数に上書きされます)

✓ すべての増減は「直近の在庫変動」に履歴として残ります。あとから誰がいつ変えたか確認できます。

※ 在庫が少なくなった商品は、在庫画面の上部にアラートとして出ます(発注点は商品ごとに設定できます)。

やりたいこと	操作
店頭で新規登録	顧客 (CRM) → 顧客を登録 (会員番号は自動発行)
LINE で自己登録	お客様が公式 LINE を友だち追加 → リッチメニューの「会員登録」から
LINE 会員証	お客様がリッチメニューの「会員証」でバーコード表示 → レジでスキャン
既存会員を LINE とつなぐ	顧客詳細 → 連携コードを発行 (6桁) → お客様が LINE に送る
一斉配信	顧客一覧 → LINE 一斉配信

※ 登録でお聞きする項目は、お店の設定で変えられます(お名前だけ、ニックネーム可、住所は市区町村まで、など)。画面に出ていない項目は「集めない」設定になっています。

※ お客様は LINE のトークに「通知オフ」「通知オン」「連携解除」と送ると、自分で設定を変えられます。

8 売上を見る・AI に相談する

- **ダッシュボード**: 期間を選んで売上・客数・客単価・売れ筋などを確認できます
- **AI考察**: **討論を開始** を押すと、2つの AI が実績を分析して【考察】(結論と打ち手)と【提案】(次に試すこと)を出します
- そのまま追加の質問もできます(例:「客単価を上げるには何かから手を付けるべき?」)
- **お客様の個人情報は AI に送っていません**。送っているのは売上などの集計値と、会員数・リピート率といった統計だけです(氏名・電話番号・メール・住所・個別の購入履歴は送りません。スタッフ名も「スタッフA」等に置き換えて送ります)
-  **AIに送るデータを見る** を押すと、送っている内容をその場で全部確認できます

※ ChatGPT への送信を止めたいときは、設定 → 「AI考察と個人情報の取り扱い」でチェックを外してください。AI がつながらないときは、同じ画面の **AI接続テスト** で原因を確認できます。

サイドメニューの **設定 / 連携** から行います。開店前に一度確認しておくスムーズです。

やりたいこと	場所とポイント
店舗名を決める	設定 → 店舗 。ここで入れた店舗名がレシートの一冊上に印字されます。開店前に自店の名前へ変更してください
レジ端末コード	設定 → レジ端末のアクセス 。店頭端末をログインなしで使うための合言葉です。決めたら店頭の端末で1回入力します（未設定なら、ログインした人だけがレジを使えます）
スタッフを増やす	設定 → スタッフ （レジの担当者一覧）と ユーザーと権限 （ログインする人）。名札バーコードは「名札バーコード」から印刷できます
支払方法を増やす	設定 → レジの支払方法 。ギフト券・商品券などを追加できます。「分割決済に使える」「お釣りを出せる」もここで決めます
新規ユーザー作成の可否	設定 → ログイン画面での新規ユーザー作成 。既定は「作成させない」。スタッフを迎えるときだけ開くのがおすすめです
LINE リマインド	設定 → リマインド設定 。購入後フォロー・再来店・休眠・誕生日の ON/OFF と日数を変えられます（毎日 10:00 に自動配信）
顧客登録の項目	設定 → 顧客登録の項目 。集める情報を必要最小限にできます（「最小構成にする」ボタンで一括変更）

！ **データの初期化**は、テスト後に中身を空にするための機能です。既定ではボタンがグレースアウトしていて押せません。実際の運用が始まったら使わないでください。

症状	対処
バーコードが読めない	レジの  商品名で検索 から追加。値札が無いものは  未登録商品を手入力
会計を間違えた	取引履歴から伝票を開いて 返品する → 正しい内容でもう一度会計
会員が見つからない	レジの「お名前・電話番号で検索」。それでも無ければ新規登録
会計ボタンが押せない	担当スタッフが未選択／現金のお預かり金額が不足／分割の内訳がお支払い額と合っていない、のいずれかです
「担当スタッフを選んでください」と出る	レジ画面の担当スタッフ欄が「未指定」のままです。名前を選んでください
「店舗が設定されていません」と出る	店長に連絡してください（設定 → 店舗 を開いて保存すると直ります）
レジでコードを聞かれた	その端末での初回です。店長からレジ端末コードを聞いて入力してください（1章）
ログインが一時的に止まった	パスワードを 8 回続けて間違えると 15 分止まります。時間をおくか店長に連絡を
ポイント残高がおかしい	顧客詳細のポイント履歴で増減を確認（返品分は自動で調整されています）
パスワードを忘れた	管理者に連絡（設定 → ユーザーと権限 からリセットできます）
画面が固まった・表示が古い	ブラウザの再読み込み（スマホは画面を下に引っ張る）。会計済みのデータが消えることはありません

※ このマニュアルに載っていない操作や詳しい説明は、「wearPOS 機能・運用ガイド」をご覧ください。