

# Boletim Técnico

# DES – Declaração Eletrônica de Serviços – Belo Horizonte – MG

Ambiente : Livros Fiscais :

Data da publicação: 05/06/06Data da revisão: 18/12/08Versões: Protheus 10Países: BrasilSistemas: Windows/LinuxBancos de: Todos

operacionais dados

**FNC/Plano**: 98881, 100418, 101956, 113373, 113374, 115026, 120308, 120310, 120312,

120446, 125361, 125701, 125703, 127179, 128661, 129072, 129710, 129713,

132573, 132580, 133279, 150769, 154770, 6920/6767

Tabelas utilizadas : SA1 - Cadastro de Clientes; SA2 - Cadastro de Fornecedores; SF3 - Livros

**Fiscais** 

Na rotina "Instruções Normativas" (MATA950), está disponível a geração do arquivo para importação da DES (Declaração Eletrônica de Serviços). A DES é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Belo Horizonte - BH.

O programa disponível no sistema trata exclusivamente as informações referentes ao ambiente Livros Fiscais.

A quem se destina	A todos os prestadores e/ou tomadores de serviço de qualquer natureza do município de Belo Horizonte.
Objetivo	Declarar mensalmente os serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Belo Horizonte.
Prazo de entrega	Mensal, até o dia 20 do mês subseqüente.
Competência	Municipal – Belo Horizonte – Minas Gerais.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DES
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	2.03.00
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.pbh.gov.br/bhissdigital/
Legislação contemplada	Decreto nº. 11.467, de 08 de outubro de 2003.

## Tipos de registros gerados

Registro tipo H - Identificação do contribuinte

Para o Registro Tipo H, as informações serão geradas de acordo com o preenchimento dos parâmetros da rotina "Número do CMC" e "Versão da DES".

Registro tipo E – Notas fiscais emitidas

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída), conforme algumas restrições:

- 1. É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, em que se informa "Data inicial" e "Data final";
- 2. Serão considerados os CFOPs que iniciarem com um número maior ou igual a cinco.
- 3. Serão consideradas as notas fiscais canceladas e extraviadas.

# i Observação:

Caso o número do endereço no Cadastro de Clientes, esteja em branco, o sistema automaticamente preencherá o campo "Número" com "000000" e o campo "Complemento" com "S/N" para que o arquivo seja validado corretamente.

Registro tipo D – Dedução de materiais da NF emitida de construção civil

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída), conforme algumas restrições.

# i Importante:

Para a correta geração desse registro, é necessário que os lançamentos das notas de dedução no sistema sejam feitos de acordo com o Boletim "FIS-FAT-COM - Abatimentos da base de cálculo do ISS - Construção Civil".

Registro tipo R - Notas fiscais recebidas

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada), conforme algumas restrições:

- 1. É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, em que se informa "Data inicial" e "Data final";
- 2. Serão considerados os CFOPs que iniciarem com um número menor que cinco.

### i Importante:

- 1 Caso queira configurar as séries utilizadas para serem substituídas por tipo de séries válidas para o sistema, utilize o parâmetro MV\_TPSERIE, conforme descrito no tópico "Procedimentos para Implementação". Lembramos que esta configuração é utilizada nos arquivos de Notas Fiscais Emitidas e Notas Fiscais Recebidas.
- 2 Caso o número do endereço no Cadastro de Fornecedores esteja em branco, o sistema automaticamente preencherá o campo "Número" com "000000" e o campo "Complemento" com "S/N" para que o arquivo seja validado corretamente.
- 3 Para que no registro das notas fiscais recebidas considerem as notas de dedução de materiais, é necessária a criação dos campos D1\_ABATISS e D1\_ABATMAT.

Assim, na inclusão das notas fiscais recebidas é possível informar os valores do abatimento do ISS (D1\_ABATISS) e do abatimento do material (D1\_ABATMAT).

- 4 Para que o registro das notas fiscais recebidas considere os RPAs (Recibos de Pagamento de Autônomos), é necessário que os lançamentos das notas sejam feitos de acordo com o Boletim Técnico "COM-FAT-GPE-RPA Recibo de Pagamento de Autônomos".
- 5 Para que a informação 'se o fornecedor é optante do Simples Nacional' seja considerada no registro das notas fiscais recebidas, será necessário criar o campo A2\_SIMPNAC.

#### Dica:

As inclusões de campos poderão ser implementadas manualmente, conforme descrito neste boletim, ou por meio do compatibilizador "UPDFIS".

Os demais registros apresentados no programa validador da DES – BH não são contemplados.

### Procedimentos para implementação

- 1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração DESBH.INI.
- 2. Para que a DES BH seja gerada corretamente, observe o preenchimento das informações no Cadastro de Clientes e Fornecedores.
  - Deve-se informar o tipo do logradouro, com três (3) caracteres. Exemplo: RUA, AV. (avenida), AL. (alameda). Caso o tipo do logradouro seja informado com mais de 3 caracteres, o sistema automaticamente irá reduzir para 3 caracteres. Exemplo: caso seja informado AVENIDA, na geração do arquivo de exportação, a informação apresentada será AVE.
  - Seguida à informação do tipo do logradouro, deve-se dar um espaço.
  - Informar o nome do logradouro e, ao final, inserir uma vírgula, deve-se dar um espaço.
  - Informar o número do estabelecimento/residência.
  - Informar o complemento, caso exista.

Exemplos:

Av. Braz Leme, 1399

Rua Pamplona, 752

Al. Santos, 885

Rua dos Ipês, 88 Ap. 32

3. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", inclua/verifique os campos a seguir:

Tabela SB1		
	Pasta "Campo"	
Campo	B1_CNAE	
Tipo	Caracter	
Tamanho	9	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	CNAE	
Descrição	Cód. Atividade do Produto	
Help	Informe o Código da Atividade Econômica (CNAE) relacionado a este serviço. Este campo será utilizado para geração de diversos meios magnéticos de ISS em que é necessária a informação de diferentes CNAEs para diferentes serviços.	
Pasta "Validações"		
Nível	1	

Tabela SF3	
Pasta "Campo"	
Campo	F3_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	CNAE
Descrição	Código Atividade do Lancto.
Help	Código da atividade econômica no serviço prestado.
Pasta "Validações"	
Nível	1

A DES-BH exige que sejam apresentados os códigos de atividade que o "Declarante" possui, ou seja, o declarante (contribuinte) pode possuir mais de um código de atividade, dependendo dos serviços prestados por ele. A DES-BH exige que seja apresentado o código da atividade do serviço prestado, e não o do cliente. Por isso, cada serviço cadastrado na tabela SB1 deve conter o seu respectivo código de atividade válido no software da DES-BH, para que seja possível a exportação.

Tabela SF3			
	Pasta "Campo"		
Campo	F3_CFOEXT		
Tipo	Caracter		
Tamanho	3		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	CFOP Ext.		
Descrição	CFOP Estendido		
Help	Indica a extensão do código CFOP.		
	Pasta "Validações"		
Nível	1		

# i Observação:

Este campo armazena o CFOP estendido informado no TES utilizado na movimentação (campo F4\_CFEXT). Após a criação do campo F3\_CFOEXT, é necessário informar o Código da Natureza da Operação no campo F4\_CFEXT, nos TES a serem utilizados, conforme tabela 4 do layout da DES, em que deve identificar a operação a ser efetuada:

- A Sem dedução
- B Com dedução
- C Isenta de ISSQN
- D Devolução /Simples Remessa
- E Não Incidência
- F Imune
- G Construção Civil
- H Regime de Estimativa
- I Sociedade Profissional
- J Microempresa
- K Depósito em Juízo
- L Incentivo a Cultura

- M Inscrito na PBH
- N Turismo /Fundos
- P Intermediação /Publicidade
- Q Não Tributável
- O Intermed. /Public. Isento

Tabela SF4	
Pasta "Campo"	
Campo	F4_CFEXT
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@9
Pasta "Informações"	
Título	CFOP Estend.
Descrição	CFOP Estendido
Help	Informe o CFOP estendido. O CFOP estendido pode ser requerido para alguns Estados/operações.
Pasta "Validações"	
Nível	1

Tabela SF1			
	Pasta "Campo"		
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""> Exemplo: F1_UFDESBH</campo>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	2		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	UF DES-BH		
Descrição	UF DES-BH		
Help	Informe o estado, caso o estado do local da prestação de serviço, seja diferente do estado do SIGAMAT (Cadastro de Empresa). Utilizado somente no Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas.		

Tabela SF1			
	Pasta "Campo"		
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""> Exemplo: F1_CDDESBH</campo>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	15		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Cid. DES-BH		
Descrição	Cidade DES-BH		
Help	Informe a cidade, caso a cidade do local da prestação de serviço, seja diferente da cidade do SIGAMAT (Cadastro de Empresa). Utilizado somente no Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas.		

Tabela SF1	
Pasta "Campo"	
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""> Exemplo: F1_SERIEDS</campo>
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Série DES-BH
Descrição	Série DES-BH
Help	Informe o tipo de série válida para a DES-BH.

Tabela SF1	
Pasta "Campo"	
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""> Exemplo: F1_MODNF</campo>
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Modelo DES-BH
Descrição	Modelo DES-BH
Help	Informe o modelo de Nota Fiscal válido para a DES-BH.

Tabela SF2	
Pasta "Campo"	
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""> Exemplo: F2_SERIEDS</campo>
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Série DES-BH
Descrição	Série DES-BH
Help	Informe o tipo de série válida para a DES-BH.

Tabela SF2		
	Pasta "Campo"	
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""> Exemplo: F2_MODNF</campo>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
	Pasta "Informações"	
Título	Modelo DES-BH	
Descrição	Modelo DES-BH	
Help	Informe o modelo de Nota Fiscal válido para a DES-BH.	

Tabela SD1	
Pasta "Campo"	
Campo	D1_ABATISS
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999
Pasta "Informações"	
Título	Abatim. ISS
Descrição	Valor abatimento / ISS
Help	Valor do abatimento na base de cálculo do ISS, calculado no faturamento do serviço referente aos valores de subempreitada.
Pasta "Validações"	
Val. Sistema	MaFisRef("IT_ABVLISS","MT100",M->D1_ABATISS)

Tabela SD1		
	Pasta "Campo"	
Campo	D1_ABATMAT	
Tipo	Numérico	
Tamanho	14	
Decimal	2	
Formato	@E 999,999,999.99	
Pasta "Informações"		
Título	Abat. Mat.	
Descrição	Abatimento ISS material	
Help	Valor do abatimento na base de cálculo do ISS, calculado no faturamento do serviço referente aos valores de material utilizado.	
Pasta "Validações"		
Val. Sistema	MaFisRef("IT_ABMATISS","MT100",M->D1_ABATMAT)	

Os campos D1\_ABATISS e D1\_ABATMAT só devem ser criados quando utilizadas notas com abatimento da base de cálculo do ISS – Construção Civil.

Tabela SA2			
	Pasta "Campo"		
Campo	A2_SIMPNAC		
Tipo	Caracter		
Tamanho	1		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Opt Simp Nac		
Descrição	Optante Simples Nacional		
Help	Fornecedor optante ao simples Nacional.		
Pasta "Opções"			
Lista Opções	1=Sim;2=Não		
	Pasta "Validações"		
Val. Sistema	Pertence(" 12")		

4. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:

Pasta "Campo"			
Nome	MV_SERIEPA		
Tipo	Lógico		
Conteúdo	.F.		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica se o campo "Série" (utilizado nos Registros R e E da DES BH) será considerado pelo parâmetro MV_TPSERIE ou pelos parâmetros MV_F1SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2SERIE, MV_F2MODNF.		

# i Observação:

O conteúdo do parâmetro pode ser:

.T. = Pelo parâmetro MV\_TPSERIE

### .F. = Pela espécie da nota (por meio dos parâmetros indicados na descrição).

Pasta "Campo"	
Nome	MV_TPSERIE
Tipo	Caracter
Conteúdo	SSS-DD/SSS-DD/ Em que: SSS: Série do documento fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DD: Tipo de Série que deverá ser apresentada na DES, com 2 dígitos. Caso a tipo de série a ser informada seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Pasta "Descrição"	
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DES no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas.

Exemplo de conteúdo: UNI-1 /XXX-8 /1 -8 /

Pasta "Campo"	
Nome da Var.	MV_CIDADE
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido.

# i Observação:

Sugestão de conteúdo: BELO HORIZONTE

Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas ("") e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo "Município" das Tabelas de Clientes e Fornecedores estabelecidos no município do contribuinte.

Pasta "Informações"		
Nome	MV_F3RECIS	
Tipo	Lógico	
Conteúdo	F	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS).	

O conteúdo do parâmetro MV\_F3RECIS pode ser:

T = Tratamento pelo Livro Fiscal

F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes

Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de saída por meio dos pedidos de venda. Nestes casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim "RecISS", utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com "T".

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_CDDESBH	
Tipo	Caracter	
Cont. Port.	Informar o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ CDDESBH	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Campo da tabela SF1 que indica a Cidade do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SIGAMAT (Cadastro de Empresas). Utilizado somente no Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas.	

O parâmetro MV\_ CDDESBH deve ser criado para identificar a cidade do local da prestação de serviço, caso seja diferente do SIGAMAT (Cadastro de Empresas), e só é utilizado no Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas. Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, a cidade a ser apresentada no Registro R será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a do Cadastro de Empresas (SIGAMAT), indicando em qual cidade houve a prestação do serviço. Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1\_ CDDESBH) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

Pasta "Informações"			
Nome da Var.	MV_UFDESBH		
Tipo	Caracter		
Cont. Port.	Informar o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ UFDESBH		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	Campo da tabela SF1 que indica o Estado do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SIGAMAT (Cadastro de Empresas). Utilizado somente no Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas.		

# i Observação:

O parâmetro MV\_ UFDESBH deve ser criado para identificar o estado do local da prestação de serviço, caso seja diferente do SIGAMAT (Cadastro de Empresas), e só é utilizado no Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas. Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o estado a ser apresentado no Registro R será o do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será o do Cadastro de Empresas (SIGAMAT), indicando em qual estado houve a prestação do serviço. Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1\_ UFDESBH) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_F1SERIE
Tipo	Caracter
Cont. Port.	Informe o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ SERIEDS
Pasta "Descrição"	
Descrição	Campo da tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DESBH.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_F1MODNF	
Tipo	Caracter	
Cont. Port.	Informe o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ MODNF	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DESBH.	

Os parâmetros MV\_ F1SERIE, MV\_ F1MODNF, MV\_ F2SERIE e MV\_ F2MODNF devem ser criados para identificar o tipo de série e o modelo da nota fiscal caso seja utilizado o parâmetro MV\_SERIEPA como True.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_CDDESPR	
Tipo	Caracter	
Cont. Port.	Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. Exemplo: F2_CDDESPR	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Campo da tabela SF2 que indica a Cidade do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de Fornecedores\Cliente. Utilizado somente no Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas.	

O parâmetro MV\_ CDDESPR deve ser criado para identificar a cidade do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de Fornecedor/Cliente, e só é utilizado no Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas.

Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, a cidade a ser apresentada no Registro E será a do campo nele informado. Caso contrário, será a do Cadastro de Fornecedor/Cliente, indicando em qual cidade houve a prestação do serviço.

Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2\_ CDDESPR) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de saída, pois não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_F2MODNF	
Tipo	Caracter	
Cont. Port.	Informe o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F2_ MODNF	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DESBH.	

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_UFDESPR	
Tipo	Caracter	
Cont. Port.	Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. Exemplo: F2_UFDESPR	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Campo da tabela SF2 que indica o Estado do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de Fornecedor/Cliente. Utilizado somente no Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas.	

# i Observação:

O parâmetro MV\_ UFDESPR deve ser criado para identificar o estado do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de Fornecedor/Cliente e, só é utilizado no Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas.

Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o estado a ser apresentado no Registro E será o do campo nele informado. Caso contrário, será o do Cadastro de Fornecedor/Cliente, indicando em qual estado houve a prestação do serviço.

Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2\_ UFDESPR) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de saída, pois não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

Pasta "Campo"		
Nome	MV_SERDES	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	Informe o campo que contém a série das notas fiscais emitidas e canceladas. Exemplo de conteúdo: SF3->F3_SERDES	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica a tabela e o campo que contém o valor da série para as notas fiscais emitidas e canceladas na DES, no arquivo de Notas Emitidas.	

Pasta "Campo"		
Nome	MV_MODDES	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	Informe o campo que contém o modelo das notas fiscais emitidas e canceladas.  Exemplo de conteúdo: SF3->F3_MODDES	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica a tabela e o campo que contém o valor do modelo da nota para as notas fiscais canceladas na DES, no arquivo de Notas Emitidas.	

# i Observação:

Os parâmetros MV\_SERDES e MV\_MODDES devem ser criados para identificar a série e o modelo das notas fiscais emitidas, respectivamente, e quando for necessária a utilização do ponto de entrada MTASF2 disponível na inclusão da nota.

O ponto de entrada MTASF2 permite determinar a tabela e o campo em que devem ser gravados os dados da série e modelo. Esses dados podem ser utilizados na geração da DESBH, quando existirem notas emitidas canceladas.

Mais detalhes sobre o ponto de entrada MTASF2, podem ser consultados no DEM – Documentação Eletrônica Microsiga.

### Procedimentos de utilização

1. No ambiente Livros Fiscais, opção "Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas" (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:

#### **Data Inicial?**

Informar a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

#### **Data Final?**

Informar a data final para processamento da Instrução Normativa.

#### **Instr. Normativa?**

Informar o nome da Instrução Normativa a ser processada: DESBH.

#### Arq. Destino?

Informar o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: DESBH.TXT

#### Diretório?

Informar o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Ex.: C:\DESBH\.

### Seleciona Filiais ? (disponível a partir da versão 8.11)

Informar se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar "Não", apenas a filial corrente será considerada; ao informar "Sim", o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:

2. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos da DESBH:



### Número CMC?

Informar o número do cadastro municipal do contribuinte.

### Versão da DES ?

Informar a versão do sistema da DES. A versão atual é a 2.02.00. Deverão ser informadas apenas as três primeiras posições, sem o ponto. Exemplo: 201.

3. Confira os parâmetros e confirme.