

*******ATENÇÃO*******

Todas as informações mostradas neste arquivo constam no manual disponibilizado pela Microsiga e foram transcritas de forma simplificada e sucinta, para uma implantação mais objetiva.

Mesmo utilizando este arquivo como referência, desaconselho a não leitura do manual da Microsiga, que deve ser consultado em caso de problemas e necessidades não descritas neste arquivo como a obtenção do certificado digital (pags. 9 a 28 do manual da Microsiga), testes/homologação e comunicação com a SEFAZ.

Não me responsabilizo pelo mau uso deste ou qualquer dano que possa ser causado, eu criei este arquivo baseado em meus testes e nos procedimentos que eu utilizei em minha base de dados, e obtive sucesso na implantação, porém tudo pode variar de uma empresa para a outra.

Este arquivo refere-se somente a NF-E o SPED Contábil e o SPED Fiscal não estão contemplados.

.....

SPED NF-e

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.

Arquivos Utilizados:

Para a Versão 8

FIS - NFE SPED-TOP Connect
- 08_08_07_sigafis_spед_nfe_mptp811.ptm
- schemas.zip
(Só é necessário aplicação de Patch na versão 8 se o sistema não estiver com a última Build/Lib/RPO, se estiver totalmente atualizada, apenas rode os compatibilizadores e efetue a configuração do Sistema.)

Para a Versão 10

FIS - NFE SPED-TOP Connect
- 08-08-15-sigafis sped-nfe-ttpt101.ptm
- schemas.zip

Manual de referência/Exemplos

- NFE-Sefaz_PDF.zip

- Exemplo.ini

Pré-implantação:

Atualize os binários e RPO de sua empresa, aplique o patch referente ao Arquivo de sua versão 08-08-15-sigafis sped-nfe-ttp101.ptm ou 08_08_07_sigafis_spед_nfe_mtp811.ptm(se for o caso) e rode os compatibilizadores UPDFIS(u_UPDSIGAFIS) ,UPDSFT(u_UPDSFT), IMPSPED(U_IMPSPED) E UPDSPED(u_UPDSPED).

Cadastros

Cadastro de Clientes e Fornecedores (SA1/SA2) – Verifique se todos os clientes/fornecedores válidos possuem preenchidos corretamente os campos: CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, código do município do IBGE (A1_COD_MUN e A2_COD_MUN) e endereço (logradouro, CEP, bairro, cidade e UF). Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, a NF-e poderá ser recusada na transmissão para o Totvs Services SPED (falha de schema XML) ou na SEFAZ (IE e ou CNPJ/CPF inválidos). Para a distribuição da NFe, conforme padrões estabelecidos pela SEFAZ, haverá a necessidade do preenchimento do campo A1_EMAIL e A2_EMAIL. Além da verificação, é importante assegurar que para os novos clientes esses campos sejam preenchidos.

Cadastro de Empresas (SIGAMAT – SM0) – Preencher corretamente as informações de CNPJ, Inscrição Estadual, código de município do IBGE (neste cadastro é solicitado o código da UF), NIRE, data no registro de empresas e endereço (logradouro, CEP, Bairro, Cidade e UF).

Cadastro de Produto (SB1) – Verifique se campo “Código de Origem” (B1_ORIGEM) está preenchido corretamente para todos os produtos válidos e se o código de barras (B1_CODBAR) é válido para a codificação EAN – caso não seja, haverá duas opções. A primeira opção é alterar todo o cadastro de produto informando um código EAN ou retirar o código de barras. A segunda opção é alterar o script de geração do XML da NFe para não processar esse campo. O Campo B1_ORIGEM deve estar preenchido e conseqüentemente ter o tamanho caractere de 1 dígito

Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (SF4) – Verifique o preenchimento correto das informações de Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB), Cód.Trib.IPI (F4_CTIPI), Sit.Trib.PIS (F4_CSTPIS) e Sit.Trib.COF. (F4_CSTCOF).

Dicionário/Bases de Dados

Criar o campo (se não existir) e preencher com o Val. Bruto do Produto
Campo D2_VALBRUT
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimais 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Informações
Título Vlr. Bruto

Descrição Valor bruto do item

Visual Visualizar

Validações

Val. Sistema MaFisRef("IT_TOTAL","MT100",M->D2_VALBRUT)

Crie uma série específica para as NF-e.

No configurador;Parâmetros, altere o parâmetro MV_ESPECIE e acrescente a série da SPED Ex: UNI=NF;1 =SPED;

No SX5

Crie a nova série da nota que irá gerar o SPED - X5_TABELA = '01'

Verifique a existência da espécie 'SPED' na tabela 42, caso não exista rode o novamente compatibilizador UPDFIS(em caso de problemas contate a Microsiga).

Para notas fiscais de entrada, em formulário próprio, deverá ser informada no campo Espécie Documento (F1_ESPECIE) a espécie "SPED".

Configuração do Protheus

1º Passo - Wizard de Configuração do Server

Assistente de Configuração de Ambiente

Configurações do Ambiente (01/03)

Nome do Ambiente
SPED

Diretório do Repositório (SourcePath)
C:\Protheus10\apo\

Diretório Raiz do Environment (RootPath)
c:\Protheus10

Diretório Inicial do Environment (StartPath)
system\

Banco de Dados Principal (RpoDB)
SQL

Idioma do Sistema (RpoLanguage)
Português

Versão do Repositório (RpoVersion)
101

Banco de Dados Local (LocalFiles)
ADS

< Voltar Avançar >> Cancelar

Assistente de Configuração de Ambiente

Configurações do Ambiente (02/03)
Miscelânea / Diversos

Extensão dos arquivos Locais (LocalDbExtension)

Servidor de Help (helpserver)

Formato da Data (picformat)
DEFAULT

Tema fixo (Theme)
TEMAP10

Pais do idioma (RegionalLanguage)
BRA

☐ Desabilitar Senhap Admin

☐ Habilitar LogTrace

Database SQL
MSADO

Servidor de Conexão SQL
10.100.70.78

Alias da Conexão SQL
DADOSADV

Porta da Conexão SQL
7890

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Assistente de Configuração de Ambiente

Configurações do Ambiente (03/03)
WebPrint / WebSpool / Integração com MCS

Path WebSpool

Servidor

Ambiente

☐ WebSpool REMOTO

Porta

☐ Habilitar integração com MCS

Porta de conexão MCS

Servidor do Painei

Porta do Servidor do Painei

<< Voltar Finalizar Cancelar

2º Passo - Configure os serviços de Web Services e http

Assistente de Configuração HTTP

Configurações da Seção

☒ Protocolo Habilitado

Nome da Instância

Path de Arquivos

Ambiente

Instâncias do Protocolo (mínimo)

Path para Upload de Arquivos

Porta de Conexão

Processo de Resposta

Instâncias do Protocolo (máximo)

Time-Out de Sessions WEBEX (em segundos)

< Voltar Finalizar Cancelar

3º Passo – Configuração do Novo módulo WEB

Assistente de Configuração de Módulo Web - Novo módulo

Configurações Básicas do Módulo

Módulo Web
WS - Protheus 10 Web Services

Nome da Instancia
WSSPED

Diretório Raiz das imagens (Web Path)
\\web\\WSSPED

Selecione o Environment
SPED

☒ Habilitar processos na Inicialização do Servidor

< Voltar Avançar >> Cancelar

Assistente de Configuração de Módulo Web - Novo módulo

Configuração de Hosts X Empresas/Filiais
Definindo o host e as empresas

Host (Pode incluir o diretório virtual)

[HTTP] DEFAULT HOST

Selecione a Empresa/Filial

0101 - / MATRIZ-01

Relacionar Excluir

Relacionamentos

Host	Empresa/Filial
[HTTP] DEFAULT HOST	0101 - / MATRIZ-01

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Assistente de Configuração de Módulo Web - Novo módulo

Configuração de usuários
Definição de expectativa de acessos

Host Virtual	Empresa/Filial	Mínimo Usuários	Máximo Usuários
[HTTP] DEFAULT HOST	0101 - / MATRIZ-01	5	10

<< Voltar Finalizar Cancelar

Agora saia do Wizard, abra o INI do Server e na seção JOB_SPED_XXYY (XXYY = Empresa+Filial) e retire a informação PREPAREIN para não haver consumo de licenças.

4º Passo – Configure o serviço de Workflow da NF-e

The screenshot shows a Windows-style wizard window titled 'Assistente de Configuração de Processos Comuns'. The current step is 'Configurações da Seção'. The window contains several input fields and a checkbox. The 'Nome do Job' field is set to 'JobNFE'. The 'Função Advpl' field is set to 'SPEDWF'. The 'Ambiente' dropdown menu is set to 'SPED'. The 'Instâncias' field is set to '1'. The 'Parâmetros' field is empty, with a '0' in the bottom right corner. A checkbox labeled 'Habilitar Job no START do Servidor Protheus' is checked. Below these fields is a large empty box labeled 'Parâmetros'. At the bottom of the window are three buttons: '< Voltar', 'Finalizar', and 'Cancelar'.

Nome do Job	Função Advpl
JobNFE	SPEDWF
Ambiente	Instâncias
SPED	1
Parâmetros	☒ Habilitar Job no START do Servidor Protheus
Parâmetros	

Após encerrar o Wizard, Insira os seguintes dados de comunicação no seu INI caso utilize um Proxy:

[PROXY]

Enable=1

Server=<endereço ip>

Port=<porta>

User=<domínio\usuário>

Password=<senha>

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu administrador de rede pois muitos dos erros(como os de código WSCERR036 e WSCERR044) que podem acontecer daqui pra frente tem a ver com o Proxy, portanto se você utiliza um Proxy em sua rede, certifique-se que esta chave está corretamente configurada.

Acesse o portal da NF-e por meio do site

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/schemas.aspx>, baixe

os pacotes de schema XML de seu leiaute da NF-e e **coloque-os descompactados no diretório \schemas\, abaixo do rootpath.**

Se tiver dúvidas quanto ao pacote correto, utilize todos (arquivo anexo).

Inicialize o servidor Totvs Application Server que você acabou de configurar.


Acesse o ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Menus” e crie um novo item de menu no faturamento (SIGAFAT) com o título “SPED NFe”, informando a função “SPEDNFE”.



Reinicie o seu servidor e acesse o remote.

Coloque no seu navegador a URL que você indicou nas configurações (<http://localhost:8080> de acordo com o exemplo do manual) e o seu navegador deve listar todos os serviços habilitados, e no final da página você deve visualizar os serviços do SPED. Se isso acontecer, indica que as configurações estão corretas, o próximo passo agora é testar.

Testando

Acesse o ambiente Faturamento, com uma senha de administrador do sistema e acesse a opção “Atualizações/Faturamento/NF-e SEFAZ” (SPEDNFE) e execute a rotina.





O Totvs Services SPED está preparado para trabalhar com certificados digitais do tipo Privacy Enhanced Mail (PEM) devido sua compatibilidade com os sistemas Windows e Linux. Porém, você poderá receber de sua Autoridade Certificadora ou da Secretaria de Fazenda um certificado do tipo Personal Information Exchange (pfx, ou p12). Se isto ocorrer, primeiro altere o tipo do certificado digital e depois informe o nome do certificado e a senha. Após a confirmação de aceite do certificado digital, verifique a pasta 'certs' que está abaixo do RootPath do Totvs Services SPED. Nessa pasta, você observará dois certificados digitais que poderá utilizar para preencher a chave SSL mencionada na instalação do Totvs Services SPED.

Assistente de configuração da nota fiscal eletrônica

Assistente de configuração da nota fiscal eletrônica

Servidor SMTP ?

Login do e-mail ?

Senha ?


Conta de e-mail ?

Autenticação ☐ Requerida

E-mail de notificação ?

<< Voltar Avançar >> Cancelar

O Campo “E-mail de notificação” serve para informar o e-mail do responsável que receberá a notificação das ocorrências de exceção da SEFAZ. Esse mecanismo aciona um e-mail a uma conta de notificação com os dados da mensagem que ocorreu o erro e retransmitirá esta mensagem a cada 20 minutos até que o cliente entre em contingência. Entrando em contingência, o sistema verificará a cada 20 minutos se a SEFAZ retornou e, em caso positivo, enviará o e-mail até que o cliente saia da contingência.



Assistente de configuração da Nota fiscal Eletrônica

Servidor POP ?


Login do e-mail ?

Senha ?

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Se todos os passos foram seguidos corretamente, o sistema está apto a realizar uma consulta à SEFAZ de origem.

Sugerimos fazer um teste, por meio do botão “Status SEFAZ”. Caso não consiga, reveja os passos citados anteriormente.



SPED

Protheu

Codigo do Status: 107 - Serviço em operação

UF: SP

Tempo médio(seg): 10

Motivo: Serviço em Operação

OK

Para uma efetiva troca de arquivos com a SEFAZ, consulte o manual da Microsiga a partir da página 47, o arquivo é o NFE-Sefaz_PDF.zip e está dentro da pasta SPED\1-NFE\, a parte de configuração se encerra aqui.

Autor:	E-mail	E-mail	Data
Sergio Zarato	zarato@gmail.com	s.internos1@7comm.com.br	24/10/2008

