



Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Produto	: Microsiga Protheus® - Livros Fiscais Versão 10		
Data da publicação	: 13/10/10	Data da revisão	: 03/11/10
Países	: Brasil	Bancos de dados	: Todos
FNC/Plano	: 11495/11465		

Está disponível o cálculo da contribuição para o Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, efetuado em dois momentos distintos, conforme o tipo de contribuinte:

- Sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção, quando se tratar de produtor rural, pessoa física ou jurídica e agroindústria (exceto as agroindústrias de piscicultura, avicultura, suinocultura, carcinicultura e as que se dedicam apenas ao florestamento e reflorestamento);
- Sobre a folha de pagamento, quando se tratar de Sistema Sindical (Sindicatos e Federações Patronais Rurais, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), Prestador de Mão-de-Obra Rural e Agroindústrias (de piscicultura, avicultura, suinocultura, carcinicultura e as que se dedicam apenas ao florestamento e reflorestamento).

No primeiro caso, o sistema calcula a contribuição no momento do lançamento do documento fiscal de saída, aplicando a alíquota informada sobre a receita bruta.

Procedimentos para Implementação

Execute o compatibilizador **UPDFIS**, seguindo as instruções a seguir:

Importante:

Antes de executar o compatibilizador **UPDFIS** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados “SXs” (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o

compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

i **ATENÇÃO:** O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* **A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus **TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **UPDFIS** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_UPDSIGAFIS**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

 Importante:

O compatibilizador **UPDFIS** cria e atualiza diversos campos e parâmetros, inclusive alguns não utilizados no cálculo do Senar. Para obter mais informações, consulte o Boletim Técnico **UPDFIS – Atualização da Base Fiscal**.

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador

Campos

A configuração dos campos pode ser verificada no **Configurador**, em **Base de Dados / Dicionário / Base de Dados**. Para o processo Senar, efetue a configuração dos campos em suas respectivas tabelas, conforme orientações a seguir:

Tabela SF4	
Pasta “Campo”	
Campo	F4_ALSENAR
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Pasta “Informações”	
Título	Aliq.Senar

Descrição	Alíquota Senar.
Help	Informe a alíquota que deve ser aplicada sobre o valor da comercialização da produção para o cálculo do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

Tabelas SD2/ SF2/SF3/SFT	
Pasta “Campo”	
Campo	D2_VLSENAR / F2_VLSENAR / F3_VLSENAR / FT_VLSENAR
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Pasta “Informações”	
Título	VI.Senar
Descrição	Valor do Senar
Help	Valor calculado na operação referente ao Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
Pasta “Validações”	
Val. Sistema	Verifique a validação de cada campo: D2_VLSENAR: MaFisRef("IT_VLSENAR","MT100",M->D2_VLSENAR) F2_VLSENAR: MaFisRef("NF_VLSENAR","MT100",M->F2_VLSENAR) F3_VLSENAR: MaFisRef("LF_VLSENAR","MT100",M->F3_VLSENAR) FT_VLSENAR: Não há validação

Tabelas SD2/SFT	
Pasta “Campo”	
Campo	D2_ALSENAR / FT_ALSENAR
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Pasta “Informações”	
Título	Aliq.Senar
Descrição	Alíquota Senar

Help	Alíquota utilizada no cálculo do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) do item.
Pasta “Validações”	
Val. Sistema	Verifique a validação de cada campo: D2_ ALSENAR: MaFisRef("IT_ ALSENAR ","MT100",M->D2_ ALSENAR) FT_ ALSENAR: Não há validação

Tabelas SD2/SFT	
Pasta “Campo”	
Campo	D2_ BSEENAR / FT_ BSEENAR
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Pasta “Informações”	
Título	Base Senar
Descrição	Base do Senar
Help	Base de cálculo do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) do item.
Pasta “Validações”	
Val. Sistema	Verifique a validação de cada campo: D2_ BSEENAR: MaFisRef("IT_ BSEENAR ","MT100",M->D2_ BSEENAR) FT_ BSEENAR: Não há validação

Tabela SF6	
Pasta “Campo”	
Campo	F6_TIPOIMP
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Tipo do imp.
Descrição	Tipo do Imposto

Help	Informe o tipo do imposto da guia de recolhimento.
Pasta “Opções”	
Lista Opções	1=ICMS;2=ISS;3=ICMS/ST;4=FUNRURAL;5=SIMPLES FEDERAL; 6=FUNDERSUL;7=SIMPLES NACIONAL;8=FUST/FUNTTTEL;9=SENAR

i Observação:

As guias referentes ao Senar são geradas com o tipo “9-Senar”, para que seja possível distingui-las das demais guias disponíveis no sistema.

Tabelas

A configuração de tabelas é feita no **Configurador**, em **Base de Dados / Dicionário / Base de Dados / Tabelas Genéricas**.

Tabela 53	
Chave	SENAR
Descrição	000000000
Desc Spanish	000000000
Desc English	000000000

i Observação:

A chave informada deve corresponder ao prefixo que será utilizado na geração do título a pagar ao Senar, configurado no parâmetro MV_PFSENAR.

Parâmetros

Os parâmetros criados podem ser visualizados/configurados no **Configurador**, em **Atualizações / Cadastros / Parâmetros**. Para o processo Senar, efetue a configuração dos parâmetros, conforme orientações a seguir:

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_PFSENAR
Tipo	Caracter
Conteúdo	SENAR
Pasta “Descrição”	
Descrição	Informe o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referente ao Senar.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_APSENAR
Tipo	Caracter
Conteúdo	SENAR
Pasta “Descrição”	
Descrição	Informe a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referente ao Senar.

Procedimentos para Utilização

Para calcular o Senar nos Documentos de Entrada ou nos Documentos de Saída por devolução, siga os procedimentos abaixo:

1. No **Cadastro de TES**, informe a alíquota no campo “Aliq. Senar” e indique a geração das duplicatas.
2. Efetue o lançamento do Documento de Saída de um produtor rural. O valor do Senar será calculado aplicando a alíquota informada sobre o valor do total da nota.
3. Em **Livros Fiscais**, acesse **Miscelânea / Apurações / Apuração de ICMS (MATA953)** e configure as perguntas “Gera Título?” e “Gera Guia de Recolhimento?” como “Sim”.
4. Efetue a apuração do ICMS do período, para verificar o valor a ser recolhido ao Senar. As demais perguntas devem ser configuradas de acordo com as necessidades do contribuinte.
5. Verifique que o valor apurado do Senar é apresentado em **Informações Complementares**.
6. Ao confirmar a apuração, a guia de recolhimento (com o tipo “Senar”) e o título a pagar (com a natureza e o prefixo de acordo com a configuração dos parâmetros MV_PFSENAR e MV_APSENAR) são gerados automaticamente.

Informações Adicionais

A quem se destina	O SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) é similar ao SENAC, SENAI etc. Porém, o destino é o aprendizado Rural, por isso, é recolhido somente por pessoas cujas atividades sejam rurais. Exemplo: agroindustriais, agropecuária, extrativistas vegetais e animais etc.
--------------------------	--

Objetivo	Criar e manter o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, cujos recursos serão utilizados exclusivamente para: 1 - Organizar, administrar e executar em todo território nacional a Formação Profissional Rural e a Promoção Social do Trabalhador Rural; 2 - Assistir as entidades empregadoras na programação e elaboração de programas de treinamento no próprio emprego; 3 - Estabelecer e difundir metodologias de Formação Profissional Rural; 4 - Coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução dos programas e projetos de Formação Profissional Rural e Promoção Social; 5 - Assessorar o governo federal em assuntos de Formação Profissional Rural e Promoção Social; 6 - Assistir o pequeno produtor rural, ensinando novos métodos para a execução de seu trabalho; 7 - Estimular a permanência do homem no campo, despertando o seu interesse e incentivando-o a produzir mais, trabalhando melhor.
Prazo de entrega	Não há. A contribuição será calculada nos lançamentos das notas fiscais de saída, com base na rotina de Apuração do ICMS. As contribuições devem ser recolhidas até o dia 10, do mês subsequente ao da comercialização realizada. Prorroga-se para o primeiro dia útil, após esse vencimento, quando não houver expediente bancário.
Competência	Federal
Onde encontrar	HTTP://www.senar.org.br/
Legislação contemplada	Criado pela Lei nº. 8315/1991 e alterado pelo artigo 2º da Lei 8.540/1992 e Lei 9.528/1997.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SD2 – Itens de venda da NF / SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída / SF3 – Livros Fiscais / SFT – Livro Fiscal por Item / SE2 – Contas a Pagar / SF6 – Guias de Recolhimento
Rotinas Envolvidas	FISXAPUR, FISXFUN, MATXFIS, MATA953
Sistemas Operacionais	Windows/Linux