

Projeção dos Estoques – MRP

1. Arquivos envolvidos

SB1 – Cadastro de produtos
SB2 – Saldos físicos e financeiros
SG1 – Cadastro de estruturas
SC1 – Solicitação de compras
SC2 – Ordem de produção
SC4 – Previsão de vendas
SC6 – Pedido de venda
SC7 – Pedido de compra
SH5 – Projeção dos estoques
SHC – Plano mestre de produção

2. Detalhamento dos arquivos envolvidos

- **SB1**

B1_LE – Lote econômico – Quantidade economicamente viável de ser comprada ou produzida.

B1_LM – Lote mínimo – Quantidade que complementa o lote econômico para suprir a necessidade. Somente usado para produtos acabados ou intermediários.

B1_QE – Quantidade por embalagem – Quantidade que complementa o lote econômico para suprir a necessidade. Somente usado para matéria-prima.

B1_ESTSEG – Estoque de segurança – Quantidade definida para que o produto nunca falte em estoque, ou seja, nunca pare a produção ou vendas. Na projeção dos estoques, esta quantidade é subtraída do saldo inicial

B1_EMIM – Ponto de pedido – Nível de estoque que ao ser atingido dispara uma solicitação de compra ou ordem de produção. A quantidade a ser solicitada será o **lote econômico** ou a quantidade necessária para que o estoque fique com quantidade estipulada no **ponto de pedido**.

B1_PE – Prazo de entrega – Prazo de entrega do produto expresso em quantidade.

B1_TIPE – Tipo do prazo – Tipo do prazo de entrega, dia, semana, mês, etc.

B1_MPR – Entra MRP – Indica se o produto entrará no MRP.

- **SB2**

B2_QATU – Quantidade lógica do estoque.

B2_SALPEDI – Quantidade prevista para entrar. São acumulados neste campo as ordens de produção, solicitações de compra e pedidos de compra em aberto.

B2_RESERVA – Quantidade reservada para vendas.

B2_QEMP – Quantidade empenhada para ordem de produção.

B2_QEMPN – Quantidade empenhada para ordem de produção aberta por vendas.

B2_QEMPT – Quantidade de produtos nossos em poder de terceiros.

B2_QTNP – Quantidade de produtos de terceiros em nosso poder.

3. Calculo da necessidade

A necessidade de material a comprar ou produzir é calculada a partir da seguinte formula.

SALDO = SALDO ANTERIOR + ENTRADAS – SAÍDAS

Saldo anterior = B2_QATU – B2_ESTSEG

Entradas = B2_SALPEDI

Saídas = B2_QEMP + B2_QEMPN + B2_RESERVA + Pedidos de vendas (se pedido para considerá-los) + previsão de vendas (se projeção pelo fim) ou plano mestre de produção (se projeção pelo início).

Necessidade = Calculado de acordo com a estrutura do produto.

Se Necessidade < Saldo

Nada é comprado ou produzido
Se necessidade > saldo

Se B1_LE > 0

Se necessidade < B1_LE

Compra/produz o B1_LE

Se necessidade > B1_LE e B1_LM = 0

Compra/produz a necessidade

Se necessidade > B1_LE e B1_LM <> 0

Compra/Produz 1 B1_LE + “N” B1_LM até a necessidade

Fim

Se necessidade < saldo

Não compra/produz

Fim

Obs.: Na lógica acima utilizo **B1_LM** no caso de produtos acabados e intermediários. No caso de matéria prima o campo utilizado é **B1_QE**.