

CNAB MODELO 1 – CONTAS A RECEBER**REMESSA****1) Configurador – Ambiente / Cnab a Receber.**

Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a receber (.REM) conforme as posições e regras descritas no manual do banco.

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Obs: No campo EE_TABELA é informado qual o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O padrão do Siga é a tabela 17 do configurador, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

Verificar qual é o código da tabela que está sendo utilizada para este banco através do cadastro de Parâmetros do Banco.

Caso seja a tabela 17 (padrão do SIGA), verificar qual é o padrão de retorno do banco quanto à Espécie (Tipo do Título) e atualizar a tabela 17 no Configurador.

Por Exemplo: Se para os seus títulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma:

CHAVE	DESCRIÇÃO
NF	01

Desta forma o sistema identifica que os títulos do SIGA tipo NF são equivalentes aos títulos que o banco identifica como 01.

4) Financeiro – Cadastros Ocorrências CNAB

Cadastrar as ocorrências do banco para envio do contas á receber.

Banco	Informar o Código do Banco
Tipo	Envia
Ocorrências do Sistema	Verificar a ocorrência correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do configurador. Esta tabela é padrão e fixa, ou seja, não podem ser incluídos registros nesta tabela. Se for incluído algum registro o sistema não faz nenhum tipo de tratamento.

5) Financeiro – Cadastros – Contas a Receber – Transferência – Borderô
Gerar o borderô que conterà os títulos a serem enviados ao banco.

6) Financeiro – Cadastros - Contas a Receber - Geração de Arquivo. Envio.
Para gerar o arquivo texto que será enviado ao banco.

RETORNO

1) Configurador – Ambiente / Cnab a Receber.

Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a receber (.RET) conforme as posições definidas no manual do banco.

Obs: O sistema gera um layout padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão do mesmo através do configurador, “as linhas” do arquivo não devem ser alteradas. Abaixo está o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. É preciso apenas informar as colunas da Posição Inicial e Posição Final.

A busca pelo título feita pelo sistema é PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO, portanto estas são informações fundamentais para que o Siga possa encontrar o título no SE1.

LayOut do arquivo CNAB Retorno A:\BRADESCO.RET

Header

Detalhes

Trailer

Incluir

Excluir

Editar

Campo	Pos. Inicial	Pos. Final	Decimais	Conteudo
Numero Titulo	117	126	0	
Data Ocorrencia	111	116	0	
Vlr Desp Cobr.	176	188	2	
Vlr Desconto	241	253	2	
Vlr Abatimento	228	240	2	
Vlr Recebido	254	266	2	
Valor Juros	267	279	2	
Valor Multa				
Cod Ocorrencia	109	110	0	
EspÚcie	048	049		
Valor IOF	215	227	2	
Outros Criditos	280	292	2	
Data Cridito	296	301	0	
Nosso Numero	071	082		
Cod Rejeicao	319	320		

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Obs: No campo EE_TABELA é informado qual o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O padrão do Siga é a tabela 17 do configurador, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.

Caso o cadastro de parâmetros do banco já esteja configurado não é preciso incluir um registro novamente. Só será preciso incluir um novo registro se houver a necessidade de se trabalhar com duas tabelas de identificação da espécie no sistema, envio / recebimento.

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

Verificar qual é o código da tabela que está sendo utilizada para este banco através do cadastro de Parâmetros do Banco.

Caso seja a tabela 17 (padrão do SIGA), verificar qual é o padrão de retorno do banco quanto à Espécie (Tipo do Título) e atualizar a tabela 17 no Configurador.

Por Exemplo: Se para os seus títulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma:

CHAVE	DESCRIÇÃO
NF	01

Desta forma o sistema identifica que os títulos do SIGA tipo NF são equivalentes aos títulos que o banco identifica como 01.

4) Financeiro – Cadastros Ocorrências CNAB

Cadastrar as ocorrências do banco para retorno do contas á receber.

Banco	Informar o Código do Banco
Tipo	Retorno
Ocorrências do Sistema	Verificar a ocorrência correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do configurador. Esta tabela é padrão e fixa, ou seja, não podem ser incluídos registros nesta tabela. Se for incluído algum registro o sistema não faz nenhum tipo de tratamento.

Obs: A contabilização da Baixa do contas a Receber utiliza o Lançamento Padrão do 521 ao 526 para baixa e 527 para cancelamento; 562 para contabilização de despesas bancárias.

5) Financeiro – Relatórios – Diversos – Rel. Retorno Cnab - “Parâmetros do Relatório:”
Através do relatório é possível verificar se os títulos serão recepcionados corretamente, pois nele é apresentando divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do Microsiga.

Arquivo de Entrada	É o nome do arquivo de retorno do banco. Caso este arquivo esteja gravado dentro do diretório \SIGAADV\ é necessário apenas informar o nome do arquivo, caso contrário é preciso informar todo o caminho, exemplo: C:\RETORNO.TXT
Arquivo de Configuração	É o nome do arquivo de configuração do banco (RETORNO do contas a receber) feito através do Configurador. Ex: BANCO.RET
Banco	Código do Banco
Agência	Agência
Conta	Conta
Sub Conta	Código da SubConta informada no cadastro de Parâmetros

	do Banco
Carteira	Receber
Configuração CNAB	Modelo 1

6) Financeiro – Atualizações – Contas a Receber – Recepção Bancária

Receber o arquivo texto de retorno bancário , conforme parâmetros definidos pelo usuário.

CNAB MODELO 1 – CONTAS A PAGAR**REMESSA****1) Configurador – Ambiente / Cnab a Pagar.**

Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a pagar (.CPE) conforme as posições e regras descritas no manual do banco.

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Obs: No campo EE_TABELA é informado qual o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O padrão do Siga é a tabela 17 do configurador, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

Verificar qual é o código da tabela que está sendo utilizada para este banco através do cadastro de Parâmetros do Banco.

Caso seja a tabela 17 (padrão do SIGA), verificar qual é o padrão de retorno do banco quanto à Espécie (Tipo do Título) e atualizar a tabela 17 no Configurador.

Por Exemplo: Se para os seus títulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma:

CHAVE	DESCRIÇÃO
NF	01

Desta forma o sistema identifica que os títulos do SIGA tipo NF são equivalentes aos títulos que o banco identifica como 01.

4) Não é necessário cadastrar ocorrência para o envio de cnab a pagar.**5) Financeiro – Cadastros – Contas a Pagar – Borderô de pagamentos**
Gerar o borderô que conterà os títulos a serem enviados ao banco.**6) Financeiro – Cadastros – Contas a Pagar - Geração de Arquivo Envio.**
Para gerar o arquivo texto que será enviado ao banco.

RETORNO

1) Configurador – Ambiente / Cnab a Pagar

Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a pagar (.CPR) conforme as posições definidas no manual do banco.

Obs: O sistema gera um layout padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão do mesmo através do configurador, “as linhas” do arquivo não devem ser alteradas. Abaixo está o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. É preciso apenas informar as colunas da Posição Inicial e Posição Final.

The screenshot shows a window titled "LayOut do arquivo CNAB a Pagar Retorno" with a file path "A:\BRADESCO.CPR". It has three tabs: "Header", "Detalhes", and "Trailer", with "Detalhes" selected. Below the tabs are three buttons: "Incluir", "Excluir", and "Editar". The main area contains a table with the following columns: "Campo", "Pos. Inicial", "Pos. Final", "Decimais", and "Conteúdo".

Campo	Pos. Inicial	Pos. Final	Decimais	Conteúdo
Numero Titulo	120	129	0	
Data Ocorrencia	266	273		
Vlr Desp Cobr.				
Vlr Desconto	220	234	2	
Vlr Abatimento				
Vlr Pago	205	219	2	
Valor Juros				
Valor Multa				
Cod Ocorrencia	279	280		
Especie	424	425		
Nosso Numero	142	150		
Cod Rejeicao				
Reservado(Forn)				
Cgc Fornecedor	003	017		

Obs: É possível ter duas chaves de busca do titulo no retorno do contas a pagar no Siga , através do Código do Fornecedor ou através do CGC.

Ou seja:

PREFIXO NUMERO PARCELA TITULO FORNECEDOR E LOJA

OU

PREFICO NUMERO PARCELA TITULO CGC(do fornecedor)

1 – Caso seja pelo código do Fornecedor utilizar o campo Reservado(Fornec) para identificar a posição inicial e final que no arquivo de retorno do banco contenha a informação do código do fornecedor e loja.

2 – Caso seja pelo CGC preencher na última linha “CGC Fornecedor” com as posições que está sendo gravado o CGC do fornecedor. Dica: Normalmente no envio é gravado o CGC do fornecedor utilizando uma posição de uso exclusivo do cliente; no retorno serão utilizadas as mesmas posições para identificação do título.

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Obs: No campo EE_TABELA é informado qual o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O padrão do Siga é a tabela 17 do configurador, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.

Caso o cadastro de parâmetros do banco já esteja configurado não é preciso incluir um registro novamente. Só será preciso incluir um novo registro se houver a necessidade de se trabalhar com duas tabelas de identificação da espécie no sistema, envio / recebimento.

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

Verificar qual é o código da tabela que está sendo utilizada para este banco através do cadastro de Parâmetros do Banco.

Caso seja a tabela 17 (padrão do SIGA), verificar qual é o padrão de retorno do banco quanto à Espécie (Tipo do Título) e atualizar a tabela 17 no Configurador.

Por Exemplo: Se para os seus títulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma:

CHAVE	DESCRIÇÃO
NF	01

Desta forma o sistema identifica que os títulos do SIGA tipo NF são equivalentes aos títulos que o banco identifica como 01.

4) Financeiro – Cadastros Ocorrências CNAB

Cadastrar as ocorrências do banco para envio do contas á pagar.

Banco	Informar o Código do Banco
Tipo	Contas á Pagar
Ocorrências do Sistema	Verificar a ocorrência correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do configurador. Esta tabela é padrão e fixa, ou seja, não podem ser incluídos registros nesta tabela. Se for incluído algum registro o sistema não faz nenhum tipo de tratamento.

Obs: A contabilização da Baixa do Contas a Pagar utiliza o Lançamento Padrão 530 para baixa e 531 para cancelamento.

5) Relatórios - Diversos – Relatório retorno cnab – “Parâmetros do Relatório”

Através do relatório é possível verificar se os títulos serão recepcionados corretamente, pois nele é apresentando divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do Microsiga.

Arquivo de Entrada	É o nome do arquivo de retorno do banco. Caso este arquivo esteja gravado dentro do diretório \SIGAADV\ é necessário apenas informar o nome do arquivo, caso contrário é preciso informar todo o caminho, exemplo: C:\RETORNO.TXT
Arquivo de Configuração	É o nome do arquivo de configuração do banco (RETORNO do contas a pagar) feito através do Configurador. Ex: BANCO.CPR
Banco	Código do Banco
Agência	Agência
Conta	Conta
SubConta	Código da SubConta informada no cadastro de Parâmetros do Banco
Carteira	Pagar
Configuração CNAB	Modelo 1

6) Financeiro – Atualizações – Contas a Pagar – Retorno Cnab a Pagar

Receber o arquivo texto de retorno bancário , conforme parâmetros definidos pelo usuário.

CNAB MODELO 2– CONTAS A RECEBER**REMESSA**

1) Configurador – Ambiente / Cnab Modelo 2

Parâmetros: *Carteira:* Receber; *Tipo:* Envio. A extensão do arquivo de Remessa do Contas á Receber é (.2re)

Regras:

0H *Header de Arquivo*

1H *Header de Lote*

1D1 *Detalhe Segmento P*

1D2 *Detalhe Segmento Q*


1T *Trailer de Lote*

0T *Trailer de Arquivo*

O 0H fecha com o 0T; Já o 1H fecha com o 1T; só é possível gerar um único lote, pois o sistema não executa mais do que um lote diferente, de forma que é possível configurar mais que um lote porem na geração do arquivo envio o sistema só gera um lote..

Já referente às linhas de detalhes pode existir mais do que uma visto necessidade de configuração.

O campo Modelo deve estar preenchido com “.T.” para que o sistema execute esta linha.



Identificacao	Descricao	Modelo
0H	HEADER DE ARQUIVO	.T.
0T	TRAILER DE ARQUIVO	.T.
1D1	DETALHE SEGMENTO P	.T.
1D2	DETALHE SEGMENTO Q	.T.
1H	HEADER DE LOTE	.T.
1T	TRAILER DE LOTE	.T.

Obs: Para fazer a configuração do detalhe é preciso teclar <Enter> + <F4> e o sistema abre a linha de configuração do detalhe.

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Obs: No campo EE_TABELA é informado qual o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O padrão do Siga é a tabela 17 do configurador, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

Verificar qual é o código da tabela que está sendo utilizada para este banco através do cadastro de Parâmetros do Banco. Caso seja a tabela 17 (padrão do SIGA), verificar qual é o padrão de retorno do banco quanto à Espécie (Tipo do Título) e atualizar a tabela 17 no Configurador.

Por Exemplo: Se para os seus títulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma:

CHAVE	DESCRIÇÃO
NF	01

Desta forma o sistema identifica que os títulos do SIGA tipo NF são equivalentes aos títulos que o banco identifica como 01.

4) Financeiro – Cadastros Ocorrências CNAB

Cadastrar as ocorrências do banco para envio do contas á receber.

Banco	Informar o Código do Banco
Tipo	Envia
Ocorrências do Sistema	Verificar a ocorrência correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do configurador. Esta tabela é padrão e fixa, ou seja, não podem ser incluídos registros nesta tabela. Se for incluído algum registro o sistema não faz nenhum tipo de tratamento.

5-) Financeiro – Cadastros – Contas a Receber – Transferência – Borderô

Gerar o borderô que conterà os títulos a serem enviados ao banco.

6-) Financeiro – Cadastros – Contas a Receber - Geração de Arquivo. Envio.


Para gerar o arquivo texto que será enviado ao banco.

RETORNO

1) Configurador – Ambiente / Cnab Modelo 2

Acessar a opção Cnab Modelo 2 – Receber – Retorno -> Extensão (.2rr)

Seguem as mesmas regras definidas para configuração do arquivo de Remessa, porém no campo Modelo o conteúdo para o Detalhe do Segmento P é “P” e Segmento Q é “Q”.



Identificacao	Descricao	Modelo
1T	TRAILER DE LOTE	.T.
0H	HEADER DE ARQUIVO	.T.
0T	TRAILER DE ARQUIVO	.T.
1D1	SEGMENTO P	P
1D2	SEGMENTO Q	Q
1H	HEADER DE LOTE	.T.

Teclando <Enter>+<F4> nas linhas de detalhes o sistema irá exibir as linhas de configuração do mesmo, conforme exemplo abaixo:



Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
1D1	SEGMENTO	014	014	0	SEGMENTO
1D1	NR. DOCTO ATRIB	074	083	0	TITULO
1D1	ESPECIE	084	086	0	ESPECIE
1D1	DATA DE PAGTO	094	099	0	DATA
1D1	VALOR LCTO CRD.	120	132	2	VALOR
1D1	OCORRENCIA	231	233	0	OCORRENCIA

Obs: As variáveis utilizadas no campo Conteúdo tem que ser exatamente essas variáveis relacionadas abaixo:

TITULO
ESPECIE
OCORRENCIA
DATA
VALOR
DESPESA
DESCONTO
JUROS
ABATIMENTO
MULTA

IOF
OUTROSCREDITOS
DATA CREDITO
MOTIVO
NOSSONUMERO
RESERVADO (Código do Fornecedor e Loja)- somente para o cnab modelo II a pagar
SEGMENTO

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Obs: No campo EE_TABELA é informado qual o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O padrão do Siga é a tabela 17 do configurador, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.

Caso o cadastro de parâmetros do banco já esteja configurado não é preciso incluir um registro novamente. Só será preciso incluir um novo registro se houver a necessidade de se trabalhar com duas tabelas de identificação da espécie no sistema, envio / recebimento.

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

Verificar qual é o código da tabela que está sendo utilizada para este banco através do cadastro de Parâmetros do Banco.

Caso seja a tabela 17 (padrão do SIGA), verificar qual é o padrão de retorno do banco quanto à Espécie (Tipo do Título) e atualizar a tabela 17 no Configurador.

Por Exemplo: Se para os seus títulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma:

CHAVE	DESCRIÇÃO
NF	01

Desta forma o sistema identifica que os títulos do SIGA tipo NF são equivalentes aos títulos que o banco identifica como 01.

4) Financeiro – Cadastros Ocorrências CNAB

Cadastrar as ocorrências do banco para o retorno do contas á receber.

Banco	Informar o Código do Banco
Tipo	Retorno
Ocorrências do Sistema	Verificar a ocorrência correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do configurador. Esta tabela é padrão e fixa, ou seja, não podem ser incluídos registros nesta tabela. Se for incluído algum registro o sistema não faz nenhum tipo de tratamento.

Obs: A contabilização da Baixa do Contas a Receber utiliza o Lançamento Padrão 521 ao 526 para baixa e 527 para cancelamento; 562 para contabilização de despesas bancárias.

5) Relatórios - Diversos – Relatório retorno cnab – “Parâmetros do Relatório”

Através do relatório é possível verificar se os títulos serão recepcionados corretamente, pois nele é apresentando divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do Microsiga.

Arquivo de Entrada	É o nome do arquivo de retorno do banco. Caso este arquivo esteja gravado dentro do diretório \SIGAADV\ é necessário apenas informar o nome do arquivo, caso contrário é preciso informar todo o caminho, exemplo: C:\RETORNO.TXT
Arquivo de Configuração	É o nome do arquivo de configuração do banco (RETORNO do contas a receber) feito através do Configurador. Ex: BANCO.2RR
Banco	Código do Banco
Agência	Agência
Conta	Conta
SubConta	Código da SubConta informada no cadastro de Parâmetros do Banco
Carteira	Receber
Configuração CNAB	Modelo 2

6) Financeiro – Atualizações – Contas a Receber – Recepção Bancária

Receber o arquivo texto de retorno bancário , conforme parâmetros definidos pelo usuário.

CNAB MODELO 2 – CONTAS A PAGAR**REMESSA**

1) Configurador – Ambiente / Cnab Modelo 2

Parâmetros: *Carteira:* Pagar; *Tipo:* Envio. A extensão do arquivo de Remessa do Contas á Pagar é (.2PE)

Regras:

0H *Header de Arquivo*

1H *Header de Lote*

1D1 *Detalhe Segmento P*

1D2 *Detalhe Segmento Q*


1T *Trailer de Lote*

0T *Trailer de Arquivo*

O 0H fecha com o 0T; Já o 1H fecha com o 1T; só é possível ter um único lote, pois o sistema não executa mais do que um lote diferente.

Já referente às linhas de detalhes pode existir mais do que uma visto necessidade de configuração.

O campo Modelo deve estar preenchido com “.T.” para que o sistema execute esta linha, porém para as linhas de detalhe pode ser utilizado um tipo de filtro conforme o Modelo de Pagamento do Borderô, levando em consideração que pode ser configurado “n” linhas de detalhes filtrando o Modelo, porém o sistema executa apenas um detalhe.



Identificacao	Descricao	Modelo
0H	HEADER DE ARQUIVO	.T.
0T	TRAILER DE ARQUIVO	.T.
1D	DETALHE - CRED. CONTA/DOC	SEA->EA_MODELO \$ "31"
1H	HEADER DE LOTE-CRED. CONTA/DOC	.T.
1T	TRAILER DE LOTE-CRED. CONTA/DOC	.T.
2D	DETALHE - PGTO. TITULOS	SEA->EA_MODELO \$ "30"

Obs: Para fazer a configuração do detalhe é preciso teclar <Enter> + <F4> e o sistema abre a linha de configuração do detalhe.

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria área AC-ADM em Abril / 2002.

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Obs: No campo EE_TABELA é informado qual o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O padrão do Siga é a tabela 17 do configurador, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

Verificar qual é o código da tabela que está sendo utilizada para este banco através do cadastro de Parâmetros do Banco. Caso seja a tabela 17 (padrão do SIGA), verificar qual é o padrão de retorno do banco quanto à Espécie (Tipo do Título) e atualizar a tabela 17 no Configurador.

Por Exemplo: Se para os seus títulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma:

CHAVE	DESCRIÇÃO
NF	01

Desta forma o sistema identifica que os títulos do SIGA tipo NF são equivalentes aos títulos que o banco identifica como 01.

4) Não é necessário do cadastro de ocorrências para o envio de cnab a pagar.

5) Financeiro – Cadastros – Contas a Pagar – Borderô de pagamentos

Gerar o borderô que conterá os títulos a serem enviados ao banco.

6) Financeiro – Cadastros – Contas a Pagar - Geração de Arquivo. Envio.]

Para gerar o arquivo texto que será enviado ao banco.

RETORNO

1) Configurador – Ambiente / Cnab Modelo 2

Acessar a opção Cnab Modelo 2 – Pagar – Retorno -> Extensão (.2PR)

Seguem as mesmas regras definidas para configuração do arquivo de Retorno, porém no campo Modelo o conteúdo para o Segmento P é “P” e Segmento Q é “Q”.

CONFIGURACAO CNAB MOD.2[PAGAR]		
Identificacao	Descricao	Modelo
0H	HEADER DE ARQUIVO	.T.
0T	TRAILLER DE ARQUIVO	.T.
1D1	SEGMENTO P	P
1D2	SEGMENTO Q	Q
1H	HEADER DE LOTE	.T.
1T	TRAILLER DE LOTE	.T.

Teclando <Enter>+<F4> nas linhas de detalhes o sistema irá exibir as linhas de configuração do mesmo, conforme exemplo abaixo:

LAY-OUT CNAB A PAGAR DE RETORNO - 1D1 (SEGMENTO P)					
Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
1D1	SEGMENTO	014	014	0	SEGMENTO
1D1	NR. DOCTO ATRIB	074	083	0	TITULO
1D1	ESPECIE	084	086	0	ESPECIE
1D1	DATA DE PAGTO	094	099	0	DATA
1D1	VALOR LCTO CRD.	120	132	2	VALOR
1D1	OCORRENCIA	231	233	0	OCORRENCIA

Obs: As variáveis utilizadas no campo Conteúdo tem que ser exatamente essas variáveis relacionadas abaixo:

TITULO
ESPECIE
OCORRENCIA
DATA
VALOR
DESPESA
DESCONTO
JUROS
ABATIMENTO
MULTA
IOF

Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a Consultoria área AC-ADM em Abril / 2002.

OUTROSCREDITOS

DATACREDITO

MOTIVO

NOSSONUMERO

RESERVADO (Código do Fornecedor e Loja)-cnab a pagar

SEGMENTO

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Obs: No campo EE_TABELA é informado qual o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O padrão do Siga é a tabela 17 do configurador, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.

Caso o cadastro de parâmetros do banco já esteja configurado não é preciso incluir um registro novamente. Só será preciso incluir um novo registro se houver a necessidade de se trabalhar com duas tabelas de identificação da espécie no sistema, envio / recebimento.

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

Verificar qual é o código da tabela que está sendo utilizada para este banco através do cadastro de Parâmetros do Banco.

Caso seja a tabela 17 (padrão do SIGA), verificar qual é o padrão de retorno do banco quanto à Espécie (Tipo do Título) e atualizar a tabela 17 no Configurador.

Por Exemplo: Se para os seus títulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma:

CHAVE	DESCRIÇÃO
NF	01

Desta forma o sistema identifica que os títulos do SIGA tipo NF são equivalentes aos títulos que o banco identifica como 01.

4) Financeiro – Cadastros Ocorrências CNAB

Cadastrar as ocorrências do banco para envio do contas á pagar.

Banco	Informar o Código do Banco
Tipo	Retorno
Ocorrências do Sistema	Verificar a ocorrência correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do configurador. Esta tabela é padrão e fixa, ou seja, não podem ser incluídos registros nesta tabela. Se for incluído algum registro o sistema não faz nenhum tipo de tratamento.

Obs: A contabilização da Baixa do Contas a Pagar utiliza o Lançamento Padrão 530 para a baixa e 531 para cancelamento.

5) Relatórios – Diversos – Relatório retorno cnab “ Parâmetros do Relatório”

Através do relatório é possível verificar se os títulos serão recepcionados corretamente, pois nele é apresentando divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do Microsiga.

Arquivo de Entrada	É o nome do arquivo de retorno do banco. Caso este arquivo esteja gravado dentro do diretório \SIGAADV\ é necessário apenas informar o nome do arquivo, caso contrário é preciso informar todo o caminho, exemplo: C:\RETORNO.TXT
Arquivo de Configuração	É o nome do arquivo de configuração do banco (RETORNO do contas a pagar) feito através do Configurador. Ex: BANCO.2PR
Banco	Código do Banco
Agência	Agência
Conta	Conta
SubConta	Código da SubConta informada no cadastro de Parâmetros do Banco
Carteira	Pagar
Configuração CNAB	Modelo 2

6) Financeiro – Atualizações – Contas a Pagar – Retorno de cnab a pagar

Receber o arquivo texto de retorno bancário , conforme parâmetros definidos pelo usuário.