



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
Estrutura do Ativo Fixo	4
CONFIGURAÇÕES	7
Parâmetros	7
Tabelas	13
Fluxo de Integração	14
Fluxo de Operação	15
CADASTROS	18
Moedas	19
Projetando Moedas	22
Centro de Custo	24
Plano de Contas	27
1 - Ativo	28
2 - Passivo	28
3 - Patrimônio Líquido	29
4 - Receitas	29
5 - Despesas	29
6 - Apuração de Resultado	30
Tipos de Contas:	30
Itens da Conta	38
Lançamentos Padronizados do Ativo	40
Ativos	46
Descrição Estendida	60
Classificação de Compras	62
Fornecedores	65
Fórmulas	77
Elaborando Fórmulas	77
Onde Utilizar Fórmulas	78
Lançamentos Padronizados	78
Validações	78
Ações	80
Transferência de Ações	82
Funcionários	84
Contatos	102
Vinculando Contatos	108

AMPLIAÇÃO	110
BAIXAS	113
BAIXAS DE ADIANTAMENTO	116
AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA	119
CORREÇÃO E DEPRECIAÇÃO	124
Cálculo	125
Descálculo Mensal	128
Bloqueio/Desbloqueio da Depreciação	130
Alterar a taxa de Depreciação	132
TRANSFERÊNCIAS	134
Transferência Automática	138
ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DO BEM	141
ALTERAÇÃO DO CENTRO DE CUSTO	143
INVENTÁRIO	145
AJUSTE CONTÁBIL	149
REFAZ SALDOS	151
VIRADA ANUAL	154
CONSULTAS	156
Ficha do Ativo	157
Valores Contábeis	158
RELATÓRIOS	159
Cadastros	160
Ativo	160
Específicos	161
Ficha do Ativo	161
Saldos a Depreciar	163
Posição Valorizada dos Bens	164
Resumo por conta	166
Adiantamentos	168
Transferências	170
Aquisições	171
Baixas	173

Razão	175
Movimentos	177
Correção Monetária	179
Bens Depreciados	180
Bens Depreciados por %	181
Lançamentos por Centro de Custo	183
Inventario	184
Aquisição por Transferência	186
Ampliação	187



INTRODUÇÃO

O objetivo do Módulo Ativo Fixo é controlar o ativo permanente da empresa.

No ativo permanente estão as aplicações de recursos feitas pela empresa em caráter permanente, ora representando bens adquiridos para uso da empresa como veículos, móveis e utensílios, etc, ora representando aplicações de recursos na compra de ações ou quotas de outras empresas de caráter permanente, ou ainda, representando aplicações de recursos em despesas que devem onerar os resultados de vários exercícios.

O Ativo permanente se subdivide em:

- Investimentos
- Ativo Imobilizado
- Ativo Diferido

Estrutura do Ativo Fixo

O Módulo Ativo Fixo atende aos seguintes tópicos do controle de ativo imobilizado da empresa:

- Cálculo da depreciação em até cinco moedas independentes;
- Cálculo da depreciação segundo métodos:
 - Cotas constantes baseadas em percentual anual;
 - Amortização por período (vida útil, arrendamento ou locação);
 - Depreciação acelerada.

- Lançamentos contábeis automáticos;
 - Implantação;
 - Correção;
 - Depreciação;
 - Transferências;
 - Baixas.
- Controle de seguradoras e apólices de seguro;
- Cálculo da correção monetária baseada em uma das quatro moedas fortes;
- Controle de adiantamentos para aquisição de bens;
- Controle de ampliações e reformas efetuadas sobre os bens;
- Controle de reavaliação pericial dos bens;
- Controle das diferenças IPC/BTNF conforme Lei 8.200;
- Controle de transferência físico-contábil;
- Controle das baixas de bens do ativo por motivo:
 - Venda;
 - Extravio;
 - Roubo;
 - Doação;
 - Avaria;
 - Obsolescência;
 - Sucateamento;
 - Outros.
- Relatórios:
 - Razão analítico em cinco moedas (RAZUFIR) sempre comparando R\$ com outra moeda;
 - Relação de bens adquiridos e ampliados no mês;
 - Bens baixados no mês;
 - Ficha do Ativo;

- Posição valorizada;
- Histórico das movimentações;
- Adiantamentos;
- Transferências;
- Resultado da Correção Monetária.



CONFIGURAÇÕES

Antes de iniciar o processo de implantação preenchendo cadastros e realizando as movimentações, os parâmetros que configuram o Módulo Ativo Fixo devem ser verificados no Módulo Configurador e, caso necessário, o *Advanced Protheus* permite que o usuário altere-os, de acordo com as necessidades de cada módulo.

Parâmetros

O sistema *Advanced Protheus* utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas de parâmetros.

Um parâmetro atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentes resultados.

O Módulo Ativo Fixo utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros módulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta alteração continuará valendo para os outros módulos do sistema.

<i>PARAMETRO</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>CONTEUDO</i>
MV_ACENTO	Utiliza Acento no SIGAADV For Windows "N" para compatibilizar com versão DOS.	N
MV_ATFMOED	Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5)	3
MV_ATUSI2	Indica modo de atualização dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova	O
MV_ATUSI3	Cria automaticamente amarração C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lançamento criará um registro automaticamente no SI3.	S
MV_ATUSI4	Cria automaticamente amarração Item x Cta Contábil Indica se em tempo de lançamento criara um registro automaticamente no SI4.	S
MV_BOX	Utilizado para informar se será utilizado a opção combobox para listar opções cadastradas em X3_CBOX	S
MV_CAPLOTE	Indica se a chave da Capa do Lote será: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A)	A
MV_COMMIT	Utilização de Commit ao final de cada transação	N
MV_COMP	Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve-se informar neste campo o código decimal do caracter. Ex.: 15.	15
MV_CONTSB	Indica se a Contabilização Off-Line será feita mesmo sem bater (S) e não mostrando o Lanc Contab. ou mostrando Lanc Contábil quan	N
MV_CORREC	Indica se será efetuada a correção monetária ou não.	N

<i>Parâmetro</i>	<i>O Que Faz</i>	<i>Conteúdo</i>
MV_CTRLIS6	Controla se os totais de lote serão por Dia (D) ou por Mês (M). Default -> D	D
MV_DATAATE	Data fim de competência para digitação dos lctos. Valido para Contabilidade.	31/05/99
MV_DATADE	Data inicio competência para digitação dos lanc tos Valido para contabilidade	01/01/98
MV_DIASPRO	Número de dias para projeção da inflação. Na Opção de Projeção de Moedas.	40
MV_DIRLOG	Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Log de controle de produções gerados automaticamente pelo sistema.	
MV_DOUBLE	Ajuste de sensibilidade do mouse.	0.1
MV_DRIVER	Driver Padrão de Impressora	EPSON
MV_EXERC1	Ano Exercício Contábil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	1999
MV_EXERC2	Ano Exercício Contábil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	1999
MV_EXERC3	Ano Exercício Contábil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	1999
MV_EXERC4	Ano Exercício Contábil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	1999

<i>Parâmetro</i>	<i>O Que Faz</i>	<i>Conteúdo</i>
MV_EXERC5	Ano Exercício Contábil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	1999
MV_GRATV	Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo	1
MV_GRPASS	Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo	2
MV_IMPSX1	Imprime perguntas no cabeçalho do relatório (Sim/Não)	S
MV_LOGGERO	Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados em Error.Log	1
MV_LOGSIGA	Identificador para controle de operações, geração de Log com base nas operações realizadas.	NNNNN
MV_MOEDA1	Título da moeda 1.	REAIS
MV_MOEDA2	Título da moeda 2.	DÓLAR
MV_MOEDA3	Título da moeda 3.	UFIR
MV_MOEDA4	Título da moeda 4.	MARCO ALEMÃO
MV_MOEDA5	Título da moeda 5.	IENE
MV_NORM	Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. Informar neste campo o código decimal do caracter.	18
MV_NPERM	Indicar o número de estações na rede que utilizara o Sistema SIGA.	2
MV_NUMLIN	Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil.	99
MV_PAISLOC	Indica a Sigla do País onde esta sendo utilizado o sistema. Ex. (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina , (USA) =Estados Unidos, Etc.	BRA
MV_PORT	Indica o número da porta de saída para impressão. EX. COM1	1

<i>Parâmetro</i>	<i>O Que Faz</i>	<i>Conteúdo</i>
MV_PRELAN	Indica se o Lançamento Contábil será automaticamente lançado ou passara por Pré-Lançamento. S=Sempre ,N=Nunca,D=Doc Inconsistente	N
MV_PRINT	Direcionar saída de relatórios, Impressora ou Disco. Número da impressora na rede.	36
MV_PROVA	Diretório de gravação do arquivo de contra prova dos lançamentos contábeis.	C:\CPROVA\
MV_REDUZID	Indica se digitação das contas contábeis será por default a Conta Reduzida (S) ou pelo código normal (N).	N
MV_RELT	Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco.	C:\RELATO\
MV_RODAPE	Titulo utilizado nos rodapés do relatórios.	
MV_SABFERI	Considerar Sábados como Feriado qdo. da utilização da DataValida()	S
MV_SALTPAG	Indica se o salto de pagina deverá ser dado antes ou depois da impressão do relatório. Saltar página no início da impressão? (S/N)	S
MV_SIMB1	Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.	R\$
MV_SIMB2	Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.	US\$
MV_SIMB3	Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.	UFIR
MV_SIMB4	Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.	MARCO
MV_SIMB5	Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.	IENE

<i>Parâmetro</i>	<i>O Que Faz</i>	<i>Conteúdo</i>
MV_TTS	Utilização do Controle de Transação (Sim/Não). Só é valido para Versão AXS	N
MV_ULTDEPR	Data do último cálculo da depreciação de ativos imobilizados.	31/03/99
MV_VALCORR	Taxa a ser utilizada para correção monetária.	0
MV_WNCALC	Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretório e arquivo que será utilizado para a calculadora. Se vazio, assume a c	
MV_WNSCHED	Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretório e arquivo que será utilizado para a agenda. Se vazio, não executa na T	

Obs: Caso o usuário queira efetuar a correção monetária, mesmo em épocas que por lei não há correção ou em casos em que a moeda1 não é fiel à real e deseja-se efetuar a correção nesta moeda, o parâmetro MV_CORREC deve conter 'S' e o parâmetro MV_VALCORR deve conter a taxa a ser utilizada para correção.

O *Advanced Protheus* dispõe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronização de algumas informações utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Módulo Configurador.

As tabelas são identificadas por códigos e relacionam as possíveis informações que um campo pode conter.

Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos, na operação do módulo, basta que com o cursor posicionado sobre o campo desejado pressione-se a tecla "F3".

É bastante fácil identificar um campo com vínculo às tabelas; ao lado esquerdo do campo haverá este ícone . Clique sobre ele e a tabela estará disponível.

Se a tabela estiver em branco, significa que os dados ainda não foram cadastrados. Acesse o Módulo Configurador para atualizá-la.


O módulo Ativo Fixo utiliza as seguintes tabelas:

<i>Tabela</i>	<i>Descrição</i>	<i>Exemplo</i>
09 - Lotes da Contabilidade	Define o número inicial dos lotes da Contabilidade.	8860, 8810
16 - Tabela de Ocorrência do Ativo	Define os tipos de Ocorrências que o sistema permite.	1 - Venda 2 - Extravio 3 - Roubo 4 - Doação 5 - Avaria 6 - Obsolescência 7 - Sucateamento 8 - Não Específica 9 - Reavaliação a menor

Se outros módulos do *Advanced Protheus* estiverem em uso, o Módulo Ativo Fixo recebe e envia informações a estes, atualizando cadastros e movimentações, e mantendo a integridade e unicidade dos dados.


O Ativo Fixo possui integração com o Módulo Contábil, contabilizando todos os fatos de expressão monetária e com o Módulo Compras.


Observe a seguir como acontece o fluxo da integração do Módulo Ativo Fixo com os demais módulos do sistema.



Neste tópico é apresentado um fluxograma ilustrativo de operação do *Advanced Protheus*. Analisando este fluxo o usuário poderá visualizar o encadeamento lógico das funções do módulo, compreendendo perfeitamente o seu funcionamento. Tal compreensão é fundamental no processo de implantação do módulo e na sua operação rotineira.

A sequência de ações proposta pode, no entanto, ser modificada em função do sistema oferecer a possibilidade de se cadastrar as informações de forma paralela, através da tecla [F3] ou clicando no botão apresentado ao lado do campo. Desta forma, pode-se optar por começar diretamente no cadastramento de bens e quando for necessário, cadastrar a informação de uma conta contábil.





CADASTROS

O passo mais importante para viabilizar o sistema *Advanced Protheus* é efetuar corretamente os cadastros. Para que os cadastros sejam efetuados corretamente é necessário conhecer um pouco sobre estes, bem como as informações referentes a seus campos e possibilidades.



Em caso de dúvida sobre o preenchimento de um campo, clique sobre ele e tecle "Enter" + "F1". O help do campo aparecerá na forma de uma caixa de diálogo. Para conhecer a forma de operação do *Advanced Protheus*, consulte o Manual de Primeiros Passos.

Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos títulos são apresentados na cor azul; estes campos são de preenchimento obrigatório, ou seja, você não conseguirá finalizar o cadastro se eles não forem preenchidos.


Se a sua empresa já possui outros módulos do *Advanced Protheus* implantados, alguns cadastros podem ter sido preenchidos, por outros departamentos ou não, dependendo da metodologia de trabalho de sua empresa.

Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definições e formas de preenchimento.

Os valores do Ativo Fixo são calculados em Real e em moeda forte (definida no parâmetro MV_ATFMOED), por isso para cadastrar um ativo é necessário que existam dados para essas moedas. Para tanto deve ser feita a projeção da moeda forte ou cadastrá-las dia a dia.

A moeda legal ou a escolhida como referência, deve estar no parâmetro "MV_ATFMOED".

Sempre que o sistema é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a taxa das 4 moedas alternativas, como mostra a tela a seguir:



Essas moedas devem ser cadastradas todos os dias, inclusive fins-de-semana, pois todos os cálculos em outras moedas dependem destas taxas devidamente preenchidas.

A tela acima é exibida logo que o módulo Ativo Fixo é inicializado, entretanto caso o cadastramento das moedas não seja feito neste momento os dados poderão ser cadastrados posteriormente.



Para efetuar o Cadastro de Moedas:

1. Clique em "Atualizações" + "Cadastros" + "Moedas".

Será apresentada a janela browse com todas as moedas cadastradas.

2. Clique no botão "Incluir".

Será apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Atualização de Moedas]

microsigas

Atualização de Moedas - Incluir

Data: 13/07/01

Taxa Moeda 2: 1,8700

Taxa Moeda 3: 0,8287

Taxa Moeda 4: 1,2664

Taxa Moeda 5:

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matiz Administrador 25/02/01

Data

Digite o dia da cotação da moeda.

Exemplo: DATA: 03/02/99

Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5

Informe o valor da cotação, no dia, para as moedas de 2 a 5.

Exemplo: TX MOEDA 2: 1,98 TX MOEDA 3: 0,9711

As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP, etc. No entanto, apenas uma será utilizada como referência no caso de correções, se existir.



A configuração de moedas está disponível no Módulo Configurator, através dos parâmetros "MV_MOEDA1" a "MV_MOEDA5", onde devem ser informados os nomes destas moedas. Os símbolos são informados nos parâmetros "MV_SIMB1" a "MV_SIMB5".

O *Advanced Protheus* já vem configurado com 5 moedas (1 padrão = Real e 4 alternativas)

A taxa das moedas também pode ser atualizada através da opção "Moedas" do menu "Atualizações".

Além das opções tradicionais de atualização, este programa possui a opção PROJETAR que possibilita a projeção das taxas das moedas por um determinado período. A projeção pode ser realizada de duas formas:

- REGRESSÃO LINEAR, com base no comportamento dos valores num dado intervalo (número de dias anteriores), é realizada a projeção.

Para se processar a regressão linear é necessária a existência de no mínimo 2 valores anteriores.

- INFLAÇÃO, que projeta a inflação do mês informado.

Projetando Moedas

Uma forma prática de atualizar as taxas das moedas por determinado período, é efetuando as suas projeções.



Para realizar a Projeção:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Moedas";

Será apresentada a janela browse com as moedas cadastradas.

2. Selecione a opção "Projetar";

Será apresentada a seguinte tela para projeção de moedas:

The screenshot shows the 'Atualização de Moedas - Projetar' window. The main area displays a table of exchange rates for various currencies (DOLAR, UFIR, MARCO ALEMAO, IENE) and a date range from 01/05/00 to 24/05/00. The 'Projetar' button is highlighted in the left sidebar.

Data	Taxa Moeda 2	Taxa Moeda 3	Taxa Moeda 4	Taxa Moeda 5
01/05/00	1,8000	0,8287	1,2000	1,4000
18/05/00	1,8049	0,8287	1,2033	1,4038
19/05/00	1,8052	0,8287	1,2035	1,4041
20/05/00	1,8055	0,8287	1,2037	1,4043
21/05/00	1,8058	0,8287	1,2039	1,4045
22/05/00	1,8061	0,8287	1,2041	1,4047
23/05/00	1,8064	0,8287	1,2043	1,4050
24/05/00	1,8067	0,8287	1,2045	1,4052

3. Informe o número de dias para projeção das taxas das moedas;
4. Clique no botão da opção de regressão linear ou inflação projetada para cada moeda;
5. Caso tenha sido selecionada a projeção por regressão, informe o número de dias anteriores a data base do sistema a serem considerados para cálculo da projeção;
6. Caso tenha sido selecionada a inflação projetada, informe a taxa de inflação prevista para o período;

7. Clique no botão "Ok" para confirmar a projeção.



Para alterar uma taxa específica, posicione o cursor sobre a mesma na janela browse e selecione a opção "Alterar".



Consultas

Para emitir um relatório do Cadastro de Moedas no Módulo Ativo Fixo, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SM2 - Moedas através da opção "Consultas" + "Genéricos" e imprimi-la.

Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

No módulo Ativo Fixo os Centros de Custo podem ser vistos como mais um nível de detalhamento das contas de despesas e receitas de uma empresa, por exemplo:

Conta : Despesa com luz

C.Custo: Departamento X

Departamento Y

O sistema permite trabalhar com Centro de Custo Contábil ou Extra-Contábil. Em ambos os casos é necessário que os mesmos sejam previamente cadastrados.

- O Centro de Custo Contábil está presente no próprio código da Conta Contábil.

Exemplo: 111101**001** onde: 001 é o Centro de Custo.

- No Centro de Custo Extra-Contábil, o centro de custo não faz parte da Conta Contábil. Neste caso, a ligação entre do Centro de Custo e a Conta é realizado no momento do Lançamento Contábil.

C. Custo Contábil: Preencha somente os campos código e descrição. Os demais campos não serão utilizados pelo sistema.

C. Custo ExtraContábil: Preencha os campos código e Descrição. Os demais campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema.

Para visualizar melhor este cadastro coloque em uso o campo I3_CONTA.

Obs: Neste caso serão criados registros com Conta + C.Custo durante o lançamento contábil desde que:

- Não existam neste cadastro.
- O parâmetro MV_ATUSI3 esteja com “S”.



Para cadastrar Centro de Custo:

1. Selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Centro de Custo".
Será apresentada a janela browse com os Centros de Custos cadastrados.
2. Selecione a opção "Incluir".

Será apresentada a janela inclusão de Centros de Custo, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Atualizacao de Centros de Custo]

Atualizacao de Centros de Custo - Incluir

Besquisar:
Visualizar:
Incluir
Alterar:
Excluir:
Cent. columnas:
Sair:

Cod Custo: 005
Desc CCusto: SUPORTE
Cod Conta: 1110201
Cod Respons.: 000001

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matiz Administrador 03/09/01

Cod. Custo

Informe o código do Centro do Custo.

Descrição

Informe a descrição do Centro de Custo.



Consultas

Para emitir um relatório de Centros de Custo no Módulo Ativo Fixo, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SI3 - Centros de Custo através da opção "Consultas" + "Genéricos" e imprimi-la.

Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

O que é uma Conta?

É através da Conta que a Contabilidade consegue desempenhar o seu papel. Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa, como compras, vendas, pagamentos, recebimentos, são registrados em livros próprios através das contas.

Existem contas analíticas e sintéticas (classe). As contas analíticas são as que recebem os valores dos lançamentos contábeis e as sintéticas são as contas totalizadoras desses lançamentos.

O que é um Plano de Contas?

Plano de Contas é um elenco de todas as Contas previstas pelo Setor Contábil da empresa previstas como necessárias aos seus registros contábeis. Estas receberão os valores totais lançados dia a dia pela Contabilidade.

Os Planos de Contas são elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e à legislação vigente (atualmente a Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades por Ações).

O Plano de Contas deve possuir suficiente flexibilidade, de modo que permita alterações sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantação do plano.

O Plano de Contas não pode ser excessivamente sintético a ponto de não proporcionar as informações requeridas pelos diversos usuários. Por outro lado, também não deverá ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar informações desnecessárias.

Como sugestão procure seguir a convenção contábil, dividindo as contas nos seguintes grupos:

- 1 - Ativo
- 2 - Passivo
- 3 - Patrimônio Líquido
- 4 - Receitas
- 5 - Despesas
- 6 - Apuração de Resultados

O número de contas disposto num Plano de Contas depende do volume e da natureza dos negócios de uma empresa. Todavia, na estruturação do Plano de Contas (Chamada de Planificação Contábil), deverão ser considerados os interesses dos usuários (gerentes, investidores, fiscos, etc). Para uma grande metalúrgica, por exemplo, pode ser necessário (e normalmente é), para as tomadas de decisões, o destaque no Plano de Contas de salários e encargos sociais para o pessoal da fábrica, pessoal de vendas, pessoal administrativo, honorários da diretoria, etc. Todavia, para uma grande loja de aparelhos de som, para os seus usuários, o destaque de uma única conta de despesas de salários pode ser suficiente.

Vale lembrar que um estudo detalhado deverá ser feito antes da implantação do Plano de Contas, pois após estar em uso será praticamente inviável reestruturá-lo.

1 - Ativo

São todos os bens e direitos de propriedade da empresa, mensuráveis monetariamente, que representam benefícios presentes ou futuros para a empresa.

- Bens: máquinas, terrenos, estoques, dinheiro (moeda), ferramentas, veículos, instalações, etc.
- Direitos: contas a receber, duplicatas a receber, títulos a receber, ações, depósitos em contas bancárias (direito de saque), títulos de crédito, etc.

Para que seja evidenciado no ativo, é necessário preencher suas 4 características simultaneamente.

- Bens ou Direitos
- Propriedade
- Mensurável em dinheiro
- Benefícios Presentes ou Futuros

2 - Passivo

São obrigações (dívidas) que a empresa tem com terceiros.

Fornecedores, duplicatas a Pagar, Promissórias a Pagar, ICMS a recolher, Salário a pagar, Impostos e Taxas a Recolher, financiamentos, etc.

O passivo é uma obrigação exigível, isto é, no momento em que a dívida vencer, será exigida (reclamada) a liquidação da mesma. Por isso é mais adequado denominá-lo Passivo Exigível.

3 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido evidencia recursos dos proprietários aplicados no empreendimento. A aplicação inicial dos proprietários denomina-se capital. Se houverem outras aplicações, teremos acréscimo de capital.

Uma parte do lucro obtido pela empresa é reinvestida no negócio sendo adicionada ao Patrimônio Líquido.

Algumas empresas não fazem distinção entre os grupos: Passivo e Patrimônio Líquido agrupando-os num só grupo denominado Passivo.

Poderemos ter as seguintes contas:

- Capital Social
- Reservas de
 - a) Capital
 - b) Reavaliação
 - c) Lucros
- Lucros ou Prejuízos Acumulados

4 - Receitas

A Receita corresponde, em geral, à vendas de mercadorias ou prestações de serviços. Ela é refletida através da entrada de dinheiro no caixa (Receita à vista) ou entrada em forma de dinheiro a Receber (Receita a Prazo) - Duplicatas a Receber.

A receita sempre aumenta o Ativo, embora nem todo aumento de Ativo signifique Receita (Empréstimos Bancários, Financiamentos, etc aumentam o caixa ativo da empresa e não são Receita).

5 - Despesas

A Despesa é todo sacrifício (Consumo de Bens ou serviços p/ a obtenção de Receita) da empresa para obter Receita. Ela é refletida através de uma redução do caixa (quando é pago a vista) ou através de um aumento de uma dívida - Passivo (a ser paga a prazo). A despesa pode, ainda, originar-se de outras reduções de Ativo (Além do Caixa), como é o caso de desgastes de máquinas e outros.

6 - Apuração de Resultado

Ao final do Exercício Social a Contabilidade confronta Receita X Despesa para apurar o resultado do período (lucro ou prejuízo). O resultado acresce (lucro) ou reduz (prejuízo) o Patrimônio Líquido.

Tipos de Contas:

Abaixo estão descritos os principais subgrupos de contas que poderão fazer parte de um Plano de Contas:

Contas Patrimoniais

Dividem-se em contas do Ativo e do Passivo e são elas que representam o patrimônio da empresa num dado momento, através do Balanço Patrimonial.

Ativo Circulante

Representam os Bens e Direitos que estão em constante circulação. Correspondem aos recursos aplicados em elementos que estão em franco movimento, como por exemplo, a Conta Caixa, que a todo momento está sendo movimentada (entra e sai dinheiro); o mesmo acontece com as Contas de Estoque, Bancos, Aplicações, realizável normalmente até 365 dias.

Ativo Realizável a Longo Prazo

Representam Direitos cujos vencimentos ocorrem após o término do exercício social subsequente, ou seja, contas que se transformarão em dinheiro mais lentamente (valores a receber, mas que levam muito tempo para serem recebidos), realizável normalmente após 365 dias..

Ativo Permanente

Representam Direitos que dificilmente serão transformados em dinheiro, que não serão vendidos, mas serão utilizados como meio de consecução dos objetivos operacionais da empresa.

O Ativo Permanente ainda poderá ser classificado em:

Investimento: São as inversões financeiras de caráter permanente que geram rendimentos e não são necessários à manutenção da atividade fundamental da empresa.

Imobilizado: São itens de natureza permanente que serão utilizados para a manutenção da atividade básica da empresa.

Diferido: São aplicações que beneficiarão resultados de exercícios futuros.

Passivo Circulante

Representam as obrigações da empresa que vencem durante o exercício e no subsequente, ou seja contas que serão pagas mais rapidamente (salários a pagar, impostos, etc.). Exigível normalmente até 365 dias.

Passivo Exigível a Longo Prazo

Representam as obrigações da empresa que vencem após o exercício subsequente, ou seja que serão pagas num prazo mais longo (financiamentos, etc). Exigível normalmente após 365 dias.

Patrimônio Líquido

Representam os recursos dos proprietários aplicados na empresa. Os recursos significam o capital mais o seu rendimento (Lucros e Reservas).

Contas de Resultado

Dividem-se em Contas de Despesas e Contas de Receitas. Aparecem durante o exercício social, encerrando-se no final do mesmo. Não fazem parte do Balanço Patrimonial, mas permitem apurar o resultado do exercício.



- Será apresentada a janela browse com as Contas cadastradas.

2. Selecione a opção “Incluir”.

Será apresentada a janela de inclusão. Preencha os campos, conforme descrição a seguir:

Num. da Conta

Especifica qual o código da conta dentro do plano de contas, obedecendo o seu nível hierárquico.

As contas podem ter no máximo 20 dígitos. O parâmetro “MV_MASCARA” define quantos dígitos cada nível deve conter.

O sistema permite criar um Plano de Contas de duas formas:

- Estruturado – Existe uma regra para a composição do Plano de Contas. Existem níveis bem definidos para cada conta.

Não Estruturado – Não há uma regra específica para a montagem dos códigos do Plano de Contas.

Plano de Contas Estruturado

Os dígitos servem para organizar as contas analíticas dentro das sintéticas hierarquicamente.

Exemplo:

Conta	Descrição	Classe	Nível
1	Ativo	S	1
11	Ativo Circulante	S	2
11101	Caixa	A	3
11102	Bancos Conta Movimento	S	3
1110201	Banco Itaú	A	4
1110202	Banco Bradesco	A	4

Os níveis e a classe das contas precisam seguir um conjunto de regras para que o saldo das contas sintéticas fique coerente com o saldo das contas de níveis inferiores.

Estas regras são as seguintes:

1. Não pode haver lacuna de nível, ou seja, não se pode, por exemplo, passar do nível 3 para o nível 5.
2. As contas analíticas tem que ser as de nível mais alto dentro do seu grupo, e este nível não pode ser maior que 9.
3. Um grupo de contas precisa sempre terminar em contas analíticas.
4. O nível de contas analíticas precisa ser igual ao de sua conta sintética mais 1.

Para utilizar este tipo de Plano de Contas o parâmetro “MV_CTASUP” deve estar com “N”.

Plano de Contas não Estruturado

Este tipo de Conta não utiliza níveis hierárquicos de códigos estruturados (como método tradicional) para a sua composição. Neste caso, a conta superior deve ser utilizada para que a atualização de sintéticas possa ser executada.

Para se indicar qual a Conta de nível superior a uma determinada conta deve ser indicada a conta superior ou conta-pai.

Para habilitar o uso deste tipo de Plano de Contas, o parâmetro “MV_CTASUP” deve estar ativado com “S” e o campo I1_CTASUP (Conta Superior) deverá ser colocado em uso.

Descrição

Indica a nomenclatura da conta dentro do plano de contas.

Classe

Informe as classes para as contas. Existem dois tipos:

- “A” – Analíticas: recebe os valores dos lançamentos contábeis.
- “S” – Sintéticas: são as Contas totalizadoras desses lançamentos.

Somente as Contas Analíticas podem ser utilizadas nos lançamentos contábeis.

Nível

Informa qual a hierarquia da conta dentro do plano para efeito de totalização das contas sintéticas. Válido somente para o Plano de Contas Estruturado.

Os níveis podem variar de 1 a 9. O nível da conta analítica não é fixo.

O sistema realiza a checagem automática do nível.

Código Reduzido

Específica um “apelido” para a conta (que pode conter letras ou números), que poderá ser utilizado na digitação de lançamentos no lugar da conta. Com base neste código, o sistema efetuará uma pesquisa automática do número da conta, facilitando a digitação dos processamentos.

O sistema gera automaticamente um código reduzido como sugestão.

Cond. Normal

Indica a natureza da conta que poderá ser:

D – Conta Devedora

C – Conta Credora

Estado

Indica o estado da conta para os lançamentos contábeis, onde:

1 – indica que a conta está bloqueada para os lançamentos contábeis.

0 – indica que a conta está ativa para lançamentos contábeis.

As Contas são criadas sempre como ativas (estado = 0).

Dígito Contr.

Utilizado para evitar erros de digitação do código da conta durante o lançamento contábil. É criado automaticamente pelo sistema.



Para se utilizar deste recurso no lançamento contábil, os campos I2_DCC e I2_DCD (Digito Controle Crédito/ Digito Controle Débito) deverão ser colocados em uso.

Conta Var.

Conta para cálculo da variação monetária. Nesta conta serão lançados os valores apurados de variação monetária.

Esta conta será preenchida automaticamente, caso o parâmetro “MV_CTAVM” esteja preenchido.

Somente será utilizada na execução da rotina de variação monetária.

Dig. C. Custo

Indica quantos são os dígitos do Centro de Custo na Conta. Deverá ser preenchido caso o plano de contas possua Centro de Custo Contábil.

Exemplo: “3130101010001”, o código do Centro de Custo são os 4 últimos dígitos.

Obs: Esta opção não é válida para Centro de Custo Extracontábil.

Conv. Moeda 2 ...5

Deve-se informar qual o critério de conversão. Será utilizado no lançamento contábil para as demais moedas. Os critérios são:

D – Taxa Diária – o sistema efetua a conversão de acordo com a taxa do dia do lançamento.

M – Taxa Média - o sistema efetua a conversão pela taxa média mensal

U – Taxa Mensal - último dia, onde o sistema efetua a conversão pela taxa do último dia do mês.

V – Data de Vencimento - o sistema pega o valor da data do histórico do lançamento.

I – Informado no lançamento - o valor da moeda é informado na hora do lançamento.

O default é “D” - Taxa Diária

Cta Red. Var.

Conta Contábil utilizada como contra partida no lançamento de variação monetária. Será utilizada apenas na execução da rotina de variação monetária.

Cod. Cta. Sup.

Válido somente para Planos de Conta não Estruturados.

Armazena o código da Conta Superior para que a atualização de sintéticas possa ser executado.

Exemplo: Código: 11101000

Conta Superior: 3210032



Este campo normalmente não está em uso. Para utilizá-lo coloque-o em uso (I1_CTASUP) através do módulo configurador.



Para contas indicadoras de grupo, tal como ativo, não deverá ser informada a conta superior, uma vez que para essas contas não existe a conta superior.



Relatórios

O *Advanced Protheus* possui diversos relatórios para consulta impressa. Para o Plano de Contas é possível emitir o relatório de Resumo por Conta.

Veja o tópico “Relatórios” neste manual.

Os Itens Contábeis podem ser tratados de duas formas:

- Como uma subconta do Plano de Contas.
- Como mais um nível de detalhamento para contabilidade gerencial (CCusto + Item).

Para ativar esta opção é necessário ativar os campos I2_ITEMD e I2_ITEMC pelo Módulo Configurador.

Um Item pode estar relacionado a qualquer Conta ou Centro de Custo.



Para cadastrar os Itens Contábeis:

1. Clique na opção "Atualizações" + "Cadastros" + "Itens da Conta".

Será apresentada a janela browse com todos os itens cadastrados.

2. Clique no botão "Incluir".

Será apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir :

AP6 Remote - Ativo Fico [Elenco de Contas]

AP6

microsig

Elenco de Contas - Incluir

Num da Conta: 1320105

Classe: Analitica

Cod Reduzido: 0000000199

Estado: 0

Conta Var:

Conv Moeda 2: Diaria

Conv Moeda 4: Diaria

Cta Red. Var.:

Descricao: Apreciacao Acelerada

Nivel: 5

Cond Normal: Devedora

Digto Contr: 3

Dig C Custo: 0

Conv Moeda 3: Diaria

Conv Moeda 5: Diaria

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fico Teste / Matriz Administrador 03/09/01

Código do Item

Informe o Código do Item Contábil.

Desc Item

Informe a descrição do Item Contábil.

Lançamentos Padronizados do Ativo

Este cadastro deve ser efetuado apenas por usuários que utilizarão os módulos Ativo Fixo e Contábil integrados. Ele permite a manutenção dos lançamentos padronizados do módulo.

A contabilização dos valores tratados pelo módulo é executada conforme a definição dos lançamentos padronizados, onde são especificados o tipo de lançamento, as contas débito e crédito, histórico, moeda e valor.

Como pode existir variação de contas, histórico e valores para um mesmo tipo de lançamento, é possível utilizar expressões em sintaxe ADVPL para compor estas informações.

Os códigos de 000 a 499 são utilizados pelo Módulo Contábil e os códigos a partir de 500 são utilizados pelos outros módulos do *Advanced Protheus*.

No Módulo Ativo Fixo os lançamentos padronizados são utilizados para a contabilização das movimentações dos bens imobilizados. Suas principais informações são: código, tipo, conta, histórico e valor.

Esses dados são informados sob a forma de fórmulas e são de fundamental importância para que os lançamentos contábeis sejam feitos corretamente.

Os lançamentos referentes ao Módulo Ativo Fixo são os seguintes:

- 801 - Implantação de bem - Tipo 01 (Aquisição)
- 802 - Implantação de bem - Tipo 02 (Reavaliação)
- 803 - Implantação de bem - Tipo 03 (Adiantamento)
- 804 - Implantação de bem - Tipo 04 (Lei 8200)
- 805 - Exclusão de registro - Tipo 01 (Aquisição)
- 806 - Exclusão de registro - Tipo 02 (Reavaliação)
- 807 - Exclusão de registro - Tipo 03 (Adiantamento)
- 808 - Exclusão de registro - Tipo 04 (Lei 8200)
- 810 - Baixa do registro - Tipo 01 (Aquisição)
- 811 - Baixa de registro - Tipo 02 (Reavaliação)
- 812 - Baixa de registro - Tipo 03 (Adiantamento)
- 813 - Baixa de registro - Tipo 04 (Lei 8200)

- 814 - Cancelamento da Baixa do registro - Tipo 01 (Aquisição)
- 815 - Cancelamento da Baixa de registro - Tipo 02 (Reavaliação)
- 816 - Cancelamento da Baixa de registro - Tipo 03 (Adiantamento)
- 817 - Cancelamento da Baixa de registro - Tipo 04 (Lei 8200)
- 820 - Cálculo da Depreciação.
- 821 - Ampliação
- 825 - Descálculo
- 827 - Inventário
- 830 - Transferência
- 831 - Transferência entre empresas ou filiais (não existe)
- 835 - Aquisição de Bens por Transferência (508)
- 836 - Cancelamento de Aquisições por Transferências (508)
- 840 - Cálculo da Depreciação acelerada (específico para SBPS - ATFA170)



Para efetuar o Cadastro de Lançamentos Padronizados:

1. Clique em “Atualizações” + “Cadastros” + “Lançamento Padrão”.

Será apresentada a janela browse com todos os Lançamentos Padronizados cadastrados.

2. Selecione a opção “Incluir”

Será apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:

Código

Digite o código do lançamento padronizado.

Seqüência

Informe a seqüência de um lançamento padronizado, sendo que este pode ser formado por várias linhas ou seqüências (no máximo 99).

Descrição

Digite a descrição do lançamento padronizado.

Tipo

Digite o tipo do lançamento: "D" débito, "C" crédito, "X" partida dobrada ou "-" para dar continuidade a descrição do histórico.

Cta. Débito

Selecione a conta de débito. O módulo permite ao usuário a informação de uma conta contábil diretamente, ou de uma expressão escrita na sintaxe ADVPL.

Exemplo: 123456-7

Conta Credit

Selecione a conta a crédito. O módulo permite ao usuário a informação de uma conta contábil diretamente, ou de uma expressão escrita na sintaxe ADVPL.

Exemplo: 987654-3

Histórico

Digite a descrição do histórico do lançamento.

Moedas

Campo que define em quais moedas devem ser efetuados os lançamentos padronizados. Informe "S" ou "N" para cada uma das posições deste campo que correspondem às moedas definidas.

Val Moeda 1..5

Este campo deve conter o nome do campo onde está armazenado o valor a ser utilizado no lançamento contábil, ou uma expressão escrita em sintaxe ADVPL.

Hist. Aglut.

Digite a descrição do histórico do lançamento aglutinado. Este campo poderá ser preenchido para gravar o histórico em um lote de lançamentos que estejam aglutinados visando unificar o histórico de todas as linhas em um único lançamento contábil.

C. Custo Deb.

Informe o centro de custo a ser debitado no lançamento automático. Pode ser informado o seu código ou uma expressão ADVPL. Deve ser utilizado por usuários que trabalham com centro de custo extra contábil.

Exemplo: **14159** - Compras

C. Custo Crd.

Centro de custo a ser creditado no lançamento automático. Pode ser informado o seu código ou uma expressão ADVPL. Deve ser utilizado por usuários que trabalham com centro de custo extra contábil.

Exemplo: **15897** - Financeiro

Data Hist.

Neste campo deve ser informada a data de vencimento a ser apresentada pelo lançamento contábil. Poderá ser utilizado um campo do módulo. Caso esteja em branco, será considerada a data base.

Exemplo: 01/01/99

Origem

Identifique a origem do lançamento contábil. Pode ser um texto ou uma expressão ADVPL. Este campo visa a identificação posterior no Módulo Contábil.

Exemplo: Compra de Matéria Prima

Inter Compan

Indicador de lançamento InterCompany. Deve ser preenchido com "S" caso o lançamento em questão gere um lançamento InterCompany.

Item Débito

Informe a definição do Item Débito. Pode ser um item ou uma expressão ADVPL.

Item Crédito

Informe a definição do Item Crédito. Pode ser um item ou uma expressão ADVPL.



Consultas

Para emitir um relatório de Lançamentos Padronizados no Módulo Ativo Fixo, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SI5 - Lançamentos Padronizados através da opção "Consultas" + "Genéricos" e imprimi-la.

Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

A lei 6404, de 15/12/76, através do artigo 179, Item IV, conceitua como contas a serem classificadas no Ativo Imobilizado:

"Os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial".

Ou seja: máquinas, equipamentos, móveis, patentes, fórmulas, ponto comercial e outros.

Este cadastro tem a finalidade de armazenar dados referentes aos ativos da empresa.



Antes de cadastrar um ativo, verifique se todas as taxas (moedas) do dia do cadastramento estão corretas. Verifique também, o conteúdo do parâmetro MV_ULTDEPR. No momento do cadastramento do ativo, o sistema não permite a inclusão de um bem com a data anterior ao parâmetro citado.




Para efetuar o Cadastro de Ativos:

1. Clique na Opção "Atualizações" + "Cadastros" + "Ativos";

Será apresentada a janela browse com todos os ativos cadastrados;

2. Pressione F12 para configurar os parâmetros;

Será apresentada a seguinte tela de parâmetros, onde deve-se configurá-los conforme a descrição a seguir:



Mostra Lanc. Contab.?

Selecione "Sim" para que ao final do cadastro do Ativo Fixo seja apresentada a tela de lançamentos contábeis.

Repete Chapa?

Informe se o sistema deve permitir que seja informado o mesmo número de chapa para mais de um ativo.

3. Após configurar os parâmetros, confirme e selecione a opção "Incluir", no menu principal;

Será apresentada a seguinte tela, onde deverão ser informados os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Atualizacao de Ativos Imobilizados]

microsig

Atualizacao de Ativos Imobilizados - Incluir

Cod. do Bem: 001 Item: 01

Dt. Aquisicao: 03/09/01

Descr. Sint.: MICROCOMPUTADOR

Quantidade: 1,000

Grupo:

Num. Apolice:

Tipo Seguro:

Num. Plaqueta: 0101

Cia. Seguro:

Venc. Apolice: / / 19

Cod. Fornec:

Dt. In Deprec	Val Orig M1	Tx An. Depr. 1	Val Orig M2	Tx An. Depr. 2	Val Orig M
03/09/01	2.000,00	90.0000	0.0000	90.0000	

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matriz Administrador 03/09/01

Cod. do Bem

Informe um código do bem que será utilizado no Cadastro de Ativos Imobilizados.

Cada bem ou lote de bens que for cadastrado deverá receber um código exclusivo para sua identificação, sendo o mesmo definido pelo usuário segundo seus critérios particulares, como mostra o exemplo a seguir:

Código	Descrição	Quantidade
VE0001	Monza BBB-9999	1
MU0001	Lote de mesas padrão X	100
MU0002	Lote de cadeiras padrão Y	100
MU0003	Poltrona diretoria	1
MQ0001	Microcomputador Pentium	1

Item

Informe o número do item dentro do código do bem. Este campo é utilizado para agregar um bem a outro.

Exemplo: Cod - MQ01

Item - 0001

Desc - Microcomputador

Cod - MQ01

Item - 0002

Desc - Mouse

Dt. Aquisição

Informe a data da aquisição do bem.

Descr. Sint.

Digite uma descrição sintética do bem.

Quantidade

Informe a quantidade existente deste bem na empresa.

Num. Plaqueta

Informe o número da chapa utilizado para controle físico do bem.

No momento de informar este campo, pressione a tecla "F12" e verifique o que foi informado na pergunta "Repete Chapa?". Se foi informado "Não", este campo não pode ficar em branco e não pode se repetir. Se foi informado "Sim", nenhuma validação será feita neste campo.

Grupo

Informe o grupo ao qual este item pertence.

Cia de Seguro

Informe o nome da companhia de seguros onde o bem está segurado.

Num. Apólice

Informe o número da apólice do seguro deste bem.

Venc. Apólice

Informe a data de vencimento da apólice de seguro do bem.

Tipo Seguro

Informe o tipo de seguro do bem.

Cód. Fornec.

Informe o código do fornecedor do qual foi efetuada a aquisição do bem.

Loja Fornec.

Informe a loja do fornecedor.

Local. Física

Informe a localização física do bem dentro da empresa.

Série NF

Informe a série da nota fiscal de aquisição do bem.

Nota Fiscal

Informe o número da nota fiscal de aquisição do bem.

Cod. Projeto

Todo bem pode ser associado a um projeto. Para associar este bem ao projeto, informe neste campo o código do projeto.

Classificac.

Selecione a classificação do bem:

N - Ativo Fixo

S - Patrimônio Liq.

A - Amortização

C - Capital Social

P - Patrimônio/Capital (Prejuízo)

Cod. CIAP

Informe o código do Bem no Registro de ICMS do Ativo Permanente.

ICMS do Item

Informe o valor total do ICMS a ser apropriado no Ativo. Quando o Módulo Ativo Fixo está integrado com o Módulo Compras, este preencherá automaticamente este campo.

Data Bloquei

O preenchimento deste campo indica que o bem terá sua depreciação **bloqueada** até a data aqui informada.

Bem MNT

Informe o código do ativo fixo no cadastro de Bens do módulo Manutenção de Ativos.

Tipo Ativo

Informe o Tipo do Ativo, os tipos possíveis são:

01 - Aquisição

Quando da Implantação do bem, o mesmo deve ser cadastrado utilizando o tipo 01.

A aquisição de imobilizados pode ser feita também pelo Módulo Compras. Para maiores detalhes consulte o item "Classificação de Compras" neste capítulo.

02 - Reavaliação

Quando através de laudo técnico especializado, pode-se reavaliar um bem, o valor adicional da reavaliação deve ser cadastrado como tipo 02.

Obs: Não poderão ser cadastradas a reavaliação (tipo "02") e a lei 8.200 (tipo "04") sem que haja aquisição do bem (tipo "01"). O ativo pode sofrer mais de uma reavaliação.

Somente os bens do Ativo Permanente podem ser reavaliados.

O valor da reavaliação é calculado da seguinte maneira:

Valor Reavaliado = Valor de Mercado – Valor Contábil, onde Valor Contábil é Custo Corrigido menos a Depreciação Acumulada.

Exemplo: Valor de Mercado = R\$500.000,00
Custo Corrigido = R\$280.000,00
Depreciação Acumulada = R\$80.000,00

Valor da Reavaliação = 500.000 – 200.000 = 300.000,00

A taxa de depreciação anual do bem pode ser ajustada em função do novo prazo de vida útil do bem.

03 - Adiantamento

Utilize este tipo para identificar os adiantamentos.

Exemplo: Aquisição antecipada de materiais de construção de um galpão para a oficina. Utilize o mesmo código, alterando apenas o item para cada adiantamento que irá compor o galpão no final.

Código	Item	Tipo	Descrição	Valor
MV0001	0001	03	Aquisição terreno	110.000,00
MV0001	0002	03	Reavaliação em xx/xx/xx	20.000,00
MV0001	0003	03	Serviço terraplanagem	8.000,00
MV0001	0004	03	Adiant. a construtora	2.000,00
MV0001	0005	03	Adiant. a construtora	3.000,00

04 - Lei 8200

A Lei 8.200 estabeleceu que as diferenças apuradas pela variação dos dois índices (BTNF/IPC) sobre os bens do ativo nos anos 91/92 devem ser controladas em contas à parte no ativo. Tais diferenças devem ser controladas com o tipo 04.

Código	Item	Tipo	Descrição	Valor
VE0001	0001	01	Aquisição veículo	10.000,00
VE0001	0002	04	Lei 8200 - Dif BTNF/IPC	2.500,00

A Lei 8.200 (tipo "04") não pode ser cadastrada sem que haja a aquisição do bem (tipo "01"). A Lei 8.200 de um bem só pode ser cadastrada uma vez.

Histórico

Digite um breve histórico sobre o item.

Conta

Informe a conta contábil do bem. Nesta conta será efetuado o débito do valor do bem e da correção monetária mensalmente (se existir). **O preenchimento desta conta é obrigatório** uma vez que todo bem cadastrado deve ser, necessariamente, contabilizado.

C. Custo Bem

Neste campo poderá ser informado o código do centro de custo referente à conta do bem cadastrado.

Cta Desp. Dep

Informe a conta na qual será debitada mensalmente a despesa de depreciação do bem. Utilize preferencialmente o conceito *Advanced Protheus* de Centro de Custo Contábil, agregando-o ao número da conta. O preenchimento deste campo é obrigatório quando o bem for sujeito à depreciação.

Centro de Custo

Informe o código do Centro de Custo referente a despesa de depreciação.

Conta Dep Acum

Informe a conta na qual será creditado o valor da depreciação do mês. Nessa conta também será creditado o valor da correção monetária da depreciação.

O preenchimento deste campo é obrigatório quando o bem for sujeito à depreciação.

Cta Cor Depr

Informe a conta na qual será debitado o valor da correção da depreciação no mês.

O preenchimento deste campo é obrigatório quando o bem for sujeito à depreciação.

Conta Correc

Informe a conta na qual será creditada a correção monetária mensal do bem. Muitas empresas utilizam a Conta do Patrimônio Líquido. O preenchimento desta conta é obrigatório pois será a origem do débito a ser efetuado na conta do bem referente à correção monetária mensal.



Recomenda-se que as contas de um bem sejam distintas para que possa ter melhor controle dos valores referentes ao bem.

Dt In Deprec

Informe a partir de qual data o bem sofrerá depreciação. A Data de Início da Depreciação corresponde à data na qual o bem entrou no processo de uso efetivo, e portanto, passa a depreciar. Essa data não poderá ser inferior à data de aquisição do bem.

Exemplo: É possível adquirir uma máquina em 05/01 e somente começar a utilizá-la em 18/02, dessa forma, a data de início de depreciação será 18/02. A máquina sofrerá correção monetária a partir de 05/01 e será depreciada a partir de 18/02.

Val Orig M 1..5

Informe o valor original do bem nas moedas de 1 a 5.

Este campo indica o valor pelo qual o bem foi adquirido. Nesse ponto é importante ressaltar que o valor da aquisição na moeda nacional deverá respeitar as conversões monetárias ocorridas no período.

Tx. An. Depr. 1..5

Informe a taxa de depreciação anual do bem nas moedas de 1 a 5. Caso o bem não esteja sujeito à depreciação, informe zero na taxa de depreciação.

Corre Bal M1

Informe a correção acumulada no exercício na moeda 1, se existir.

Depr Bal M1..5

Informe os valores das depreciações referentes ao exercício nas moedas de 1 a 5, se existir.

Corre Mes M1

Informe a correção calculada no mês para a moeda 1, se existir.

Depr Mes M1..5

Informe as depreciações calculadas no mês para as moedas de 1 a 5 se existirem.

Corr Acum M1

Este campo é preenchido pelo sistema após o cálculo mensal da depreciação e apresenta o valor da correção acumulada na moeda 1 ou informe um valor se o bem já o tiver.

Depr Acum M1..5

Estes campos são preenchidos pelo sistema após o cálculo mensal da depreciação e apresentam os valores das depreciações nas moedas de 1 a 5 ou preencha-os com os respectivos valores se estes já tiverem valores de depreciações acumuladas.

Corr Dep. Mes

Informe o valor da correção da depreciação referente ao mês na moeda 1, se existir.

Corr Dep. Exer.

Informe a correção da depreciação no exercício, se existir.

Corr Dep. Acum.

Este campo é preenchido pelo sistema após o cálculo mensal da depreciação e apresenta o valor da correção da depreciação acumulada na moeda 1. Este campo pode ter o seu conteúdo informado se o bem tiver avaliações anteriores.

Valor do ICM

Este campo será preenchido no momento da baixa do bem.

VI. Ampliac 1..5

Nestes campos serão armazenados os valores das ampliações nas moedas de 1 a 5.



Para os campos de Correção e Depreciação vale atentar para a seguinte observação:

Para os bens adquiridos após a implantação do sistema, você deverá deixar esses campos zerados; para os bens adquiridos anteriormente, você deverá informar o total acumulado de cada uma dessas informações até o mês imediatamente anterior ao que será processado no início da utilização do sistema.



Lembrando que tratando-se dos acumulados apurados durante um exercício fiscal, a cada virada de ano fiscal os valores referentes ao exercício serão zerados e reiniciará o acúmulo a cada cálculo do próximo exercício.



Muitas Empresas possuem os valores de acumulados apenas em moeda forte, dessa forma, utilize a taxa da moeda legal no último dia do mês imediatamente anterior ao da implantação para a conversão para a moeda nacional.

4. É possível gerar diversas réplicas de um ativo. Serão alterados apenas o item e o código da plaqueta, por um código sequencial preenchido pelo sistema. Para efetuar esta alteração clique no botão  "Cria Automático" no momento da inclusão do Ativo;

O sistema apresenta uma tela solicitando o número de ativos que serão criados;

5. Informe e confirme;



O código da plaqueta será alterado somente se na pergunta "Repete Chapa" estiver informado "Não".



Para replicar Ativos já existentes no sistema:

O sistema permite ainda que sejam duplicados ativos que já foram cadastrados anteriormente. Esta operação deve ser feita da seguinte forma:

1. Selecione a opção "Atualizações" + "Cadastros" + "Ativos".

Será apresentada a janela browse com todos os Ativos cadastrados.

2. Selecione o Ativo a ser replicado e selecione a opção "Cópia".

Será apresentada uma tela com os dados do ativo.

3. Altere os campos "Item" e "Num. Plaqueta" e clique no botão Ok para confirmar.

Altere o código da plaqueta caso este não possa repetir. Verifique a pergunta "Repete Chapa?".

Será apresentada a seguinte tela de Lançamentos Contábeis:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Atualizacao de Ativos Imobilizados]

microsig

Besquisar: Visualizar: Incluir: Alterar: Excluir: Cópia: Conf. columns: Sair

Lançamentos Contábeis

Data: 03/09/01 Lote: 8880 Docto:

Linha do Doc	Debito/Cred	Conta Debito	Conta Credit	Moedas Util	Valor Lanc
01	X	11303	21101	SSSSS	

Descrição da Conta

Total Informado :	0,00	Total Débito :	1.500,00
Total Digitado :	1.500,00	Total Crédito :	1.500,00

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matiz Administrador 03/09/01

4. Clique no botão "Ok" para confirmar.

Será apresentada uma janela solicitando a descrição estendida.

5. Informe a descrição e confirme, ou cancele para fazê-la posteriormente.



Relatórios

O *Advanced Protheus* possui diversos relatórios para consulta impressa. No cadastro de Ativos, é possível emitir os seguintes relatórios dos Ativos cadastrados além de relatórios de movimentações:

- Cadastro de Ativo;
- Ficha do Ativo.

Para maiores informações, consulte o Capítulo de Relatórios deste manual.

No cadastro de Ativo Fixo existe um campo obrigatório onde deve ser informada uma breve descrição sobre o item que está sendo cadastrado.


Caso haja necessidade de armazenar outras informações referentes à este item recomenda-se inclui-las no Cadastro de Descrição Estendida (SN2).

Ao finalizar o Cadastro de Ativo, o sistema solicita a descrição estendida. Entretanto, não é obrigatório inclui-la neste momento. A descrição estendida pode ser incluída posteriormente através de uma rotina específica abaixo descrita.



Para efetuar o cadastro de Descrição Estendida:

- 1. Clique nas opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Desc. Estendida".
Será apresentada a janela browse com todos os ativos cadastrados.
- 2. Posicione sobre o Ativo e selecione a opção "Incluir".
Será apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar a descrição estendida:





Consultas

Para verificar as Descrições Estendidas cadastradas, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SN2 - Descrições Estendidas, através da opção "Consultas" + "Genéricos". A consulta pode ser impressa.

Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

Usuários que utilizam o Módulo de Compras integrado com o Módulo Ativo Fixo podem ter alguns bens adquiridos através do Compras. A integração deve ser informada no campo "Atual. Ativo" no cadastro de TES. Desta forma, ao digitar uma Nota Fiscal de Entrada com o TES específico será gerado um registro no Ativo com o status "A Classificar".

Este cadastro tem como objetivo classificar os bens adquiridos no Módulo Compras. Classificar significa incluir as demais informações (as contas do bem, taxas de depreciação, centro de custo, etc) do bem, para que se possa efetuar o cálculo da depreciação.

Após a entrada do material, para que este seja efetivado dentro do Ativo Fixo é necessário classificá-lo através desta rotina.


Se a conta contábil não for preenchida no cadastro do bem, este ficará com o status "Não Classificado".



Para efetuar a Classificação de Compras:

1. Selecione a opção "Atualizações" + "Cadastros" + "Classif. Compras".
Será apresentada a janela browse com todos os ativos existentes.
2. Pressione a tecla F12 para configurar os parâmetros.

Será apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os parâmetros conforme a descrição a seguir:



Mostra Lacto Ctabil?

Se este campo for preenchido com "Sim", após a confirmação será apresentada a tela de lançamentos para que seja possível fazer alterações ou apenas visualização dos dados.

Repete Chapa?

Se for informado “Não”, o campo “NumPlaqueta” será validado e não poderá ficar em branco nem ser um código repetido. Se for informado “Sim” este campo não será validado.

3. Clique em Ok para retornar à tela de Ativos.
4. Selecione o Ativo e selecione a opção "Classificar".

Será apresentada a seguinte tela:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Classificação de Ativos Imobilizados]

microsig

Buscar:
Visualizar:
Classificar
Conf. colunas
Sair

Classificação de Ativos Imobilizados - Classificar

Cod. do Bem: NFE0000002 Item: 0001
Dt. Aquisição: 03/09/01
Descr. Sint.: MONITOR
Quantidade: 2,000
Grupo:
Num. Apolice:
Tipo Seguro:
Num. Plaqueta:
Cia. Seguro:
Venc. Apolice: / / 15
Cod. Fornec.: 000002

Tipo Ativo	Historico	Conta	C. Custo Bem	Cia Desp D
01	MONITOR 20 POLEGADAS	1320110	001	

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matiz Administrador 03/09/01

A tela é igual à de cadastro de ativo e já possui alguns campos preenchidos oriundos do Compras, entretanto as informações devem ser completadas para a efetivação do Ativo Fixo.

Na classificação o usuário pode alterar o código do Bem oriundo do Módulo Compras. Para isto basta posicionar sobre o campo "Cod. do Bem" e alterá-lo no momento da classificação.

5. Se houver dúvidas em relação aos campos consulte o item Cadastro de Ativo, deste manual.

O Módulo Ativo Fixo permite armazenar diversos dados do fornecedor, como dados cadastrais, informações contábeis e gerenciais para auxiliar na integração entre sistemas. É um cadastro informativo. Na classificação de compras aparecerá o código do fornecedor do bem adquirido pelo Módulo de Compras, mas não é possível alterá-lo.



O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para informação dos dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrário, o sistema exibirá uma advertência de "campos obrigatórios não preenchidos".



Para incluir Fornecedores, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Fornecedores”;

O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores já cadastrados.

2. Selecione a opção “Incluir”;

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Informações Cadastrais

3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

The screenshot shows a web application window titled "AP6 Remote - Ativo Fixo - [Fornecedores]". The main content area is a form titled "Fornecedores - Incluir". The form has a sidebar on the left with options: "Pesquisar", "Visualizar", "Incluir" (selected), "Alterar", "Excluir", "Contatos", "Config. columns", and "Salir". The form itself has tabs: "Cadastrais", "AdminFin", "Fiscais", "Compras", and "Outros". The "Cadastrais" tab is active. The form fields are as follows:

Codigo	000004	Loja	01
Razao Social	SISPROG COMERCIO DE ELETRONICOS SA		
N Fantasia	SISPROG		
Endereco	AV SANTOS DUMONT, 1399		
Bairro	SANTANA	Municipio	SAO PAULO
Estado	SP	CEP	02511-000
Caixa Postal	14526	Tipo	Juridica
CNPJ/CPF	. . / . -		
DDI	55	RG/Ced Extr.	
Telefone	39817000	DDD	11
FAX	39817200	Ins. Estad.	
Ins. Municip		E-Mail	
Home-Page		Telex	
Estado Civil			

At the bottom of the window, there is a status bar with the following information: "AP6 6.09 CodeBase Environment609", "Ativo Fixo", "Teste / Matriz", "Administrador", and "03/09/01".

Código

Este campo pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém, para melhor visualização e organização, procure utilizar números sequenciais.

Exemplo: CÓDIGO 00001

Loja

Este campo é designado para o mesmo fornecedor, porém com suas respectivas filiais.

Exemplo:	CÓDIGO	00001	LOJA	01
	NOME	Fornecedor Padrão		(Matriz)
	CÓDIGO	00001	LOJA	02
	NOME	Fornecedor Padrão		(Filial Nordeste)
	CÓDIGO	00001	LOJA	99
	NOME	Fornecedor Padrão		(Filial Argentina)

Razão Social

Informe neste campo a razão social do fornecedor quando pessoa jurídica, ou nome completo, quando pessoa física.

Exemplo: RAZÃO SOCIAL Microsiga Software S.A.

N. Fantasia

Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviação.

Exemplo: N. FANTASIA Microsiga ou Siga

Endereço/Bairro/Município/Estado/CEP/Caixa Postal/DDI/DDD/Telefone/Telex/Fax

Informe nestes campos os dados correspondentes às informações cadastrais do fornecedor.

Exemplo: Microsiga Software S.A.

Endereço	Av. Braz Leme, 1631
Bairro	Santana
Município	São Paulo
Estado	S.P.
Cep	02511-000
Caixa Postal	1247
DDI	55
DDD	11
Telefone	3981-7000
Telex	01234
Fax	3981-7200

Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] para consultar a tabela de “Unidades Federativas”.

Tipo

Selecione neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das opções a seguir:

“J” JURÍDICA
“F” FÍSICA
“X” EXPORTADOR

CNPJ/CPF/Ins. Estad/Ins. Municip

Informe nestes campos as informações cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa física ou jurídica.

Exemplo: C.N.P.J./C.P.F.60.000.123/0001-54

INS. EST. 123.456.789-88

INS. MUNIC. 788.888.988

RG/Cd. Extr.

Informe o número de registro de identificação do cadastro geral de pessoas físicas para território nacional ou cédula de estrangeiro.

E-Mail/Home-Page

Informe nestes campos os endereços eletrônicos de e-mail e home-page do fornecedor, se houver.

Estado Civil

Caso o fornecedor seja pessoa física, informe neste campo o estado civil do mesmo.

Informações Administrativo-Financeiras

4. Após preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta “Adm. Fin.”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações administrativo-financeiras onde devem ser informados os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Fornecedores]

microsigla

Pesquisar:
Visualizar:
Incluir:
Alterar:
Excluir:
Contatos:
Config. columns:
Sair:

Fornecedores - Incluir

Cadastrais Adm.Fin. Escala Compras Outros

Natureza 001 Cond. Pagto 001
Maior Compra 0,00 Media Atraso 0,0
Maior Saldo 0,00 No Compras 0
Sid Duplct 0,00 Sid Moed.For 0,00
C Contabil 1320101

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matriz Administrador 03/09/01

Natureza

Este campo é utilizado para informar a Natureza do Título, quando gerado, para o Módulo Financeiro. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Cond. Pagto.

Informe neste campo a condição de pagamento padrão para o fornecedor. Desta forma, quando solicitada condição de pagamento deste fornecedor em outra rotina do sistema, o mesmo trará automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessário. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Condições de Pagamento.

Maior Compra/Média Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic.

Estes campos são atualizados por outros módulos do *Advanced Protheus*, de acordo com as transações e movimentações executadas no sistema, referentes ao fornecedor. Não podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociações.

Sld. Moed. For.

Este campo informa o saldo dos títulos do fornecedor em moeda forte. Não pode ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentações no sistema.

C Contábil

Neste campo deverá ser informado o código da conta contábil referente ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Módulo Contábil integrado com outros módulos do *Advanced Protheus*. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de Contas Contábeis.



A moeda considerada como Forte deve ser informada no Módulo Configurador, através do parâmetro MV_MFORTE.

Informações Fiscais

5. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor, clique na pasta "Fiscais";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais onde deve-se preencher os campos conforme a descrição a seguir:

The screenshot shows the 'Fornecedores - Incluir' window in the AP6 Remote - Ativo Fixo application. The window has a title bar with the application name and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with options: 'Cadastrais', 'AdminFin', 'Fiscais', 'Compras', and 'Outros'. The 'Fiscais' tab is currently selected. The main area of the window contains several fields for entering fiscal information: 'Tp. Contr. Soc.' (Type of Social Contribution) with a dropdown menu showing 'Juridico'; 'Cod. Mun. ZF' (Municipal Code) with a text box containing '00105' and a search icon; 'Grp. Tribut.' (Tax Group) with a text box containing '001'; 'Recolhe ISS?' (Collects ISS) with a dropdown menu showing 'Sim'; and 'Calc. INSS ?' (Calculate INSS) with a dropdown menu showing 'Sim'. On the left side of the window, there is a sidebar with a list of actions: 'Pesquisar', 'Visualizar', 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Contatos', 'Cont. columnas', and 'Sair'. The 'Incluir' option is highlighted. At the bottom of the window, there is a status bar with the following information: 'AP6 6.09 CodeBase Environment609', 'Ativo Fixo', 'Teste / Matriz', 'Administrador', and '03/09/01'.

Tp. Contr. Soc.

Selecione neste campo o tipo de contribuição social do fornecedor, que pode ser classificado dentro das opções a seguir:

- “J” JURÍDICO
- “F” PESSOA FÍSICA
- “L” FAMILIAR

Recolhe ISS?

Informe neste campo se o fornecedor recolhe ISS, no caso de ser um prestador de serviços, selecionando, a opção “Sim” para recolher o imposto, “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Cod. Mun. ZF

Neste campo informe o código do município utilizado para Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela de “Unidades Federativas”.

Calc INSS?

Informe neste campo se os títulos gerados deste fornecedor irão gerar INSS, selecionando a opção “Sim” para recolher imposto, “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Grp. Tribut.

Informe neste campo a que grupo de tributação pertence o fornecedor.

Informações de Compras

6. Após preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta “Compras”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações pertinentes ao controle de compras do fornecedor. Preencha os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Fornecedores]

microsig

Pesquisar:
Visualizar:
Incluir:
Alterar:
Excluir:
Contatos:
Config. colunas:
Sair

Fornecedores - Incluir

Cadastrais AdminFin Fiscais Compras Outros

Contato: LUCIA SANTOS Transp.: 000001
Risco: 0 1ª Compra: / /
Ult Compra: / / Utiliza B2B?: Nao

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matriz Administrador 03/09/01

Contato

Este campo deve informar o nome da pessoa de contato no fornecedor.

Exemplo: Carmem de Freitas - Gerente

Transp.

Informe neste campo o código da transportadora cadastrada para o fornecedor. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Transportadoras.

Exemplo: 528 (Expresso de Prata)

Risco

Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberação automática do pedido.

1º Compra

Este campo apresenta a data da primeira compra feita deste fornecedor.

Últ. Compra

Este campo apresenta a data da compra mais recente feita deste fornecedor.

Utiliza B2B?

Selecione a opção "Sim" para que o fornecedor em questão esteja associado ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados Microsiga, ou "Não", caso contrário.

Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comércio eletrônico

Informações Adicionais

7. Após preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta "Outros";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informações referentes ao cadastro do fornecedor. Preencha os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Fornecedores]

Fornecedores - Incluir

Pesquisar: [Ícone de lupa]
Visualizar: [Ícone de olho]
Incluir: [Ícone de adicionar]
Alterar: [Ícone de editar]
Excluir: [Ícone de deletar]
Contatos: [Ícone de telefone]
Config. colunas: [Ícone de engrenagem]
Sair: [Ícone de porta-sair]

Fornecedores - Incluir

Cadastrais AdminFin Fiscais Compras Outros

Prioridade: 5

Represent.: JOAO PEDRO GOMES DE ARAUJO

País Origem: BRASIL Ident.Prod.: Pedido Compra

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matriz Administrador 03/09/01

Prioridade

Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade de pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitindo-se assim um critério próprio de controle de prioridades.

Represent.

Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor.

País Origem

Informe o país de origem do fornecedor.

Ident. Prod.

Informe em que momento a etiqueta de identificação do produto deve ser impressa: No pedido de compra, no recebimento (pré-nota) ou não deve imprimir.



Em todos os cadastros do *Advanced Protheus*, é permitido criar novos campos, caso haja necessidade.

8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão "Ok" para confirmar a inclusão do fornecedor.

Exclusão

Para exclusão de fornecedores são feitas diversas consistências, não sendo permitida a operação para fornecedores com movimentações financeiras e fiscais. O sistema verifica se existe amarração Produto X Fornecedor (SA5) e Grupo X Fornecedor (SAD), Verifica também se existe Solicitação de Compras (SC1), Pedido de Compras (SC7), Contas a Pagar (SE2) e Nota Fiscal de Entrada (SF1) para o fornecedor em questão.



Consultas

Para emitir um relatório de Fornecedores no Módulo Ativo Fixo, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SA2-Fornecedores, através da opção "Consultas" + "Genéricos" e imprimi-la.

Consulte o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

O sistema permite que o usuário, em vários pontos diferentes do sistema, utilize fórmulas para o preenchimento de campos.

Fórmula é o resultado de uma expressão, que depois de reduzida a sua forma mais simples, é utilizada para resolução de casos similares, substituindo-se as letras (símbolos) pelos valores que elas representam.

Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usuário obtenha como resultado, de uma operação entre campos ou de uma expressão (string) escrita em linguagem ADVPL, a informação relevante.

Elaborando Fórmulas

As fórmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em sintaxe ADVPL, para que o sistema possa interpretá-las. Por exemplo:

1. Indicação de um campo de outro arquivo;

Fórmula:

SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Títulos a Receber.

2. Operação entre campos ou partes fixas (alfanumérica);

Utilizado quando é necessário montar um dado com a junção de informações que estão em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento é referenciado pelo nome de um campo.

Fórmulas:

CONTA CONTÁBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ

HISTÓRICO = “Referente a pagamento de duplicata” + SE1->E1_NUM

3. Operações matemáticas com ou sem condição, utilizadas na obtenção de um valor representado em vários campos, ou uma informação onde fórmulas matemáticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;

Fórmulas:

PREÇO DE VENDA =

IIF(DAY(DDATABASE)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)

TOTAL DE COMISSÃO PAGA A UM TÍTULO =

(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)

Onde Utilizar Fórmulas

As fórmulas são utilizadas em vários programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade é questão fundamental.

Lançamentos Padronizados

Nos campos CTA.DÉBITO, CTA. CRÉDITO E HISTÓRICO, fórmulas podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informação. Por exemplo: se o campo CTA. DÉBITO de clientes fosse formado pelo prefixo “11101” + o código do cliente, a fórmula poderia ser a seguinte:

“11101”+SE1->E1_CLIENTE

Desta forma, o sistema interpreta que o conteúdo deve ser formado pelo código 11101 combinado com o código do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber.

É possível também fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes cujo primeiro dígito do código é “1”, o lançamento deve ser feito na conta 11101 + código do cliente, caso contrário deve ser lançado na conta 11102 + código do cliente.

IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)、“1”,“11101”+ SE1->E1_CLIENTE,“11102”+SE1->E1_CLIENTE)

Validações

Os campos de validação de dados utilizam-se de sintaxes ADVPL para validar os dados digitados. Consulte o capítulo “Base de Dados”, no Módulo Configurador, para maiores informações.



Para incluir Fórmulas, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Fórmulas”;

O sistema apresenta a tela browse com as fórmulas já cadastradas.

2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Código

Informe neste campo o código da fórmula em cadastro.

Descrição

Informe neste campo a descrição para identificação da fórmula.

Fórmula

Informe neste campo a fórmula, podendo ser utilizadas funções e sintaxes ADVPL. Veja as orientações descritas no início deste tópico, para confecção da sintaxe.

3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmar a inclusão da fórmula.

Ação é um documento que indica que alguém é proprietário de certa fração de determinada empresa.

Existem vários tipos de ações, cada uma das quais definindo formas diversas de participação na propriedade e nos lucros das empresas.

Visando atender as organizações do tipo SAs que distribuem e controlam suas ações entre funcionários o sistema *Advanced Protheus* disponibiliza o cadastro de ações que viabiliza a otimização desses processos.

Este cadastro permite identificar os titulares das ações, número de série, valor e moeda dos papéis, assim como efetuar os devidos lançamentos de aquisições e transferências.



Para efetuar o cadastro de Ações:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Ações”;

Será apresentada uma janela browse com as ações cadastradas no sistema;

2. Selecione a opção “Incluir”;

Será apresentada a tela de inclusão onde deve-se preencher os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Cadastro de Ações]

Cadastro de Ações - Incluir

Nro Inicial: 0000000001
 Nro Final: 0000002000
 Moeda: Moeda1
 Vir Unitario: 1,00
 Data Aquisic: 03/09/01
 Data Emissao: 03/09/01
 Tipo de Acao: Ordinaria
 Matricula: 000001
 Nome Propri: ADALBERTO HERNANDEZ XAVIER

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matriz Administrador 03/09/01

Nro Inicial/Nro Final

Informe os números inicial e final da sequência das ações. A quantidade de ações do proprietário será calculada através da subtração desses valores.

Exemplo:

Número Inicial = 0000000000

Número Final = 0000002000

Total de Ações = 2000 - 0 = 2000

Moeda

Informe em que moeda será feito o controle das ações.

Data Emissão

Informe a data de emissão das ações.

Data Aquisic

Informe a data em que as ações foram adquiridas por este proprietário.

Tipo de Ação

Informe se a ação é ordinária ou preferencial.

Ações ordinárias conferem a seus proprietários o direito de participar da eleição da diretoria da empresa. Em contrapartida seus proprietários somente têm direito à distribuição de dividendos depois de paga a porcentagem prioritária a que têm direito os portadores de ações preferenciais.

Ações preferenciais são aquelas cujos proprietários têm direito de receber uma porcentagem fixa dos lucros antes de distribuídos os dividendos da empresa. Em alguns casos os possuidores de ações preferenciais podem ter direito a voto, mas em menor extensão do que os possuidores de ações ordinárias.

Matrícula/Nome Propri

Selecione o código do funcionário, proprietário das ações e o sistema apresentará automaticamente o nome deste. Tecla [F3] disponível para consulta ao arquivo SRA - Funcionários.

Caso o proprietário não seja funcionário ou não esteja cadastrado no Cadastro de Funcionários, deixe o campo matrícula em branco e informe o nome do proprietário.

Transferência de Ações

Esta rotina permite efetuar distribuição e desdobramento das ações existentes. As ações são transferidas de um proprietário a outro de forma bastante simples.

O sistema permite que o usuário escolha o número de ações que será transferido, mantendo os intervalos restantes.

Por exemplo, se uma pessoa que possui um intervalo de ações igual a 0000000000 - 0000002000, ou seja, duas mil ações.

Esta pessoa pode transferir para outro proprietário o intervalo de ações: 0000000501 - 0000000800.

Quando isto ocorrer, restarão ao proprietário das duas mil ações iniciais os seguintes intervalos:

0000000000 - 0000000500 e 0000000801 - 0000002000



Para efetuar transferência de ações:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Ações”;

Será apresentada uma janela browse com as ações cadastradas no sistema;

2. Selecione as ações que deseja transferir e selecione a opção “Transferir”;

Será apresentada a tela de transferência com os campos a seguir:

Dados da Origem

São os dados das ações selecionadas no browse. Os dados aqui descritos são os mesmos que foram cadastrados. Número inicial e final das ações, tipo, nome do proprietário, etc.

Dados do Destino

São os dados da transferência. Aqui deve-se informar quais ações serão transferidas, para quem, etc.

Preencha os campos conforme a descrição a seguir:

Nro Inicial/Nro Final

Informe o intervalo de ações que deseja transferir.

Data da Transferência

Para facilitar o preenchimento, o sistema informa neste campo a data do sistema, entretanto o usuário pode alterá-la caso lhe convenha.

Matrícula do Proprietário/Nome do Proprietário

Selecione o código do funcionário destinatário das ações e o sistema apresentará automaticamente o nome deste. Tecla [F3] disponível para consulta ao arquivo SRA - Funcionários.

Caso o proprietário não seja funcionário ou não esteja cadastrado no Cadastro de Funcionários, deixe o campo matrícula em branco e informe o nome do proprietário.

O cadastro de funcionários será utilizado no cadastro e transferência de ações. Assim, usuários que possuem funcionários cadastrados terão mais facilidade para efetuar o preenchimento dessas rotinas.

Usuários que trabalham com outros módulos do *Advanced Protheus* integrados, especialmente módulos de Recursos Humanos, podem ter este cadastro preenchido por outras áreas da empresa.



Para efetuar o Cadastro de Funcionários:

1. Selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Funcionários”;
Será apresentada a janela browse com todos os funcionários cadastrados;
2. Selecione a opção “Incluir”;

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em seis pastas, que facilitam o gerenciamento das informações;

Informações Cadastrais

3. Clique na pasta "Cadastrais" e preencha os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remoto - Gestão de Pessoal [Cadastro de Funcionários]

Cadastro de Funcionários - Incluir

Busquisar: Visualizar: Incluir: Alterar: Excluir: Legenda: Conf. columns: Sair

Cadastrais | Funcionais | No documentos | Benefícios | Controle de Ponto | Outras Informações

Matricula: 001 Nome: JULIA SOARES

Endereço: AV. MIRASSOL, 123 Compl. End.:

Bairro: SANTANA Município: SÃO PAULO

Estado: SP Cep: 02511-000

Telefone: 3981-7000

Nome Pai: MARCOS SOARES

Nome Mae: LUCIA SOARES

Sexo: Feminino Est. Civil: C

Naturalidade: SP Nacionalidad.: 10

Data Nasc.: 22/01/77 Alterou End.: Nao

Alt Nome: Nao Apellido: JULIA

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Gestão de Pessoal Teste / Matiz Administrador 07/08/01

Matrícula

Informe o número da matrícula do funcionário. Caso este número seja menor que cinco posições basta teclar [ENTER] ou [RETURN] para que ele passe ao campo imediatamente posterior.

Normalmente, usa-se o mesmo número da Ficha de Registro do Funcionário na empresa.

Nome

Informe o nome do funcionário.

Endereço / Compl.Endereço/Bairro/Município/Estado/CEP/Telefone

Informe neste campos os dados correspondentes às informações do funcionário.

Exemplo: Jose Silva

ENDEREÇO Av. Couto Maia, 131

COMP. END. Apto 162

BAIRRO Santana

MUNICÍPIO São Paulo

ESTADO S.P.

CEP 02411-000

TELEFONE 256-1243

Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] para consultar a tabela de “Unidades Federativas”.

Nome Pai/Nome Mãe

Informe a filiação do funcionário.

Sexo

Informe o sexo do funcionário: M-Masculino ou F-Feminino.

Estado Civil

Selecione o estado civil do funcionário. Os estados civis são relacionados na tabela 33. Pressione [F3] para consultar.

Naturalidade

Informe a sigla do Estado da Federação de nascimento para funcionários brasileiros. A tabela 12 relaciona as Unidades da Federação. Pressione [F3] para consultar.

Nacionalidade

Selecione o código referente a nacionalidade. A tabela 34 relaciona as nacionalidades disponíveis. Pressione [F3] para consultar.

Data Nasc.

Digite a data de nascimento do funcionário.

Alterou End.

Selecione "Sim" se houve alteração no endereço do funcionário e "Não", caso contrário.

Alt. Nome

Informe se houve alteração no nome do funcionário. Esta informação será utilizada na Geração do arquivo SEFIP.

Apelido

Informe o nome pelo qual o funcionário é mais conhecido na empresa.

Informações Funcionais

4. Clique na pasta "Funcionais" e preencha os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remoto - Gestão de Pessoal [Cadastro de Funcionários]

microsig

Besquisar: Visualizar Incluir Alterar Excluir Legenda Config. colunas Sair

Cadastro de Funcionários - Incluir

Cadastros Funcionais No documentos Benefícios Controle de Ponto Outras informações

Centro Custo 001 Descr. CCusto QUALIDADE

Data Admis. 01/10/98 Dt. Op. FGTS 01/10/98

Dt. Demissao / / Bco. Ag. D. Sal 100001

Cta. Dep. Sal. 0123456 Bco. Ag. FGTS 100001

Cta. Dep. FGTS 01234567 St. Folha

Hrs. Mensais 160,00 Hrs. Semais 32,00

Cod. Funcao 001 Desc. Funcao ANALISTA DE SISTEMA

C.B.O. 1234 Con. Sindical S

C. Sindicato 01

Desc. Sindica SINDICATPD

% Adiantam. 50 Cat. Func. M

Tipo Pgto. M Salário 2,800.00

Sal Base Dis 0,00 Bs INSS Out. 0,00

INSS Outras 0,00 Hrs Peric. 0,00

Hrs Ins Min. 0,00 Hrs Ins Med. 0,00

Hrs Ins Max. 0,00 Tipo Admiss. SB

Cod Ata FGTS Vin. Emp. RAIS 10

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Gestão de Pessoal Teste / Matriz Administrador 07/08/01

Centro Custo

Selecione o código do centro de custo no qual o funcionário está alocado, pois é este centro de custo que tem a verba para o salário deste funcionário. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Centro de Custo.

Descr. C. Custo

Este campo apresenta a descrição do Centro de Custo. É preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.

Data Admis.

Digite a data de admissão do funcionário.

Dt. Op. FGTS

Digite a data da opção pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Dt. Demissão

Digite a data de demissão do funcionário.

Bco. Ag.D. Sal.

Informe o código do banco e da agência bancária em que será efetuado pagamento do salário do funcionário. Os códigos são separados pela barra (/). Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Bancos/Agências.

Cta. Dep. Sal.

Digite o número da conta bancária do funcionário para depósito do salário.

Bco. Ag. FGTS

Informe o código do banco e da agência em que será efetuado o depósito do F.G.T.S. do funcionário. Os códigos são separados pela barra (/). Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Bancos/Agências.

Cta. Dep. FGTS

Informe o número da conta para depósito do FGTS do funcionário.

Sit. Folha

Este campo é importante pois dependendo da situação definida, os procedimentos de cálculos serão diferenciados. As situações da folha são relacionadas pela tabela 31. Pressione [F3] para consultar e selecionar a partir da tabela.

Hrs. Mensais

Informe o número de horas contratuais que o funcionário trabalha por mês, para efeito do cálculo do salário-hora.

Hrs. Semanais

Informe o número de horas contratuais que o funcionário trabalha por semana. Será automaticamente preenchido pelo módulo, se o campo “Hrs Mensais” estiver preenchido.

Cod. Função

Informe o código da função do empregado de acordo com o Cadastro de Funções. Pressione [F3] para consultar.

Desc. Função

Este campo apresenta a descrição da função. É preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.

C.B.O.

Informe o código correspondente à categoria ocupacional do empregado no estabelecimento, conforme estrutura agregada à Classificação Brasileira de Ocupações (C.B.O.). Caso o usuário tenha informado o CBO no Cadastro de Funções, este campo será automaticamente preenchido. Pressione [F3] para consultar.

Con. Sindical

Informe o tipo de contribuição sindical que define como será recolhida a contribuição. A tabela 29 - “Imposto Sindical” relaciona os tipos disponíveis. Pressione [F3] para consultar.

C. Sindicato

Informe o código do sindicato do qual faz parte o funcionário, de acordo com a tabela elaborada no parâmetro 04 - “Sindicatos” (opção “Parâmetros” do Módulo Folha de Pagamento). Pressione [F3] para continuar.

Desc. Sindica

Este campo apresenta a descrição do sindicato. É preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.

% Adiantam

Informe o percentual a ser utilizado para cálculo do adiantamento de salário do funcionário. Para os mensalistas e comissionados, o percentual será aplicado sobre o salário; para os demais, será aplicado sobre as horas normais trabalhadas por mês.

Cat. Func.

Digite a identificação da categoria do funcionário. As categorias são relacionadas na tabela 28 - “Tipo de Remuneração”. Pressione [F3] para consultar.

Tipo Pgto

Informe a periodicidade em que os pagamentos serão realizados. A tabela 40 "Tipos de Pagamento" relaciona os tipos disponíveis. Pressione [F3] para consultar.

Salário

Digite o salário do funcionário em reais, conforme a tabela abaixo:

CATEGORIA	SALÁRIO BASE
Mensalista	Mês
Horista	Hora
Semanalista	Semana
Comissionado	Mês
Diarista	Dia
Tarefeiro	Hora
Autônomo	Mês
Pró-Labore	Mês
Estagiário Mensalista	Mês
Estagiário horista	Hora

Sal. Base Dis.

Informe o valor que corresponde ao salário menos as antecipações concedidas. Este campo servirá como base para o “Cálculo de Aumento Salarial” (Tipo Dissídio) e através dele será atualizado automaticamente. Vide capítulo Relatórios, tópico “Aumento Salarial”.

Bs. INSS Out

Caso o funcionário tenha outro emprego com recolhimento de INSS, informe a base de cálculo utilizada. Será somada à base de INSS.

INSS Outras

Informe o valor recolhido à previdência em outra empresa que será deduzido do valor a recolher no mês.

Hrs. Peric.

Informe o número de horas que serão consideradas para cálculo da periculosidade, ou “999” para que o cálculo seja efetuado através da formação de uma base de cálculo (para detalhamento do cálculo, consulte o capítulo 17 “Cálculos Genéricos”).

Hrs. Ins. Mín.

Informe o número de horas que serão consideradas para cálculo da Insalubridade Mínima, ou “999” para que o cálculo seja efetuado através da formação de uma base de cálculo (para detalhamento do cálculo, consulte o capítulo 17 “Cálculos Genéricos”).

Hrs. Ins. Med.

Informe o número de horas que serão consideradas para cálculo da Insalubridade Média, ou “999” para que o cálculo seja efetuado através da formação de uma base de cálculo (para detalhamento do cálculo, consulte o capítulo 17 “Cálculos Genéricos”).

Hrs. Ins. Máx.

Informe o número de horas que serão consideradas para cálculo da Insalubridade Máxima, ou “999” para que o cálculo seja efetuado através da formação de uma base de cálculo (para detalhamento do cálculo, consulte o capítulo 17 “Cálculos Genéricos”).

Tipo Admiss.

Informe o tipo de admissão do funcionário para FGTS, conforme a tabela 38 - “Tipo de Admissão” para FGTS. Pressione [F3] para consultar.

Cod.Afa. FGTS

Informe o Código do Afastamento do FGTS, definido pela tabela 30 - “Código Afastamento FGTS”. Pressione [F3] para selecionar.

Vin. Emp. RAIS

Informe o tipo de vínculo empregatício entre o funcionário e a empresa, definido pela tabela 25 - “Vínculo Empregatício”. Pressione [F3] para consultar.

Cd. Inst. RAIS

Informe o código do grau de instrução do funcionário, definido pela tabela 26 - “Grau de Instrução”. Pressione [F3] para consultar.

Desc. Gr. Inst.

Este campo apresenta a descrição do grau de instrução selecionado no item anterior. É preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.

Cód. Resc. RAIS

Informe o código do motivo da rescisão do empregado, definido pela tabela 27 - “Causas de Desligamento”. Pressione [F3] para consultar.

Nr. Mes.Trab.

O módulo faz o cálculo dos meses trabalhados no ano, de acordo com a data de admissão e demissão dos funcionários, porém para funcionários que por algum motivo estiveram afastados, o usuário poderá informar a quantidade de meses efetivamente trabalhados pelo funcionário neste campo. Esta informação será utilizada quando da emissão da RAIS, cálculos de 13º Salário e Férias.

Alt. Admissão

Informe se houve alteração na data de admissão do funcionário. Esta informação será utilizada na Geração do arquivo SEFIP.

Alt. Opção

Informe se houve alteração na Opção de FGTS do funcionário. Esta informação será utilizada na Geração do arquivo SEFIP.

Tipo Alt. Salário

Informe o tipo de alteração salarial efetuada para o funcionário.

Dta Alt. Sal.

Informe a data da alteração salarial para a Ficha de Registro Informatizado.

Tipo Contrato Trabalho

- 1 - Para contrato tempo indeterminado.
- 2- Para contrato tempo determinado.

Desc. INSS Sal Conta

Indica se deve descontar INSS das categorias Autônomo e Pró-Labore.

Classe INSS

Indica a qual classe o contribuinte Autônomo ou Pró-Labore está vinculado. Indica a ocorrência para SEFIP.

Ocorrência

Informe o tipo de ocorrência conforme a tabela do Manual da SEFIP.

% Acid Trab.

Informe a porcentagem de acidentes de trabalho.

Números de Documentos

5. Clique na pasta "Documentos" e preencha os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Gestão de Pessoal [Cadastro de Funcionários]

microsigla

Besquisar: Incluir Visualizar Alterar Excluir Legenda Conf. colunas Sair

Cadastro de Funcionários - Incluir

Cadastrais Funcionais No documentos Benefícios Controle de Ponto Outras Informações

C.P.F.: 125.968.844-53 P.I.S.: 25456622541

R.G.: 2156847789 Cart. Profis.: 102.45

Serie Cart.: 201 UF Cart. Prof.: SP

Cart. Habil.: 2536845977 Nr. Reservis.:

Tit. Eleit.: 2155002330-05 Zona/Secao: 129

Ano Chegada: 00 Alt. Car. Prof.: Nao

Alt. PIS: Nao No Registro: 021533

No Ficha: 215522 Org. Emissor: SSP

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Gestão de Pessoal Teste / Matriz Administrador 07/08/01

C.P.F.

Digite o número do C.P.F. do funcionário.

P.I.S.

Digite o número do PIS/PASEP do funcionário.

R.G.

Digite o número do Registro Geral do funcionário.

Cart. Profis.

Digite o número da Carteira Profissional do funcionário.

Série Cart.

Digite a série da Carteira Profissional do funcionário.

UF Cart. Prof.

Selecione a sigla da Unidade da Federação onde foi emitida a Carteira Profissional.

Cart. Habil.

Digite o número da Carteira de Habilitação do funcionário.

Nr. Reservis.

Digite o número da Carteira de Reservista do funcionário.

Tit. Eleit.

Digite o número do Título de Eleitor do funcionário.

Zona/Seção

Digite o código da Zona e da Seção Eleitoral.

Ano de Chegada

Informe o ano da chegada de funcionários estrangeiros.

Alt. Car. Prof.

Selecione "Sim" se houve alteração no número da carteira profissional do funcionário e "Não", caso contrário.

Alt. PIS

Informe se houve alteração no número do PIS. Esta informação será utilizada na Geração do arquivo SEFIP.

No. Registro

Informe o número do Registro do Funcionário.

Org. Emissor

Informe o órgão emissor do documento nacional de identidade.

No. Ficha

Informe o número da Ficha de Registro.

Benefícios

6. Clique na pasta "Benefícios" e preencha os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Gestão de Pessoal [Cadastro de Funcionários]

microsig

Cadastro de Funcionários - Incluir

Dep. I.R. 2

Cod. Ass. Med. 01

Adc. Tmp. Serv. **D***

Cd. Val. Ref. 01

% Pens. Alim. 0.00000

Dep. Sal. Fam. 2

Dep. Ass. Med. 2

Cesta Básica Sim

Seguro Vida 01

AP6 6.09 CodeBase Environment609

Gestão de Pessoal

Teste / Matiz

Administrador

07/08/01

Dep. I.R.

Digite o número de dependentes para efeito de dedução no Imposto de Renda retido na fonte.

Dep. Sal. Fam.

Digite o número de filhos menores de 14 anos com direito ao Salário Família.

Cód. Ass. Med.

Informe o código do Plano de Assistência Médica escolhido pelo funcionário, conforme definido no parâmetro 22 - “Assistência Médica” (opção “Parâmetros” do Módulo Gestão de Pessoal). Pressione [F3] para consultar.

Dep. Ass. Med.

Digite o número de dependentes da Assistência Médica.

Adc. Tmp. Serv.

Informe o código do Adicional por Tempo de Serviço, definido pela tabela 32. Pressione [F3] para consultar. Caso o usuário não receba adicional, digite “N”.

Cesta Básica

Informe “S” para os funcionários que têm direito a cesta básica e “N” para os que não tem direito. O parâmetro 35 “Cesta Básica” (opção “Parâmetros” do Módulo Gestão de Pessoal) define como deve ser calculado o desconto por faixa salarial.

Cd. Val.Ref.

Informe o código do vale refeição utilizado pelo funcionário, para efeito de desconto, conforme previamente cadastrado no parâmetro 26 - “Vale Refeição” (opção “Parâmetros” do Módulo Gestão de Pessoal).

Seguro Vida

Informe o código do seguro de vida, para efeito de desconto, conforme previamente cadastrado no parâmetro 39 - “Seguro de Vida” (opção “Parâmetros” no Módulo Gestão de Pessoal).

% Pens. Alim.

Informe o percentual da pensão alimentícia a ser descontada, a mesma será calculada pela Base do IR do funcionário.

Controle de Ponto

7. Clique na pasta "Controle de Ponto" e preencha os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Gestão de Pessoal [Cadastro de Funcionários]

microsig

Busquisar: Visualizar: Incluir: Alterar: Excluir: Legenda: Conf. colunas: Sair:

Cadastro de Funcionários - Incluir

Cadastrais Funcionais No documentos Benefícios Controle de Ponto Outras informações

Cod. Chapa: 0001 Turno Trab.: 001

Desc. Turno: TURNO PADRAO

Nr. Cracha: 0123546 Regra Apont.: 01

Seq. Ini. Turno: 08 B.H. p/ Folh.: Sim

Acum. B. Horas: Sim

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Gestão de Pessoal Teste / Matriz Administrador 07/08/01

Cod. Placa

Digite o código da chapa do funcionário.

Turno Trab.

Informe o código do turno de trabalho no qual o funcionário está alocado. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Turno de Trabalho.

Desc. Turno

Este campo apresenta a descrição do Turno de Trabalho. É preenchido pelo sistema e não pode ser alterado.

Nr. Crachá

Digite o código existente no crachá dos funcionários. Este campo é particularmente utilizado no Módulo de Ponto Eletrônico.

Regra Apont.

Indica qual regra de apontamento do ponto que deve ser utilizada para o funcionário. Este campo é, particularmente, utilizado pelo Módulo Ponto Eletrônico.

Seq. Ini. Turn.

Informe a sequencia do turno do funcionário. Este dado será utilizado no Módulo de Ponto Eletrônico.

Acum. B. Horas

Informe se o sistema deve mandar as horas extras para o banco de horas.

B.H. p/ Folha

Informe se o sistema deve mandar as horas extras para a folha.

Informações Adicionais

8. Clique na pasta "Outros" e preencha os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Gestão de Pessoal [Cadastro de Funcionários]

Cadastro de Funcionários - Incluir

Busquisar: Visualizar: Incluir: Alterar: Excluir: Legenda: Conf. colunas: Sair:

Cadastrais | Funcionais | No documentos | Benefícios | Controle de Ponto | Outras Informacoes

Ven. Exper. 11/01/99 19 Ven. Exa. Med. 01/10/01 19
Fx. Salarial Cod. Retencao 0561
Foto Imagem... Defic. Fisico Nao
Raca/Cor Negra Receb. E-Mail Sim
End. E-Mail julia@microsigas.com.br

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Gestão de Pessoal Teste / Matriz Administrador 07/08/01

Ven. Exper.

Digite a data de vencimento do período de experiência do funcionário.

Ven. Exa. Med.

Digite a data de vencimento do exame médico do funcionário.

Fx. Salarial

Será posteriormente utilizado no controle de cargos e salários.

Cod. Retenção

Informar o código de retenção de imposto de renda, atribuído ao funcionário, definido na tabela 37 - "Códigos de Retenção Imposto de Renda". Pressione [F3] para selecionar.

Se este campo não for preenchido, o sistema assumirá o código "0561", nas rotinas em que o código de retenção é necessário.

Foto

O sistema possibilita ao usuário, vincular uma foto do funcionário à ficha do mesmo. Para efetuar o vínculo, Pressione <Enter> sobre este campo e selecione a imagem.

Defic. Físico

Informe se o funcionário é deficiente físico ou não.

Raça/ Cor

Selecione a Raça/Cor do funcionário.

Receb Email

Informe se o funcionário recebe email ou não.

End. Email

Informe o endereço de correio eletrônico do funcionário (Email).

Dt. Venc.to. Estabilidade

Informe a data de vencimento da estabilidade do funcionário.

Exclusão

Para proceder a exclusão de um funcionário, é necessário que o usuário certifique-se de que não existam quaisquer referências ao funcionário em outros arquivos, tais como: Acumulados Anuais (SRD), Movimento Mensal (SRC), Provisões (SRF) e outros.

O *Advanced Protheus* permite que diversos contatos sejam associados a Clientes, Fornecedores, Prospects, Suspects, Parceiros ou Concorrentes.

Os contatos são separados em níveis de 01 a 10 em ordem decrescente de importância. Os níveis serão úteis para classificar quais contatos serão acionados na rotina de Gerador de Contatos (Call Center).

Este cadastro está associado ao cadastro de Fornecedores, por isso é necessário que os usuários do Módulo Ativo Fixo preencham-no.



Para incluir Contatos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Contatos”;

O sistema apresenta uma janela relacionando os contatos já cadastrados.

2. Selecione a opção “Incluir”;

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em três pastas que facilitam o gerenciamento das informações.

Pasta “Cadastrais”

3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

AP6 Remote - Faturamento [Atualização de Contatos]

microsigla

Atualização de Contatos - Incluir

Busquisar: Incluir Excluir Alterar Informações Config. columns Sair

Cadastrais Perfil Negócios

Contato	000001	Nome	JULIA SOARES
CPF	25244741826	Endereço	RUA MARIA AMADA, 123
Bairro	CENTRO	Município	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ	CEP	01421-000
Cod. País	11	DDD	21
Fone Resid.	5112-2665	Celular	9168-9875
Fax	3981-7200	Fone Com.1	3981-7000
Fone Com.2	3981-7000	E-mail	julia@microsigla.com.br
Home Page	www.microsigla.com.br		

AP6 6.09 CodeBase EnvironmentBL Faturamento teste / Matriz Administrador 12/07/01

Contato

Informe um código para identificação do contato.

Nome

Informe o nome do contato.

CPF

Informe o número do CPF do contato.

Prospect/ Loja Prosp.

Pressione [F3] e selecione o código/loja do prospect a que pertence o contato, caso não pertença a um cliente.

Cliente/ Loja

Pressione [F3] e selecione o código/loja do cliente a que pertence o contato

Endereço/ Bairro/ Município/ Estado/ CEP/Cod.País

Informe os dados de endereçamento do contato.

DDD/ Fone Resid./ Celular/ Fax/ Fone Com.1/ Fone Com.2

Informe os telefones do contato.

E-mail/ Home-Page

Informe os endereços eletrônicos do contato, caso possua.

Pasta “Perfil”

- Após preenchidos os dados cadastrais do contato, clique na pasta “Perfil”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro do perfil, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Faturamento [Atualização de Contatos]

microsigla

Resquisar:
Visualizar:
Incluir
Alterar
Excluir
Informações
Config. columns
Sair

Atualização de Contatos - Incluir

Cadastrais Perfil Negócios

Nível: 05 Sexo: Feminino
Aniversário: 22/01/77 Renda Média: 3.000,00
Recebe email: Sim Estado Civil: Solteiro
Conjuge:
Tem Filhos:
Nome Filhos:
Operador: Nome:
Ligacoes: 23456
Descrição: SEGUNDA,TERCA,QUARTA,QUINTA,SEXTA
Hora início: 10:00:00 Hora Fim: 17:00:00
Visitas: 23456
Descrição: SEGUNDA,TERCA,QUARTA,QUINTA,SEXTA
Hr. Iní. Visit: 11:00:00 Hr. Fim. Visit: 18:30:00
Detalhes:
Esta Ativo: Sim

AP6 6.09 CodeBase EnvironmentBL Faturamento Este / Matriz Administrador 12/07/01

Nível

Informe o nível do contato (de 01 a 10).

Sexo

Selecione o sexo do contato comercial, dentre as opções “1 = masculino” ou “2 = feminino”.

Aniversário

Informe a data de aniversário do contato.

Renda Média

Informe a renda média mensal do contato.

Recebe Email

Informe se o contato autorizou o envio de emails para o seu endereço eletrônico ou não.

Estado Civil

Selecione o estado civil do contato, dentre as opções “1 = Solteiro”, “2 = Casado”, “3 = Divorciado”, “4 = Viúvo” ou “5 = Companheiro (a)”.

Cônjuge

Caso o campo “Cônjuge” tenha sido preenchido com as opções “casado” ou “companheiro(a)”, informe neste campo o nome do cônjuge.

Tem Filhos

Informe a quantidade de filhos que o contato possui. Caso o contato não tenha filhos informe 0.

NomeFilhos

Informe o nome dos filhos do contato.

Operador/ Nome

Selecione o código do operador do sistema responsável pelo cadastro. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Usuários e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Nome”.

Ligações

Informe os dias da semana em que o contato pode receber ligações ativas. Exemplo: 1234567 (Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado, respectivamente)

Descrição

Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receber ligações conforme informado no campo anterior.

Hora Início/Hora Fim

Informe os horários de início e término em que o cliente pode receber ligações ativas.

Visitas

Informe os dias da semana em que o contato aceita a visita de um representante comercial.

Descrição

Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receber visitas conforme informado no campo anterior.

Hr. Ini. Visit./ Hr. Fim Visit.

Informe os horários de início e fim em que o cliente pode receber visitas.

Detalhes

Se houver alguma informação adicional sobre o contato, esta deve ser informada neste campo.


Está Ativo

Selecione “Sim” quando o contato estiver ativo, isto é, continua recebendo ligações da empresa.

Pasta “Negócios”

5. Após preenchidos os dados do perfil do contato, clique na pasta “Negócios”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de negócios, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:



Cargo/Descrição

Pressione [F3] e selecione o código do cargo do contato (proveniente do Módulo Call Center).

Grupo/Descrição

Pressione [F3] e selecione o código do grupo a que pertence o contato (proveniente do Módulo Call Center).

Departamento/Descrição

Pressione [F3] e selecione o código do departamento do contato (proveniente do Módulo Call Center).

6. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmar a inclusão do contato.

Cada contato inserido no banco, pode ser vinculado a uma ou mais entidades do sistema, como Clientes, Fornecedores, etc.

Para descrever esta rotina, tomaremos como exemplo o cadastro de Clientes. Ao vincular contatos a outras entidades de *Advanced Protheus* o usuário deve proceder da mesma forma.



Para vincular um Contato:

1. Selecione no menu do cadastro em que estiver, no nosso exemplo, Clientes, a opção "Contatos";

O sistema apresenta a tela de Contatos onde o usuários deve preencher os campos conforme a descrição a seguir:

Contato	Nome
000001	JULIA SOARES

Entidade

Este campo apresenta o nome da entidade a qual o contato será vinculado.

Identificação

Este campo apresenta o item ao qual o Contato será vinculado, conforme foi selecionado no browse.

Contato

Selecione o nome do contato que será vinculado.

Nome

Este campo apresenta o nome do contato informado no Cadastro de Contatos.



AMPLIAÇÃO

A legislação do imposto de renda dispõe que os gastos com reparo, conservação ou substituição de partes e peças de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica, que resultem em aumento da vida útil do bem, sejam ativados para servirem de base a futuras depreciações, desde que, este aumento na vida útil seja superior a um ano.

Ampliações e reformas de bens já imobilizados podem ser agregadas a ele e ter valor de depreciação mensal aumentado e o prazo mantido, ou podem ser considerados itens à parte e ter uma depreciação própria, alongando assim a vida do bem. Esta opção pode ser feita de acordo com o interesse econômico da empresa, ou seja, sua necessidade de gerar despesa.

A rotina de Ampliação do *Advanced Protheus* permite a ampliação de um bem. Será solicitado ao usuário o novo valor do bem. Para contabilização, deverá ser utilizado o lançamento padronizado "821". A ampliação somente será permitida para os bens tipo 01.



Para efetuar a Ampliação de um Item:

1. Clique na opção “Atualizações” + “Movimentos” + “Ampliação”.

Será apresentada a janela browse com todos os Ativos cadastrados.

2. Pressione a tecla F12 para configurar os parâmetros.

Será apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os parâmetros, conforme a descrição a seguir:

Cod. do Bem	Item	Dt.Aquisicao	Descr. Sint.	Quantidade
000001	0001	01/06/00	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III	1.000
000002	00			
000003	00			
000003	00			
000003	00			
000003	00			
000003	00			
000010	00			
NFE0000001	00			
NFE0000002	00			

Mostra Lanc. Contab. ?

Repete Chapa ?

Mostra Lanc. Contáb.?

Se este campo for preenchido com “Sim”, após a confirmação será apresentada a tela de lançamentos para que seja possível fazer alterações ou apenas visualização dos dados.

Repete chapa?

Neste caso a chapa ou plaqueta já existe, portanto não será validada.

4. Após configurar os parâmetros clique no botão “Ok” para retornar à tela de Ativos.
5. Selecione a opção “Ampliação”.

Será apresentada a seguinte tela:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Ampliação do Bem]

microsig

Besquisar:
Visualizar:
Ampliação
Conf. columns
Sair

Cod. do Ativo

000003
000003
000003
000003
000010
NFE0000
NFE0000

Ampliação de Ativos

Descrição do Bem

Código Base 000010 Item 0001

Descrição MICROCOMPUTADOR PENTIUM III

Informações Financeiras

Quantidade Atual 1,000

Custo Atualizado 1.500,00

Valor Residual 1.500,00

Depreciação Acum. 0,00

Dados da Ampliação

Valor da Ampliação 700,00

Novo Valor 2.200,00

Histórico da Ampliação

Histórico Pentium III com monitor de 17 polegadas

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matiz Administrador 03/09/01

Quantidade Atual

Informe a quantidade referente ao Bem.

Valor da ampliação

Informe o valor da ampliação referente ao Bem.

Histórico

Informe o histórico referente à Ampliação.

Os elementos retirados do ativo imobilizado em decorrência de sua alienação, liquidação ou baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, deverão ter seus valores contábeis baixados das respectivas contas do ativo imobilizado, na exata proporção da baixa efetuada.

O registro contábil da retirada envolve um crédito à conta de custo corrigido e um débito à respectiva conta de depreciação (ou outra) acumulada.

Para efetuar a baixa é necessário informar o valor ou quantidade da baixa, a data, o motivo e o número da nota (se for uma venda).

A baixa parcial de itens com agregados, tipos “02-Reavaliação” ou “04-Lei 8200”, deverá ser feita por valor. Recomenda-se também, que estes agregados sejam baixados juntamente com o item pai, informando-se na pergunta “Baixa filhos?- (Reaval/Lei 8200) S/N”, “Sim”.

Através dos lançamentos padronizados pode-se definir qual a sequência para a contabilização da baixa.

A baixa poderá ser efetuada por quantidade, valor ou percentual.

A baixa por quantidade ou percentual implica na diminuição da quantidade do bem, já a baixa por valor ocasiona apenas a redução dos valores acumulados.

Baixa por Quantidade

Implica na redução da quantidade de um bem (Ex.: lote de 100 mesas).

Baixa por Valor

Os bens que têm os tipos 01 (aquisição), 02 (Reavaliação), 04 (Lei 8200) ou ambas devem obrigatoriamente sofrer baixas por valor.

Os bens do tipo 02 e 04, se existirem, devem ser baixados juntamente com o tipo 01 na mesma proporção.

A opção “Automático” permite a baixa automática de um lote.

Devem ser informados os dados genéricos da baixa e selecionados os itens.



Em caso de bens adquiridos até 31/12/95 estes devem ser corrigidos monetariamente.



Para efetuar a baixa de um bem:

1. Selecione a opção “Atualização” + “Movimentos” + “Baixas”.
Será apresentada uma janela browse com todos os ativos da empresa.
2. Selecione o bem que será baixado e clique no botão “Baixar”.
3. Será apresentada uma tela com os seguintes campos:

Baixa de Ativos Imobilizados

Dados do Bem
Código: 000010 em: 0001 Tipo: 01 Descrição: MICROCOMPUTADOR PENTIUM III

Informações Complementares
Qtde. Atual: 1,000 Data: 03/09/01 Motivo: D1-Venda Num. NF:
Série: Qtde. Baixada: 1,000 %: 1,0000 ☐ Baixar Filhos

Moedas	Valor Atualizado	Valor Residual	Valor da Baixa
R\$	2.200,00	2.126,67	2.200,00
US\$	1.195,1622	1.634,0452	1.195,1622
UFIR	2.654,7605	2.566,2685	2.654,7605
MARCO	1.798,9766	2.034,7306	1.798,9766
IEIE	1.541,9536	1.864,7266	1.541,9536

Valor de Venda: 0,00

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matriz Administrador 03/09/01

Data

Este campo apresenta a data da baixa. É preenchido automaticamente com a data-base do sistema.

Essa data deverá ser a do mês imediatamente posterior ao último cálculo de depreciação e à última baixa efetuada.

Motivo

É o motivo pelo qual está se baixando o bem. Poderá ser:

- 01 – Venda
- 02 – Extravio
- 03 – Roubo
- 04 – Doação
- 05 – Avaria
- 06 – Obsolescência
- 07 – Sucateamento
- 08 – Outros

Num. NF

Informe o número da Nota fiscal em caso de venda do Bem.

Série

Informe a série da Nota fiscal de Venda.

4. Confirme a baixa.

Estão disponíveis os seguintes lançamentos padronizados para a baixa do bem:

- 810 - Para baixa do tipo “01” - Aquisição.
- 811 - Para baixa do tipo “02” - Reavaliação.
- 812 - Para baixa do tipo “03” - Adiantamento.
- 813 - Para baixa do tipo “04” - Lei 8200.



Relatórios

Para emitir o relatório de Baixas selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Baixas”.

Para maiores informações consulte o Capítulo de Relatórios neste manual.



BAIXAS DE ADIANTAMENTO

O objetivo desta rotina é permitir que vários bens possam ser aglutinados, gerando um bem final único.

Podemos citar como exemplo a construção civil, em que o material de construção incluído é classificado como "adiantamento". Ex.: areia, cimento, tijolos, máquinas, etc. Ao final da obra, todos os bens relacionados a obra são aglutinados e a soma dos seus respectivos custos irão compor o valor da construção.

Ao se cadastrar adiantamentos, devemos usar o tipo “03”, no Cadastro de Ativos, na tela onde digitamos os dados contábeis. Devemos cadastrar todos os adiantamentos relacionados a um “projeto” usando o mesmo código base, variando o número do item.

No cadastro de adiantamentos não se deve cadastrar o tipo “01”.

No instante da baixa dos adiantamentos é fornecido um “browse” para que o usuário possa marcar/desmarcar os adiantamentos. Após a confirmação, é apresentada a tela de inclusão de itens para que o usuário possa informar dados específicos do novo bem, tal como descrição, contas contábeis, centro de custo, taxa de depreciação, etc.



Para efetuar a Baixa de Adiantamentos:

1. Selecione a opção “Atualizações” + “Movimentos” + “Baixas Adiantam.”.

Será apresentada a janela browse com todos os Ativos existentes.

2. Selecione a opção “Baixa Adiant.”.

Será apresentada a seguinte tela, onde deve-se Informar o código, item e descrição do novo bem:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Baixa de Adiantamentos de Ativos Imobilizados]

microsig

Buscar:
Visualizar:
Baixa Adiant.
Conf. colunas
Sair

Cod. do Bem	Item	DtAquisicao	Descr. Sint.	Quantidade
000001	0001	01/06/00	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III	1,000
000002	0001	01/01/01	MONITOR 17 POLEGADAS	1,000
000003	0001	10/06/00	MESA PARA COMPUTADOR	1,000
000003				
000003				
000003				
000003				
000010				
NFE0000001				
NFE0000002				

Baixa por Adiantamento

Dados do Novo Bem:

Código: 0001 Item: 001


Descrição: PENTIUM III

Critério para Seleção:

Código Base dos Adiantamentos: 000001

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matiz Administrador 03/09/01

3. Após confirmar será apresentada a seguinte tela:



4. Marque os itens que serão baixados para a efetivação do novo bem e confirme.

Será apresentada uma tela igual a tela de cadastro de Ativos.

5. Informe a conta do bem e as contas de depreciação, caso o bem sofra depreciação e confirme.



AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA

Esta rotina tem como objetivo, transferir (baixar) os bens adquiridos como adiantamentos (N3_TIPO = '03') e/ou bens comuns (N3_TIPO = '01') para bens definitivos (N3_TIPO = '01').

A Aquisição por Transferência deve ser feita no mês imediatamente posterior à data do último cálculo de depreciação. Se os adiantamentos tiverem valores de depreciação, estes serão levados para os bens definitivos. Mas, no momento da geração dos bens definitivos nenhum tipo de depreciação será calculado.

Os valores das depreciações existentes em cada item a ser baixado será somado e rateado para o(s) bem(s) definitivo(s), na proporção do valor original do(s) mesmo(s).

O(s) adiantamento(s) transferido(s)/ baixados podem gerar um ou mais bens definitivos.

No cancelamento, todos os bens definitivos gerados serão cancelados e os adiantamentos que geraram os seus definitivos voltarão à condição anterior à execução da rotina de “Aquisição por Transferência”. Não há como cancelar somente uma das partes.

Para a contabilização da Aquisição por Transferência, utilizar o lançamento padrão “835” e, para o cancelamento, “836”.

Estão disponíveis as seguintes variáveis para a conta contabilização/ Cancelamento:

- nValorOr – Valor Original do bem definitivo gerado.
- nValorDp – Valor da depreciação acumulada do bem definitivo gerado (se existir).
- nValorCo – Valor da correção do Bem definitivo gerado.
- nValorCd – Valor da correção da depreciação acumulada do Bem definitivo gerado (se existir).
- nValBxOr – Valor original do adiantamento.
- nValBxDp – Valor da depreciação acumulada dos adiantamentos (se existir).
- nValBxCo – Valor da correção do adiantamento (se existir).
- nValBxCd – Valor da correção da depreciação acumulada do adiantamento (se existir).




Para efetuar uma Transferência:

1. Selecione a opção “Atualizações” + “Movimentos” + “Transferências”.

Será apresentada a janela browse com todos os ativos existentes no sistema.

2. Selecione o ativo e clique na opção “Transfere”.

Será apresentada a seguinte tela de Parâmetros, onde deve-se configurá-los conforme a descrição a seguir:



Mostra Lanc. Baixa?

Selecione “Sim” para que ao final do processo de transferência o sistema apresente uma tela com os lançamentos efetuados na baixa.

Aglutina Lanc. Baixa.?

Selecione “Sim” para que os lançamentos de uma mesma baixa sejam aglutinados.

Repete Chapa?


Selecione “Sim” para que o campo “Código” possa ficar em branco ou ser repetido e “Não”, caso contrário.

Considera Bens?

Informe se serão considerados todos os bens ou apenas os bens adquiridos por adiantamento.


3. Configure os parâmetros e confirme para retornar à tela com a janela browse.
4. Selecione a opção “Transfere”.

Será apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os códigos dos ativos que deseja transferir.




5. Confirme os códigos.

Será apresentada a seguinte tela com todos os ativos pertencentes aos códigos selecionados.



6. Marque com X os ativos que serão transferidos e confirme.

Será apresentada a seguinte tela onde deve-se informar os dados do novo ativo:



Os campos são semelhantes aos campos do cadastro de Ativo Fixo, portanto em caso de dúvidas em relação ao preenchimento, consulte o capítulo de Cadastros - Ativo Fixo, deste manual.

Cada linha inserida será um novo bem definitivo gerado. A soma dos valores dos bens definitivos deve ser exatamente igual à soma dos valores dos adiantamentos selecionados.



Relatórios

No Menu "Relatórios" + "Específicos" + "Aquis por Transfer" é possível emitir um relatório das Aquisições por Transferências do sistema.

Para maiores informações consulte o Capítulo de Relatórios neste manual.



CORREÇÃO E DEPRECIAÇÃO

A depreciação representa o desgaste ou perda da capacidade de utilização (vida útil) de bens tangíveis ou físicos pelo uso, por causas naturais ou por obsolescência tecnológica.

Geralmente se faz a depreciação pelo uso, pois por obsolescência ou desgaste pela ação da natureza é necessário um Laudo Técnico de órgãos competentes.

Será calculada pela aplicação da taxa de depreciação, fixada em função da vida útil estimada do bem, sobre o valor dos bens objeto da depreciação.

A depreciação gera uma despesa (área administrativa) ou custo (área de produção). Ela começa a ser calculada somente a partir do momento em que o bem foi colocado em uso.

Alguns bens não sofrem perda de valor, como: terrenos, obras de arte, etc. Estes bens não são depreciados.

O sistema calcula a Depreciação baseado na taxa de depreciação anual informada para cada Bem até que o valor acumulado da depreciação seja equivalente ao valor de aquisição em moeda forte, isto é, for totalmente depreciado.

Este programa tem como objetivo, efetuar os cálculos mensais de correção monetária e depreciação dos bens cadastrados. Deverá ser calculado todo mês (último dia de cada mês) para que os bens sejam atualizados de acordo com as taxas da moeda forte (MV_ATFMOED atualmente é a UFIR). Para que este processo seja bem sucedido, deverá ser observado se as taxas mensais das moedas e as taxas de depreciação foram informados corretamente, assim como as contas atreladas ao bem.

A cada cálculo efetuado, é armazenado no parâmetro “MV_ULTDEPR” a data do último cálculo. Para efetuar a contabilização no cálculo está disponível o lançamento padronizado 820. Este pode ser montado de maneira a melhor atender o usuário no momento da contabilização.

Caso o lançamento padronizado não exista, o sistema vai gerar o lançamento contábil de acordo com as contas do bem.



É necessário fazer backup da base de dados antes e depois do cálculo.



Na integração com o Módulo Contabilidade Gerencial é obrigatório o uso do Lançamento Padronizado 820.




Para efetuar o cálculo mensal:

1. Selecione a opção “Atualizações” + “Movimentos” + “Cálculos”.

Será apresentada a seguinte tela, apresentando a data do último cálculo realizado. Confirme o cálculo.



Será apresentada a tela de parâmetros onde estes devem ser configurados conforme a descrição a seguir:



Mostra Lanc. Contab.?

Selecione “Sim” para que ao finalizar o cálculo seja apresentada a janela com os lançamentos contábeis gerados a partir do cálculo mensal.

Aglut. Lançamentos?

Selecione “Sim” para que os lançamentos de uma mesma conta sejam aglutinados.

Contabiliza C.Custo?

Selecione “Sim” se desejar a contabilização dos centros de custo ou “Não”, caso contrário.

Abre Arq. Exclusivo?

Informe “Sim” para que no momento do cálculo mensal, nenhum outro usuário tenha acesso ao arquivo que está sendo utilizado. Após o cálculo efetuado, o arquivo é liberado novamente.

Se por qualquer motivo houver necessidade de desfazer o cálculo utilize esta rotina.

A operação de desfazer o cálculo chama-se Descálculo Mensal e reverte o Cálculo da Correção e a Depreciação dos Ativos Imobilizados.

É possível realizar apenas um descálculo e este é referente ao último cálculo efetuado. Se houver a necessidade de efetuar o cálculo da depreciação para meses anteriores ao último cálculo deve-se voltar o backup e registrar todas as movimentações novamente.

Se houver baixas posteriores ao último cálculo, antes de efetuar o "Descálculo Mensal", estas baixas devem ser previamente canceladas.




Para efetuar o Descálculo Mensal:

1. Selecione a opção “Atualizações” + “Movimentos” + “Descálculo Mensal”.

Será apresentada uma janela de definição da operação de descálculo com a data do último cálculo efetuado. Confirme o descálculo.



Será apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os parâmetros conforme a descrição a seguir:



Mostra Lanc. Contab.

Selecione "Sim" para que após o descálculo seja apresentada a tela de lançamentos contábeis.

Está disponível o lançamento padronizado 825 para contabilização (estorno) dessa operação. O usuário deve montar o lançamento padronizado da maneira que lhe convier.

Bloqueio/Desbloqueio da Depreciação

O objetivo desta rotina é efetuar o bloqueio ou desbloqueio do cálculo de depreciação de alguns bens.

É possível que haja a necessidade de interromper temporariamente a depreciação de um bem. Um exemplo disso é quando máquinas que são depreciadas pelo uso, por algum motivo não estão sendo usadas e portanto não estão depreciando.



Para efetuar o bloqueio/desbloqueio do cálculo da depreciação de um bem:

1. Selecione a opção “Miscelânea” + “Atualizações” + “Bloq. Desbl. Deprec.”.

Será apresentada uma tela de com a definição da rotina.

2. Clique no botão de parâmetros.

Será apresentada a seguinte tela onde deve-se informar os parâmetros conforme a descrição a seguir:

Do Código?/Até o Código?

Informe o código dos bens que serão bloqueados **ou** desbloqueados.



As operações de bloqueio e desbloqueio devem ser efetuadas separadamente.

Grupo de?/Grupo Até?

Informe o intervalo do grupo do bem.

Data Limite?

Informe a data até a qual os bens ficarão bloqueados.

Bloqueia?/Desbloqueia?

Informe se a operação a ser efetuada é bloqueio ou desbloqueio.

Alterar a taxa de Depreciação


Esta rotina tem como objetivo alterar a taxa de depreciação dos bens.



Para alterar a taxa de depreciação:

1. Selecione a opção “Miscelâneas” + “Atualizações” + “Alterar Tx. Depec.”.
Será apresentada uma tela de definição da rotina.
2. Clique no botão de parâmetros para configurá-los.

Será apresentada a seguinte tela, onde devem ser informados os parâmetros conforme a descrição a seguir:



Do Código?/Até o Código?

Informe o código dos bens cujas taxas de depreciação serão alteradas.

Do Grupo?/Até o Grupo?

Informe o intervalo do grupo do bem.

Nova taxa de Deprec.?

Informe a nova taxa de depreciação dos bens.

Alterar Tx na Moeda?

Informe a moeda na qual será alterada a taxa de depreciação.

Do Centro de Custo?/Até o Centro de Custo?

Informe os Centros de Custo para os quais deseja alterar as taxas de depreciação dos seus bens.

Da Conta?/Até a Conta?

Informe os códigos das contas que devem ser consideradas na execução da rotina.



Relatórios

Em relação à depreciação é possível emitir os seguintes relatórios:

- Saldos a Depreciar;
- Bens Depreciados;
- Bens Depreciados por %.

Para maiores detalhes, consulte o Capítulo de Relatórios deste manual.



TRANSFERÊNCIAS

O *Advanced Protheus* permite dois tipos de transferências:

Física

Quando um bem é transferido para um local diferente do que ele se encontra atualmente.

Contábil

Quando o saldo contábil de um bem é transferido para uma outra conta contábil.

Quando ocorrer uma Transferência Contábil, obrigatoriamente deverá ser realizado um Lançamento Contábil para transferir os valores das contas atuais para as contas receptoras.

A opção “Automático” permite a transferência de um grupo de bens de forma automática. Será solicitado o código base inicial e final, e as contas para onde estes códigos devem ser transferidos. Todos os códigos do intervalo serão transferidos para as contas informadas.



Para efetuar uma Transferência:

1. Selecione a opção “Atualizações” + “Movimentos” + “Transferências”.

Será apresentada a janela browse com todos os ativos existentes no sistema.

2. Selecione o ativo e clique na opção “Transferir”.

Será apresentada a seguinte tela de Parâmetros onde deve-se configurá-los conforme a descrição a seguir:

The screenshot shows the 'AP6 Remote - Ativo Fixo [Transferencia de Ativos]' window. It features a sidebar with options like 'Pesquisar', 'Visualizar', 'Transferir', 'Automatico', 'Configuracoes', and 'Sair'. The main area displays a table of assets with columns: 'Cod Base Bem', 'Codigo Item', 'Tipo Ativo', 'Historico', 'Conta', and 'C Custo B'. A 'Parametros' dialog box is open, showing configuration options for the selected asset (MICROCOMPUTADOR PENTIUM III).

Cod Base Bem	Codigo Item	Tipo Ativo	Historico	Conta	C Custo B
000001	0001	01	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III	1320102	003
000002				101	002
000003				103	002
000003				103	002
000003				103	002
000003				103	002
000003				103	002
000004				102	002
000010				102	003
NFE000001				110	001
NFE000002				110	001

The 'Parametros' dialog box contains the following fields:

- Contabiliza ? ☒ Sim
- Mostra Lanc Contab ? ☒ Sim
- Aglut Lançamentos ? ☒ Sim

Contabiliza?

Selecione “Sim” para que ao final da transferência seja feita a contabilização.

Mostra Lanc. Contab.?

Selecione “Sim” para que ao final do processo de transferência o sistema apresente uma tela com os lançamentos contábeis.

Aglut. Lançamentos?

Selecione “Sim” para que os lançamentos de uma mesma conta sejam aglutinados.

3. Configure os parâmetros e confirme.

Será apresentada a seguinte tela onde devem ser preenchidos apenas os campos de destino, conforme a descrição abaixo:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Transferencia de Ativos]

microsigla

Pesquisar:
Visualizar:
Transferir:
Automatico:
Conf. colunas:
Sair

Transferencia de Ativos

Dados do Bem

Codigo: 000001 Item: 0001 Tipo: 01 Descricao: MICROCOMPUTADOR PENTIUM III

Quant. Atual: Custo Atualizado: 1.500,00 Valor Residual: 1.500,00

Data: 30/06/00 Filial Destino: 01

Dados Contábeis

Conta do Bem: 1320102

Correcao Monetaria: 38101

Desp. Deprec.: 33302

Depr. Acumul.: 1320202

Corr. Mon. Depr.: 38101

Centro de Custo: 002

Endereco:

Origem

Destino

1320102

38101

33302

1320202

38101

002

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Maliz Administrador 30/06/00

Dados do Bem

Data

Este campo indica a data da transferência e poderá ser alterado se houver necessidade. A data da transferência deve ser uma data do mês imediatamente posterior ao último cálculo.

Dados contábeis de Origem

Os dados contábeis de origem do Bem são preenchidos automaticamente pelo sistema e não podem ser alterados. São os dados atuais do bem, antes da transferência.

Dados contábeis de Destino

Os dados contábeis do destino do bem são preenchidos exatamente igual aos dados de origem para facilitar a digitação do usuário. Esses dados devem ser alterados de forma a efetuar a transferência. Se forem mantidos os dados que o sistema mostra não haverá transferência.

Nem todos os campos precisam ser alterados. Preencha apenas as informações dos campos que sofrerão alterações.

Conta do Bem

Informe a nova conta do Bem.

Correção Monetária

Informe a nova conta de correção monetária do Bem.

Desp. Deprec.

Informe a nova conta de depreciação do Bem.

Depr. Acumul.

Informe a nova conta de depreciação acumulada do Bem.

Corr. Mon. Depr.

Informe a nova conta de correção monetária da depreciação.

Centro de Custo

Informe o novo centro de custo do Bem.

Endereço

Informe a nova localização do Bem dentro da empresa.

Esta rotina permite a transferência de um grupo de bens de forma automática. Será solicitado o código base inicial e final, e as contas para onde estes códigos devem ser transferidos. Todos os códigos do intervalo serão transferidos para as contas informadas.



Para efetuar uma Transferência Automática:

1. Selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos” + “Transferências”.

Será apresentada a janela browse com todos os ativos existentes no sistema.

2. Selecione a opção “Automático”.

Será apresentada a seguinte tela de parâmetros onde deve-se cadastrá-los conforme a descrição a seguir:

The screenshot shows the 'AP6 Remote - Ativo Fixo [Transferencia de Ativos]' window. It features a table with columns: Cod Base Bem, Codigo Item, Tipo Ativo, Historico, Conta, and C Custo B. The table lists several assets, including 'MICROCOMPUTADOR PENTIUM III'. A 'Parametros' dialog box is open, showing fields for 'Contabiliza?', 'Mostra Lanc Contab?', and 'Aglut Lançamentos?', each with a dropdown menu set to 'Sim'. The dialog box has 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.

Cod Base Bem	Codigo Item	Tipo Ativo	Historico	Conta	C Custo B
000001	0001	01	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III	1320102	003
000002				101	002
000003				103	002
000003				103	002
000003				103	002
000003				103	002
000003				103	002
000004				102	002
000010				102	003
NFE000000				110	001
NFE000000				110	001

Contabiliza?

Se neste campo for informado "Sim" será efetuada a contabilização

Mostra Lanc. Contab.?

Selecione "Sim" para que ao final da transferência seja apresentada tela de Lançamentos Contábeis.

Aglut. Lançamentos?

Selecione "Sim" para que lançamentos de uma mesma conta tenham seus valores aglutinados em uma único.

3. Confira os parâmetros e confirme.

Será apresentada a seguinte tela onde devem ser preenchidos os dados conforme a descrição abaixo:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Transferência de Ativos]

microsigla

Transferir para

Do Código: 000003 Ao Código: 000003

Filial Destino: 01

Conta: Bem Destino: 1320110

Correcão Monetária: 1320120

Despesa Depreciação: 1320102

Depreciação Acum.: 1320103

Correcão Mon. Depr.: 1320105

Centro de Custo: 003

Endereço: 01

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matriz Administrador 03/07/00

Do Código/Ao Código

Informe o intervalo de Bens que serão transferidos.

Conta do Bem

Informe a nova conta do Bem.

Correção Monetária

Informe a nova conta de correção monetária do Bem.

Desp. Deprec.

Informe a nova conta de depreciação do Bem.

Depr. Acumul.

Informe a nova conta de depreciação acumulada do Bem.

Corr. Mon. Depr.

Informe a nova conta de correção monetária da depreciação.

Centro de Custo

Informe o novo centro de custo do Bem.

Endereço

Informe a nova localização do Bem dentro da empresa.



Relatórios

No Menu "Relatórios" + "Específicos" + "Transferências" é possível emitir um relatório das transferências do sistema.

Para maiores informações consulte o Capítulo de Relatórios neste manual.

ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DO BEM

O Módulo Ativo Fixo permite que os códigos base dos bens sejam alterados. Ao selecionar um determinado bem, pode-se definir uma faixa específica de itens que serão afetados pela alteração. Como sugestão, o sistema oferece os itens inicial e final do código base escolhido.

Exemplo: Código base MAQ-0001 - faixa de itens: do item 0001 ao item 0010.



Para efetuar a alteração do código do Bem:

1. Selecione a opção “Atualizações” + “Movimentos” + “Alt.Código Bem”.

Será apresentada a janela browse com todos os Bens existentes no sistema.

2. Posicione sobre o Bem que terá seu código alterado e selecione a opção “Alt. Código”.

Será apresentada a seguinte tela onde deve-se preencher os campos conforme a descrição a seguir:

Cod. do Bem	Item	Dt.Aquisicao	Descr. Sint.	Quantidade
000001	0001	01/06/00	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III	1,000
000002	0001	01/01/01	MONITOR 17 POLEGADAS	1,000
000003	0001	10/06/00	MESA PARA COMPUTADOR	1,000
000003	0002			
000003	0003			
000003	0004			
000003	0005			
000004	0001			
000010	0001			
NFE0000001	0001			
NFE0000002	0001			

Alteração dos Códigos dos Bens

Código Base Origem: 000010

Item Inicial: 0001

Item Final: 0001

Novo Código Base: 000020

Item Inicial: 0001

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matriz Administrador 30/06/00

Código Base Origem

Este campo indica o código atual do Bem. É preenchido automaticamente apenas para visualização.

Item Inicial/Item Final

Informe a faixa dos itens que serão afetados pela alteração. O sistema mostra os itens inicial e final do código base origem como sugestão. O item final pode ser alterado.

Novo Código Base

Informe o novo código base do Bem.

Item Inicial

Informe o novo item inicial do bem.


ALTERAÇÃO DO CENTRO DE CUSTO

Esta rotina permite a transferência de um ou mais bens de um de Centros de Custo para outro. Para tanto, deverá ser informado qual a faixa de código dos bens a serem alterados e o centro de custo de destino.



Para efetuar a alteração do Centro de Custo:

1. Selecione a opção “Atualizações” + “Movimentos” + “Alt. Centro de Custo”.
Será apresentada a janela browse com todos os Bens existentes no sistema.
2. Selecione o Bem que terá seu Centro de Custo alterado e clique na opção “Alt. Centro de Custo”.
Será apresentada uma tela com a definição da rotina.
3. Clique no botão de parâmetros para configurá-los conforme a descrição a seguir:



Para o Centro de Custo?

Informe o Centro de Custo para o qual o bem será transferido.

Do Código Base?

Informe o código do bem a partir do qual será feita a transferência.

Do Código Item?

Informe o código do item a partir do qual será feita a transferência.

Até o Código Base?

Informe a faixa máxima de limite de códigos que receberá o novo Centro de Custo em substituição ao anterior.

Até o Código Item?

Informe até qual item será feita a transferência.

INVENTÁRIO

Esta rotina executa um inventário do Ativo Fixo da empresa. O objetivo é levantar as quantidades físicas, os valores referentes ao ativo e efetuar o ajuste contábil, se necessário.

O inventário é realizado em três etapas:

1. Gerar o relatório de Inventário com os Bens que terão os seus dados levantados (valor, quantidade, valor residual, etc.). Este relatório deixará espaços em branco, onde deverão ser anotados os dados levantados fisicamente.
2. Incluir os dados obtidos fisicamente (e anotado no relatório de Inventário) pela opção “Atualizações” + “Cadastros” + “Inventário” se existirem diferenças entre os bens levantados e cadastrados.
3. Realizar o Ajuste Contábil através da opção “Miscelâneas” + “Atualizações” + “Ajuste Contábil”. Após a inclusão dos bens inventariados, deve-se executar esta rotina para efetuar o ajuste das diferenças levantadas.



Para efetuar o Cadastro de Inventário:

1. Selecione a opção “Atualizações” + “Cadastros” + “Inventário”.

Será apresentada a janela browse com todos os Inventários existentes no sistema.

2. Clique no botão “Incluir”.

Será apresentada a seguinte tela onde devem ser informados os campos conforme a descrição a seguir:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Cadastro de Inventario]

microsigla

Pesquisar: Visualizar: Incluir: Alterar: Excluir: Conf. colunas: Sair:

Cadastro de Inventario - Incluir

Codigo Base: 000020 Codigo Item: 0001
Tipo: 01 Data Invent: 30/06/00
Historico:
Data Ajuste: / / Vlr Invent: 0,00
Qtz Invent: 0,000

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Maltz Administrador 30/06/00

Código Base

Selecione o código do bem inventariado. Utilize a tecla F3 e posicione no “Código Base”, “Código Item” e “Tipo de Ativo” desejado e estes campos serão automaticamente preenchidos no momento da inclusão.

Código Item

Este campo apresenta o item do bem. É preenchido automaticamente após a seleção do código base.

Tipo Ativo

Informe o Tipo do Ativo, os tipos possíveis são:

01-Aquisição

Quando da Implantação do bem, o mesmo deve ser cadastrado utilizando o tipo 01.

02-Reavaliação

Quando através de laudo técnico especializado, se reavalia um bem, o valor adicional da reavaliação deve ser cadastrado como tipo 02.

03-Adiantamento

Utilize este tipo para identificar os adiantamentos e permitir que o sistema efetue a correção dos mesmos.

04-Lei 8200

A Lei 8.200 estabeleceu que as diferenças apuradas pela variação dos dois índices BTNF/IPC sobre os bens do ativo nos anos de 91/92 deveriam ser controladas em contas à parte no ativo. Tais diferenças são controladas com o tipo 04.

Data Invent.

Informe a data em que foi feito o inventário. Esta data deve estar contida no mês imediatamente posterior ao mês do último cálculo.

Histórico

Informe o histórico do inventário.

Data Ajuste

Este campo apresenta a data do Ajuste. É preenchido automaticamente pelo sistema a partir da rotina de ajustes.

Vlr. Invent.

Informe o valor que o bem deveria ter de valor residual (Valor Contábil). Este valor deve ser maior ou igual a zero e menor ou igual ao valor original.

Qtd. Invent.

Informe a quantidade inventariada.



Relatórios

É possível emitir um relatório do cadastro de Inventários através da opção "Relatórios" + "Específicos" + "Inventários".

Para maiores informações consulte o capítulo de relatórios deste Manual.

AJUSTE CONTÁBIL

Ao término do processo de inventário, são apresentadas algumas diferenças entre os valores e quantidades reais dos bens e os valores e quantidades estimados.

Após a inclusão dos bens inventariados, deve-se executar esta rotina para efetuar o ajuste das diferenças levantadas.



Para que o Ajuste Contábil seja ativado, deve existir o lançamento padrão “827”.

Os bens inventariados cadastrados *devem ser contabilizados antes do próximo cálculo de depreciação* através da rotina Ajuste Contábil.

Uma vez executada esta rotina, ela não poderá ser cancelada.




Para efetuar o Ajuste Contábil:

1. No menu principal selecione as opções “Miscelâneas” + “Atualizações” + “Ajuste Contábil”;

Será apresentada uma tela com a definição da rotina;

2. Clique no botão de parâmetros para configurá-los conforme a descrição a seguir:



Converter pela?

Informe qual critério será utilizado para efetuar o reajuste:

- 1 – Converter pela taxa do último cálculo
- 2 – Converter pela taxa da data base
- 3 – Informar a taxa para conversão

Informe a Tx na moeda 2..5

Estes campos devem ser informados apenas se no campo anterior foi selecionado “Informar taxa para conversão”. Neste caso, informe as taxas para cada uma das moedas.

O valor do ajuste é calculado com a seguinte fórmula:

Valor do Ajuste = Valor Residual – Valor Inventariado.

Um Bem (ativo) **não** pode ter mais de um inventário no mesmo mês.



REFAZ SALDOS

Nesta rotina o usuário define qual a forma para reconstrução do Arquivo de Saldos (SN5).

Ela pode ser efetuada a partir do Cadastro de Bens ou do Arquivo de Movimentações

Na forma de gravação do Arquivo de Saldos (SN5) sempre haverá soma no registro (exceto quando estorno/cancelamento), independente de se tratar de Imobilizado ou Patrimônio. A subtração será tratada no relatório “Razão”.

Esta alteração/implementação facilita a implantação inicial, manutenção dos arquivos ou importação de outras bases de dados.

Os tipos utilizados serão:

Tipo de Registro Operação

- 0 - Saldo Inicial
- 1 - Imobilização +
- 2 - Ampliação +
- 3 - Reavaliação +
- 4 - Depreciação -
- 5 - Baixa Imobil. -
- 6 - Corr. Monet. +
- 7 - Corr. Monet. Dep. +
- 8 - Transf. de -
- 9 - Transf. para +
- A - Aquis. Patrimon. -
- B - Aquis. Patr. Prejuízo +
- C - Baixa Patrimônio +
- D - Baixa Patrimônio Prejuízo -
- E - Ampliação Patrimônio -
- F - Ampliação Patrimônio Negativo +


- G - Transferência De (Patrimônio) +
- H - Transferência De (Patrimônio Prejuízo) -
- I - Transferência Para (Patrimônio) -
- J - Transferência Para (Patrimônio Prejuízo) +
- O - Correção de bens com N1_PATRIN \$ “SCA”
- P - Inventário (Ajuste Contábil)
- Q - Aquisição por Transferência +
- R - Baixa por Aquisição po Transferênica -



Para executar a rotina Refaz Saldos:

1. Selecione as opções “Miscelânea” + “Atualizações” + “Refaz Saldos”.
Será apresentada uma janela de definição da rotina.
2. Clique no botão de parâmetros para configurá-los.

Será apresentada uma tela, onde devem ser configurados os parâmetros conforme a descrição a seguir:



Considera?

Selecione neste campo se deve ser considerado o arquivo de movimentações ou o cadastro de bens para refazer os saldos.

Se for selecionado o parâmetro "Cadastro de Bens", que através dos saldos contidos no Cadastro de Saldos e Valores (SN3), reconstrói o Arquivo de Saldos (SN5), será apresentada a posição atualizada dos saldos (deve ser utilizado pelos usuários que possuem o cadastro atualizado).

Nesta opção, mostra a posição sintética das contas.



Esta rotina considera as baixas desde que estejam no Arquivo de Movimentações do Ativo Fixo (SN4).

Se for selecionado o parâmetro: "Movimentações" este reconstruirá o Arquivo de Saldos (SN5) a partir de **todas** as movimentações existentes no Cadastro.

Data Referência?

Informe até qual data o saldo deve ser recalculado. É sugerida a data do último cálculo.

3. Confirme os parâmetros para retornar à tela de definição da rotina e confirme a operação.

VIRADA ANUAL

Esta rotina é utilizada para zerar os saldos iniciais para o próximo exercício. Não é permitido fazer movimentações no exercício seguinte sem que, antes, faça a virada anual do exercício corrente, exceto o movimento de aquisições.

A virada anual deve ser executada sempre que se encerra o exercício contábil. No Ativo, o exercício encerra-se após o cálculo de 31 de Dezembro.




Para efetuar a Virada Anual:

1. Selecione a opção “Atualizações” + “Movimentos” + “Virada Anual”.

Será apresentada uma janela de definição da rotina.

2. Clique no botão de parâmetros para configurá-los.

Será apresentada uma tela onde devem ser configurados os parâmetros conforme a descrição a seguir:



Considera Baixas?

Se informado "Sim" os bens baixados serão considerados na geração do saldo anterior.

Se informado "Não" os bens baixados não serão considerados.

Elimina Baixados?

Informe "Sim" se deseja excluir os bens baixados dos arquivos.

Baixados a partir de?/Baixados Até?

Caso tenha informado "Sim" no parâmetro inferior, escolha o período de datas para excluir os bens baixados.

3. Confirme os parâmetros para retornar à tela de definição da rotina e confirme a operação.

CONSULTAS

O Módulo Ativo Fixo dispõe de consultas genéricas a todos os arquivos do sistema *Advanced Protheus*, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, além de contar com consultas específicas, relacionadas a seguir:

- **Cadastro**
 - *Genéricos*: consulta de todos os arquivos relacionados ao módulo e suas rotinas;



Para mais informações sobre Consultas Genéricas, consulte o Manual de Primeiros Passos.

- *Ficha do Ativo*: fornecendo breves dados cadastrais e sobre os movimentos dos bens;
- *Valores Contábeis*: consulta os valores contábeis referentes às contas do ativo;

Alguns dos itens citados acima serão abordados em capítulos exclusivos, neste manual, para fornecer ao usuário uma abordagem maior sobre o item, além de outras rotinas e informações.

Esta consulta apresenta ao usuário uma ficha completa de informações sobre cada um dos bens da empresa. Através da função “Pesquisar” pode-se posicionar em um bem desejado, diretamente sem ter que usar as teclas de scroll para localizá-lo.



Para efetuar uma consulta sobre a ficha de ativo:

1. Selecione a opção “Consultas” + “Cadastros” + “Ficha do Ativo”.
Será apresentada a janela browse com todos os ativos do sistema.
2. Selecione a opção “Ficha do Ativo” e será apresentada a seguinte tela com o resultado da consulta:

AP6 Remote - Ativo Fixo [Consulta de Ficha de Ativos]

microsigla

Pesquisar: **Ficha do Ativo**

Conf. colunas

Sair

Codigo	Item	Descricao	Aquisicao	Baixa
000001	0001	MICROCOMPUTADOR PENTIUM III	01/06/00	/ /

Descricao: Microcomputador Pentium III 64MB HD 1.8

GB

Fornecedor	Nome Fornecedor	Nota Fisc.	Quantd.	Placa
-		/	1.0000	

No. Chapa Grupo Enderecamento Projeto

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Mahiz Administrador 30/06/00

Esta consulta apresenta o arquivo que contém os valores contábeis referentes às contas do ativo fixo. Através da função “Pesquisar” pode-se posicionar em uma conta desejada, diretamente sem ter que usar as teclas de scroll para localizá-lo.



Para efetuar uma consulta sobre valores contábeis:

1. Selecione a opção “Consultas” + “Cadastros” + “Valores Contábeis”.
Será apresentada a janela browse com todas as contas do plano de contas.
2. Selecione a opção “Visualizar” e será apresentada a seguinte tela com o resultado da consulta:

Atualização de Valores Contábeis - Visualizar

Cod Conta: 1320101

Data Saldo: 01/01/01

Valor Moeda1	700,00	Valor Moeda2	377,5009
Valor Moeda3	844,6965	Valor Moeda4	566,2056
Valor Moeda5	485,3359	Debi/Cred	

66,2056
00,0000
76,3783
48,9766
76,3783
33,3335
25,3500

AP6 6.09 CodeBase Environment609 Ativo Fixo Teste / Matriz Administrador 30/06/00



RELATÓRIOS

Os relatórios do sistema *Advanced Protheus* podem ser processados a qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizações específicas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que você defina a área de abrangência que deseja visualizar.

Todos os relatórios do Módulo Ativo Fixo abrangem as movimentações executadas nas rotinas. Basta parametrizá-los e emití-los.

Para que o relatório seja impresso sem problemas, é necessário checar alguns parâmetros no Módulo Configurador.

- MV_COMP
 - Caracter ASCII para compactação da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo "15".
- MV_DRIVER
 - Driver padrão da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo "EPSON".
- MV_NORM
 - Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo "18".
- MV_PORT
 - Número da porta da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo "1".

Como informado anteriormente, cada relatório possui sua parametrização. Vejamos uma a uma.

Nesta opção de relatórios, podemos emitir as listagens referentes ao dados cadastrais lançados no sistema.

Ativo

Emite um relatório com dados dos ativos da empresa.




Para emitir o relatório de Ativos:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros” + “Ativos”.

O sistema abre uma tela com as cinco pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los.



Nesta opção de relatórios, podemos emitir as listagens referentes à assuntos específicos a este módulo.

Ficha do Ativo

Este relatório emite as Fichas dos Ativos Imobilizados, apresentando todas as ocorrências desde a sua aquisição.




Para emitir o relatório Ficha do Ativo:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Ficha do Ativo”.

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição a seguir:



Do Código?/Até o Código?

Informe o intervalo de código dos ativos que devem ser apresentados no relatório.

Do Item?/Até o Item?

Informe o intervalo de itens para impressão.

Do Centro de Custo?/Até o Centro de Custo?

Informe os Centros de Custo que devem ser considerados na emissão do relatório.

Da Conta Contábil?/Até a Conta Contábil?

Informe o intervalo de contas contábeis para impressão.

Moeda 1..5?

Informe se deseja imprimir os valores nas moedas de 1 a 5.

Considera baixados?

Selecione "Sim" para considerar os itens que já foram baixados e "Não" para desconsiderá-los.

Saldos a Depreciar

Este relatório emite uma relação dos valores que ainda faltam depreciar, para cada bem.




Para emitir o relatório de Saldos à depreciar:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Saldos a Depreciar”.

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição a seguir:



Do Bem?/Até o Bem?

Informe o intervalo de bens a ser impressos no relatório.

Moeda1..5?

Informe em quais moedas o relatório deve ser emitido.

Posição Valorizada dos Bens

Este relatório emite a posição valorizada dos bens em até cinco moedas.




Para emitir o relatório Posição Valorizada do Bem:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Pós Valorizada”.

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição a seguir:



Da Conta?/Até a Conta?

Informe o intervalo de contas a ser considerado na emissão do relatório.

Do Centro de Custo?/Até o Centro de Custo?

Informe quais centros de custo devem ser considerados na emissão do relatório.

Tipo?

Selecione o tipo de relatório que será emitido. Pode ser “Analítico”, para um relatório mais completo, com detalhes da conta ou “Sintético” , Para um relatório mais resumido só com o saldo da conta.

Moeda 2..5?

Informe as moedas de 2 a 5 nas quais deve ser emitido o relatório.

Considera Baixas?

Informe se deve emitir a posição valorizada dos bens baixados.

Resumo por conta

Este relatório emite um resumo do Ativo por Conta Contábil e Centro de Custo.




Para emitir o relatório de Resumo por Conta:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Resumo por conta”.

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição a seguir:



Conta Contábil De?/Conta Contábil Até?

Informe o intervalo de contas contábeis dos Ativos para que seja emitido o relatório.

Centro de Custo De?/Centro de Custo Até?

Informe o intervalo de Centros de Custo que serão impressos no relatório.

Moeda 1..5?

Informe as moedas nas quais o relatório deve ser emitido.

Considera Baixas?

Selecione “Sim” para considerar os Ativos que já foram baixados.

Conta ou Código Reduzido?

Informe se deseja emitir o relatório por Conta ou Código reduzido.

Totaliza por Conta?

Selecione sim para que o relatório emita os totais por conta.

Adiantamentos

Este relatório emite uma relação dos bens adquiridos como adiantamentos.




Para emitir o relatório de adiantamentos:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Adiantamentos”.

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição a seguir:



Da Data?/Até a Data?

Informe o período que deve ser considerado na emissão do relatório.

Da Conta?/Até a Conta?

Informe o intervalo de contas a ser consideradas na emissão do relatório.

Do Centro de Custo?Até o Centro de Custo?

Informe os Centros de Custos que devem ser considerados na emissão do relatório.

Do Código?/Até o Código?

Informe o intervalo de códigos a ser considerado na emissão do relatório.

Do Projeto?/Até o Projeto?

Alguns campos podem estar vinculados à projetos. Neste parâmetro deve ser informado o intervalo de projetos (se houver) a ser considerado na emissão do relatório.

Qual Moeda?

Informe a moeda que será considerada na emissão do relatório.

Transferências

Emissão de relatório contendo as Movimentações de Transferências dos Bens em um período.




Para emitir o relatório de transferências:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Transferências”.

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição a seguir:



A partir da Data?/Até a Data?

Informe o intervalo de datas a ser considerado na emissão do relatório.

Aquisições

Este relatório emite uma relação das aquisições efetuadas em determinado período.




Para emitir o relatório de Aquisições:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Aquisições”.

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição a seguir:



Da Data?/Até a Data?

Informe o período a ser considerado na emissão do relatório.

Da Conta?/Até a Conta?

Informe o intervalo de contas a ser considerado na emissão do relatório.

Do Centro de Custo?/Até o Centro de Custo?

Informe o intervalo de Centros de Custo a ser considerado na emissão do relatório.

Imprime valores em?

Selecione a moeda na qual deverão ser impressos os valores das aquisições.

Baixas

Emissão de relatório contendo a relação dos bens baixados.




Para emitir o relatório de Baixas:

1. No menu principal, selecione a opção “Relatórios” + “Específicos” + “Baixas”.

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para informá-los conforme a descrição a seguir:



Da Conta?/Até a Conta?

Informe o intervalo de contas a ser considerado na emissão do relatório.

Do Centro de Custo?Até o Centro de Custo?

Informe os intervalo de Centros de Custos a ser considerado na emissão dos relatórios.

A partir da Data?/Até a Data?

Informe o intervalo de datas a ser considerado na emissão do relatório.

Qual Moeda?

Informe a moeda na qual deverão ser apresentados os valores.

Razão

Este relatório emite o Razão Auxiliar do Ativo por conta na moeda corrente.



Para emitir o relatório de Razão:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Razão”.

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para informá-los conforme a descrição a seguir:

The screenshot displays the 'AP6 Remote - Ativo Fixo' application window. On the left is a navigation tree with categories like 'Atualizações', 'Consultas', 'Relatórios', and 'Específicos...'. The 'Razão' option is highlighted under 'Específicos...'. The main area shows the 'Razão Auxiliar' configuration window with tabs for 'Impressão', 'Filtro', and 'Opcionais'. The 'Impressão' tab is active, showing settings for 'Título' (Razão Auxiliar), 'Tipo Impressão' (Via Spool), and 'Opções' (HP LaserJet 4050 PCL 6). A message states: 'Este relatório irá imprimir o Razão Auxiliar do Imobilizados (RAZORT) por Conta na moeda'. To the right, the 'Parâmetros' dialog box is open, showing fields for 'Da Conta' (empty), 'Até a Conta' (XXXXXXXXXXXX), 'Do Mes' (0), 'Até o mes' (12), 'Qual a moeda' (Moeda 2), and 'Salta página quebra?' (Não). The status bar at the bottom shows 'AP6 6.09 CodeBase Environment609', 'Ativo Fixo', 'Teste / Matriz', 'Administrador', and '04/09/01'.

Da Conta?/Até a Conta?

Informe o intervalo de contas a ser consideradas na emissão do relatório.

Do Mês?Até o Mês?

Informe o intervalo de meses a ser considerado na emissão do relatório.

Qual Moeda?

Informe a moeda na qual deverão ser apresentados os valores.

Salta Página Quebra?

Informe “Sim” se deseja saltar de página a cada conta.

Quebra Mês a Mês?

Informe “Sim” se deseja mostrar analiticamente, mês a mês os totais das contas.

Movimentos

Este relatório emite a movimentação de um bem em determinado período.




Para emitir o relatório de Movimentos:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Movimentos”.

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição a seguir.



Do Bem?/Até o Bem?

Informe os bens que terão suas movimentações impressas no relatório.

A partir da Data?/Até a Data?

Informe o período a que devem pertencer as movimentações para que sejam consideradas no relatório.

Da Conta?/Até a Conta?

Informe o intervalo de contas a ser considerado na emissão do relatório.

Qual Moeda?

Informe a moeda que deve ser considerada na emissão do relatório.

Correção Monetária

Este relatório emite os resultados das Correções Monetárias.




Para emitir o relatório do resultado das Correções Monetárias:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Correc. Monetária”.

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição abaixo.



Da Conta?/Até a Conta?

Informe o intervalo de contas a ser considerado na emissão do relatório.

Separar conta deprec.?

Selecione “Sim” para que as contas de correção da depreciação com seus respectivos valores sejam impressos separadamente.

Bens Depreciados

Este relatório emite a relação dos bens que já foram totalmente depreciados.




Para emitir o relatório de Bens Depreciados:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Bens Depreciados”.

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição a seguir:



Do Bem?/Até o Bem?

Informe o intervalo de bens a ser considerado na emissão do relatório.

Moeda 1..5?

Informe em quais moedas deverá aparecer o valor dos bens.

Bens Depreciados por %

Este relatório emite uma relação dos bens que foram totalmente depreciados por %.




Para emitir este relatório:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Bens Deprec. por %”.

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição a seguir:



Data De?/Data Até?

Informe o período a que deve pertencer o início da depreciação do bem para que este seja considerado na emissão do relatório.

Do Código?/Ao Código?

Informe o intervalo de código a ser considerado na emissão do relatório.

Moeda 1..5?

Informe quais moedas serão consideradas.

Agrupa por taxa?

Selecione “Sim” se desejar agrupar os bens com a mesma taxa de depreciação.

Lançamentos por Centro de Custo

Este relatório emite uma relação dos lançamentos efetuados por Centro de Custo.




Para emitir o relatório dos Lançamentos por Centro de Custo:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Lanc. Centro Custo”.

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição a seguir:



Do Centro de Custo?/Até o Centro de Custo?

Informe o intervalo dos centros de custo a ser considerado na emissão do relatório.

Da Conta?/Até a Conta?

Informe o intervalo de contas a ser considerado na emissão do relatório.

Inventario

Emissão da relação dos Bens a ser Inventariados.




Para emitir o relatório dos Bens Inventariados:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Inventário”.

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição abaixo:



Do Código?/Até Código?

Informe o intervalo de códigos a ser considerado na emissão do relatório.

Do Grupo?/Até o Grupo?

Informe o intervalo de grupos a ser considerado na emissão do relatório.

Do Centro de Custo?/Até o Centro de Custo?

Informe o intervalo de Centros de Custo a ser considerado na emissão do relatório.

Do Armazém?/Até o Armazém?

Informe os armazéns a serem considerados na emissão do relatório.

Mostra Qtde/Vl Atu?

Informe “Sim” para que a quantidade e o valor residual apareçam na emissão do relatório.

Data do Inventário?

Informar a data do inventário.

Quais tipos?

Informe “todos” se todos os tipos (01 - Aquisição, 02 - Reavaliação, 04 - Lei 8.200) serão impressos no relatório.


Aquisição por Transferência

Este relatório emite uma relação dos movimentos gerados pela rotina de aquisição por transferência.



Para emitir um relatório de Aquisição por Transferência:

1. Selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Aquis. por Transfer.”
Será apresentada uma tela com quatro pastas de configuração.
2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição a seguir:



Da Data de Movimento?/Até a Data de Movimento?

Informe o período em devem ter ocorrido os movimentos para que seja considerado na emissão do relatório.

Da Conta? /Até a Conta?

Informe as contas para as quais deseja emitir o relatório.

Ampliação

Este relatório emite uma relação das ampliações realizadas.




Para emitir o relatório das Ampliações:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Específicos” + “Ampliações”.

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.

2. Configure o estilo de impressão e clique no botão de “Parâmetros” para configurá-los conforme a descrição abaixo:



Do Código Base?/Até o Código Base?

Informe os códigos Base que devem ser considerados na emissão do relatório.

Data De?/Data Até?

Informe o período que deve ser considerado na emissão do relatório.

Conta De?/Conta Até?

Informe as contas para as quais o relatório deve ser emitido.

E na Moeda?

Informe a outra moeda para a qual deseja emitir o relatório, além da moeda 1.