



Boletim Técnico

Crédito Presumido

Decreto Nº 35.419 de 11 de Maio de 2004 – Rio de Janeiro

Produto	: Microsiga Protheus – Livros Fiscais – : Versão - 10		
Data da criação	: 12/07/10	Data da revisão	: 14/07/10
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos
FNC	: 14797/14751		

Foi implementado o Crédito Presumido, conforme Decreto Estadual Nº 35.419 de 11 de Maio de 2004, que dispõe sobre a concessão de tratamento tributário especial para os estabelecimentos industriais, atacadistas e distribuidores localizados no Estado do Rio de Janeiro e mercadorias referidas no Anexo do Decreto nº 35.418 de 11 de Maio de 2004.

A quem se destina	Estabelecimentos industriais, atacadistas e distribuidores localizados no Estado do Rio de Janeiro e mercadorias referidas no Anexo do Decreto nº 35.418 de 11 de Maio de 2004.
Objetivo	Conceder tratamento tributário especial.
Prazo de entrega	Não há.
Competência	Estadual – Rio de Janeiro
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não há
Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS®	Não há
Legislação contemplada	Decreto Estadual Nº 35.419 de 11 de Maio de 2004

Procedimentos para Implementação

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) desta FNC.

Copie para o diretório **\\SYSTEM** (se versão 10 ou 11) o arquivo de configuração **P9AUTOTEXT.RJ**

Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDSIGAFIS é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\\PROTHEUS_DATA\\DATA”) e dos dicionários de dados “SXs” (diretório “\\PROTHEUS_DATA\\SYSTEM”).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **ATENÇÃO:** O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* **A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta

anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus **TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite U_UPDSIGAFIS no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador ou aplicação do Patch

1. Criação ou Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_CRPRERJ
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido
Valor Padrão	BRANCO

Procedimentos para Configuração

PARA PARÂMETROS

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)**. **Crie/configure** o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_ESTADO
Tipo	Caracter
Cont. Por.	RJ
Descrição	
Descrição	Definir Estado para efeitos de cálculo de ICMS

2. No módulo **Configurador**, opção **Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados**, observe ou crie, caso não existam os campos a seguir:

Tabela	SF4
Campo	F4_CRDPRES
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Formato	@E 99.99
Cabeçalho	Crd. Pres.
Descrição	Perc. Cred. Pres.
Val. Sistema	Positivo()
Help	Define percentual usado para cálculo de Crédito Presumido

Procedimentos para Utilização

1. No Cadastro de TES (MATA080):

Acesse o **Cadastro de TES** e atribua o percentual do Crédito Presumido no campo **Crd. Pres. (F4_CRDPRES)** que deve ser aplicado ao item da nota fiscal. Apenas será efetuado o cálculo do crédito nas movimentações com o TES que possua o percentual informado.

2. Movimentação de Entrada/Saída:

Efetue as movimentações de entrada e saída utilizando o TES cadastrado anteriormente.

3. Apuração do ICMS (MATA953):

Acesse a rotina de **Apuração do ICMS (MATA953)** e preencha as respectivas perguntas. Após o processamento da rotina, a pasta **Apuração-ICMS** exibirá “linha 006 / Código 006.99 - Crédito Presumido”, conforme Decreto 35.419 e, na pasta **Informações Complementares**, linha 025, o Valor do Crédito Presumido, conforme as telas abaixo:

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SF4 – Cadastro de TES; SF3 – Livros Fiscais; SF2 – Notas Fiscais de Saída
Rotinas Envolvidas	MATA953 – Apuração ICMS
Sistemas Operacionais	Windows/Linux