

# TrustSQL 对接开发指南



# 目 录

| 第1章 | 对接方法           | . 2 |
|-----|----------------|-----|
| 1.1 | 总体描述           | . 2 |
| 1.2 | 公私钥、地址与签名      | . 2 |
| 1.3 | TrustSQL 提供的接口 | . 3 |



# 第1章 对接方法

### 1.1 总体描述

TrustSQL的接入方法与 mysql 类似,指定 IP、端口、用户名和密码,通过 mysql5.5+的客户端连接。

TrustSQL 提供 insert 和 select 两种 SQL 接口:交易通过 insert into t\_transaction 交易流水来实现;查询通过 select \* from t\_transaction(t\_account、t\_block)来实现。

#### 与 Mysql 的区别:

| 项目    | Mysql    | TrustSQL             | 描述              |
|-------|----------|----------------------|-----------------|
| 协议    | Mysql 协议 | 兼容 Mysql 协议          |                 |
| 支持的操作 | CURD     | 仅仅支持 Insert 和 select | 区块链入链数据不可修改,    |
|       |          |                      | 所以只支持 Insert 操作 |
| 插入操作  | 可以随意插入数据 | 所有入链的数据需要使用私         |                 |
|       | PX.      | 钥进行签名                |                 |
| 查询操作  | 可以随意查询   | 兼容 Mysql 查询          |                 |


## 1.2 公私钥、地址与签名

TrustSQL 统一采用 ECDSA 进行数字签名,曲线选择与比特币相同:secp256k1。

公私钥:采用 secp256k1 椭圆曲线生成一对,或者通过私钥可以算出公钥。在 TrustSQL 中公私钥的编码格式为 Base64。

地址:通过私钥可以算出公钥,通过公钥可以算出地址,地址使用。在 TrustSQL 中地址的编码格式为 Base58。





签名:使用 secp256k1 椭圆曲线签名,签名后的 r/s 使用 der 编码。在 TrustSQL 中签名的编码格式为 Base64。

## 1.3 TrustSQL 提供的接口

#### 1、建立连接:

Trustsql 提供兼容 Mysql5.5+协议的连接方式,可以使用 libmysql 库, libmysql++库, mysql 客户端等进行对接,使用 mysql 连接举例如下:

--mysql -hip -P8066 -uuser -ppassword -Dtrustsql

✓ ip: Trustsql 服务所在 ip 地址

✓ user: Trustsql 服务的用户名

✓ password: Trustsql 服务的密码

#### 2、交易接口:

#### a) 字段说明:



| 序号  | 字段名称         | 字段类型     | 参与签名 | 字段说明                                   |
|-----|--------------|----------|------|--|
| 1.  | Fseqno       | String   | Y    | 交易单号是                                  |
| 2.  | Fsrc         | String   | Y    | 源账户地址                                  |
| 3.  | Fdst1        | String   | Y    | 目的账户地址 1                               |
| 4.  | Fdst1_amount | Int      | Y    | 转出份额 1                                 |
| 5.  | Fdst2        | String   | Y    | 目的账户地址 2                               |
| 6.  | Fdst2_amount | Int      | Y    | 转出份额 2                                 |
| 7.  | Fattach      | json     | Y    | 附加字段,每次交易可以附带上的数据                      |
| 8.  | Fassets      | json     | Y    | 数字资产 JSON,该字段为不可变类型,相同<br>Fassets 才可转账 |
| 9.  | Ftime        | datetime | Y    | 记账时间                                   |
| 10. | Fsign        | String   | N    | Fsrc 私钥的签名                             |
| 11. | Fpubkey      | String   | Y    | Fsrc 的公钥 BASE64 格式                     |

#### b) 操作例子:

交易接口直接需要按照如下例子拼接 insert 语句进行操作,举例如下:

-- insert into t\_transaction

-- Fseqno='xxxxxxxxxxxxxx', //交易单号

-- Fsrc='3KA86SffUFYXZcbPfdEc4UX1F8z95PdGob', //源帐户地址

-- Fdst1='1CeZ4EZamNQixcgPQ6tTXbgYkNfc5dDErB', //目的帐户地址 1

-- Fdst1 amount=100, //转账份额 1

-- Fdst2='1CeZ4EZamNQixcgPQ6tTXbgYkNfc5dDErB', //目的帐户地址 2

-- Fdst2\_amount=100, //转账份额 2

-- Fattach='{JSON String}', //附加字段,覆盖 src 地址中 Fattach 的内容

-- Fassets='{JSON String}', //数字资产 JSON, 该字段为不可变类型, 相同 Fassets 才可转账

-- Ftime='2017-01-01 00:00:00', //记账时间

-- Fsign='304502206e21798a42fae0e854281abd38bacd1aeed3ee3738d9e1446', //Fsrc 私钥的签名

\_\_

Fpubkey='BHSgdFFuE8p0FQ5+Ge1AO5XAj8su5B8UpAtWo9zNXifUk9+6T4L5rVxhxRWU7t83zek7 EYTYap6EY1LWl2Qc/Ro=', //Fsrc 的公钥 BASE64 格式

- ✓ 例子中代表 Fsrc 向 Fdst1 和 Fdst2 分别转账 100 份额。
- ✓ 需要注意转账双方的 Fassets 必须一致才能转账,即同一类资产才可转账。
- ✓ Fassets , Fattach 必须有值。
- ✓ 当(Fsrc==Fdst1)&&(Fdst1\_amount=0)&&(Fdst2==NULL)时,等同于只修改资产的状态,只更新 src 中 Fattach 的内容。

状态的变更看作是一种特殊交易,通过 insert into t\_transaction 把输入和输出地址设置为相同帐户, 交易金额设置为 0 来实现,实际达到更新 t\_account 中 Fattach 字段的效果。



#### c) 签名规则

insert 操作时需要使用 Fsrc 的私钥对请求串进行签名。签名算法如下:

参与签名字段如下(字段名的 ASCII 码从小到大排序):

Fattach; Fassets; Fdst1; Fdst1\_amount; Fdst2; Fdst2\_amount; Fpubkey; Fseqno; Fsrc; Ftime

- 2) Fassets 和 Fattach 的 json 字段排序,生成规则:
  - ✓ json::object 中每个字段按照 key=value 形式展开,并按照 key 的 ASCII 码从小到大排序 后 以&号分隔;
  - ✓ json::array 中每个字段按照 value1, value2,...形式展开,并按照 index 排序后以,号分隔;
  - ✓ 当 json::object 嵌套时 按照 key=key=value 形式展开,并按照 key 的 ASCII 码从小到大排序后以&号分隔;

例如:{"a":1,"b":"2","c":false,"d":{"d1":"v1","d2":2},"e":[1,2,3,{"e4":4}]}

转成 a=1&b=2&c=false&d=d1=v1&d2=2&e=1,2,3,e4=4 再参与签名串的拼接,其中 key 和 value 都不包含 json 字段开头和结尾的"(双引号)。

#### 3) 拼接签名原字符串规则:

原字符串按照参数字段名的 ASCII 码从小到大排序后使用 QueryString 的格式(即 key1=value1&key2=value2...)拼接而成。签名时字段名和字段值都采用 UTF-8 编码,但不进行 URL 编码。

例如上面交易接口中对应的签名原串为:

#### 4) 签名算法描述:

sign = base64 (ECDSA (sha256(原字符串)))。签名后的 r/s 使用 DER 编码再转成 base64 表示。



#### 3、 查询接口:

查询接口可以兼容 Mysql 查询类型, 直接拼装 select 语句即可, 支持使用 Mysql5.7 json 字段进行查询。

#### a) 交易流水

交易流水查询接口可以得到的字段与交易接口相同,举例如下:

--select Fseqno,Fsrc,Fdst1,Fdst1\_amount,Fdst2,Fdst2\_amount,Fattach,Fassets,Ftime,Fsign,Fpubkey from t\_transaction;

#### b) 账户信息

帐户信息查询接口可以得到的字段如下表,举例如下:

 $\hbox{--- select Famount, Fattach from $t$\_account where Faddress='14qViLJfdGaP4EeHnDyJbEGQys'}$ 

#### 字段说明

| 序号 | 字段名称         | 字段类型     | 字段说明   |
|----|--------------|----------|--|
| 1. | Faddress     | String   | 账户地址   |
| 2. | Famount      | Int      | 账户拥有份额   |
| 3. | Fattach      | json     | 附加字段, 覆盖成 t_transaction 表中最后一条交易<br>Fsrc 地址中 Fattach 的内容 |
| 4. | Fassets      | json     | 数字资产 JSON,对应 Faddress 产生第一笔交易的 Fassets 的内容,之后所有交易都必须相同   |
| 5. | Fmodify_time | datetime | 修改时间   |
| 6. | Ftrans_hash  | String   | 最后交易 hash 值  |

#### c) 区块信息

区块信息查询接口可以得到的字段如下表,举例如下:

-- select Fhight, Fprev\_hash,Fcreate\_time from t\_block where Fhight='0'

#### 字段说明

| 序号 | 字段名称         | 字段类型     | 字段说明         |
|----|--------------|----------|--------------|
| 1. | Fhight       | Int      | 区块高度         |
| 2. | Fprev_hash   | String   | 前一个区块 hash 值 |
| 3. | Froot_hash   | String   | 根区块 hash 值   |
| 4. | Fcreate_time | datetime | 创建时间         |
| 5. | Fhash        | String   | 本区块 hash 值   |

#### 4、 系统状态查询:

查询系统运行状态:版本信息,是否 leader,是否在修复数据等,举例如下



#### -- show @@trustsql\_info;

| snow e e trastsqi_mro,                 |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| mysql> show @@trustsql_info;           | +                           |   |
| NAME                                   | VALUE                       | DESCR   |
|  |                             | t   |
| trustsql.version                       | trustsql-0.2-20170315044113 |   |
| trustsql.ip                            |                             | trustsql service listening ip.                                  |
| trustsql.port                          | 8066                        | trustsql service listening port                                 |
| trustsql.default_charsert              | utf8                        | trustsql connection default_charsert.                           |
| trustsql.node.id                       | 1                           | trustsql node id  |
| trustsql.node.count                    | 4                           | trustsql node count   |
| trustsql.repairing                     | false                       | trustsql reparing status  |
| trustsql.socket.so_rcvbuf              | 16777216                    | trustsql connection socket receive buffer size                  |
| trustsql.socket.so_sndbuf              | 16777216                    | trustsql connection socket send buffer size                     |
| trustsql.socket.so_timeout             | 600                         | trustsql connection socket so_timeout.                          |
| trustsql.socket.tcp_nodelay            | true                        | trustsql connection socket tcp nodelay.                         |
| trustsql.socket.connect_timeout_millis | 5000                        | trustsql connection connect timeout millis.                     |
| trustsql.bft-raft.members              | 1,2,3,4                     | bft-raft Members  |
| trustsql.bft-raft.leader               | 4, raft-id=4                | bft-raft current leader   |
| trustsql.bft-raft.isleader             | false                       | bft-raft current node isleader(true or false)                   |
| trustsql.bft-raft.majority             | 3                           | bft-raft majority   |
| trustsql.bft-raft.currentTerm          | 3599                        | bft-raft currentTerm  |
| trustsql.bft-raft.lastAppended         | 512950                      | bft-raft lastAppended   |
| trustsql.bft-raft.commitIndex          | 512950                      | bft-raft commitIndex  |
| system.jvm.version                     | 1.8.0_111                   | Java Runtime Version.   |
| system.jvm.processors                  | 4                           | the number of processors available to the Java virtual machine  |
| system.jvm.totalMemory                 | 2139619328                  | the total amount of memory in the Java virtual machine.         |
| system.jvm.maxMemory                   | 3817865216                  | the maximum amount of memory that the Java virtual machine will |
| system.jvm.freeMemory                  | 1529236600                  | the amount of free memory in the Java Virtual Machine           |
|  |                             |   |

# 字段说明

| 序号  | 字段名称                                    | 字段类型   | 字段说明                           |
|-----|---|--------|--------------------------------|
| 1.  | trustsql.version                        | String | Trustsql 版本号                   |
| 2.  | trustsql.ip                             | String | 当前节点 ip                        |
| 3.  | trustsql.port                           | Int    | 当前节点监听端口                       |
| 4.  | trustsql.default_charsert               | String | 默认连接字符集                        |
| 5.  | trustsql.node.id                        | Int    | 当前节点 id                        |
| 6.  | trustsql.node.count                     | Int    | Trustsql 网络总结点数                |
| 7.  | trustsql.repairing                      | Bool   | 当前节点是否在修复数据                    |
| 8.  | trustsql.socket.so_rcvbuf               | Int    | Socket 接收缓冲区大小                 |
| 9.  | trustsql.socket.so_sndbuf               | Int    | Socket 发送缓存区大小                 |
| 10. | trustsql.socket.so_timeout              | Int    | Socket 超时时间(秒)                 |
| 11. | trustsql.socket.tcp_nodelay             | Bool   | IPPROTO_TCP 设置 TCP_NODELAY 标志位 |
| 12. | trustsql.socket.connect_tim eout_millis | Int    | Mysq1 连接超时(秒)                  |
| 13. | trustsql.bft-raft.members               | String | Trustsql 网络成员节点列表              |
| 14. | trustsql.bft-raft.leader                | String | Trustsql 网络主节点 id              |
| 15. | trustsql.bft-raft.isleader              | Bool   | 当前节点是否为主节点                     |
| 16. | trustsql.bft-raft.majority              | Int    | 需要多少节点保持正常运行                   |
| 17. | trustsql.bft-raft.currentTerm           | Int    | bft-raft 当前 Term 值             |
| 18. | trustsql.bft-raft.lastAppende<br>d      |        | 最后追加数据的高度                      |
| 19. | trustsql.bft-raft.commitInde x          |        | 最后提交数据的高度                      |
| 20. | system.jvm.version                      |        | jvm 版本号                        |
| 21. | system.jvm.processors                   |        | jvm 运行数量                       |
| 22. | system.jvm.totalMemory                  |        | jvm 总内存大小                      |



| 23. | system.jvm.maxMemory  | jvm 最大使用内存限制 |  |
|-----|-----------------------|--------------|--|
| 24. | system.jvm.freeMemory | jvm 内存空闲大小   |  |

