75.03/95.57 Organización del Computador

U4-CASO DE ESTUDIO INTEL

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Detalle de la Arquitectura de Programación ISA (Instruction Set Architecture)

Registros

- Generales
- Índices
- o Pila
- Instrucción
- Control

Registros Generales



operando de instrucciones aritméticas y lógicas

Base

direccionamiento de operandos

Contador


operaciones aritméticas o de string

Data


operaciones que requieren duplas de registros



Registros Generales



Registros Indice




Source

operaciones de manejo de cadenas para apuntar al operando "origen"

Destination


operaciones de manejo de cadenas para apuntar al operando "destino"



Registros de Instrucción y Control

Instruction Pointer


Actúa como registro contador de programa (PC) y contiene la dirección efectiva de la instrucción siguiente que se ha de ejecutar



Flags

se usa para almacenar el estado general de la CPU; indica el resultado de la ejecución de cada instrucción

Registro de Control (Flags) - Detalle



- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Modos de Direccionamiento

- Implícito: El dato está implícito en el código de operación.
 - Ej. CBW
- Registro: El dato está en un registro.
 - Ej. MOV RAX, 5
- Inmediato: El dato está dentro de la instrucción
 - Ej. MOV RAX, 5
- Directo: El dato está en memoria referenciado por el nombre de un campo
 - Ej. MOV RAX, [VARIABLE]

 MOV RAX, [VARIABLE + 2]
- Registro Indirecto: El dato está en memoria apuntado por un registro base o índice.
 - Ej. MOV EAX, [EBX]
 MOV EAX, [ESI]

Modos de Direccionamiento

Registro Relativo: El dato está en memoria apuntado por un registro base o índice más un desplazamiento.

```
Ej. MOV RAX, [RBX+4]

MOV RAX, [VECTOR+RBX]

MOV [RDI+3], RAX
```

Base + Índice: El dato está en memoria apuntado por un registro base más un registro índice.

```
Ej. MOV [RBX+RDI], CL
```

Base Relativo + Índice: El dato está en memoria apuntado por un registro base más un registro índice más un desplazamiento.

```
Ej. MOV RAX,[RBX+RDI+4]
MOV RAX,[VECTOR+RBX+RDI]
```

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento

Tipos de dato

- Memoria
- Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Tipos de dato

- Numérico Entero: Binario de punto fijo con Signo.
- Numérico Decimal: Binario de punto Flotante IEEE.
- Caracteres: ASCII

Memoria

- Celda de Memoria: 1 Byte
- Palabra: 2 Bytes
- Doble Palabra: 4 Bytes
- Cuádruple Palabra: 8 Bytes

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria

Endiannes

- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Endiannes

Es el método aplicado para almacenar datos mayores a un <u>byte</u> en una computadora respecto a la <u>dirección</u> que se le asigna a <u>cada uno</u> de ellos en la memoria.

Existen 2 métodos:

 Big-Endian: determina que el orden en la memoria coindice con el orden lógico del dato.

"el dato <u>final</u> en la <u>mayor</u> dirección"

- Ej. IBM Mainframe
- Little-Endian : es a la inversa, el dato inicial para la lógica se coloca en la mayor dirección y el dato final en la menor.

"el dato <u>final</u> en la <u>menor</u> dirección"

Ej. Intel

Endiannes - Ejemplos

 Caso 1: Definición de un área de memoria con contenido inicial definido en formato carácter



Aquí la posición de memoria que toma cada caracter recibido es la que por intuición uno asume, o sea, la letra 'H' en la dirección menor

Endiannes - Ejemplos


 Caso 2: Definición de un área de memoria con contenido inicial definido en formato numérico



Aquí es donde se observa la ubicación de los bytes con el método Little-Endian, el byte menos significativo se ubica en la dirección de memoria menor que el byte más significativo

Endiannes - Ejemplos

Caso 3: Se ejecuta una copia de memoria a registro



La parte alta del registro contiene el byte de orden superior de memoria, y la parte baja del registro contiene el byte de orden inferior.

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Directivas al ensamblador / Pseudo-instrucciones

Son instrucciones para que el ensamblador tome alguna acción durante el proceso de ensamblado. No se traducen a código máquina.

section	indica el comienzo de un segmento	
global	indica que una etiqueta declarada en el programa es visible para un programa externo	
extern	indica que una etiqueta usada en el programa pertenece a un programa externo (donde habrá sido declarada global)	
db, dw, dd,dq, dt	sirven para definir áreas de memoria (variables) con contenido inicial	
resb, resw, resd, resq, rest	sirven para definir áreas de memoria (variables) sin contenido inicial	
times	repite una definición la cantidad de veces que se indica	
%macro %endmacro	indican el inicio y final de un bloque para definir una macro	
%include	permite incluir el contenido de un archivo	

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Estructura de un programa

```
global main
section .data
;variables con contenido inicial
section .bss ; block starting simbol
;variables sin contenido inicial
section .text
;instrucciones
main:
    ret
```

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Con contenido inicial (en section .data)

```
db define byte (1 byte)
dw define word (2 bytes)
dd define double (4 bytes)
dq define quad (8 bytes)
dt define ten (10 bytes)
```

Sin contenido inicial (en section .bss)

```
resb reserve byte (1 byte)
resw reserve word (2 bytes)
resd reserve double (4 bytes)
resq reserve quad (8 bytes)
rest reserve ten (10 bytes)
```

Ejemplos (1/4)

Definición					Bytes reservados
campo1	resb	1			1
campo2	resb	2			2
campo3	resw	1			2
campo4	resw	2			4
campo5	resd	1			4
campo4	resd	2			8
campo5	resq	1			8
campo6	resq	2			16
vector1	times	2	resb	2	4
vector2	times	3	resw	2	12

Ejemplos (2/4)

Definicion			Bytes reservados	Contenido memoria
decimal1	db 1	1	1	0в
decimal2	dw -	11	2	F5 FF
decimal3	dd 1	2345	4	39 30 00 00
decimal4	dq -	1	8	FF FF FF FF FF FF
hexa1	db -	0Bh	1	F5
hexa2	dw 0	Ch	2	0C 00
hexa3	dd F	FFFh	4	FF FF 00 00
hexa4	dq 9	6B43Fh	8	3F B4 96 00 00 00 00

Ejemplos (3/4)

Definicion			Bytes reservados	Contenido memoria
octal1	db 130		1	0в
octal2	dw 710		2	39 00
octal3	dd 10o		4	08 00 00 00
binario1	db 1011b		1	0В
binario2	dw 1011b		2	0В 00
binario3	dd -1000b		4	F8 FF FF FF
truncado	db 2571 ;	0A0Bh	1	0В
noTruncado	dw 2571	;0A0Bh	2	0B 0A

Ejemplos (4/4)

Definicion		Bytes reservados	Contenido memoria
letra	db 'A'	1	41
letra2	dw 'A'	2	41 20
letra3	db 'a'	1	61
cadena	db 'hola'	4	68 6F 6C 61
cadena2	dw 'ola'	4	6F 6C 61 20
numero	db ' 12'	2	31 32
vector1	times 3 db 'A'	3	41 41 41
vector2	times 3 db 'A',0	6	41 00 41 00 41 00
registro	times 0 db 'A'	0	n/a

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Macros

Son secuencias de instrucciones asignadas a un nombre que pueden usarse en cualquier parte del programa.

La sintaxis es:

```
%macro macro_name number_of_params
<macro body>
%endmacro
```

Macros

Sin parámetros

```
%macro mPuts 0
 1
                      rsp,8
         call
                      puts
         add
                      rsp,8
     %endmacro
     global main
     extern puts
     section
                  .data
         mensaje
                      db
                              "Hola mundo!",0
         mensaje2
                      db
                              "Chau!",0
11
12
13
     section
                  .text
     main:
                  rdi, mensaje
15
         mov
         mPuts
17
                  rdi, mensaje2
         mov
         mPuts
18
19
         ret
```

Con 1 parámetro

```
%macro mPuts 1
 1
                      rdi,%1
         mov
         sub
                      rsp,8
         call
                      puts
         add
                      rsp,8
     %endmacro
     global main
     extern puts
     section
                  .data
                      db
                              "Hola mundo!",0
11
         mensaje
12
         mensaje2
                     db
                              "Chau!",0
13
     section
                  .text
     main:
15
         mPuts
                       mensaje
         mPuts
17
                       mensaje2
18
         ret
```

Inclusión de archivos

Mediante el uso de una directiva es posible incluir el contenido de un archivo dentro del código.

La sintaxis es:

%include "file_name"

Inclusión de archivos

```
misMacros.asm X

1 %macro mPuts 1
2 mov rdi,%1
3 sub rsp,8
4 call puts
5 add rsp,8
6 %endmacro
7 extern puts
```

```
test-include.asm X

1 %include "misMacrosL.asm"
2 global main
3 section .data
4 mensaje db "Hola mundo!!",0
5
6 section .text
7 main:
8 mPuts mensaje
9 ret
```

```
PS C:\Users\Dario\Documents\Orga\include> nasm test-include.asm -fwin64
PS C:\Users\Dario\Documents\Orga\include> gcc test-include.obj
PS C:\Users\Dario\Documents\Orga\include> ./a.exe
Hola mundo!!
PS C:\Users\Dario\Documents\Orga\include>
```

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Instrucciones - Transferencia y Copia

MOV op1, op2

Copia el valor del 2do operando en el primer operando.

Combinaciones	Ejemplos en NASM
MOV <reg>,<reg></reg></reg>	MOV AH,BL
	MOV AX,BX
	MOV ECX, EAX
	MOV RDX,RCX
MOV <reg>,<mem></mem></reg>	MOV CH,[VARIABLE_8] (*)
	MOV CX, [VARIABLE_16] (*)
	MOV ECX, [VARIABLE_32] (*)
	MOV RDX, [VARIABLE_64] (*)
MOV <reg>,<inm></inm></reg>	
	MOV DL,70
	MOV CX,2450h
	MOV EAX,0h
	MOV RDX,28h

Instrucciones - Transferencia y Copia

MOV op1, op2

Combinaciones	Ejemplos en NASM
MOV <mem>,<reg></reg></mem>	MOV [VARIABLE_8],AH (*)
	MOV [VARIABLE_16],AX (*)
	MOV [VARIABLE_32],EAX (*)
	MOV [VARIABLE_64],RAX (*)
	MOV VARIABLE_64,RAX
MOV <long><mem>,<inm></inm></mem></long>	MOV byte [VARIABLE_8],2Ah
	MOV word[VARIABLE_16],7770
	MOV dword[VARIABLE_32],1234
	MOV qword[VARIABLE_64],1234
	MOV [VARIABLE_64],4321

Caso de estudio Intel Agenda

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Instrucciones - Comparación

CMP op1, op2

Compara el contenido del op1 contra el op2 mediante la resta entre los dos operando sin modificarlos.

Combinaciones	Ejemplos en NASM
CMP <reg>,<reg></reg></reg>	CMP AH,BL
	CMP AX,BX
	CMP EAX,EBX
	CMP RCX,RAX
CMP <reg>,<mem></mem></reg>	CMP CH,[VARIABLE_8] (*)
	CMP CX,[VARIABLE_16] (*)
	CMP EAX,[VARIABLE_32] (*)
	CMP RBX,[VARIABLE_64] (*)

Instrucciones - Comparación

CMP op1, op2

Combinaciones	Ejemplos en NASM
CMP <reg>,<inm></inm></reg>	CMP CH,10o
	CMP CX,2Ah
	CMP EAX,1000
	CMP RBX,432h
CMP <mem>,<reg></reg></mem>	CMP VARIABLE,AX
(*) Considera la long del REG	CMP [VARIABLE_8],RAX (*)
	CMP [VARIABLE_8],AH
	CMP [VARIABLE_64],RCX
CMP <long><mem>,<inm></inm></mem></long>	CMP VARIABLE,245h
	CMP byte[VARIABLE_8],2Ah
	CMP word[VARIABLE_16],2Ah
	CMP dword[VARIABLE_32],2Ah
	CMP qword[VARIABLE_64],2Ah

Instrucciones - Saltos/Bifurcaciones

JMP op

Bifurca a la dirección indicada del operando.

Jcc op

Bifurca a la dirección indicada del operando si se cumple la condición.

	Combinaciones		Ejemplos en NASM
JMP	<etiqueta></etiqueta>	JMP	finalizar
Jcc	<etiqueta></etiqueta>	JE	esIgual

Instrucciones - Saltos/Bifurcaciones Condicionales generales

```
-> por igual (ZF=1)
JE
          op
                 -> por no igual (ZF=0)
JNE
          op
                 -> por igual a cero (ZF=1)
JZ
          op
                 -> por distinto a cero (ZF=0)
JNZ
          op
                 -> por contenido de RCX igual cero
JRCXZ
          op
                 -> por carry flag distinto a cero (CF=1)
JC
          op
                 -> por overflow (OF=1)
JO
          op
```

Instrucciones - Saltos/Bifurcaciones Condicionales con signo

```
JG
                  -> por mayor (ZF=0 and SF=OF)
          op
JGE
                  -> por mayor o igual (SF=OF)
          op
                  -> por menor (SF<> OF)
JL
          op
                  -> por menor o igual (ZF=1 or SF<> OF)
          op
                  -> por no mayor (ZF=1 or SF<>OF)
          op
JNGE
                  -> por no mayor o igual (SF<>OF)
          op
                  -> por no menor (SF=OF)
JNL
          op
                  -> por no menor o igual (ZF=0 and SF=OF)
JNLE
          op
```

Instrucciones - Saltos/Bifurcaciones Condicionales sin signo

```
JA
                  -> por mayor (CF=0 and ZF=0)
          op
JAE
                  -> por mayor o igual (CF=0)
          op
                  -> por menor (CF=1)
JB
          op
                  -> por menor o igual (CF=1 or ZF=1).
          op
                  -> por no mayor (CF=1 or ZF=1)
          op
JNAE
                  -> por no mayor o igual (CF=1)
          op
                  -> por no menor (CF=0)
JNB
          op
                  -> por no menor o igual CF=0 and ZF=0)
JNBE
          op
```

Instrucciones - Aritmeticas Suma

ADD op1, op2

Suma los valores de los dos operando (binarios de punto fijo con signo) dejando el resultado en el primero.

Combinaciones	Ejemplos en NASM
ADD <reg>,<reg></reg></reg>	ADD AH,BL
	ADD AX,BX
	ADD ECX,EAX
	ADD RDX,RCX
ADD <reg>,<mem></mem></reg>	ADD AL,[VARIABLE_8] (*)
	ADD BX,[VARIABLE_16] (*)
	ADD ECX,[VARIABLE_32] (*)
	ADD RDX,[VARIABLE_64] (*)

Instrucciones - Aritmeticas Suma (continuación)

ADD op1, op2

Combinaciones	Ejemplos en NASM
ADD <reg>,<inm></inm></reg>	ADD DL,10b
	ADD AX,10h
	ADD ECX,1234
	ADD RCX,1234h
ADD <mem>,<reg></reg></mem>	ADD VARIABLE_16,AX
(*) Considera la long del REG	ADD [VARIABLE_8],AL
	ADD [VARIABLE_8],BX (*)
	ADD [VARIABLE_32],ECX
	ADD [VARIABLE_64],RDX
ADD <long><mem>,<inm></inm></mem></long>	ADD VARIABLE,123
	ADD byte [RDI],245h
	ADD word[VARIABLE_16],2Ah
	ADD dword[VARIABLE_32],123
	ADD qword[VARIABLE_64],2Ah

Instrucciones - Aritméticas Resta

SUB op1, op2

Resta los valores de los dos operando (binarios de punto fijo con signo) dejando el resultado en el primero.

Combinaciones	Ejemplos en NASM
SUB <reg>,<reg></reg></reg>	SUB AH,BL
	SUB AX,BX
	SUB ECX,EAX
	SUB RDX,RBX
SUB <reg>,<mem></mem></reg>	SUB AL,[VARIABLE_8] (*)
	SUB BX,[VARIABLE_16] (*)
	SUB ECX,[VARIABLE_32] (*)
	SUB RDX,[VARIABLE_64] (*)

Instrucciones - Aritméticas Resta (continuación)

SUB op1, op2

Combinaciones	Ejemplos en NASM
SUB <reg>,<inm></inm></reg>	SUB DL,10b
	SUB AX,10h
	SUB ECX,1234
	SUB RDX,1234h
SUB <mem>,<reg></reg></mem>	SUB VARIABLE, AX
(*) Considera la long del REG	SUB [VARIABLE_8],AL
	SUB [VARIABLE_8],BX(*)
	SUB [VARIABLE_32],ECX
	SUB [VARIABLE_64],RDX
SUB <long><mem>,<inm></inm></mem></long>	SUB VARIABLE,123
	SUB byte [EDI],245h
	SUB word[VARIABLE],2Ah
	SUB dword[VARIABLE],123
	SUB qword [VARIABLE],123h

Instrucciones - Aritmeticas Incremento y Decremento

INC op

Suma uno al operando (binarios de punto fijo con signo)

DEC op

Resta uno al operando (binarios de punto fijo con signo)

Combinaciones	Ejemplos en NASM	
INC/DEC <reg></reg>	INC/DEC BH \square BH = BH + 1 / BH = BH - 1 INC/DEC CX \square CX = CX + 1 / CX = CX - 1 INC/DEC EAX \square EAX = EAX + 1 / EAX = EAX - 1 INC/DEC RDX \square RDX = RDX + 1 / RDX = RDX - 1	
INC/DEC <mem></mem>	INC byte[VAR_8B] INC word[VAR_16B] INC dword[VAR_32B] VAR_32B = VAR_32B +1 INC qword[VAR_64B]	
	DEC byte[VAR_8B] DEC word[VAR_16B]	

Instrucciones - Aritmeticas Multiplicación - Formato 1 operando

IMUL op

Si longitud de op es 8 bits:

Multiplica AL * op y deja el resultado en AX

Si longitud de op es 16 bits:

Multiplica AX * op y deja el resultado en DX: AX

Si longitud de op es 32 bits:

Multiplica EAX * op y deja el resultado en EDX: EAX

Si longitud de op es 64 bits:

Multiplica RAX * op y deja el resultado en RDX: RAX

Los operandos son interpretados como binario de punto fijo CON signo

MUL op

Igual que IMUL pero los operandos son interpretados como binario de punto fijo SIN signo

Instrucciones - Aritméticas Multiplicación - Formato 1 operando (cont)

IMUL op

Combinaciones	Ejemplos en NASM
MUL/IMUL <reg></reg>	MUL/IMUL BH \square AX = (AL)*(BH) MUL/IMUL BX \square DX:AX = (AX)*(BX) MUL/IMUL EBX \square EDX:EAX = (EAX)*(EBX) MUL/IMUL RCX \square RDX:RAX = (RAX)*(RCX)
MUL/IMUL <mem></mem>	MUL/IMUL byte[VAR_8] \square AX = (AL)*(VAR_8) MUL/IMUL word[VAR_16] \square DX:AX = (AX)*(VAR_16) MUL/IMUL dword[VAR_32] \square EDX:EAX = (EAX)*(VAR_32) MUL/IMUL qword[VAR_64] \square RDX:RAX = (RAX)*(VAR_64)

Instrucciones - Aritméticas Multiplicación - Formato 2 operandos

IMUL op1,op2

Multiplica el contenido de los operandos y almacena el resultado en el primero.

El op1 debe ser un registro siempre y ambos operandos deben tener la misma longitud.

Si el resultado no entra en el operando 1, se trunca.

Los operandos son interpretados como binario de punto fijo CON signo

MUL op1, op2

Igual que IMUL pero los operandos son interpretados como binario de punto fijo SIN signo

Instrucciones - Aritméticas Multiplicación - Formato 2 operandos (cont)

IMUL op1, op2
MUL op1, op2

Combinaciones	Ejemplos en NASM
IMUL <reg>, <inm></inm></reg>	IMUL CX,4 \Box CX = (CX)*4
IMUL <reg>,<reg></reg></reg>	IMUL EAX,EBX \square EAX = (EAX)*(EBX)
IMUL <reg>,<log><mem></mem></log></reg>	IMUL RBX, $\mathbf{qword}[VAR_64]$ $\square RBX = (RBX)*(VAR_64)$

Instrucciones - Aritméticas Multiplicación - Formato 3 operandos

IMUL op1, op2, op3

Multiplica el contenido de los operandos 2 y 3 y almacena el resultado en el operando 1.

El operando 1 es siempre un registro y el operando 3 siempre un valor inmediato. Tanto el op1 como el op2 deben tener la misma longitud. Si el resultado no entra en el operando 1, se trunca.

Los operandos son interpretados como binario de punto fijo CON signo

MUL op1, op2, op3

Igual que IMUL pero los operandos son interpretados como binario de punto fijo SIN signo

Instrucciones - Aritméticas Multiplicación - Formato 3 operandos (cont)

IMUL op1,op2,op3
MUL op1,op2,op3

Combinaciones	Ejemplos en NASM
IMUL <reg>, <reg>,<inm></inm></reg></reg>	IMUL CX,BX,10h $\Box CX = (BX)*10h$
IMUL <reg>,<mem>,<inm></inm></mem></reg>	IMUL RBX, $qword$ [VAR_64],4 \square RBX = (VAR_64)*4

Instrucciones - Aritméticas División

IDIV op

Si longitud de op es 8 bits:

AX/op resto en AH y cociente en AL

Si longitud de op es 16 bits:

DX:AX/op resto en DX y cociente en AX

Si longitud de op es 32 bits:

EDX: EAX/op resto en EDX y cociente en EAX

Si longitud de op es 64 bits:

RDX: RAX/op resto en RDX y cociente en RAX

Los operandos son interpretados como binario de punto fijo CON signo

DIV op

Igual que IDIV pero los operandos son interpretados como binario de punto fijo SIN signo

Instrucciones - Aritméticas División (cont)

IDIV op

DIV op

Combinaciones	Ejemplos en NASM
DIV/IDIV <reg></reg>	DIV/IDIV BX □ DX:AX / BX • Cociente = AX • Resto = DX DIV/IDIV EBX □ EDX:EAX / EBX • Cociente = EAX • Resto = EDX DIV/IDIV RCX □ RDX:RAX / RCX • Cociente = RAX • Resto = RDX
DIV/IDIV <long><mem></mem></long>	DIV/IDIV byte[VAR_8]

Instrucciones - Aritméticas Conversión

CBW

Convierte el byte almacenado en AL a una word en AX.

CWD

Convierte la word almacenada en AX a una double-word en DX: AX

CWDE

Convierte la word almacenada en AX a una double-word en EAX

CDQE

Convierte la doble-word almacenada en EAX a una quad-word en RAX

Expanden en signo del operando

Ε	jemplo en NASM
MOV AL,byte[VAR_8B]	VAR 8B db 9Bh □ AL = 9B
CBW	AX = FF9B
CWDE	EAX = FFFFFF9B
CDQE	RAX = FFFFFFFFFFFF9B
MOV AX,word[VAR_16B]	VAR 16B dw FF9Bh □ AX = FF9B
CWD	$DX:\overline{AX} = FFFFh:FF9B$
CWDE	EAX = FFFFFF9B
CDQE	RAX = FFFFFFFFFFFF9B

Instrucciones - Aritméticas Complemento

NEG op

Realiza el complemento a 2 del operando, es decir, le cambia el signo.

Combinaciones	Ejemplos en NASM	
NEG <reg></reg>	NEG BH NEG AX NEG ECX NEG RDX	
NEG <mem></mem>	NEG byte[VAR_8] NEG word[VAR_16] NEG dword[VAR_32] NEG qword[VAR_64]	

Caso de estudio Intel Agenda

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Instrucciones - Saltos/Bifurcaciones Loop

LOOP op

Resta 1 al contenido del registro RCX y si el resultado es distinto de 0, bifurca al punto indicado por el operando, sino continua la ejecución en la instrucción siguiente.

El desplazamiento al punto indicado debe estar en un rango entre -128 a 127 bytes (*near jump*)

```
mov rcx,5
inicio:

. . . .
loop inicio
. . .
```


Instrucciones - Saltos/Bifurcaciones Llamada y Retorno de procedimiento

CALL op

Almacena en la pila la dirección de la instrucción siguiente a la call y bifurca al punto indicado por el operando.

RET

Toma el elemento del tope de la pila que debe ser una dirección de memoria (generalmente cargada por una call) y bifurca hacia la misma.



Instrucciones - Saltos/Bifurcaciones Rutinas externas (1/2)

```
moduleHello.asm X
     global sayHello
     extern puts
     section
                  .data
                         "Hello",0
         mensaje
                     db
     section
                 .text
     sayHello:
                      rdi, mensaje
         mov
                      rsp,8
         call
                      puts
         add
                      rsp,8
11
         ret
```

```
moduleBye.asm X
     global sayGoodbye
     extern puts
     section
                 .data
         mensaje
                     db
                         "Goodbye",0
     section
                 .text
     sayGoodbye:
                     rdi, mensaje
         mov
         sub
                     rsp,8
         call
                     puts
         add
                     rsp.8
11
         ret
```

```
dario@dario-VirtualBox:/media/sf_Orga/rutinas externas$ nasm moduleHello.asm -f elf64
dario@dario-VirtualBox:/media/sf_Orga/rutinas externas$ nasm moduleBye.asm -f elf64
dario@dario-VirtualBox:/media/sf_Orga/rutinas externas$
```



Instrucciones - Saltos/Bifurcaciones Rutinas externas (2/2)

```
main_external_routines.asm X
     global
              main
     extern sayHello
     extern sayGoodbye
     section
                  .data
     section
                  .text
     main:
          sub
                       rsp.8
          call
                       sayHello
          add
                       rsp.8
10
11
          sub
                       rsp,8
          call
12
                       sayGoodbye
          add
                       rsp,8
14
          ret
```

```
dario@dario-VirtualBox:/media/sf_Orga/rutinas externas$ nasm main_external_routines.asm -f elf64
dario@dario-VirtualBox:/media/sf_Orga/rutinas externas$ gcc main_external_routines.o moduleHello.o moduleBye.o -no-pie
dario@dario-VirtualBox:/media/sf_Orga/rutinas externas$ ./a.out
Hello
Goodbye
dario@dario-VirtualBox:/media/sf_Orga/rutinas externas$
```

Caso de estudio Intel Agenda

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Tablas

Tira de bytes en memoria destinada a usar como una estructura de Vector o Matriz

```
tabla times 40 resb 1
vector times 10 resw 1
matriz times 25 db "*"
```

Posicionamiento en el elemento i de un vector

```
(i - 1) * longitudElemento
```

Posicionamiento en el elemento i,j de una matriz

```
(i-1) *longitudFila + (j-1) *longitudElemento
```

longitdFila= longitudElemento*cantidadColumnas

Tablas (Cont.)

Dada una matriz (4 columnas x 3 filas) del tipo doble \rightarrow se pide cargar un valor en el elemento de la fila 2 y columna 3

```
dd 02
posx
posy dd 03
longfil dd 16
longele dd 4
matriz times 12 resd 1
mov rbx, matriz ; pongo el pto al inicio de la matriz
mov rax, dword[posx] ; quardo el valor de la fila
sub rax, 1
       dword[longfil] ;me desplazo en la fila
add rcx, rax
mov rax, dword[posy]; quardo el valor de la fila
sub rax, 1
       dword[longele] ;me desplazo en la columna
imul
add rcx, rax ; sumo los desplazamientos
add rbx, rcx ; me posicione en la matriz
mov dword[rbx], XXX ; muevo el valor
```

Caso de estudio Intel Agenda

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas

Validación

Validación

Código destinado a verificar que los datos de un programa provenientes del exterior (teclado, archivos) cumplen las condiciones esperadas y/o necesarias.

Clasificación según el contenido del dato:

- Lógica: que se adecúe al significado lógico
 - Ej: Dia de la semana: lunes, martes, miércoles, etc Respuesta "S" o "N"
- Física: que el dato esté en un formato particular
 - Ej: Campo en formato empaquetado Fecha en formato DD/MM/AA

Clasificación según el mecanismo aplicado

- Por valor: comparar contra uno o varios valores válidos
- Por Rango: comparar que esté dentro de un rango continuo válido
- Por tabla: buscar que exista en una tabla de valores válidos

Caso de estudio Intel Agenda

- ISA (Instruction Set Architecture)
 - Registros
 - Direccionamiento
 - Tipos de dato
 - Memoria
 - Endiannes
- Ensamblador NASM (Netwide Assembler)
 - Directivas/Pseudo-instrucciones
 - Estructura de un programa
 - Definición y reserva de campos de memoria
 - Macros e Inclusión de archivos
 - Instrucciones
- Conceptos generales
 - Tablas
 - Validación

Instrucciones - Lógicas And

AND op1, op2

Ejecuta la operación lógica AND entre el operando 1 y 2 dejando el resultado en el 1

Combinaciones	Ejemplos en NASM
AND <reg>,<reg></reg></reg>	AND AH,BL / AND AX,BX / AND ECX,EAX
AND <reg>,<long><mem></mem></long></reg>	AND AL, byte[VAR_8B]
	AND ECX, dword [VAR_32B]
AND <reg>,<inm></inm></reg>	AND CH,00h / AND CX,250h / AND CX,3456
AND <long><mem>,<inm></inm></mem></long>	AND word [VAR_16B], 1010b
	AND dword [VAR_32B],FFCC00AAh
AND <long><mem>,<reg></reg></mem></long>	AND byte [VAR_8B],BL
	AND dword[VAR_32B],EAX

Instrucciones - Lógicas Or

OR op1, op2

Ejecuta la operación lógica OR entre el operando 1 y 2 dejando el resultado en el 1

Combinaciones	Ejemplos en NASM
OR <reg>,<reg></reg></reg>	OR AH,BL / OR AX,BX / OR ECX,EAX
OR <reg>,<long><mem></mem></long></reg>	OR AL, byte [VAR_8B]
	OR ECX, dword [VAR_32B]
OR <reg>,<inm></inm></reg>	OR CH,00h / OR CX,250h / OR CX,3456
OR <long><mem>,<inm></inm></mem></long>	OR word[VAR_16B], 1010b
	OR dword [VAR_32B],FFCC00AAh
OR <long><mem>,<reg></reg></mem></long>	OR byte[VAR_8B],BL
	OR dword [VAR_32B],EAX

Instrucciones - Lógicas Exclusive or

XOR op1, op2

Ejecuta la operación lógica EXCLUSIVE OR entre el operando 1 y 2 dejando el resultado en el 1

Combinaciones	Ejemplos en NASM
XOR <reg>,<reg></reg></reg>	XOR AH,BL / XOR AX,BX / XOR ECX,EAX
XOR <reg>,<long><mem></mem></long></reg>	XOR AL, byte[VAR_8B]
	XOR ECX, dword [VAR_32B]
XOR <reg>,<inm></inm></reg>	XOR CH,00h / XOR CX,250h / XOR CX,3456
XOR <long><mem>,<inm></inm></mem></long>	XOR word[VAR_16B], 1010b
	XOR dword[VAR_32B],FFCC00AAh
XOR <long><mem>,<reg></reg></mem></long>	XOR byte[VAR_8B],BL
	XOR dword [VAR_32B],EAX

Instrucciones - Lógicas Not

NOT op

Ejecuta la operación lógica NOT en el operando

Combinaciones	Ejemplos en NASM
NOT <reg></reg>	NOT AH NOT BX
	NOT ECX
NOT <mem></mem>	NOT byte[VAR_8B] NOT word[VAR_16B] NOT dword[VAR_32B]

Instrucciones - Transferencia y Copia

LEA op1, op2


Copia en el operando 1 (un registro) la dirección de memoria del operando 2.

Combinaciones	Ejemplos en NASM
LEA <reg>,<mem></mem></reg>	LEA RAX,[VARIABLE]
	es equivalente a hacer MOV RAX,VARIABLE ;notar q aca NO hay corchetes

Instrucciones - Transferencia y Copia Copia de strings

MOVSB

Copia el contenido de memoria apuntado por RSI (origen/source) al apuntado por RDI (destino/destination). Copia tantos bytes como los indicados en el registro RCX



Instrucciones - Transferencia y Copia Copia de strings (cont)

MOVSB

```
MOV RCX,4

LEA RSI,[MSGORI]

LEA RDI,[MSGDES]

REP MOVSB

. . .
```

Instrucciones - Comparación Comparación de strings

CMPSB

Compara el contenido de memoria apuntado por RSI (origen/source) con el apuntado por RDI (destino/destination). Compara tantos bytes como los indicados en el registro RCX

```
MOV RCX,4

LEA RSI,[MSG1]

LEA RDI,[MSG2]

REPE CMPSB

JE IGUALES

. . .
```

Instrucciones - Transferencia y Copia Manejo de la pila (stack)

PUSH op

Inserta el operando (de 64 bits) en la pila. Decrementa (resta 1) el contenido del registro RSP

POP op

Elimina el último elemento insertado en la pila (de 64 bits) y lo copia en el operando. Incrementa (suma 1) al contenido del registro RSP

Combinaciones	Ejemplos en NASM
PUSH / POP <reg></reg>	PUSH / POP RDX
PUSH / POP qword <mem></mem>	PUSH / POP qword [VARIABLE]

Manejo de Pila

- La pila es usada para almacenar transitoriamente datos, direcciones de retornos de subrutinas o pasar parámetros a funciones o subrutinas.
- El ultimo que entra es el primero que sale

 LIFO.
- PUSH sirve para poner el dato en la pila mientras que POP se usa para recuperar el dato.
- El stack Pointer (SP) se incrementa con el POP y se decrementa con el PUSH.
- El operando puede ser un registro o posición de memoria(ambos 64bits).

Combinaciones	Ejemplos en NASM
PUSH / POP <reg></reg>	PUSH / POP RDX
PUSH / POP qword <mem></mem>	PUSH / POP qword [VARIABLE]