Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчёт по лабораторной работе

Дисциплина: Телекоммуникационные технологии **Тема**: Аналоговая, частотная и фазовая модуляция.

Выполнил студент гр. 33501/2 Преподаватель

Миносян Э.К. Богач Н.В.

Санкт-Петербург25 апреля 2018 г.

0 Содержание

1	Цель работы	2
2	Постановка задачи	2
3	Теоретический раздел	3
	3.1 Амплитудная модуляции	3
	3.2 Частотная модуляции	
	3.3 Фазовая модуляции	3
4	Ход работы	4
	4.1 Амплитудная модуляция	4
	4.2 Частотная модуляция	
	4.3 Фазовая модуляция	
5	Выводы	27

1 Цель работы

Изучение амплитудной частотной и фазовой модуляции/демодуляции сигнала.

2 Постановка задачи

- 1. Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты.
- 2. Выполнить амплитудную модуляцию (АМ) сигнала по закону

$$u(t) = (1 + MU_m cos(\Omega t))cos(\omega_0 t + \phi_0)$$

для различных значений глубины модуляции М. Используйте встроенную функцию MatLab *ammod*.

Выполнить фазовую модуляцию/демодуляцию сигнала по закону

$$u(t) = U_m cos(\Omega t + ks(t))$$

используя встроенную функцию MatLab pmmod, pmdemod

- 3. Получить спектр модулированного сигнала.
- 4. Выполнить модуляцию с подавлением несущей.

$$u(t) = MU_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0)$$

получить спектр.

5. Выполнить однополосную модуляцию:

$$u(t) = U_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0) + \frac{U_m}{2} \sum_{n=1}^{N} M_n (cos(\omega_0 + \Omega_n)t + \phi_0 + \Phi_n)$$

положив n=1.

6. Выполнить частотную модуляцию/демодуляцию по закону

$$u(t) = U_m cos(\omega_0 t + k \int_0^t s(t)dt + \phi_0)$$

используя встроенные функции MatLab fmmod, fmdemod.

- 7. Выполнить синхронное детектирование и получить исходный однополосный сигнал.
- 8. Рассчитать КПД модуляции.

$$\eta_{AM} = \frac{U_m^2 M^2 / 4}{P_U} = \frac{M^2}{M^2 + 2}$$

3 Теоретический раздел

Модуляция — это процесс преобразования одного или нескольких информационных параметров несущего сигнала в соответствии с мгновенными значениями информационного сигнала.

В результате модуляции сигналы переносятся в область более высоких частот.

Так как в процессе модуляции изменяются информационные параметры несущего колебания, то название вида модуляции зависит от изменяемого параметра этого колебания.

Виды аналоговой модуляции:

- 1. Амплитудная модуляция (АМ), происходит изменение амплитуды несущего колебания;
- 2. Частотная модуляция (ЧМ), происходит изменение частоты несущего колебания;
- 3. Фазовая модуляция (Φ M), происходит изменение фазы несущего колебания.

3.1 Амплитудная модуляции

Амплитудная модуляция — процесс изменения амплитуды несущего сигнала в соответствии с мгновенными значениями модулирующего сигнала.

3.2 Частотная модуляции

Частотная модуляция — процесс изменения частоты несущего сигнала в соответствии с мгновенными значениями модулирующего сигнала.

3.3 Фазовая модуляции

Фазовая модуляция — процесс изменения фазы несущего сигнала в соответствии с мгновенными значениями модулирующего сигнала.

4 Ход работы

4.1 Амплитудная модуляция

Был написан код на языке MATLAB, который генерирует однотональный сигнал низкой частоты, проводит амплитудную модуляцию и выводит спектр этих сигналов

```
2 -
       f = 10; % Yacrora
3 -
      fs = 8400; % Частота Дискретизации
      t=0:1/fs:1; %Время
5 -
      yl = Al*sin(2*pi*f*t);
6 -
      plot(t,yl,'r');
      fftsl=abs(fft(tl,N)); % преобразование фурье по модулю
      ffts1=2*ffts1./N;% нормализация
8 -
9 -
      fftsl(1)=fftsl(1)/2;% нормировка постоянной составляющей в спектре
10 -
      f1=0:fs/N:fs/2-fs/N;% вектор частот
11 -
      figure;plot(fl,ffts1(l:length(fl)),'m');%вывод спектра исходного сигнала
12 -
      fc=160; % Частота несущей
13 -
      M=1; % Коэффициент глубины моделирования
14 -
      tl=ammod(y1,fc,fs,[],M);
15 -
      t2=ammod(y1,fc,fs,[],M/2);
16 -
      t3=ammod(y1,fc,fs,[],M/5);
      figure;
17 -
18 -
      plot(t,tl,'b');
19 -
      title('Модуляция при M=1');
20 -
      figure;
21 -
      plot(t,t2,'g');
22 -
      title('Модуляция при M=0.5');
23 -
      figure;
24 -
      plot(t,t3,'m');
25 -
       title('Модуляция при M=0.2');
26 -
      N=length(t);
27 -
      fftsl=abs(fft(tl,N)); % преобразование Фурье по модулю
28 -
      ffts1=2*ffts1./N;% нормализация
29 -
      fftsl(1)=fftsl(1)/2;% нормировка постоянной составляющей в спектре
30 -
       fl=0:fs/N:fs/2-fs/N;% вектор частот
31 -
       figure;plot(f1,ffts1(1:length(f1)),'m');%вывод спектра модулированного сигнала
```

Рис. 4.1: Код на языке MATLAB




Рис. 4.2: Исходный сигнал




Рис. 4.3: Спектр исходного сигнала




Рис. 4.4: Амплитудная модуляция при М=1




Рис. 4.5: Спектр модулируемого сигнала при $M{=}1$




Рис. 4.6: Амплитудная модуляция при $M{=}0.5$




Рис. 4.7: Спектр модулируемого сигнала при $M{=}0.5$




Рис. 4.8: Амплитудная модуляция при $M{=}0.2$




Рис. 4.9: Спектр модулируемого сигнала при М=0.2

При уменьшении глубины модуляции М просходит явление перемодуляции.

Рассчитаем КПД модуляции по формуле:

$$\eta_A M = \frac{U_m^2 M^2/4}{P_U} = \frac{M^2}{M^2 + 2}$$

- При M = 1 $\eta = 0.33$
- При M = 0.5 $\eta = 0.11$
- ullet При M=0.2 $\eta=0.02$

Как видно из расчетов, максимальный КПД равен 33.3 процентам. Это связано с тем, что значительная часть работы идет на передачу несущей. Если, произвести модуляцию с подавлением несущей, то можно увеличить КПД до 100 процентов.

Затем был написан код проводящий амплитудную модуляцию с подавлением несущей и выводящий спектр полученной модуляции.

```
A1 = 5; %Амплитуда
2 -
       f = 10; % Vactora
3 -
       fs = 8400; % Частота Дискретизации
       t=0:1/fs:1; %Время
5 -
       yl = Al*sin(2*pi*f*t);
6 -
      plot(t,yl,'r');
7 -
       fftsl=abs(fft(tl,N)); % преобразование Фурье по модулю
      fftsl=2*fftsl./N;% нормализация
      fftsl(1)=fftsl(1)/2;% нормировка постоянной составляющей в спектре
10 -
      fl=0:fs/N:fs/2-fs/N;% вектор частот
11 -
       figure;plot(fl,fftsl(l:length(fl)),'m');%вывод спектра исходного сигнала
12 -
      fc=160; % Частота несущей
13 -
      tl=ammod(yl,fc,fs);
14 -
      figure;
      plot(t,tl,'b');
15 -
16 -
      N=length(t);
17 -
       fftsl=abs(fft(tl,N)); % преобразование Фурье по модулю
18 -
      ffts1=2*ffts1./N;% нормализация
19 -
      fftsl(1)=fftsl(1)/2;% нормировка постоянной составляющей в спектре
20 -
      f1=0:fs/N:fs/2-fs/N;% вектор частот
21 -
       figure;plot(fl,fftsl(l:length(fl)),'m');%вывод спектра модулированного сигнала
```

Рис. 4.10: Код на языке MATLAB




Рис. 4.11: Амплитудная модуляция с подавлением несущей




Рис. 4.12: Спектр модулируемого сигнала с подавлением несущей

```
1 -
       Al = 5; %Амплитуда
 2 -
       f = 10; % Vactora
 3 -
       fs = 8400; % Частота Дискретизации
       t=0:1/fs:1; %Время
       yl = Al*sin(2*pi*f*t);
 6 -
       plot(t,yl,'r');
       fftsl=abs(fft(t1,N)); % преобразование фурье по модулю
       ffts1=2*ffts1./N;% нормализация
 9 -
       fftsl(1)=fftsl(1)/2;% нормировка постоянной составляющей в спектре
10 -
       f1=0:fs/N:fs/2-fs/N;% вектор частот
11 -
       figure;plot(f1,ffts1(1:length(f1)),'m');%вывод спектра исходного сигнала
12 -
       fc=160; % Частота несущей
13 -
       tl=ssbmod(yl,fc,fs);
14 -
       figure;
15 -
       plot(t,t1,'b');
16 -
       N=length(t);
17 -
       fftsl=abs(fft(tl,N)); % преобразование Фурье по модулю
18 -
       fftsl=2*fftsl./N;% нормализация
19 -
       fftsl(1) = fftsl(1)/2;% нормировка постоянной составляющей в спектре
20 -
       f1=0:fs/N:fs/2-fs/N;% вектор частот
21 -
       figure;plot(fl,fftsl(l:length(fl)),'m');%вывод спектра модулированного сигнала
22 -
       t2=ssbdemod(t1,fc,fs); %Демодулирование сигнала
23 -
       figure;
24 -
       plot(t,t2,'g');
```

Выполним однополосую модуляцию

Рис. 4.13: Код на языке MATLAB




Рис. 4.14: Однополосая модуляция




Рис. 4.15: Спектр модулируемого сигнала

Затем был демодулирован сигнал методом синхронного детектирования




Рис. 4.16: Исходный и демодулированный сигнал

4.2 Частотная модуляция

Был написан код на языке MATLAB, который генерирует однотональный сигнал низкой частоты, проводит частотную модуляцию, выводит спектр этих сигналов и декодирует моделируемый сигнал

```
1 -
       A1 = 5; %Амплитуда
 2 -
       f = 10; %4acToTa
 3 -
       fs = 8400; % Частота Дискретизации
 4 -
       dv=10; %Девиация частоты
 5 -
       t=0:1/fs:1; %Время
       yl = Al*sin(2*pi*f*t);
 6 -
7 -
      plot(t,yl,'r');
8 -
       fftsl=abs(fft(yl,N)); % преобразование фурье по модулю
9 -
      ffts1=2*ffts1./N;% нормализация
10 -
      fftsl(1)=fftsl(1)/2;% нормировка постоянной составляющей в спектре
11 -
      f1=0:fs/N:fs/2-fs/N;% вектор частот
12 -
      figure;plot(fl,fftsl(l:length(fl)),'m');%вывод спектра исходного сигнала
13 -
      fc=160; % Частота несущей
14 -
      tl=fmmod(yl,fc,fs,dv);
15 -
       t2=fmdemod(t1,fc,fs,dv);
16 -
      figure:
17 -
      plot(t,t1,'b');
18 -
      figure;
19 -
       plot(t,t2,'b');
20 -
      N=length(t);
21 -
       fftsl=abs(fft(tl,N)); % преобразование Фурье по модулю
22 -
       ffts1=2*ffts1./N;% нормализация
23 -
       fftsl(1)=fftsl(1)/2;% нормировка постоянной составляющей в спектре
24 -
       f1=0:fs/N:fs/2-fs/N;% вектор частот
25 -
       figure;plot(fl,fftsl(l:length(fl)),'m');%вывод спектра модулированного сигнала
```

Рис. 4.17: Код на языке MATLAB




Рис. 4.18: Исходный сигнал




Рис. 4.19: Спектр исходного сигнала




Рис. 4.20: Частотная модуляция




Рис. 4.21: Спектр модулируемого сигнала)

Затем был демодулирован сигнал




Рис. 4.22: Исходный и демодулированный сигнал

4.3 Фазовая модуляция

Выполним фазовую модуляцию

```
1 -
       A1 = 5; %Амплитуда
2 -
       f = 10; %4acToTa
3 -
       fs = 8400; % Частота Дискретизации
4 -
       t=0:1/fs:1; %Время
5 -
       yl = Al*sin(2*pi*f*t);
6 -
       plot(t,yl,'r');
7 -
       fftsl=abs(fft(yl,N)); % преобразование Фурье по модулю
8 -
       ffts1=2*ffts1./N;% нормализация
9 -
       fftsl(1)=fftsl(1)/2;% нормировка постоянной составляющей в спектре
10 -
       fl=0:fs/N:fs/2-fs/N;% вектор частот
11 -
       figure;plot(f1,ffts1(1:length(f1)),'m');%вывод спектра исходного сигнала
12 -
       fc=160; % Частота несущей
13 -
       tl=pmmod(yl,fc,fs,pi/8);
14 -
       t2=pmdemod(t1,fc,fs,pi/8);
15 -
       figure;
16 -
       plot(t,t1,'b');
17 -
       figure;
18 -
       plot(t,t2,'b');
19 -
       N=length(t);
20 -
       fftsl=abs(fft(tl,N)); % преобразование Фурье по модулю
21 -
       ffts1=2*ffts1./N;% нормализация
22 -
       fftsl(1)=fftsl(1)/2;% нормировка постоянной составляющей в спектре
23 -
       f1=0:fs/N:fs/2-fs/N;% вектор частот
24 -
       figure;plot(fl,fftsl(l:length(fl)),'m'); %вывод спектра модулированного сигнала
```

Рис. 4.23: Код на языке MATLAB)




Рис. 4.24: Исходный сигнал




Рис. 4.25: Спектр исходного сигнала




Рис. 4.26: Частотная модуляция




Рис. 4.27: Спектр модулируемого сигнала)

Затем был демодулирован сигнал




Рис. 4.28: Исходный и демодулированный сигнал

5 Выводы

В ходе работы были иследованы все виды аналоговых модуляций: амплитудная, частотная, фазовая. Была проведена модуляция/демодуляция сигналов. Так как, демодулированные сигналы равны исходным, можно сделать вывод, что цель лабораторной работы выполнена