# PHP e Oracle Dicas de Performance


Elton Luís Minetto PHPSC Conf

#### Quem?

- Graduado e pós-graduado em Ciência da Computação. Cursando MBA em Gerenciamento de Projetos
- Trabalha com PHP desde 2000
- Trabalha com Oracle desde 1999
- Autor do livro Frameworks para Desenvolvimento em PHP - Editora Novatec
- Membro do PHPSC

#### OCI8

- Extensão desenvolvida pela Oracle e Zend (reescrita em 2005)
- Rápida e estável
- Parâmetros específicos no php.ini para o Oracle:
  - Gerenciamento de conexões persistentes
  - "Prefetching" de linhas
  - Cache no lado do cliente



Web User

Mid Tier 9iR2, 10g, 11g Any platform Oracle Database 8i, 9i, 10g, 11g Any platform

# Exemplo

```
<?php
u = elton;
p = elton;
$conn = oci_connect($u,$p,"192.168.200.200:1521/db11g");
for($i=0;$i<10;$i++) {
  $stid = oci_parse($conn, "insert into pessoa
values($i,'nome $i',sysdate)");
  oci_execute($stid,OCI_DEFAULT);
oci_commit($conn);
oci_close($conn);
?>
```

#### Alternativas ao OCI8

- ADODB e PEAR MBD2
  - Bibliotecas de abstração de banco de dados
  - Escritas em PHP: usam chamadas ao OCI8
- PDO (PHP Data Objects)
  - Abstração de acesso a base de dados
  - Extensão separada escrita em C, não relacionada ao OCI8
  - Menos estável que o OCI8

# Grandes erros de Performance em DB

- Gerenciamento ineficiente das conexões
- Mal uso de cursores
- SQLs mal construídos
- "Full table scans"

#### Conexões

- oci\_connect()
- oci\_new\_connect()
- oci\_pconnect()

### oci\_connect()

- A segunda chamada em um script retorna a mesma conexão
- Grande uso de CPU. Criação da conexão é lenta
- Pouco escalável
- A conexão é finalizada no fim do script ou explicitamente com o oci\_close()

### oci\_new\_connect()

- Cada chamada retorna uma nova conexão com o banco. Recomendada para operações independentes
- A conexão é finalizada no fim do script ou explicitamente com o oci\_close()

### oci\_pconnect()

- Conexões persistentes. Não são fechadas no fim do script
- Rápido para conexões sequenciais
- Ocupa recursos quando a aplicação está em espera
- Configurações no php.ini:
  - oci8.max\_persistent
  - oci8.persistent\_timeout
  - oci8.ping\_interval

#### Parâmetros

- oci8.max\_persistent = -1
  - Número de conexões persistentes em cache para cada processo do Apache.
  - -1 significa sem limites

#### Parâmetros

- oci8.persistent\_timeout = -1
  - Timeout para conexões não usadas. Tempo em segundos para que uma conexão parada seja descartada
  - -1 significa sem limite

#### Parâmetros

- oci8.ping\_interval = 60
  - Intervalo de tempo em segundos para que a conexão seja testada
  - Uma nova conexão é criada se nenhuma está disponível
  - Para escalabilidade é recomendado desabilitar com
    -1

#### Fechando Conexões

- É recomendado usar o oci\_close() para fechar conexões abertas com o oci\_connect() e oci\_new\_connect()
- Principalmente em scripts demorados e com pouca interação com o banco

#### "Prefetch" de linhas

- oci8.default\_prefetch = 10
  - Número de linhas que o Oracle guarda em cache além das solicitadas
  - Aumenta a performance das consultas
  - O valor também pode ser mudado em tempo de execução:
    - oci\_set\_prefetch(\$s, 100);

#### Bind de Variáveis

- Aumenta a performance porque o banco não precisa "compilar" as consultas todas as vezes
- Aplicações podem usar a mesma consulta com diferentes valores
- Diminui o risco de ataques de SQL Injection

## Bind - Exemplo

```
$s = oci_parse($c,"select nome from pessoas where id = :p_id");
$tmp_id = 101;
oci_bind_by_name($s, ":P_ID", $tmp_id);
oci_execute($s);
oci_execute($s);
echo "Nome:".$res['NOME'][0]."<br/>br>\n";
$tmp_id = 102;
oci_execute($s);  // Não precisa o parse de novo
oci_fetch_all($s, $res);
echo "Nome: " . $res['NOME'][0] ."<br>\n";
```

#### OCI8 Statement Cache

- oci8\_statement\_cache\_size = 20
  - Número de consultas que são armazenadas. Move a tarefa de armazenar as consultas para o PHP poupando o banco.


Novidades no Oracle 11g e avanços no PHP OCI8 Beta - Outubro 2007 PHP 5.3 e PECL para 4.3.9+

#### Conexões

- Conexões Não Persistentes
  - Grande tempo gasto para as conexões
  - Carga de CPU para cada processo connect/ disconnect
- Conexões Persistentes
  - Muitas conexões abertas
  - Muito consumo de memória

### Pooling de Conexões

- Database Resident Connection Pool (DRCP)
  - Cria um pooling de conexões com o banco, compartilhando conexões entre processos do Apache



## 5000 clientes

	Dedicated Servers	Shared Servers	DRCP Servers
Database Servers	5000 * 4 MB	100 * 4 MB	100 * 4 MB
Session Memory	5000 * 400 KB	5000 * 400 KB	100 * 400 KB
DRCP Connection Broker Overhead			5000 * 35 KB
Total Memory	21 GB	2.3 GB	610 MB

#### Como funciona

- Pooling é opcionalmente ativado pelo DBA no Oracle: Min, Max, Timeout
- Cliente (PHP) altera a string de conexão
- Cliente conecta no DRCP
- Uma conexão é colocada em "lock" para o cliente
- Conexão é devolvida ao pool quando liberada pelo cliente

### Compartilhamento

- Apenas clientes conectados com usuário "elton" podem compartilhar outras conexões do usuário "elton" no pool
- Pode-se configurar uma CONNECTION\_CLASS permitindo que somente clientes com a mesma classe compartilhem suas conexões.

#### Ativar - Visão do DBA

- Ativar o pool de conexões
  - dbms\_connection\_pool.start\_pool();
  - dbms\_connection\_pool.stop\_pool();
- Configurar
  - \* dbms\_connection\_pool.configure(min=>10
    , max=>300);

#### Ativar - Visão do PHP

- Compilar o PHP com a nova versão da extensão OCI8 que tem suporte a pooling (ou usar PHP 5.3+)
- Pedir para o DBA ativar no banco
- Alterar a string de conexão
- Colocar no php.ini:
  - oci8.connection\_class = "PHP"

### O que muda?

- oci\_pconnect()
  - Rapidamente faz a ligação com uma conexão existente no pool
- oci\_connect()/oci\_new\_connect()
  - Rapidamente cria novas conexões
- oci\_close()
  - Libera uma conexão de volta ao pool

### Testes de Performance Apache ab

ab -c10 -t 60 http://localhost/php\_oracle/

#### Conexão Normal


```
<?php
$u = "elton";
$p = "elton";
conn = oci_pconnect(u, p, "192.168.200.200:1521/db11g");
for($i=0;$i<10;$i++) {
  $stid = oci_parse($conn, "insert into pessoa
values($i,'nome $i',sysdate)");
  oci_execute($stid,OCI_DEFAULT);
oci_commit($conn);
oci_close();
?>
```

#### Pooled


```
<?php
$u = "elton";
p = elton;
conn = oci_pconnect(u, p, "192.168.200.200:1521/
db11g:P00LED");
for($i=0;$i<10;$i++) {
  $stid = oci_parse($conn, "insert into pessoa
values($i,'nome $i',sysdate)");
  oci_execute($stid,OCI_DEFAULT);
oci_commit($conn);
oci_close();
?>
```

#### Pooled com Bind


```
<?php
u = elton;
$p = "elton";
conn = oci_pconnect(u, p, "192.168.200.200:1521/
db11q:P00LED");
$stid = oci_parse($conn, "insert into pessoa
values(:codpes,:nompes,sysdate)");
for($i=0;$i<10;$i++) {
     oci_bind_by_name($stid,":CODPES",$i);
     $nompes = "nome $i"
     oci_bind_by_name($stid,":NOMPES",$nompes);
  oci_execute($stid,OCI_DEFAULT);
oci_commit($conn);
oci_close();
?>
```




Maior é melhor. Mais requisições atendidas




Maior é melhor. Mais KB transferidos



Maior é melhor. Mais requisições atendidas por segundo



Maior é melhor. Maior taxa de transferência



Menor é melhor. Menos tempo para responder

## Observação

- Segundo Christopher Jones (Oracle):
  - "...when the DB machine is loaded that pooling has benefits, because you can do more on the machine. DRCP is for scalability and is not a pure performance feature."

## Boas práticas

- Não segurar uma conexão do pool quando não é mais necessária
- Não esperar até o fim do script para liberar uma conexão
- Não intercalar trabalho com o banco com outros trabalhos dentro do script quando estiver com uma conexão em aberto

#### Referências

- http://blogs.oracle.com/opal
- http://www.oracle.com/technology/php
- http://otn.oracle.com
- http://www.php.net

#### Contato

Elton Luís Minetto

http://www.eltonminetto.net
eminetto@gmail.com