Girdi - Çıktı işlemleri

Emir ÖZTÜRK

- İşlemler, adres uzayları ve dosyalarda olduğu gibi girdi çıktı işlemlerinde de soyutlama gerekir
- Cihazlara komut gönderme, kesme yakalama, hata yakalama gibi işlemlerin üstlenmesi gerekir
- Arayüz mümkünse her cihaz için aynı olmalı
 - · Cihaz bağımsızlığı

- 10 cihazları blok ve karakter cihazları olarak ikiye ayrılabilir
- Blok cihazlarda
 - Blok boyutu 512-65536
 - Bloklar bağımsız okunabilir
 - HDD-SSD
- Karakter cihazlarda
 - Karakter akışı olarak veri gelir
 - Adreslenebilir değildir, gözatma (seek) bulunmaz

- Bu ayrıma uymayan cihazlar da bulunmaktadır
- Saat (clock)
 - Adreslenebilir değil
 - Karakter akışı almaz veya döndürmez
 - Yalnızca belirli aralıklarla kesme gönderir
- Dokunmatik ekranlar
- Yine de böyle bir gruplama bir çok cihaz için geçerli olduğundan bu genelleştirme işletim sisteminin geliştirilmesi aşamasında kullanılabilir

- Cihazların belirli bir grubu mekanik ve elektronik iki parça içerir
- Elektronik kısım kontrolör (controller) olarak adlandırılır
- Cihaz ile kontrolör arasında bir arayüz bulunmaktadır

Device	Data rate	
Keyboard	10 b/s	
Mouse	100 b/s	
56K modem	7 kb/s	
Bluetooth 5 BLE	256 kb/s	
Scanner 300 dpi	1 mb/s	
Digital video recorder	3.5 mb/s	
802.11n Wireless	37.5 mb/s	
USB 2.0	60 mb/sn	
16x Blu-ray disc	72 mb/sn	
Gigabit Ethernet	125 mb/sn	
SATA 3 disk drive	600 mb/sn	
USB 3.0	625 mb/sn	
Single-lane PCIe 3.0 bus	985 mb/s	
802.11ax Wireless	1.25 gb/s	
PCIe Gen 3.0 NVMe M.2 SSD	3.5 gb/s	
USB 4.0	5 gb/s	
PCI Express 6.0	126 gb/s	

Bellek haritalamalı IO

- Her kontrolör cpu ile haberleşmek için register'lar içerir
- İşletim sistemi bu register'lar üzerinden cihaz ile haberleşir
- Bunun dışında cihazlarda işletim sisteminin okuyup yazabileceği buffer alanları da bulunmaktadır
- Bu alanlar farklı şekilde tanımlanabilirler

Bellek haritalamalı IO

- Port uzayı açılıp bellekten bağımsız yapılabilir
 - Yalnızca işletim sistemi erişebilir
 - Komutlar (assembly) farklı olmalı
- Bu register değerleri kullanılmayan bir bellek alanında yer alabilir
 - Memory mapped IO
- İkisinin hibrit kullanıldığı bir yöntem olabilir
 - x86




Bellek haritalamalı IO - Avantajlar

- Bellek haritalaması ile herhangi bir programlama dili kullanılarak standart bellek erişimi ile cihaz registerlarına erişim sağlanabilir
- Ayrıca bir koruma mekanizmasına gerek duyulmaz. İşletim sistemi bellekte bunu üstlenmiş bulunmakta
- Ortak bir assembly




Bellek haritalamalı IO - Dezavantajlar

- Bir çok işletim sistemi bellek alanını tekrar erişim maliyetinden kurtulmak için yedekler (caching)
- Bu durumda cihazdaki güncel veri yerine eski veriye erişilecektir.
- Bellekte hangi alanlara cevap verileceğini io cihazlarının takip etmesi gerekir
- Bunun yerine CPU bellek arası daha hızlı bir yol eklenerek bus'ın daha yavaş bir io cihazı ile meşgul olması engellenebilir




Direkt bellek erişimi

- DMA olmadığı durumda CPU kontrolörden veriyi okuyup belleğe aktarmalıdır
- DMA kontrolörü olduğunda CPU DMA kontrolörüne bildirimde bulunur ve aktarım işi DMA üzerinden gerçekleştirilir




Direkt bellek erişimi

- Birden fazla DMA kontrolörü olması mümkündür
- IO cihazı darboğaz oluşturmuyorsa CPU bu işlemi daha hızlı yapacağından DMA kullanılmayabilir



Bus

- Interrupt, trap, exception, fault ...
- Farklı şekilde tetiklenseler de benzer şekilde işlenirler
- Bu aşamada kontrollü (cihazın istediği) kesmeler irdenelenmektedir
- Cihaz işini bitirdiğinde kesme atar
- Birden fazla kesme durumunda kararı anakart üzerindeki kontrolör yönetir
- Tek kesme olduğunda direkt işleme alınır



- Bir kesme yapıldığında bir işlemin instruction'ları sıraları bozulmuş bir şekilde çalıştırılıyor olabilir (optimizasyon)
- Kesme geldiğinde makinenin tanımlı bir durumda olmasına precise interrupt adı verilir
- Böyle bir durumda 4 koşul sağlanmalıdır
 - PC (Program counter) saklanmalıdır
 - PC'den önceki tüm instruction'lar bitirilmiş olmalıdır
 - PC'den sonraki hiçbir insturction bitmemelidir.
 - PC'nin gösterdiği instruction'ın durumu bilinmelidir.

- PC'den sonra yapılmış tüm değişiklikler iptal edilebilmelidir
- Bu da yapılan tüm değişikliklerin olmamış gibi geri alınabilmesidir.
- Buna transient execution adı verilir
- Yeni nesil mimarilerde optimizasyon amaçlı tahmini insturction'lar oluşturulabilir
- Örneğin 50 kere true gelen bir if için 51. aşamada hız kazanmak adına true branch'i çalışacakmışçasına instructionlar hazırlanabilir
- False gelme durumunda ise bunların olmamış gibi geri alınabilmesi gerekir (transient)

PC

Kesmeler

• Precise ve imprecise kesmeler

Çalışmadı	332
Çalışmadı	328
Çalışmadı	324
Çalışmadı	320
 Çalıştı	316
Çalıştı	312
Çalıştı	308
Çalıştı	304


		•
Çalışmadı	332	
%10 çalıştı	328	
%40 çalıştı	324	
%35 çalıştı	320	
%20 çalıştı	316	PC
%60 çalıştı	312	
%80 çalıştı	308	
Çalıştı	304	

Programlanmış IO

- 10 işlemi CPU üzerinden, interrupt ile ve DMA yolu ile gerçekleştirilebilir
- Tüm IO işinin CPU üzerinde yapılmasına programlanmış girdi çıktı adı verilir

Programlanmış IO

- Örneğin bir yazdırma işinde öncelikle yazılacak string bir buffer alanına doldurulur
- Daha sonra bu buffer çekirdek alanına kopyalanır ve bu alanda karakter karakter buffer'dan yazıcının register'larına aktarım işi gerçekleştirilir



Kesme yönetimli IO

- CPU böyle bir durumda çıktıyı hazırlayıp yazıcıya iletmeye başlar
- Yazıcı meşgul olduğunda CPU başka bir işleme verilir
- Yazıcı hazır olduğunda bir kesme ile tekrar CPU'yu devralmak ister

İşletim Sistemleri DMA ile IO

- Bir önceki senaryoda yazıcı her karakter için bir kesme isteyecektir
- Kesmeler ile işlemlerin yer değiştirmesi maliyetliir
- DMA kontrolörünün bulunması durumunda bu işi CPU yerine DMA üstlenir
- CPU buffer'daki veriyi DMA çipine kopyalar ve bundan sonra yazıcı müsait olup her karakter istediğinde DMA ile haberleşir

IO yazılım katmanları

Kullanıcı seviyeli IO yazılımı

Aygıt bağımsız işletim sistemi yazılımı

Aygıt sürücüleri

Kesme yöneticisi

Donanım

Interrupt handler

- Bir kesme geldiğinde kesmenin yönetilebilmesi için belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir
 - Donanımın saklamadığı tüm registerların kaydedilmesi
 - Kesme servis prosedürü için sayfa tablosu MMU gibi alanların ayrılması
 - Kesme servis prosedürü için stack bölgesi ayarlanması
 - Kesmenin kabul edilmesi.
 - Register'ların kaydedildiği yerden işlem tablosuna taşınması


Interrupt handler

- Kesme servis prosedürünün çalıştırılması
- Sırada hangi işlemin çalışacağının belirlenmesi
- Sıradaki işlem için MMU içeriğinin hazırlanması
- Yeni işlemin register'larının yüklenmesi
- Yeni işlemin başlatılması

Aygıt sürücüleri


- Bağlanan cihazın yönetimi için gereklidir
- Genellikle her sürücü bir cihazı yönetir
- Belirli durumlarda ortak bir sürücü yazılması mümkündür
 - SATA
 - · Ses?
- İşletim sistemleri içerisine sürücü yüklenmesinin bir yolunu sunmalıdırlar

Aygıt sürücüleri




Aygıt sürücüleri

- Aygıt sürücüleri için farklı arayüzler sunmak işletim sistemini karmaşıklaştırır
- Her aygıt sürücüsü farklı işletim sistemi fonksiyonlarına erişim isteyebilir
- Buna rağmen her aygıt sürücüsünün ortak kullanabileceği bir minimum standart belirlenebilir



Aygıt sürücüleri - Buffering

- Buffer olmadığı durumda kesme sayısı artacaktır
- Buffer alanı farklı uzaylarda tanımlanabilir
- Kullanıcı uzayında olursa buffer'a erişim sırasında kilit mekanizması kullanıldığından beklemeler oluşur
- Çekirdek uzayında olması durumunda buffer dolduğunda kullanıcı uzayına aktarılabilir
 - Bu sırada yeni gelen veri?
- Yedek bir buffer bulunabilir



Aygıt sürücüleri - Hata raporlama

- 10 cihazlarında da hata oluşması olasıdır
- Programlama tarafında hatalar olabilir
 - Yazılmayacak bir yere yazmak (klavyeye output göndermek)
 - Okunmayacak yerden veri okumak (printerdan input beklemek)
- Böyle bir durumda hata kodu çağıran işleme yönlendirilir.

Aygıt sürücüleri - Hata raporlama

- Cihaz probleminden oluşan bir hata olabilir
- Böyle bir hata durumunda sürücünün üstlenmesi gerekir
 - Bir hata kodu döndürülebilir
- Sürücü üstlenmediyse cihazın uygulaması üstlenmiş olabilir

Aygıt sürücüleri - Ayrılmış cihazların yönetimi


- Yazıcı ve tarayıcı gibi cihazlar aynı anda bir kullanıcıya hizmet vermelidir
- Bu cihazların erişiminde kilit mekanizmaları yönetilmelidir
- Ayrıca kuyruk yönetimi de gerçekleştirilmelidir

Kullanıcı uzayındaki IO yazılımları


- printf() scanf() fwrite() gibi fonksiyonlar kullanıcı uzayında olsa da io cihazları ile haberleşir
- Bu işlemin gerçekleştirilmesi için belirli adımlar izlenir



- Diskler SSD'lerden önce genellikle en sık darboğaz oluşturan bileşenlerdi
- Disklerin paralel kullanımı ile hız kazancı sağlanabileceği fikri
- Redundant array of inexpensive disks (RAID)
- RAID seviyeleri
 - Level 0-6



İşletim Sistemleri RAID




Raid 2

Raid 3



Raid 4

Raid 6



Raid 5

İşletim Sistemleri Saat (Clock)

- CPU'da çalışma zamanının hesabı
- Tarihin tutulması
- İşlemlerin keskin bir şekilde yapılması
- İşlemcinin her adımda bir iş icrası
 - NOP