XARXES

Pràctica 1 || Model client-servidor

Curs 2018-2019 Edgar Moreno Molina

$\mathbf{\acute{I}ndex}$

1	\mathbf{Est}	ructura client i servidor	2
	1.1	Diagrama blocs client	3
	1.2	Diagrama blocs servidor	4
2	Est	ratègia emprada manteniment comunicació	5
	2.1	Client	
	2.2	Servidor	5
3	Dia	grama estats protocol implementat sobre UDP	6
4	Cor	nsideracions i decisions preses	7
	4.1	Indeterminisme	
	4.2	Respostes a paquets incorrectes	7
	4.3	Consideracions generals	7
Íτ	ndes	x de figures	
	1	Diagrama blocs client	
	2	Diagrama blocs servidor	
	3	Diagrama estats protocol implementat sobre UDP	6

1 Estructura client i servidor

Cal tenir en compte les següents consideracions:

- Hi apareixen:
 - Funcions representades en color negre i emmarcades.
 - Estats del client en color blau.
 - Operacions XOR i AND en color vermell.
- Dins de cada funció es mostren el possibles canvis d'estat del client, fet que no representa un canvi d'estat obligatori, pot ser que aquest no canviï d'estat i per tant, segueixi en el mateix estat anterior.
- Les funcions iniciades en el mateix instant de temps queden representades mitjançant branques adjacents i l'operació AND.
- El símbol *EXIT* en majúscules i color verd simbolitza la finalització de l'execució en el client o servidor.

1.1 Diagrama blocs client




Figura 1: Diagrama blocs client

1.2 Diagrama blocs servidor




Figura 2: Diagrama blocs servidor

2 Estratègia emprada manteniment comunicació

2.1 Client

El manteniment de la comunicació en el client, una vegada el client ha estat registrat en el servidor, s'ha gestionat mitjançant una única funció $keep_in_touch_with_server()$ que s'encarrega d'enviar i esperar durant un cert timeout la resposta del servidor.

Per a la **rebuda** de **paquets** resposta als paquets enviats s'ha utilitzat la funció **select()** que permet **monitorejar** el descriptor de fitxer o **socket durant** un cert **timeout mà-xim**.

Per tal d'enviar un paquet ALIVE_INF cada r segons s'ha tingut en compte el temps esperat en la rebuda de la resposta a l'anterior ALIVE_INF enviat, mitjançant els atributs tv_sec i tv_usec de l'estructura timeval, resultants de l'operació select en el socket. (Evidentment, en el primer paquet enviat no s'ha tingut en compte el temps esperat en la rebuda de la resposta a l'anterior paquet enviat, doncs aquest anterior paquet enviat, no existeix).

2.2 Servidor

El manteniment de la comunicació en el servidor, una vegada rebut un paquet REG_RE-QUEST correcte, s'ha gestionat mitjançant **2** daemon threads específics **per** a **cada client**, que s'executaran simultàniament:

- El primer s'encarregarà de **processar i respondre a** tots els **paquets ALI-VE_INF rebuts** executant la funció serve_alive_inf() i informarà al segon thread (detallat a continuació) de la rebuda d'un paquet ALIVE_INF del client corresponent (mitjançant l'assignació de la variable client.is_alive_received a True).
- El segon s'encarregarà de **gestionar** els **temps** de **rebuda** de **paquets ALI-VE_INF** per al client corresponent accedint al valor de la variable *client.is_alive_-received*, la qual serà modificada pel thread anterior en rebre un paquet ALI-VE_INF. El còmput serà dut a terme en la funció *keep_in_touch_with_client()*.

3 Diagrama estats protocol implementat sobre UDP




Figura 3: Diagrama estats protocol implementat sobre UDP

4 Consideracions i decisions preses

4.1 Indeterminisme

En el cas que venci un temporitzador sobre un paquet i es rebi el paquet en un instant molt pròxim de temps, el servidor determinarà amb exactitud quin esdeveniment del dos s'ha produït abans. Però en cas que es **venci el temporitzador** sobre un **paquet** i es **rebi** el **paquet** en el **mateix instant** de temps, es produïrà una situació indeterminista. Per exemple, partint del test número 2 del servidor (especificat en el client):

-t 2: No s'envien [ALIVE_INF] corresponents a les seqüències: 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 11.

Es pot donar el cas que el temporitzador del 5è paquet i la rebuda del 5è paquet siguin dos esdeveniments que es produeixen en el mateix instant de temps. En aquesta situació el comportament del servidor pot ser qualsevol dels detallats a continuació:

- El servidor considera que el 5è paquet ha arribat abans de finalitzar el temporitzador, per tant aquest s'acceptarà i el client passarà a l'estat ALIVE .
- El servidor considera que el temporitzador acaba abans de rebre el paquet i per tant com els paquets 3 i 4 no han sigut rebuts (ni enviats), el servidor determina que s'han perdut 3 paquets ALIVE_INF consecutius i per tant el client passa a l'estat DISCONNECTED.

El servidor proporcionat pels professors respon a aquest criteri i en la implementació també he considerat aquest criteri com el més correcte, no tan sols s'ha seguit en la part del servidor sinó també en la part del client.

4.2 Respostes a paquets incorrectes

En cas que el **servidor rebi** un **paquet erroni**, aquest **respon** amb un **paquet** on tots els **camps** menys el camp data són **zeros** i el camp data indica el motiu de rebuig. S'ha continuat amb aquesta tendència d'**evitar compartir informació innecesaria en** el **camp data** i els motius de rebuig són molt generals, per exemple: *Wrong data* (dades incorrectes) i no del tipus *Incorrect random number* (nombre aleatori incorrecte). Aquesta decisió ha sigut presa per motius de seguretat.

4.3 Consideracions generals

- S'han considerat 3 tipus de outpus:
 - INFO: Missatge informatiu (per exemple, mode debug iniciat).
 - DEBUG: Missatge informatiu que es mostrarà quan el mode debug està activat (per exemple, llegits paràmetres d'arxiu de configuració).
 - ERROR: Errors de funcionament (per exemple, obertura incorrecta de fitxers).

Els missatges INFO i ERROR és mostraran independentment de si el mode debug és activat o no.

- No importa l'ordre dels arguments introduïts en la línea de comandes: és el mateix ./client -d -c client1.cfg que ./client -c client1.cfg -d.
- Si no es poden obrir els fitxers proporcionats en la línea de comandes, es mostrara un missatge d'error i s'intentaran obrir els fitxers per defecte. Si els fitxers per defecte no poden ser oberts es mostrarà un missatge d'error i es finalitzarà l'execució.
- S'ha considerat que els arxius proporcionats per l'execució tindran la sintaxisa correcta i seguiran amb l'estructura descrita a la documentació.
- En cas d'introduir una comanda incorrecta en el client o servidor, es mostrarà el missatge d'error corresponent i a més és mostraran les comandes disponibles (list i quit en el servidor i get-conf, send-conf i quit en el client) i una concisa descripció d'aquestes.