

MITSCHRIEB

Umweltphysik

Wintersemester 2025

Emma Bach

Vorlesung Umweltphysik gehalten von
Prof. Dr. Stefan PAULIUK

2025-10-28

Inhalt

1 Mechanische Grundlagen	2
1.1 Grundlegende Größen der Physik	2
1.1.1 Newtonsche Gesetze	3
1.1.2 Druck.....	3
1.1.3 Arbeit	4
1.1.4 Energie	4
1.1.5 Leistung.....	4
1.1.6 Impuls.....	4
1.1.7 Drehmoment.....	5
1.2 Umweltphysikalische Beispiele.....	5
1.2.1 Auftriebskraft	5
1.2.2 Staudruck und Luftwiderstand	5
1.2.3 Das Kontinuitätsgesetz	6
1.2.4 Die Bernoulli-Gleichung.....	6
1.2.5 Hangabtriebskraft	6
1.2.6 Gradientenkraft	6
1.3 Schwerkraft	7
1.3.1 Arbeit gegen die Schwerkraft.....	7
1.3.2 Barometrische Höhenformel.....	7
2 Thermodynamik	9
3 Physik der Erde	10

Chapter 1

Mechanische Grundlagen

1.1 Grundlegende Größen der Physik

Annahme: Vektorraum \mathbb{R}^3

- **Skalare Größen:** $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$
- **Vektorwertige Größen:** $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
- Notation für Ableitungen:

$$v(t_a) = \frac{ds}{dt} |_{t_a}$$

- In dieser Vorlesung werden Ableitungen meist durch Differenzenquotienten approximiert. Wir differenzieren solche Approximationen von den tatsächlichen Ableitung durch Verwendung des Symbols δ statt d .
- Gekrümmte Bewegung vereinfacht als **Weg-Zeit-Diagramm** $s(t)$. Steile Tangente \rightarrow hohe Geschwindigkeit.
- Keine Bewegung: $s(t) = c$
- Gleichförmige Bewegung: $s(t) = vt = v(t - t_0) + s_0$,

$$\text{Spezialfall Kreisbewegung: } \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

- Gleichmäßige Beschleunigung: $s(t) = \frac{1}{2}at^2$

In Abbildung 1.1 ist dargestellt, wie man bei einer gleichmäßigen Kreisbewegung die Zentripetalbeschleunigung durch eine Konstruktion ähnlicher Dreiecke bestimmt werden kann: Die Geschwindigkeit ist konstant, und gleichzeitig immer orthogonal zum Radiusvektor. Es folgt also:

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta s}{r}$$

Es folgt:

$$\frac{\Delta v}{\Delta t \cdot v} = \frac{\Delta s}{\Delta t \cdot r} = \frac{v}{r}$$




Figure 1.1: Herleitung der Zentripetalbeschleunigung durch ähnliche Dreiecke

1.1.1 Newtonsche Gesetze

1. **Newtonsches Axiom: Trägheitsprinzip** - Körper, auf die keine Kraft wirkt, bewegen sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit (möglicherweise Geschwindigkeit 0).
2. **Newtonsches Axiom: Aktionsprinzip** - Die Änderung der Bewegung unter Einwirkung einer bewegenden Kraft ist proportional zu der Kraft und geschieht in Richtung dieser:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

3. **Newtonsches Axiom: Reaktionsprinzip** - Übt ein Körper *A* auf einen anderen Körper *B* eine Kraft $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ aus (*actio*), so wirkt eine gleich große, entgegengesetzte Kraft $\vec{F}_{B \rightarrow A}$ von *B* auf *A*. (*reactio*):

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$

Die Kraft, welche auf einen Körper wirkt, ist die Summe aller Teilkräfte, die von allen Quellen aus auf den Körper wirken. Wirken auf einen Körper also exakt entgegengesetzte Kräfte, so befindet sich der Körper im **Kräftegleichgewicht** und bewegt sich nicht.

1.1.2 Druck

Der auf eine Fläche einwirkende Druck ist das Ergebnis einer Kraft \vec{F} , die auf eine Fläche *A* wirkt:

$$\vec{p} = \frac{\vec{F}}{A}$$

Die Einheit des Drucks ist $\text{Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$

1.1.3 Arbeit

Arbeit misst den Transfer an Energie, der innerhalb eines Systems stattfindet, wenn eine Kraft $\vec{F}(t)$ einen Körper (in der Mechanik eine Masse) über einen Weg $\vec{s}(t)$ bewegt.

Ist die Kraft konstant und der Weg geradlinig, wird die Arbeit einfach durch das Skalarprodukt gemessen:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

Im Allgemeinen muss man einen Kurvenintegral der Kraft entlang des Weges berechnen:

$$W = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} d\vec{s} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F}(t) \cdot \vec{v}(t) dt$$

1.1.4 Energie

$$W = \Delta E$$

z.B:

- Potentielle Energie: $W = m \cdot g \cdot \Delta h \rightarrow E_{pot} = m \cdot g \cdot h$
- Kinetische Energie: $E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$
- Thermische Energie: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, wobei c die Wärmekapazität gibt.

Energie und Arbeit werden beide in Joule angegeben. Einer der wichtigsten Sätze der Physik ist der Energieerhaltungssatz - die Menge an Energie in einem System ist immer konstant.

1.1.5 Leistung

Die Leistung ist die Änderung der Energie pro Zeit:

$$P(t) = \frac{dE}{dt}$$

Somit hängt Leistung auch mit Arbeit zusammen:

$$P(t) = \frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{t_0}^{t_1} \vec{F}(t) \cdot \vec{v}(t) dt = \vec{F}(t) \cdot \vec{v}(t)$$

1.1.6 Impuls

Der **Impuls** eines Körpers ist das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit eines Körpers:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

Die Änderrungsrate des Impulses eines Körpers ist durch die Gesamtkraft gegeben, die auf den Körper wirkt:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Der Gesamtimpuls innerhalb eines Systems ist ebenfalls konstant. Die Änderrungsrate des Gesamtimpulses ist also $\frac{d\vec{p}_{ges}}{dt} = 0$. Durch die Impulserhaltung und das dritte Newtonsche Axiom folgt auch, dass die Summe der Kräfte innerhalb eines Systems 0 sein muss:

$$\vec{F}_{ges} = \sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=1}^n \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d\vec{p}_{ges}}{dt} = 0$$

1.1.7 Drehmoment

Ein **Drehmoment (Torque)** ist eine für Hebelsysteme relevante Kräfte, definiert als das Kreuzprodukt eines "Hebelvektors" \vec{r} mit einer Kraft \vec{F} :

$$\vec{T} = \vec{F} \times \vec{r}$$

Die Einheit des Drehmoments ist somit $N \cdot m$.

1.2 Umweltphysikalische Beispiele

1.2.1 Auftriebskraft

Der Betrags der Auftriebskraft eines Körpers K in einer Flüssigkeit ist gegeben durch:

$$F_A = (\rho_{Fluid} - \rho_K) \cdot g \cdot V$$

Wobei V der Teil des Volumens ist, welcher unter Wasser liegt. Im tatsächlichen Kraftvektor wird die Richtung der Kraft dann durch die Richtung des Vektors zwischen dem Schwertkraftmittelpunkt des Systems und dem Schwerpunkt des Körpers gegeben. Bei schwimmenden Körpern herrscht am Schwerpunkt ein Kräftegleichgewicht zwischen der Auftriebskraft und der Schwerkraft.

1.2.2 Staudruck und Luftwiderstand

Der **Staudruck** eines Körpers ist die Erhöhung des Drucks am Staupunkt eines umströmten Körpers gegenüber dem statischen Druck eines Fluids, also der Druck, mit dem das Fluid gegen den Körper drückt.

$$p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot \|\vec{v}_\perp\|^2$$

Die dazugehörige **Staukraft** ist dann gegeben durch:

$$F_{Stau} = p \cdot A = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot \|\vec{v}_\perp\|^2$$

Zur Berechnung des Luftwiderstands an einem Körper wird dann ein Faktor c_w hinzugefügt, welcher beschreibt, wie stark die Luft den Körper umfließen kann.

$$F_{Luft} = c_w F_{Stau} = c_w \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot \|\vec{v}_\perp\|^2$$

Die Relativgeschwindigkeit v eines Flugzeugs gegenüber der Luft wird durch die Bordinstrumente durch Umstellung dieser Formel nach $\|\vec{v}_\perp\|$ berechnet!

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot \rho_{Luft} \cdot v^2 &= \rho_{Mess} \cdot g \cdot \Delta h \\ \Rightarrow v &= \sqrt{\frac{2 \cdot \rho_{Mess} \cdot g \cdot \Delta h}{\rho_{Luft}}} \end{aligned}$$

Dabei wird in einem Messrohr eine Messflüssigkeit mit Dichte ρ_{Mess} durch den Staudruck um eine Höhe Δh bewegt.

1.2.3 Das Kontinuitätsgesetz

Flüssigkeiten sind Näherungsweise inkompressibel, dementsprechend ist Volumen mal Flüssigkeit näherungsweise Konstant. Fließt also eine Flüssigkeit durch einen enger werdenden Behälter, wird sie schneller.

$$A(t) \cdot v(t) = \text{const}$$

Luft ist deutlich weiter davon entfernt, inkompressibel zu sein, da aber trotzdem ein Widerstand gegen Kompression existiert kann man trotzdem qualitativ den selben Effekt beobachten.

1.2.4 Die Bernoulli-Gleichung

In fließendem Wasser gilt folgendes Energiegleichgewicht:

$$E_{kin} + E_{pot} = \text{const} + W$$

W ist hier die sogenannte "Volumenarbeit", die ein Teil des Fluids leistet, um vor ihm liegende Teile des Fluids auf höheren Druck zu komprimieren:

$$W = -F \cdot \Delta s = (p_2 - p_1) \cdot A \cdot \Delta s = (p_2 - p_1) \cdot \Delta V$$

Wir erhalten letztendlich:

$$\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 + \rho \cdot g \cdot h + p = \text{const}$$

Dies führt zum sogenannten "Hydrodynamischen Paradoxon" - an Orten mit höherer Flussgeschwindigkeit ist der Druck geringer. So funktionieren zum Beispiel sogenannte Wasserstrahlpumpen - wenn man durch ein Glasrohr, welches immer wieder dünner wird, Wasser laufen lässt, kann man durch ein seitliches Rohr einen Sog erzeugen. Dies ist außerdem ein Faktor dabei, warum starker Wind Dachziegel anheben kann.

1.2.5 Hangabtriebskraft

Wir betrachten die Bewegung eines Körpers mit Masse m um einen Weg der Länge Δs mit Höhenänderung Δh entlang eines Höhengradienten ∇H . Für die Änderung der potentiellen Energie gilt $\Delta E_{pot} = m \cdot g \cdot \Delta h$. Diese Energieänderung ist genau die Arbeit W , welche durch die Hangabtriebskraft am Körper verrichtet wird:

$$W = \vec{F}_H \cdot \Delta \vec{s} = -\Delta E_{pot} = -m \cdot g \cdot \Delta h$$

Wir erhalten:

$$\vec{F}_H = -m \cdot g \cdot \frac{\Delta h}{\Delta \vec{s}} \rightarrow -m \cdot g \cdot \frac{dh}{d\vec{s}} = -m \cdot g \cdot \vec{\nabla} H$$

1.2.6 Gradientenkraft

Durch den Druckgradienten der Atmosphäre entstehen Druckunterschied über beliebige Strecken Δx . Somit wirkt auf einen zum Gradienten orthogonalen Querschnitt A eine Kraft von:

$$\begin{aligned} \Delta p &= \vec{\nabla} p \cdot \Delta \vec{x} \\ \Delta \vec{F} &= -\Delta p \cdot A = -\vec{\nabla} p \cdot \vec{x} \cdot A \end{aligned}$$

Aus dieser Druckgradientenkraft folgt eine Beschleunigung der Luft im betrachteten Volumen $\Delta x \cdot A$. Für die entstehende Beschleunigung gilt dann:

$$\vec{a} = \frac{\Delta F}{m} = \frac{\Delta F}{\rho \cdot V} = \frac{\vec{\nabla} p \cdot \Delta x \cdot A}{\rho \cdot \Delta x \cdot A} = -\frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p$$

1.3 Schwerkraft

Die Schwerkraft zwischen zwei Massen m_1 und m_2 mit Abstand r ist im Allgemeinen gegeben durch:

$$F_G = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

Ist M die Erdmasse und r der Erdradius, kann man so die Fallbeschleunigung g auf einer beliebigen Distanz r vom Erdmittelpunkt berechnet werden:

$$\begin{aligned} m \cdot g &= G \frac{mM}{r^2} \\ \implies g &= \frac{GM}{r^2} \end{aligned}$$

Wir können die Schwerkraft als Zentripetalkraft betrachten und so die Zeit berechnen, welche ein Satellit braucht, um einen Zentralkörper zu umrunden, und die Geschwindigkeit, die dabei erhalten werden muss.

Aus dem Gleichgewicht der Zentripetalkraft mit der Schwerkraft erhalten wir die Gleichgewichtsgeschwindigkeit:

$$F_z = m \cdot \frac{v^2}{r} = F_G \implies v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Wir können die Umlaufzeit nun bestimmen als:

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{GM}{r}} = \omega r = \frac{2\pi}{T} r \\ \implies T &= 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}} \end{aligned}$$

1.3.1 Arbeit gegen die Schwerkraft

Angenommen, wir heben einen Körper mit Masse m vom Abstand R_0 zur Erde auf den Abstand $R_1 = R_0 + h$ an. So gilt:

$$\begin{aligned} W &= \int_{R_0}^{R_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \\ &= \int_{R_0}^{R_1} G \frac{mM}{r^2} \cdot dR \\ &= GmM \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_0 + h} \right) \\ &= GmM \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_1} \right) \end{aligned}$$

1.3.2 Barometrische Höhenformel

Wir wissen, dass auf der Erde genug Gas vorhanden ist, und dass die Schwerkraft ausreichend ist, um eine Atmosphäre zu bilden. Die Kenngröße der Schwerkraft auf der Erde ist die Fallbeschleunigung g , die Kenngrößen der Luft sind die Dichte ρ , die Molare Masse M , und Temperatur T .

Wie ändert sich der atmosphärische Luftdruck mit steigender Höhe?

Ist m die Masse an Luft, n die Anzahl der Luftmoleküle und M die durchschnittliche molare Masse der Moleküle, so ist der Druck gegeben durch:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{M \cdot n}{V}$$

Für Luft gilt näherungsweise die Zustandsgleichung für ideale Gase $pV = nRT$, also:

$$\rho = \frac{1}{V} Mn = \frac{p}{nRT} Mn = \frac{M}{RT} p$$

R ist hier die sogenannte Gaskonstante $R \approx 8.314 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$.

Für den Druckgradienten folgt:

$$\begin{aligned} dp &= -\frac{dF}{A} = -\frac{dm \cdot g}{A} = \frac{\rho \cdot g \cdot dV}{A} = -\rho \cdot g \cdot dh \\ \implies \frac{dp}{dh} &= -\rho \cdot g = -\frac{Mg}{RT} \cdot p \end{aligned}$$

Unter der Annahme, dass die Atmosphäre isotherm ist, also in etwa konstante Temperatur hat, folgt

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dh} &= -cp \\ \implies p(h) &= p_0 \cdot e^{-ch} = p_0 \cdot e^{-\frac{Mg}{RT} h} \end{aligned}$$

Der Druck nimmt also mit zunehmender Höhe exponentiell ab.

Chapter 2

Thermodynamik

Chapter 3

Physik der Erde