



Sécurisation SSH par port knocking

📂 Catégorie	Sécurité
📅 Date	16 juillet 2026
📍 Lieu	Chez Moi
🕒 Mise à jour	20 juillet 2026 14:34
🌟 Statut	Finalisée

1. Installation du service knockd

mettre à jour vos dépôts et installez le paquet **knockd** ainsi que les outils de persistance du par feu

```
sudo apt update
sudo apt install knockd iptables-persistent -y
```

2. Configuration des règles de par-feu initiales

Vous devrez configurer **iptables** pour qu’il accepte les connexion déjà établies mais rejette les nouvelles tentatives de connexion SSH directes sur le port 22.

```
# 1. Autoriser les connexions locales (loopback)
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
# 2. Autoriser les connexions déjà établies ou liées (pour ne pas couper votre session
actuelle !)
sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# 3. Bloquer toutes les nouvelles connexions entrantes sur le port SSH (22)
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
```

A ce stade, la connexion sera refusé sur vous tentez d’ouvrir une nouvelle session SSH depuis une autre console.

3. Configuration du démon knockd

Editez le fichier de configuration de knockd

```
nano /etc/knockd.conf
```

Supprimer tout le contenu pour y définir votre séquence et vos commandes dynamique

```
[options]
    UseSyslog

[opencloseSSH]
    sequence      = 7000:tcp,8000:tcp,9000:tcp
    seq_timeout   = 10
    start_command = /sbin/iptables -I INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    cmd_timeout   = 30
    stop_command  = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

Ensuite, vous devez activer et démarrer le service knockd

par défaut, le démon n'écoute pas sur vos cartes réseaux. Il faut l'activer et lui préciser sur quelle interface travailler (exemple : enps3 ou eth0)

Trouver le nom de votre interface

```
ip a          # pour ma part enp0s3
```

Puis, éditez votre fichier le fichier d'initialisation de knockd

```
nano /etc/default/knockd
```

Activez le service en passant **START_KNOCKD** à 1 et déclarez votre interface

```
START_KNOCKD=1
KNOCKD_OPTS="-i enp0s3"
```

Puis redémarrez et activez le service au lancement du système

```
sudo systemctl enable knockd
sudo systemctl start knockd
```

Enfin, sauvegardez vos règles de blocage iptables afin de pas les perdre au prochain redémarrage

```
sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
```

4. Validation et test d'exploitation

A : envoyer les tocs depuis un client Linux/macOS

```
knock -v IP_DE_TA_VM 7000 8000 9000
ssh user@IP_DE_TA_VM
```

B: Envoyer les tocs depuis un client Windows (PowerShell)

```
# Exécutez ces trois commandes rapidement l'une après l'autre
Test-NetConnection -ComputerName IP_DE_TA_VM -Port 7000
Test-NetConnection -ComputerName IP_DE_TA_VM -Port 8000
Test-NetConnection -ComputerName IP_DE_TA_VM -Port 9000
# Lancez ensuite votre client SSH (PuTTY ou commande SSH)
ssh user@IP_DE_TA_VM
```