Лабораторная работа № 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Танрибергенов Эльдар

2024 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи

Цель лабораторной работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

- Создать резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 и msk-donskaya-etanribergenov-sw-3.
- 2. Настроить балансировку нагрузки между резервными соединениями.
- 3. Настроить режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.
- 4. Повысить отказоустойчивость резервного соединения.
- 5. Сформировать и настроить агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 и msk-donskaya-etanribergenov-sw-4.

Выполнение работы

Создание резервного соединения между коммутаторами

Создание резервного соединения между коммутаторами

Для этого требуется:

- Замена соединения между коммутаторами msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 (Gig0/2)
 и msk-donskaya-etanribergenov-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами
 msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-etanribergenov-sw-3 (Gig0/2)
- Соединение между коммутаторами msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 и msk-donskaya-etanribergenov-sw-4 через интерфейсы Fa0/23
- Перевод портов в тэгированный режим

Создание резервного соединения между коммутаторами

Новое соединение коммутаторов




Рис. 1: Соединение коммутаторов

Создание резервного соединения между коммутаторами

Перевод режима работы портов в тэгированный режим

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config)#interface g0/2
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#wr mem
```

Рис. 2: Настройка интерфейса Gig0/2 коммутатора 3

Настройка балансировки нагрузки

между резервными соединениями

Настройка балансировки нагрузки между резервными соединениями

Требуется:

• Настроить в качестве корневого коммутатора протокола STP коммутатор msk-donskaya-etanribergenov-sw-1

Настройка балансировки нагрузки между резервными соединениями

Настройка коммутатора msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 как корневого коммутатора STP

• команда spanning-tree vlan 3 root primary

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config)#^Z
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#wr mem
```

Рис. 3: Настройка корневого коммутатора STP

Настройка режима Portfast на

интерфейсах коммутаторов, к

которым подключены серверы

Сведения

PortFast - это функция, которая позволяет порту пропустить состояния listening и learning и сразу же перейти в состояние forwarding. Она настраивается на портах уровня доступа, к которым подключены пользователи или сервера. Цель - избавить коммутаторы от лишней нагрузки.

Настройка режима Portfast на интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы

msk-donskava-etanribergenov-sw-2#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. msk-donskava-etanribergenov-sw-2(config)#interface range f0/1 - 2 msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range) #spanning-tree portfast %Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION %Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. %Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs. concentrators. switches. bridges. etc... to this interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range) #

Рис. 4: Настройка режима Portfast на интерфейсах коммутатора 2

Повышение отказоустойчивости резервного соединения

Повышение отказоустойчивости резервного соединения

Требуется:

• Переключить коммутаторы в режим работы по протоколу Rapid PVST+

Rapid PVST+ - это усовершенствование протокола Spannina Tree (STP) от Cisco. Важным преимуществом данной реализации является то, что данный протокол предоставляет отдельный экземпляр RSTP (ранняя модификация протокола) для каждой сети VLAN. Т.е. в каждой настроенной VLAN выполняется один экземпляр протокола связующего дерева. Каждый экземпляр Rapid PVST + в VLAN имеет один корневой коммутатор. Принципы работы этого протокола аналогичны RSTP, и соответственно скорость сходимости также измеряется секундами. Относительным недостатком Rapid PVST+ являются повышенные требования к annapamным мошностям участвующих в работе коммутаторов.

Повышение отказоустойчивости резервного соединения

• Переключение коммутаторов в режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config)#span
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config)#spanning-tree mode rapid
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config)#
```

Рис. 5: Переключение коммутатора msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 в режим работы по протоколу Rapid PVST+

Формирование и настройка агрегированного соединения


интерфейсов между

коммутаторами

Требуется:

- Соединение кроссовыми кабелями интерфейсов коммутаторов
- Настройка агрегирования каналов на коммутаторах

• Соединение кроссовыми кабелями интерфейсов коммутаторов



- Настройка агрегирования каналов на коммутаторах
- · команда "channel-group 1 mode on" агрегирование интерфейсов в один канал (режим EtherChannel)

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

Рис. 7: Настройка агрегирования каналов на коммутаторе msk-donskaya-etanribergenov-sw-4

- Настройка агрегирования каналов на коммутаторах
- Перевод канала "port-channel 1" в тэгированный режим работы

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config-if)#$SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking
Port-channell on VLAN0001. Port consistency restored.

$SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking Port-channell on VLAN0001. Port consistency restored.
```

Рис. 8: Настройка агрегированного канала на коммутаторе msk-donskaya-etanribergenov-sw-4

Результаты

Проверка работоспособности резервного соединения

· команда "ping" для проверки соединения

```
C:\>ping mail-etanribergenov.donskaya.rudn.edu
Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms. Maximum = 0ms. Average = 0ms
```


Рис. 9: Пингование сервера mail-etanribergenov с оконечного устр-ва

Проверка балансировки нагрузки между резервными соединениями

· Используя режим симуляции, убедиться, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-etanribergenov-1 до mail-etanribergenov через коммутаторы msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 и msk-donskaya-etanribergenov-sw-3, а от хоста dk-donskaya-etanribergenov-1 до web-etanribergenov через коммутаторы msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 и msk-donskaya-etanribergenov-sw-2

Проверка балансировки нагрузки между резервными соединениями


Движение пакета ICMP от хоста dk-donskaya-etanribergenov-1 до mail-etanribergenov в режиме симуляции



20/26

Проверка балансировки нагрузки между резервными соединениями

Движение пакета ICMP от хоста dk-donskaya-etanribergenov-1 до web-etanribergenov в режиме симуляции



Проверка отказоустойчивости резервного соединения

- команда "ping -n 1000" для отправки 1000 эхо-запросов
- перевод интерфейса коммутатора в состояние "shutdown" для изучения времени восстановления соединения после разрыва

Проверка отказоустойчивости резервного соединения

• До повышения отказоустойчивости:

```
msk-donskava-etanribergenov-sw-3#conf t
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<lms TTL=127
                                                                                  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
                                                                                  msk-donskava-etanribergenov-sw-3(config) #interface g0/2
                                                                                  msk-donskava-etanribergenov-sy-3(config-if)#shutdown
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<lms TTL=127
                                                                                  msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if)#
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
                                                                                  $LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2 changed state to administratively down
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=lms TTL=127
                                                                                  %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
Request timed out
                                                                                 msk-donskava-etanribergenov-sw-3(config-if)#
```

Рис. 12: Разрыв соединения выключением интерфейса коммутатора 3

Проверка отказоустойчивости резервного соединения

• После повышения отказоустойчивости:

```
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
                                                                            msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
                                                                            msk-donskava-etanribergenov-sw-3#conf t
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<lms TTL=127
                                                                            Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
                                                                            msk-donskava-etanribergenov-sw-3(config)finterface g0/2
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
                                                                            msk-donskava-etanribergenov-sw-3(config-if)#shutdown
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
                                                                            msk-donskava-etanribergenov-sw-3(config-if)#
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
                                                                            %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
                                                                            *LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
                                                                            msk-donskava-etanribergenov-sw-3(config-if)f
```

Рис. 13: Разрыв соединения выключением интерфейса коммутатора 3

- Создано резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 и msk-donskaya-etanribergenov-sw-3.
- Настроена балансировка нагрузки между резервными соединениями.
- · Настроен режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.
- Повышена отказоустойчивость резервного соединения.
- Сформировано и настроено агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 и msk-donskaya-etanribergenov-sw-4.

Вывод

Вывод

Я изучил возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.