Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Выполнил: Танрибергенов Эльдар

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Ответы на контрольные вопросы	27
5	Выводы	28

Список иллюстраций

5.1	конфигурация интерфеисов коммутатора msk-donskaya-etanribergeno sw-1	v- 8
3.2	Конфигурация интерфейсов коммутатора msk-donskaya-etanribergeno	v-
	sw-2	9
3.3	Конфигурация интерфейсов коммутатора msk-donskaya-etanribergeno	v-
	sw-3	9
3.4	Конфигурация интерфейсов коммутатора msk-donskaya-etanribergeno	v-
	sw-4	9
3.5	Конфигурация интерфейсов коммутатора msk-pavlovskaya-	
	etanribergenov-sw-1	9
3.6		10
3.7		11
3.8		11
3.9		12
3.10		12
		12
		13
		13
		13
3.15		14
3.16	Настройка VTP-клиента	14
		15
3.18	Сведения о VLAN	15
		16
		16
3.21		17
		17
		18
3.24	Сервер Mail: ip-адрес и маска	18
3.25	Оконеч. y-во dk-pavlovskaya-etanribergenov: шлюз	19
		19
3.27	Оконеч. у-во other-pavlovskaya-etanribergenov: шлюз	20
		20
	, ,	21
		21
	, , , , ,	22
3.32	Оконеч. у-во dep-donskaya-etanribergenov: ip-адрес и маска	22

3.33	Оконеч. у-во adm-donskaya-etanribergenov: шлюз	23
3.34	Оконеч. у-во adm-donskaya-etanribergenov: ip-адрес и маска	23
3.35	Оконеч. у-во other-donskaya-etanribergenov: шлюз	24
3.36	Оконеч. у-во other-donskaya-etanribergenov: ip-адрес и маска	24
3.37	Пингование устр-ва из одного VLAN	25
3.38	Пингование устр-ва из разных VLAN	25
3.39	Отправка пакета устр-ву из одного VLAN	25
3.40	Kaдp Ethernet	26
3.41	Отправка пакета устр-ву из разных VLAN	26

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Задание

- 1. На коммутаторах сети настроить Trunk-порты на соответствующих интерфейсах, связывающих коммутаторы между собой.
- 2. Коммутатор msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 настроить как VTP-сервер и прописать на нём номера и названия VLAN.
- 3. Остальные коммутаторы настроить как VTP-клиенты, на интерфейсах указать принадлежность к соответствующему VLAN.
- 4. На серверах прописать ІР-адреса.
- 5. На оконечных устройствах указать соответствующий адрес шлюза и прописать статические IP-адреса из диапазона соответствующей сети, следуя регламенту выделения ip-адресов из предыдущих ЛР.
- 6. Проверить доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.
- 7. Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучите процесс передвижения пакета ICMP по сети. Изучите содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. На коммутаторах сети на интерфейсах, связывающих коммутаторы между собой, перевёл режим работы портов в значение "Trunk"

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config)#interface g0/l
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1(config-if)#interface g0/2
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#interface f0/1
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#swi
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#
```

Рис. 3.1: Конфигурация интерфейсов коммутатора msk-donskayaetanribergenov-sw-1

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2 (config)#interface g0/1
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2 (config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2 (config-if)#exit
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2 (config)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2 (config)#interface g0/2
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2 (config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-etanribergenov-sw-2 (config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2 (config-if)#
```

Рис. 3.2: Конфигурация интерфейсов коммутатора msk-donskayaetanribergenov-sw-2

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config)#interface g0/l
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if)#exit
```

Рис. 3.3: Конфигурация интерфейсов коммутатора msk-donskayaetanribergenov-sw-3

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config-if)#^Z
```

Рис. 3.4: Конфигурация интерфейсов коммутатора msk-donskayaetanribergenov-sw-4

```
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#switchport mode trunk
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config-if)#^Z
```

- Рис. 3.5: Конфигурация интерфейсов коммутатора msk-pavlovskayaetanribergenov-sw-1
 - 2. Коммутатор msk-donskaya-etanribergenov-sw-1 настроил как VTP-сервер и прописал на нём номера и названия VLAN.

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1(config)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config) #vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config) #vtp domain donskaya-etanribergenov
Changing VTP domain name from NULL to donskaya-etanribergenov
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1(config) #vlan 2
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1(config-vlan)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-vlan) #name management
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-vlan) #vlan 3
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-vlan) #name servers
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1(config-vlan) #vlan 102
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1(config-vlan) #name departaments
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l(config-vlan)#name other
msk-donskaya-etanribergenov-sw-1(config-vlan)#^Z
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-etanribergenov-sw-l#wr mem
```

Рис. 3.6: Настройка VTP-сервера и создание vlan

3. Остальные коммутаторы настроил как VTP-клиенты, на интерфейсах указал принадлежность к соответствующему VLAN.

Коммутатор msk-donskaya-etanribergenov-sw-4:

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#password cisco

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
```

Рис. 3.7: Настройка VTP-клиента

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config) #interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range) #exit
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#interface range f0/6 - 10
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range) #exit
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#interface range f0/11 - 15
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range) #switchport access vlan 103
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range) #exit
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4(config)#interface range f0/16 - 24
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
msk-donskaya-etanribergenov-sw-4#wr mem
```

Рис. 3.8: Указание интерфейсам принадлежность к VLAN

Проверка получения списка VLAN от VTP-сервера и установки принадлежности интерфейсов к соответствующим VLAN

msk-donskaya-etanribergenov-sw-4#show vlan			
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig0/2
2	management	active	_
3	servers	active	
101	dk	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5
102	departaments	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10
103	adm	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15
104	other	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	
VLAN	Type SAID MTU Parent F	RingNo Bridg	geNo Stp BrdgMode Transl Trans2

Рис. 3.9: Сведения о VLAN

Коммутатор msk-donskaya-etanribergenov-sw-2:

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
```

Рис. 3.10: Настройка VTP-клиента

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2(config) #interface range f0/1 - 2
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range) #switchport mode access
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range) #switchport access vlan 3
msk-donskaya-etanribergenov-sw(config-if-range) #^Z
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2#wr mem
```

Рис. 3.11: Указание интерфейсам принадлежность к VLAN

Проверка получения списка VLAN от VTP-сервера и установки принадлежности интерфейсов к соответствующим VLAN

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-2#show vlan
VI.AN Name
                                   Status Ports
                                    active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
  default
                                             Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                             Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                             Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                             Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                             Fa0/23, Fa0/24
                                    active
2
   management
3
    servers
                                             Fa0/1, Fa0/2
                                    active
101 dk
102 departaments
                                    active
103 adm
                                    active
104 other
                                   active
1002 fddi-default
                                   active
1003 token-ring-default
1004 fddinet-default
                                   active
1005 trnet-default
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Transl Trans2
```

Рис. 3.12: Сведения о VLAN

Коммутатор msk-donskaya-etanribergenov-sw-3:

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config)#
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config)#
```

Рис. 3.13: Настройка VTP-клиента

```
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-etanribergenov-sw-3#
```

Рис. 3.14: Указание интерфейсам принадлежность к VLAN

Проверка получения списка VLAN от VTP-сервера и установки принадлежности интерфейсов к соответствующим VLAN

msk-o	donskaya-etanribergenov-sw-3#show	vlan	
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
2	management	active	
3	servers	active	Fa0/1
101	dk	active	
102	departaments	active	
103	adm	active	
104	other	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	
VLAN	Type SAID MTU Parent Ri	ngNo Bridge	eNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2

Рис. 3.15: Сведения о VLAN

Коммутатор msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-1:

```
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l>enable
Password:
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config)#
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config)#
```

Рис. 3.16: Настройка VTP-клиента

```
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config) #interface range f0/1 - 15
msk-pavlovskaya-etanribergenov(config-if-range) #switchport mode access
msk-pavlovskaya-etanribergenov(config-if-range) #switchport access vlan 101
msk-pavlovskaya-etanribergenov(config-if-range) #exit
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config) #
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config) #interface f0/20
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config-if) #switchport mode access
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config-if) #switchport access vlan 104
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l(config-if) #^2
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l#write mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l#
```

Рис. 3.17: Указание интерфейсам принадлежность к VLAN

Проверка получения списка VLAN от VTP-сервера и установки принадлежности интерфейсов к соответствующим VLAN

msk-p	msk-pavlovskaya-etanribergenov-sw-l#show vlan			
VLAN	Name	Status	Ports	
1	default	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gig0/1 Gig0/2	
2	management	active		
3	servers	active		
101	dk	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12	
102	damantamanta	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15	
102	departaments	active		
	other	active	F=0/20	
	fddi-default	active	140/20	
	token-ring-default	active		
	fddinet-default	active		
	trnet-default	active		
VLAN	Type SAID MTU	Parent RingNo Bridge	eNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2	

Рис. 3.18: Сведения о VLAN

4. На серверах прописал ІР-адреса.




Рис. 3.19: Сервер Web: шлюз




Рис. 3.20: Сервер Web: ip-адрес и маска




Рис. 3.21: Сервер File: шлюз




Рис. 3.22: Сервер File: ip-адрес и маска



Рис. 3.23: Сервер Mail: шлюз




Рис. 3.24: Сервер Mail: ip-адрес и маска

5. На оконечных устройствах указал соответствующий адрес шлюза и прописал статические IP-адреса из диапазона соответствующей сети, следуя регламенту выделения ip-адресов:

На территории "Москва, Павловская":




Рис. 3.25: Оконеч. у-во dk-pavlovskaya-etanribergenov: шлюз




Рис. 3.26: Оконеч. у-во dk-pavlovskaya-etanribergenov: ip-адрес и маска




Рис. 3.27: Оконеч. у-во other-pavlovskaya-etanribergenov: шлюз




Рис. 3.28: Оконеч. у-во other-pavlovskaya-etanribergenov: ip-адрес и маска

На территории "Москва, Донская":




Рис. 3.29: Оконеч. у-во dk-donskaya-etanribergenov: шлюз




Рис. 3.30: Оконеч. у-во dk-donskaya-etanribergenov: ip-адрес и маска




Рис. 3.31: Оконеч. у-во dep-donskaya-etanribergenov: шлюз




Рис. 3.32: Оконеч. у-во dep-donskaya-etanribergenov: ip-адрес и маска




Рис. 3.33: Оконеч. у-во adm-donskaya-etanribergenov: шлюз




Рис. 3.34: Оконеч. у-во adm-donskaya-etanribergenov: ip-адрес и маска




Рис. 3.35: Оконеч. у-во other-donskaya-etanribergenov: шлюз




Рис. 3.36: Оконеч. у-во other-donskaya-etanribergenov: ip-адрес и маска

6. Проверил доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.

Использовал команду ping в Command Prompt: Из одного VLAN:

```
C:\>ping 10.128.3.201

Pinging 10.128.3.201 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time<lms TTL=128
Ping statistics for 10.128.3.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
C:\>
```

Рис. 3.37: Пингование устр-ва из одного VLAN

Из разных VLAN:

```
C:\>ping 10.128.4.202

Pinging 10.128.4.202 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.202:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
```

Рис. 3.38: Пингование устр-ва из разных VLAN

7. Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучил процесс передвижения пакета ICMP по сети.




Рис. 3.39: Отправка пакета устр-ву из одного VLAN

Изучил содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов.




Рис. 3.40: Кадр Ethernet

В кадре Ethernet добавились поля, указывающие тег.

Отправка пакета устройству из разных VLAN:




Рис. 3.41: Отправка пакета устр-ву из разных VLAN

4 Ответы на контрольные вопросы

- 1. Команда *show vlan* используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве.
- 2. VLAN Trunking Protocol (VTP) это протокол передачи данных о VLAN. Команды: vtp mode <server/client> - переводит устройство в режим VTPсервера/клиента; vtp domain <название> - указание домена vtp password <пароль> - установка пароля
- 3. Internet Control Message Protocol (ICMP) сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном ICMP используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных, например, запрашиваемая услуга недоступна или хост или маршрутизатор не отвечают. Также на ICMP возлагаются некоторые сервисные функции. Формат пакета ICMP: Заголовок кадра Ethernet, заголовок IP, заголовок ICMP (тип, код, контрол.сумма), сообщение ICMP.
- 4. Address Resolution Protocol (ARP) это сетевой протокол, предназначенный для определения MAC-адреса другого компьютера по известному IP-адресу. Формат ARP-пакета: тип оборудования, тип протокола, MAC-адрес отправителя и получателя, IP-адрес отправителя и получателя.
- 5. МАС-адрес это уникальный идентификатор, присвоенный сетевому адаптеру или сетевому интерфейсу устройства, подключённого к сети. Он состоит из 6 шестнадцатеричных цифр (октетов), разделённых двоеточиями, и имеет длину 48 бит.

5 Выводы

Я получил основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.