计算机网络及应用


Computer Networks and Applications

第九章 无线与移动网络


无线链路特性; WLAN和CDMA/CA; 蜂窝因特网接入 移动管理原理; 移动IP; 蜂窝网中的移动性

1. 无线局域网:无线网络的基本组成?


无线网络的基本组成



无线网络的基本组成




无线网络的基本组成




1. 无线局域网:无线网络的基本组成——无线主机、基站、无线链路; IEEE802.11 (WiFi) 网络的组成?

IEEE802.11无线局域网的组成

■ 有固定基础设施的无线局域网




一个基本服务集 BSS 包括一个基站和若干个移动站, 所有的站在本 BSS 以内都可以直接通信, 但在和本 BSS 以外的站通信时, 都要通过本 BSS 的基站。




基本服务集内的基站叫做接入点 AP (Access Point) 其作用和网桥相似。


当网络管理员安装 AP 时,必须为该 AP 分配一个不超过 32 字节的服务集标识符 SSID 和一个信道。



一个基本服务集可以是孤立的,也可通过接入点 AP 连接到一个主干分配系统 DS (Distribution System), 然后再接入到另一个基本服务集,构成扩展的服务集ESS (Extended Service Set)。




ESS 还可通过叫做门户(portal)为无线用户提供到非 802.11 无线局域网(例如,到有线连接的因特网)的接入。门户的作用就相当于一个网桥。




移动站 A 从某一个基本服务集漫游到另一个基本服务集(到 A'的位置),仍可保持与另一个移动站 B 进行通信。


如何实现?



1. 无线局域网:无线网络的基本组成——无线主机、基站、无线链路; IEEE802.11网络的组成——基本服务集和扩展服务集; IEEE802.11移动 节点与AP建立关联的方法:主动扫描和被动扫描

802.11: 被动/主动扫描





被动扫描

- (1) 从AP发送信标帧
- (2) H1向选择的AP发送关联请求帧
- (3) 被选择的AP向H1发送关联响应 帧

主动扫描

- (1) 自H1广播探测请求帧
- (2) 从AP发送探测响应
- (3) H1向选择的AP发送关联请求帧
- (4) 被选择的AP向H1发送关联响应 帧

1. 无线局域网:无线网络的基本组成——无线主机、基站、无线链路; IEEE802.11网络的组成——基本服务集和扩展服务集;无线网络的工作模式:基础设施模式和无线自组织模式;移动自组网络;802.11局域网的物理层;802.11局域网的MAC层协议——CSMA/CA协议:产生原因?

CSMA/CA 协议(9.1.3)

碰撞避免(Collision Avoidance)


无线局域网不能简单地搬用 CSMA/CD 协议。主要有两个原因:

- 1.CSMA/CD 协议要求一个站点在发送本站数据的同时, 必须<mark>不间断地检测</mark>信道,但在无线局域网的设备中要实 现这种功能花费能耗过大。
- 2.即使我们能够实现碰撞检测的功能,并且当我们在发送数据时检测到信道是空闲的,在接收端仍然有可能<mark>发生碰撞</mark>。

无线局域网:无线网络的基本组成——无线主机、基站、无线链路;
IEEE802.11网络的组成——基本服务集和扩展服务集;无线网络的工作模式:基础设施模式和无线自组织模式;移动自组网络;802.11局域网的物理层;802,11局域网的MAC层协议——CSMA/CA协议:产生原因,面临的两个主要问题:隐蔽站和暴露站

无线局域网的特殊问题—隐蔽站问题

这种未能检测出媒体上已存在的信号的问题 叫做隐蔽站问题(hidden station problem)




当 A 向B发送数据时, C 检测不到无线信号时, 以为 B 是空闲的, 因而向 B 发送数据, 结果发生碰撞。

无线链路的经典问题: 隐藏终端问题的产生原因

隐藏终端问题(hidden terminal)



- 1障碍物阻挡:
- □B, A hear each other
- □B, C hear each other
- □A, C can not hear each other means A, C unaware of their interference at B



- 2信号衰减:
- □B, A hear each other
- □B, C hear each other
- □A, C can not hear each other interferring at B

无线局域网的特殊问题——暴露站问题

B向A发送数据并不影响C向D发送数据 这就是暴露站问题(exposed station problem)

C的作用范围 B的作用范围

B向A发送数据,而C又想和D通信。 C检测到媒体上有信号,C是否向D发送数据?

- 1. 无线局域网:无线网络的基本组成——无线主机、基站、无线链路; IEEE802.11网络的组成——基本服务集和扩展服务集;无线网络的工作模式:基础设施模式和无线自组织模式;移动自组网络;802.11局域网的物理层;802,11局域网的MAC层协议——CSMA/CA协议:产生原因,面临的两个主要问题:隐蔽站和暴露站;
- 2. CAMA/CA的工作原理
- ◇ 利用协调功能确定移动站发送和接收数据的时序
- ◇ 设置3种类型的帧间间隔时间来控制不同类型数据帧的发送时序
- ♦ CSMA/CA的算法





802.11 发送方

分布式帧间间隔

- 1 如果侦听到信道空闲了DIFS 时间,则开始发送数据帧 (无CD碰撞检测)
- 2 如果侦听到信道忙,则

开始一计时器,且值为[0, CW-1]间随机回退值 初始CW=CW_{min}=8 slots


如果信道空闲,则计时器递减,否则冻结;当计时器为零时,开始发送数据帧,如果未收到ACK,倍增CW并重复步骤2(直至CW≤CW_{max}=8*2⁵,或某个指定值)如果收到ACK,CW=CWmin,重复步骤2传输下一帧

802.11 接收方

短帧间间隔

- if frame received OK / 校验正确)

return ACK after **SIFS** (ACK needed due to hidden terminal problem)



对比以太网的CSMA/CD机制,有何异同?


- 1. 无线局域网:无线网络的基本组成——无线主机、基站、无线链路; IEEE802.11网络的组成——基本服务集和扩展服务集;无线网络的工作模式:基础设施模式和无线自组织模式;移动自组网络;802.11局域网的物理层;802,11局域网的MAC层协议——CSMA/CA协议:产生原因,面临的两个主要问题:隐蔽站和暴露站;
- 2. CAMA/CA的工作原理
- ◇ 利用协调功能确定移动站发送和接收数据的时序
- ◇ 设置3种类型的帧间间隔时间来控制不同类型数据帧的发送时序
- ◇ CSMA/CA的算法: 三点说明
- ◆ CSMA/CA和CSMA/CD的对比
- ◇ 如何解决隐蔽站和暴露站问题:通过信道预约机制

处理隐藏终端问题: RTS/CTS机制

- 思想: 允许发送方"预约"信道而不是让数据帧随机访问: 避免了长数据帧的碰撞
- □ 发送方使用CSMA, 首先发送短<mark>请求发送</mark>request-to-send (RTS)分组给基站
- RTS 仍有可能相互碰撞 (但它们非常短)
- 基站广播允许发送 clear-to-send (CTS) 来回应 RTS
- □ CTS 被所有节点听见
- 发送方发送数据帧
- 其他节点则推迟发送


使用小的<mark>预约分组</mark>完全避免了数据帧碰撞! 不属于随机访问协议 该机制在实际中默认不开启(占用带宽),而是用CSMA/CA机制 源站A在发送数据帧之前先发送一个短的控制帧,*叫做请求发送RTS (Request To Send),它包括源地址、目的地址和这次通信(包括相应的确认帧)所需的持续时间。

802.11 允许要发送数据的站对信道进行预约。




若媒体空闲,则目的站 B 就发送一个响应控制帧, 叫做允许发送 CTS (Clear To Send),它包括这次 通信所需的持续时间(从 RTS 帧中将此持续时间 复制到 CTS 帧中)。

A 收到 CTS 帧后就可发送其数据帧。




802.11 允许要发送数据的站对信道进行预约。



- 1. 无线局域网:无线网络的基本组成——无线主机、基站、无线链路; IEEE802.11网络的组成——基本服务集和扩展服务集;无线网络的工作模式:基础设施模式和无线自组织模式;移动自组网络;802.11局域网的物理层;802,11局域网的MAC层协议——CSMA/CA协议:产生原因,面临的两个主要问题:隐蔽站和暴露站;
- 2. CAMA/CA的工作原理
- ◇ 利用协调功能确定移动站发送和接收数据的时序
- ◇ 设置3种类型的帧间间隔时间来控制不同类型数据帧的发送时序
- ◇ CSMA/CA的算法: 三点说明
- ◆ CSMA/CA和CSMA/CD的对比
- ◇ 如何解决隐蔽站和暴露站问题:通过信道预约机制
- 3. 8.2.11的MAC帧

802.11 帧格式1



802.11 帧: 3个MAC地址的机制

