

Técnicas de Programação


Prof. Protásio



Laboratório de Microengenharia/DEE/CEAR/UFPB

Expressões

- Expressão
 - É uma sequência de **operandos** e **operadores** que especifica uma operação.



Operadores

- O significado de um **operador** depende dos **tipos de seus operandos**

$m + n$

- O operador + pode ser:
 - Soma de inteiros
 - Soma de pontos flutuantes
 - Concatenação de *strings*
 - Soma de ponteiros



Sobrecarga
de Operador

Operadores

- Classificação:
 - Unário
 - Atuam sobre um operando
 - Exemplo: &P
 - Binário
 - Atuam sobre dois operandos
 - Exemplo: $x * y$
 - Ternário
 - Atuam sobre três operandos
 - Exemplo: $a?b:c$



Expressões com vários operandos

- É importante saber:

- **Precedência**

- Indica a prioridade do operador em relação a outros.
 - Exemplo:

$$20 * 5 + 24$$

- **Associatividade**

- Indica a ordem de avaliação de operandos do mesmo tipo em uma expressão
 - Exemplo:

$20+5+24$ equivale à $(20+5)+24$: associatividade L-R

$x + 32760 + y + 5$ equivale a $((x + 32760) + y) + 5$: associatividade L-R

$m=n=p$ equivale à $m = (n = p)$: associatividade R-L



Operadores

Prioridade	Grupo de precedência	Operador	Descrição	Associatividade
1	Escopo	::	Qualificador de escopo	LR
2	Sufixo (únario)	++ --	Incremento e decremento pós fixado	LR
		()	Parêntese	
		[]	Índice	
		. ->	Acesso a membros de objetos	
3	Prefixo (únario)	++ --	Incremento e decremento prefixado	RL
		~ !	NOT bitwise / NOT lógico	
		+ -	Prefixo unário	
		& *	Referência / Derreferência	
		new delete	Alocação / desalocação	
		sizeof	Comprimento de parâmetro	
		(type)	Casting (conversão explícita)	
4	Ponteiro para membros	. * ->*	Acesso de membros de objetos via ponteiro	LR
5	Aritmético	* / %	Multiplicação, divisão, módulo	LR
6	Aritmético	+ -	Adição, subtração	LR



Operadores

Prioridade	Grupo de precedência	Operador	Descrição	Associatividade
7	Deslocamento <i>bitwise</i>	<< >>	Deslocamento à esquerda, deslocamento à direita	LR
8	Relacional	<> <= >=	Operadores de comparação	LR
9	Igualdade	== !=	igualdade / desigualdade	LR
10	AND	&	AND <i>bitwise</i>	LR
11	XOR	^	XOR <i>bitwise</i>	LR
12	OR		OR <i>bitwise</i>	LR
13	AND lógico	&&	AND lógico	LR
14	OR lógico		OR lógico	LR
15	Atribuição	= *= /= %= += -= >>= <<= &= ^= =	Atribuição / Atribuição composta	RL
		?:	Operador condicional	RL
16	Sequência	,	Operador vírgula	LR

É boa prática utilizar parênteses para melhorar a inteligibilidade do código.



Precedência

$$6 + 3 * 4 / 2 - 2$$

* e / têm maior precedência que + e -
* e / têm mesma precedência, então se usa regra da associatividade LR

$$6 + \underbrace{12 / 2}_{12} - 2$$

/ têm maior precedência que + e -

$$6 + \underbrace{6 - 2}_{6}$$

+ e - têm mesma precedência, então se usa regra da associatividade LR

$$\underbrace{12 - 2}_{10}$$

$$10$$



Operadores de atribuição

Símbolo	Uso	Operação
=	<code>x = 6;</code>	Atribui 6 a x
*=	<code>x *= 6;</code>	<code>x = x * 6;</code>
/=	<code>x /= 6;</code>	<code>x = x / 6;</code>
%=	<code>x %= 6;</code>	<code>x = x % 6;</code>
+=	<code>x += 6;</code>	<code>x = x + 6;</code>
-=	<code>x -= 6;</code>	<code>x = x - 6;</code>
<<=	<code>x <<= 6;</code>	<code>x = x << 6;</code>
>>=	<code>x >>= 6;</code>	<code>x = x >> 6;</code>
&=	<code>x &= 6;</code>	<code>x = x & 6;</code>
^=	<code>x ^= 6;</code>	<code>x = x ^ 6;</code>
=	<code>x = 6;</code>	<code>x = x 6;</code>

Operadores de atribuição

■ Exemplo

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
    int a, b=3;
    a = b;
    cout << a << endl;
    a+=2; // equivalente a a=a+2
    cout << a;
    a<<=1; // equivalente a a=a<<1
    cout << a;
}
```

Situação-problema:

- Faça um programa que receba do usuário um valor inteiro e multiplique por 2 usando o operador de deslocamento <<.
- É possível dividir 2 usando operador de deslocamento?



Operadores aritméticos

Operador	Descrição	Exemplo
+	soma	$4 + 5$
-	subtração	$7 - 3$
*	produto	$4 * 5$
/	Divisão	$8 / 5$
%	Resto	$8 \% 5$

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
    cout << 10/3 << endl;
    cout << 10/3.0 << endl;
    cout << 10%3 << endl;
}
```

int / int = int

int / float = float



Operadores de incremento e decremento

Operador	Equivalência
<code>++x;</code>	<code>x+=1; x = x + 1;</code>
<code>--x;</code>	<code>x-=1; x = x - 1;</code>

OBS

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
    int y, x = 3;
    y = ++x;    // x será 4, y será 4
    cout << x << endl;
    cout << y << endl;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
    int y, x = 3;
    y = x++;    // x será 4, y será 3
    cout << x << endl;
    cout << y << endl;
}
```



Operadores relacionais

Operador	Descrição	Exemplo
<code>==</code>	Igual a	<code>x == y</code>
<code>!=</code>	Diferente de	<code>x != y</code>
<code>></code>	Maior que	<code>x > y</code>
<code><</code>	Menor que	<code>x < y</code>
<code>>=</code>	Maior ou igual que	<code>x >= y</code>
<code><=</code>	Menor ou igual que	<code>x <= y</code>

- O resultado de uma operação relacional é:
 - 0 : false
 - 1 : true



Operadores relacionais

- Exemplo
 - $z = 1 < 5;$
 - Resultado $z = 1$
- Em geral, os operadores relacionais são usados em sentenças de seleção (*if*) ou de iteração (*while*, *for*)
 - Exemplo:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
    int y;
    cout << "Digite a media do aluno entre 0 e 10" << endl;
    cin >> y;
    if (y < 7)
        cout << "Reprovado" << endl;
    else
        cout << "Aprovado" << endl;
    return 0;
}
```

Situação-problema 1:

- Modifique o código abaixo para que se o aluno for **reprovado**, também mostre na tela a expressão “**Tente novamente, você consegue.**”

- $z = 1 > 5;$
- Resultado $z = 0$

Situação-problema 2:

- Modifique o código para que se o aluno for **aprovado com nota maior que 9**, mostre na tela a expressão “**Aprovado e Parabéns.**”, mantendo as condições anteriores



Operadores lógicos (booleanos)

Operador	Descrição	Exemplo
!	NOT	$!(x \geq y)$
&&	AND	$(m < n) \&\& (i > j)$
	OR	$(m == 5) (i > j)$

■ Exemplo

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
    char c;
    cout << "Digite uma letra:" << endl;
    cin  >> c;
    if (c >= 'a' && c <='z' || c >= 'A' && c <='Z')
        cout << "Eh letra!" << endl;
    else
        cout << "Nao eh letra" << endl;
    return 0;
}
```

Situação-problema 1:

- Modifique o código para identificar se o caractere digitado é um número.

Situação-problema 2:

- Modifique o código para identificar se o caractere digitado é um '.' ou se é '-'.



Operadores de manipulação bit-a-bit (*bitwise*)

Operador	Descrição	Exemplo	
&	AND bit-a-bit	a & b	
	OR bit-a-bit	a b	
^	XOR bit-a-bit	a ^ b	
~	INVERSOR bit-a-bit	~a	
<<	Deslocamento de bits à esquerda	a << 3	
>>	Deslocamento de bits à direita	a >> 2	

a = 1 00000001
b = 2 00000010
a & b **00000000**

a = 1 00000001
b = 2 00000010
a | b **00000011**

a = 3 00000011
b = 2 00000010
a ^ b **00000001**

a = 3 00000011
~a **11111100**

a = 4 00000100
a<< 3 **00100000**

a = 32 00100000
a>> 2 **00001000**

OBS: operadores **bitwise** aplicam-se somente à **char**, **int** e **long**



Operadores de manipulação bit-a-bit (*bitwise*)

■ Teste de bit

Resultado

```
● protasio@DELL:~/CODEs$ ./teste
digite valor de x:
a
0 valor de x digitado eh: a
0 1o bit eh 1
0 2o bit eh 0
0 3o bit eh 0
● protasio@DELL:~/CODEs$ ./teste
digite valor de x:
b
0 valor de x digitado eh: b
0 1o bit eh 0
0 2o bit eh 1
0 3o bit eh 0
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
    char x, temp;
    cout << "digite valor de x: " << endl;
    cin >> x;
    cout << "O valor de x digitado eh: " << x << endl;

    temp = x & 0b00000001;

    if (temp >= 1)
        cout << "O 1o bit eh 1" << endl;
    else
        cout << "O 1o bit eh 0" << endl;

    temp = x & 0b00000010;

    if (temp >= 1)
        cout << "O 2o bit eh 1" << endl;
    else
        cout << "O 2o bit eh 0" << endl;

    temp = x & 0b00000100;

    if (temp >= 1)
        cout << "O 3o bit eh 1" << endl;
    else
        cout << "O 3o bit eh 0" << endl;

    return 0;
}
```



Operadores de manipulação bit-a-bit (*bitwise*)

■ Teste de bit

Resultado

```
● protasio@DELL:~/CODEs$ g++ -o teste aula3_2.cpp
● protasio@DELL:~/CODEs$ ./teste
digite valor de x:
b
    x= 01100010
    pos= 00000001
    temp= 00000000
0
    x= 01100010
    pos= 00000010
    temp= 00000010
1
    x= 01100010
    pos= 00000100
    temp= 00000000
0
    x= 01100010
    pos= 00001000
    temp= 00000000
0
    x= 01100010
    pos= 00010000
    temp= 00000000
0
    x= 01100010
    pos= 00100000
    temp= 00100000
1
    x= 01100010
    pos= 01000000
    temp= 01000000
1
    x= 01100010
    pos= 10000000
    temp= 00000000
0
```

```
#include <iostream>
#include <bitset>
using namespace std;

int main () {
    char x, temp, pos = 0b00000001;

    bitset<8> B;

    cout << "digite valor de x:" << endl;
    cin >> x;
    for (int i = 0; i < 8; i++){
        temp = x & pos;
        B = x;
        cout << " x= " << B << endl;
        B = pos;
        cout << " pos= " << B << endl;
        B = temp;
        cout << " temp= " << B << endl;

        if (temp >= 1)
            cout << "1 ";
        else
            cout << "0 ";

        pos = pos << 1;
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

Operador condicional

- Operador ternário
- Sintaxe: $(\text{condição}) ? \text{valor1} : \text{valor2}$
- Exemplo

```
y = (x < 20) ? 50 : 70; // y recebe 50 se x for menor que 20, senão 70.
```

- Equivalente

```
if (x < 20) // Se x for menor que 20  
    y = 50; // então y recebe 50  
else  
    y = 70; // senão y recebe 70
```



Operador condicional ternário

- Exemplo: sensor de temperatura

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main () {
    int temp;
    string y = "oi string";
    cout << "Digite a temperatura" << endl;
    cin >> temp;
    y = (temp > 212) ? "fogo" : "okay";
    cout << "Status" << y << endl;
    return 0;
}
```



Conversão de tipos

- Conversões implícitas
 - São aquelas executadas automaticamente e tem como regra a **promoção de tipos**:

Tipo de precisão mais baixa → Tipo de precisa mais alta

- Exemplos:
 - `float pi = 3.14 + 3;`
 

Resultado pi = 6.14



Conversão de tipos

- Conversões implícitas
 - São aquelas executadas automaticamente e tem como regra a **promoção de tipos**:

Tipo de precisão mais baixa → Tipo de precisa mais alta

- Exemplos:
 - `int pi = 3.14 + 3;`
 int
 ↓
 int ← float + float

Resultado pi = 6



Conversão de tipos

■ Conversão Explícita (cast)

■ Sintaxe:

- tipo_de_dado (expressão)
- (tipo_de_dado) expressão



■ Exemplo

```
double a = 3.27;
```

```
int b;
```

```
b = int (a);
```

// casting de double para int

```
b = (int) a;
```

// casting de double para int

Situação-problema:

- Faça um código em que o usuário digite um valor em ponto flutuante e imprima o valor inteiro usando **casting**.
- Refaça o código **sem casting** e veja o resultado. Explique!


2 opções

Conversão de tipos

- Conversão Explícita (cast)

- Exemplos:

```
int i = 7, j = 2;  
double m = i/j;           int = int / int  
                           // truncamento m = 3.0  
  
double m = (double)(i/j); // m = 3.0  
  
double m = (double)i/j;  // m = 3.5, pois i é convertido  
  
double m = i/(double)j;  // m = 3.5, pois j é convertido  
  
double m = (double)i/(double)j; // m = 3.5
```



$$\text{float} = \frac{\text{float}}{\text{int}} = \frac{\text{int}}{\text{float}} = \frac{\text{float}}{\text{float}}$$

Lista de exercícios

- Elabore um código em C++ que receba do usuário dois valores, um valor char **a** e um inteiro **n** e:
1. Mostre na tela se o caractere **a** é letra ou número (0 à 9);
 2. Mostre na tela o valor em binário do **n**-ésimo bit de **a**, dado que **n** esteja entre 1 e 8;
 3. Mostre na tela se **n** é par ou ímpar;
 4. Mostre na tela valor de $f(n)=n^2+5n+2$;
 5. Mostre na tela uma semi-pirâmide, como mostrada abaixo, em que sua altura seja de acordo com o valor de **n** dado e o caractere da pirâmide seja o valor de **a**. No exemplo abaixo, a pirâmide é para $n = 6$ e $a = 'x'$.

x
xx
xxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx

