


# Facultad de Ingeniería Ingeniería en Informática y Sistemas Redes I

#### Laboratorio No. 10

## Objetivo

Realizar configuraciones de servicios de red implementando NAT y permitir la comunicación entre diferentes dispositivos, sin tener conocimiento de las direcciones IP Reales.

### Topología



#### Red Básica

- a. Agregue un Router 2901 R1
  - i. Ip GE-1 10.0.0.1/8
  - ii. ip GE-0 100.0.0.1 / 8
- b. Agregue un Router 2901 R2
  - i. Ip GE-1 192.168.1.1 / 24
  - ii. ip GE-0 100.0.0.2 / 8
- c. Agregue un switch 2960 / S1
- d. Agregue un switch 2960 / S2
- e. Agregue 3 computadoras (A, B, C)
  - i. A: asigne el ip 10.0.0.10 / 8
  - ii. A: asigne el ip 10.0.0.20 / 8
  - iii. A: asigne el ip 10.0.0.30 / 8
- . Conecte cada PC al Switch 1.
- g. Conecte el R1 GEO-1 al S1 puerto 24
- h. Conecte el R2 GEO-1 al S2 puerto 24
- i. Conecte el R1 GEO-0 al R2 GEO-0
- j. Agregue un servidor
  - i. lp 192.168.1.10 / 24

default gw 192.168.1.1

default gw 10.0.0.1

default gw 10.0.0.1

default gw 10.0.0.1

## La configuración de NAT requiere 3 pasos

- 1. Definir el mapeo de IP
- 2. Definir el interfaz local interna
- 3. Definir el interfaz global externa



# Facultad de Ingeniería Ingeniería en Informática y Sistemas Redes I

Ahora configure cada IP para hacer el mapeo de NAT

Para el R1

Router>en
Router#conf term
Router(config)#ip nat inside source static 10.0.0.10 50.0.0.10
Router(config)#ip nat inside source static 10.0.0.20 50.0.0.20
Router(config)#ip nat inside source static 10.0.0.30 50.0.0.30

El Segundo paso es definir que interfaz GEO-1 esta conectada a la red local

Router>en
Router#conf term
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)# exit

El tercer paso es definir el interfaz global GEO-0

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0 Router(config-if)#ip nat outside Router(config-if)# exit

Defina las rutas estaticas

Router (config)#ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 100.0.0.2

### Para el Router 2

Router>en
Router#conf term
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 200.0.0.10
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1 Router(config-if)#ip nat inside Router(config-if)#exit

Router(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 100.0.0.1



# Facultad de Ingeniería Ingeniería en Informática y Sistemas Redes I

Ahora realice pruebas de comunicación y documente el resultado

Realice ping desde la PC A hacia la ip 200.0.0.10 Realice ping desde la PC B hacia la ip 200.0.0.10 Realice ping desde la PC C hacia la ip 200.0.0.10

Realice ping desde la PC A hacia la ip 192.168.1.10 Realice ping desde la PC B hacia la ip 192.168.1.10 Realice ping desde la PC C hacia la ip 192.168.1.10

Desde el servidor hacia la ip 50.0.0.10 Desde el servidor hacia la ip 50.0.0.20 Desde el servidor hacia la ip 50.0.0.30

Desde el servidor hacia la ip 10.0.0.10 Desde el servidor hacia la ip 10.0.0.20 Desde el servidor hacia la ip 10.0.0.30

- a. Describa cual es el funcionamiento de NAT estático.
- b. Investigue cual es la principal diferencia del NAT dinámico.