





#### 目录

- Linux系统安装
- 文件系统及其维护
- 用户和组管理
- Shell编程
- 系统优化和硬件设置
- NFS/NIS/DHCP
- · 配置Samba服务
- · X Window System
- 内核及其配置
- 本地系统安全





## Linux系统安装





### 本章要点

- 了解安装Linux所需的硬件环境
- 掌握基本的安装方式
- 了解RAID阵列和LVM
- 了解KickStart安装方式





# 在标准和非标准硬件上安装

- 新硬件支持
- 安装和升级





# 新硬件支持

- 硬盘
- 显卡
- 显示器
- 声卡
- 光驱 (刻录机)
- 网卡





### 新硬件支持

- 键盘和鼠标
- 打印机
- 其他设备
  游戏操纵杆、无线电台通讯设备、GPS通讯设备、并口 硬盘、扫描仪、部分USB设备





## 安装与升级

- 安装前的准备工作
- 文本方式安装
- 帮助文档





### 安装前的准备工作

备份数据计划 系统硬件资料信息 准备引导盘和安装介质 硬盘的分区考虑 分区工具





#### 备份数据计划

完整的系统分区表

个人的重要文件

内核文件: /boot/vmlinux-xxx.xxx

口令文件: /etc/passwd /etc/shadow

属组文件: /etc/group

主机表: /etc/hosts

文件系统表: /etc/fstab

sendmail配置文件: /usr/lib/sendmail-cf

xinetd配置文件: /etc/xinetd.conf

终端设备的配置文件: /etc/inittab

X windows的配置文件: /etc/X11

用户的个人配置文件: /home/ (mail:namail:Desktop)

启动脚本: /etc/init.d /etc/rcX.d



#### 第10页 / 共163页

#### 免费预览已结束,剩余153页可下载查看

#### 土 下载文档

#### 资源描述:

《红旗LINUX授权认证培训.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《红旗LINUX授权认证培训.ppt(163页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

- 1、红旗Linux认证培训,系统管理,目录,Linux系统安装 文件系统及其维护 用户和组管理 Shell编程 系统优化和硬件设置 NFS/NIS/DHCP 配置Samba 服务 X Window System 内核及其配置 本地系统安全,Linux系统安装,本章要点,了解安装Linux所需的硬件环境 掌握基本的安装方式 了解RAID阵列和 LVM 了解KickStart安装方式,在标准和非标准硬件上安装,新硬件支持 安装和升级,新硬件支持,硬盘 显卡 显示器 声卡 光驱(刻录机) 网卡,新硬件支持,键盘和鼠标 打印机 其他设备 游戏操纵杆、无线电台通讯设备、GPS通讯设备、并口硬盘、扫描仪、部分US
- 2、B设备,安装与升级,安装前的准备工作文本方式安装帮助文档,安装前的准备工作,备份数据计划系统硬件资料信息准备引导盘和安装介质硬盘的分区考虑分区工具,备份数据计划,完整的系统分区表个人的重要文件内核文件:/boot/vmlinux-xxx.xxx 口令文件:/etc/passwd/etc/shadow属组文件:/etc/group主机表:/etc/hosts文件系统表:/etc/fstab sendmail配置文件:/usr/lib/sendmail-cf xinetd配置文件:/etc/xinetd.conf终端设备的配置文件:/etc/inittab X windo
- 3、ws的配置文件:/etc/X11 用户的个人配置文件:/home/(mail:namail:Desktop) 启动脚本:/etc/init.d /etc/rcX.d,系统硬件资料信息,主机名称: 主机别名: 主机网址: 主机ID:系统型号: CPU类型: 显卡类型: 内核的信息: 内存容量: 显示器型号: 磁盘信息: 其他信息 NIS的配置信息:,启动安装红旗Linux程序,引导Linux安装程序 使用光盘引导 使用软盘引导 什么时候使用软盘引导: 当使用硬盘作为安装介质的时候 当计算机系统不支持CDROM启动,或CDROM启动失败的时候,制作引导软盘,映像文件: boot.imgbooth
- 4、d.imgbootnet.imgpcmcia.imgdrvblock.imgdrvnet.img 制作方法dosutils/rawrite.exedd,准备安装介质,光盘 硬盘 网络: NFS:红旗4.0中bootnet.img中仅有该项HTTPFTP,启动安装红旗Linux程序,红旗Linux成功引导界面 Graphical Mode (RAM32M) Text Mode Expert Mode,安装红旗Linux,选择安装类型(最小、典型、KDE开发站、定制) 分区(reiseifs/ext2) 格式化分区("/"和"/swap") 帐号设定 高级选项(网络、LILO、X Windows)
- 5、检查安装选项 制作引导软盘 安装完成,关于分区的考虑,文件系统类型: ext3swapvfatntfssoft raidlvm 分区工具: FdiskDisk Druid,升级和卸载,升级 使用升级的必要选项 升级的作用 卸载 卸载步骤1:选择LiLO 卸载步骤2:选择分区 卸载步骤3:完成,获取帮助,阅读文档:书籍、FAQ 和 HOWTOhttp://www.linuxdoc.org 软件包文档:/usr/doc,/usr/share/doc-help, man, info, help 网上的新闻组、论坛、邮件列表、BBS www.linux.orgLinux门户站点 Linux总部,内核都在这
- 6、里 http://www.redflag-,KickStart,KickStart工作原理 编写ks.cfg 启用KickStart安装方式 boot: linux ks=floppy,文件系统及其维护,本章要点,MBR 扩展分区和逻辑分区的概念 分区种类和工具 正确的对硬盘分区 文件系统的概念 建立使用和维护文件系统,分区原理,MBR(主引导记录)、启动扇区和分区表 逻辑和扩展分区 分区种类和工具 给硬盘分区,常用存储设备命名,第一软驱/dev/fd0 第二软驱/dev/fd1 第一硬盘(IDE)/dev/hda 第二硬盘 (IDE)/dev/hdb 第一硬盘(SCSI)/dev/sdaUSB盘
- 7、 第二硬盘(SCSI)/dev/sdb 第一硬盘第一主分区/dev/hda1 第一硬盘第二主分区/dev/hda2 第一硬盘第一逻辑分区/dev/hda5 第一硬盘第二逻辑分区/dev/hda6,Fdisk工具的使用,常用命令 a d I m n p q t w,Linux 支持的文件系统: Minix:最古老、最可靠 Xia: minix的修正版 Ext: ext2的老版本 Ext2: 当前最通用的Linux文件系统 Msdos: 与MSDOS、OS/2等FAT文件系统兼容 Umsdos: Linux下的扩展msdos文件系统 ISO9660: CD-ROM NFS:网络文件系统 H

- 8、PFS: OS/2文件系统 SYSV: UNIX System V,文件系统,Mkfs 语法: mkfs -v-t fs-typefs-optionsdevicesize 参数: -v:文件系统格式长格式输出 t fs-type: 选择文件类型 fs-options: 将要建立的文件系统选项: -c: 查找坏块并初始化坏块列表 -l filename:从文件filename读入坏块列表 device:文件系统所在设备号 size:文件系统大小 例: 在软盘上产生ext2文件系统: fdformat -n /dev/fd0 /sbin/badblocks /dev/fd0 1440 bad-block
- 9、mkfs -t ext2 -l bad-block /dev/fd0,建立文件系统,Mount 语法: mount -t typedevice dir device:设备名 dir:安装点 -a:加载符合要求的所有文件系统 -t:用来确定文件系统类型 -w:安装有读/写权限的文件系统 -r:安装只读文件系统 例: mount -t ext2 /dev/fd0 /mnt/floppy mount -a -t ext2 常导致失败原因: 1、指定的是一个不正确的设备名 2、不可读的设备 3、安装点不存在,使用文件系统,考察/etc/fstab文件,/etc/fstab文件示例: LABEL=/ / e
- 10、xt3 defaults 1 1 none /proc proc defaults 0 0 none /dev/shm tmpfs defaults 0 0 /dev/hda6 swap swap defaults 0 0 /dev/hda1 /mnt/WinC vfat defaults 1 2 /dev/hda3 /mnt/WinD vfat defaults 1 3 设备 挂载点 类型 选项 dump fsck,fsck 语法: fsck options(选项) file-system . -A:检查所有文件系统 -V:产生详细的说明信息 -a:自动修复发现的问题,不提示 -r:修复文件系
- 11、统前要求确认 例: fsck /dev/hda1 返回值: 0、执行成功 1、错误已被纠正 2、文件系统需要重新引导 4、错误未被纠正 8、操作错误 16、语法错误 128、共享库错误,维护文件系统,Du: 功能: 统计每一个目录的磁盘利用情况 -k:以K字节为单位显示 -s:只显示磁盘的总体使用情况 -a:同时显示目录和文件的磁盘用情况 Df: 功能: 统计文件系统中未用的磁盘空间 -i:显示文件节点数inode的使用情况 -a:显示所有的分区 In: 建立链接 find:查找文件 find / -name core -Mtime +7 -print -exec /bin/rm;文件系统管理常
- 12、用命令,tar命令 语法: tar 主选项+辅选项 文件或者目录 主选项: c: 创建新的文档 r: 追加 x: 释放文件 t: 列出文档内容 辅助选项: f: (必选) k: 保留现有文件 v: 详细报告处理信息 z: gzip tar -cf bak.tar /home tar czvf tak.tar.gz /home tar xzvf usr.tar.gz,练习-1,gzip命令 语法: gzip 选项 压缩(解压缩)的文件名 选项: c: 标准输出 d: 解压 t: 测试 l: 显示压缩信息 v: 显示文件压缩比 gzip \* gzip -dv \* gzip bak.tar,练习-2,unzip命令
- 13、 语法:unzip 选项 压缩文件名.zip 选项: v: 查看压缩文件目录 t: 测试 d: 解压到指定目录 unzip test.zip -d /home z: 显示压缩注解 n: 不 覆盖 o: 覆盖 j: 不重建文档目录 unzip test.zip unzip -v test.zip,练习-3,用户及用户组管理,用户及用户组管理,用户帐号的建立和维护 用户登陆环境的设定 工作组原理 用户权限和安全性问题 磁盘定额,用户管理,用户名 用户标识号 口令 命令解释程序 个人目录 组标识号,用户账号的建立和维护,添加用户帐号命令useradd 删除用户帐号userdel 设置用户密码passwd
- 14、修改用户信息usermod,理解与用户有关的配置文件,/etc/passwd用户名:密码:uid:gid:全名:主目录:shell /etc/shadowname:password:sp\_lstchg:sp\_min:sp\_max:sp\_warn:sp\_inact:sp\_expire:, 登录环境设定,/etc/bashrc /etc/profile /etc/inputrc \$home/.bashrc \$home/.bashrc\_profile \$home/.inputrc,用户组管理,用户组原理 设置用户组 处理用户的权限和安全问题,用户组原理,为什么要设置用户组 避免手工逐个调整用户权限 在
- 15、同组用户中,实现资源共享增加灵活性,设置工作组,添加工作组 groupadd 删除工作组 groupdel 修改组属性 groupmod -n: -g:,文件系统权限,按文件所有权分:拥有者u组成员g其它人o 按文件访问权限分:读r写w执行x,文件系统权限设置,权限位表示相关设置命令chmodchownchgrpumask,EXT3文件系统属性,EXT3文件系统属性,属性查看与设置 lsattr chattr,磁盘定额及其实现,基本概念 配置quota,关于quota的概念,控制磁盘资源使用的方法:限制用户使用的索引节点数(inodes)限制用户使用的磁盘块数(blocks)专用名词:软
- 16、限制(soft limit)硬限制(hard limit)缓冲时限(grace period),配置quota,保证内核支持quota 安装quota软件: cd /mnt/cdrom/RedFlag/RPMS/ rpm -ivh quota-1.66-9.i386.rpm 修改用户启动脚本 建立quota.user和quota.group文件 修改用户配额 启用配额,配置quota,1、编译支持quota的内核 首先,Linux内核是支持quota的。在2.2.14的版本的内核中,在编译的时候必须回答下面的问题为"y"。 File systemsQuota support (CONFIG\_Q
- 17、UOTA) N/y/? Y,配置quota,2、修改"/etc/fstab"文件 A、设置用户quota /dev/hda4 /home ext3 defaults12 /dev/hda4 /home ext3 nosuid,nodev 1 2 改为: /dev/hda4 /home ext3 defaults,usrquota 1 2 /dev/hda4 /home ext3 nosuid,nodev,usrquota 1 2,配置quota,2、修改"/etc/fstab"文件 B、设置组quota /dev/hda4 /home ext2 defaults 1 2 /dev/hda4 /

- 19、4 /home ext2 nosuid,nodev, grpquota, usrquota 1 2,配置quota,3、创建"quota.user"和"quota.group" quotacheck avug-v显示操作过程-u检查用户配额-g检查组配额-c生成新的配额文件-mDont try to remount-fForce check with quotas enabled reboot quotaon filesystem,配置quota,为用户指定配额: edquota -u user1Disk quotas for user user1 (uid 500):Filesystem bl
- 20、ocks soft hard inodes soft hard/dev/sda1 164 0 0 41 0 0 修改缓冲时限参数: edquota t/dev/sda6: block grace period: 0 days, file grace period: 0 days,配置quota,5、为组指定quota # edquota -g group Quotas for group user: /dev/sda6: blocks in use: 6,limits(soft=5000, hard=0),其它quota命令,quota:显示用户的磁盘空间的使用情况及其磁盘定额。quota -
- 21、u user:显示用户磁盘空间的使用情况及磁盘定额quota -g group:显示用户所在组的quota repquota:生成磁盘使用情况和指定的文件系统的quota 信息,显示出每个用户所使用的文件数和磁盘空间。repquota a quotaon:启用磁盘配额 quotaoff:停用磁盘配额,Shell高级编程,Shell高级编程,Shell程序的创建和执行 shell语法 子程序 使用正则表达式,Shell程序的执行,将Shell的脚本设置成可执行chmod +x filename 选择Shell解释器 1、Bourne:第一个非空白字符不是# 2、C Bourne:第一个非空白字符是
- 22、#但不是#! 3、自定义:第一个非空白字符是#! 则在其后定义shell。如:#! /bin/sh,shell程序的执行方法,完整路径+要执行的脚本名称 Shell名称+要执行的脚本名称 例: tcsh remount pdksh 和Bash下使用"."+脚本名称 Tcsh 下使用source+脚本名称 命令替换 例: str=Current Directory is:pwd echo \$str Current Directory is:/usr/user,Shell语法,Shell 变量: Pdksh 和 Bash:变量=赋值 例: count=5 Tcsh :set 变量=赋值 例: set c
- 23、ount=5 获得标准输入: read 读取变量: \$变量,Shell语法,系统变量: \$HOME \$PATH \$TZ \$MAILCHECK \$PS1 \$PS2 \$MANPATH,数值运算,expr expression \* / % + = ; str 2) commands; \*) commands; esac,case (tcsh) ,Switch (string1) case str1: statements breaksw case str2: statements breaksw default: statements breaksw endsw,循环命令 (bash/pdksh) ,Fo
- 24、r 循环命令 for var1 in list do commands done for var1 do statements done,循环命令(tcsh),For 循环命令 foreach name (list) commands end,循环命令(bash/pdksh),while 循环命令 while expr do statements done,循环命令(tcsh),while 循环命令 while (expr) statements done,子程序,Bash/pdksh fname () shellcommands pdksh function fname shellcomma
- 25、nds,正则表达式,:只匹配行首 \$:只匹配行尾 \*:匹配0-多个: 枚举集合: 屏蔽元字符: 匹配任意单字符 Patternn: 用来匹配pattern出现的次数,n为次数 Patternnm: 最少次数为m Patternn,m:出现次数在n,m之间,练习,综合实例,系统优化和硬件设置,本章要点,监测系统的性能 优化系统性能硬件设备和设备驱动程序,系统优化和硬件设置,影响系统性能的几个关键子系统 CPU RAM I/O,系统整体性能的监测,Top: 来鉴定Linux系统问题的常用工具。 Sar:关于CPU及内存等的基本信息 Uptime: 系统基本负载情况 Ps: 查看进程信息 Vmstat:
- 26、提供有关进程、内存、I/O以及CPU活动的信息。,系统整体性能的监测,ps: uid:进程的用户id pid:进程id ppid:父进程id c:用于调度的CPU利用情况 cls:调度的级别、实时、分时还是系统进程 pri:进程的调度优先级 ni:进程nice数 sz:进程需要虚拟内存的数量 tty:启动进程或其父进程的终端号 time: 进程开始执行后总共使用的CPU cmd:启动进程的命令,CPU的监测,Mpstat: Sar,监测内存和IO使用,监测内存 sar r 监测IO iostat,优化系统性能,磁盘 I/O性能的优化 文件系统的调整 进程的执行调度 系统守护进程任务的管理,优化系统
- 27、性能,问题: 当前磁盘的性能是否已经影响到整个系统 用户的工作是否已经受到影响 磁盘系统工作是否均匀 解决方法: 采用raid技术提高磁盘的I/O性能 采用高性能磁盘解决I/O瓶颈 采用更先进的接口技术 考虑调整文件系统和执行进程,优化系统性能,RAID技术 raid0 raid1 raid 0+1,优化系统性能,接口问题 IDE/ATA 优势: 性价比高、支持性好 优化: ATA通道主盘和副盘 在配置内核时,打开DMA工作方式 使用性能优化工具(hdparm) SCSI 优势: 出众的扩展性能、支持的硬盘容量大、可以支持内部 或外接设备 优化: 针对不同的I/O控制器,平衡I/O的负载,执行进程
- 28、的调度,进程的分类 交互式进程 批处理进程 守护进程,执行进程的调度,Kill命令方式 向一个正在运行的后台进程发一个信号 命令选项: -l:列出系统支持的信号值 -9: sigkill kill -9 0 进程的优先级 nice renice,执行进程的调度,系统进程管理 进程的前后台运行 ignore client-updates; subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 option routers192.168.0.1; option subnet-mask255.255.255.0; option domain-namedomain.org;
- 29、option domain-name-servers192.168.1.1; option netbios-name-servers192.168.1.1; range 192.168.0.128 192.168.0.255; default-lease-time 21600; max-lease-time 43200; host ns hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD; fixed-address 207.175.42.254;,配置Samba服务,本章要点,Samba的概念 Samba客户工具的使用 配置samba服务器,Samba,SMB协议 Serv

- 30、er Message Block,服务信息块工作原理使NetBIOS与SMB协议运行在TCP/IP协议之上,且使用NetBIOS的NAMESERVER让Linux的机器可以在Windows 的网络邻居里被看到,实现和Windows9x/NT的主机在网络上的相互沟通,以共享文件与打印服务。,Samba,什么是Samba Samba是一种在Linux环境下运行,能用来实现SMB的一种免费软件,由澳大利亚人开发。 Samba使Linux系统实现的功能 文件服务和打印服务 登陆服务器,使用Windows客户能注册到网络上具有作为主域控制器和域中成员的功能 WINS服务器以及浏览功能 支持SSL
- 31、支持SWAT,Samba客户工具的使用,基本用法: Smbclient /server/share U user 常用命令: Is get put mget mput lcd,Samba,启动Samba服务器以Daemon(守护进程)的形式 建立启动文档 vi /etc/rc.d/rc/samba smbd -D -d1 -mbd -D -d1 -G 95-wg-n linux-devp 以inetd的形式 /etc/services /etc/inetd.conf inetd daemon,Samba的配置文件,配置文件: /etc/samba/smb.conf /etc/samba/sm
- 32、bpasswd /etc/samba/smbusers 文件由节和参数构成 Global节为全局配置,其它节为共享目录,用户身份验证,Samba的安全级: share、user、server、domain 为samba设置用户 Smbadduser unixid:ntid Smbpasswd username 客户映射 用户映射 启用映射文件: username map = 默认映射文件: /etc/samba/smbusers,补充一点,考察swat服务,X Window系统,本章要点,X window的体系结构 xdm启动分析 Gnome/KDE桌面环境 远程使用和管理,X window系统,配
- 33、置: Xconfigurator xf86config,X window系统,配置: Xconfigurator xf86config 配置文件: /etc/X11/XF86Config /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config,练习,xdm kdm xinit,内核及其配置,本章要点,内核及其配置,内核的任务: 负责管理磁盘上的文件、内存,负责启动并运行程序,负责从网上接收和发送数据包等。 内核程序对用户提供的3种基本抽象级: 虚拟机 永久存储的文件系统 与其他程序进行通信的机制 内核程序的分类: 单内核系统(Linux) 微内核系统(Windows NT/MINIX),内
- 34、核及其配置,内核的组成: 内存管理 进程管理和调度 进程间通讯机制-信号 进程间通讯机制-管道 硬件设备管理 网络支持,系统启动分析,操作系统启动步骤: 开启电源,主机自测 加载引导系统,准备执行启动操作系统 安装/(root)操作系统 加载操作系统核心程序(Vmlinux) 执行操作系统核心程序(Vmlinux) 执行操作系统核心程序(Vmlinux) 确认及再安装(root)文件系统,确认磁盘交换区 执行init系统监控程序 执行rc.sysinit、rc.local等脚本完成各种设定工作 进入多用户多任务工作模式,准备接受用户登录 启动操作系统工作完成,定制init启动内容,Init的运行等级: 0 halt (Do NO
- 35、T set initdefault to this) 1 Single user mode 2 Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking) 3 Full multiuser mode 4 unused 5 X11 6 reboot (Do NOT set initdefault to this),关闭系统,init 0 init 6 shutdown -h now shutdown +10 shutdown -c shutdown -r +10 reboot Ctrl+Alt
- 36、+Del,内核的配置,建造内核的原因:应用了内核补丁第一次安装Linux,用户希望建立一个支持所有硬件的新内核增加新设备,软件包,内核源代码下载路径http://www.kernelnotes.org/下载linux-2\_2\_14\_tar.gz 安全Linux核补丁主页为下载linux-2\_2\_14-ow1\_tar.gz,做一张紧急启动盘,# mkbootdisk -device /dev/fd0 2.2.12-20 Insert a disk in /dev/fd0. Any information on the disk will be lost. Press to continu
- 37、e or C to abort:,解压内核源代码,# cp linux-version\_tar.gz /usr/src/# rm -rf /usr/src/linux-2.2.12/ # rm -rf /lib/modules/2.2.12-20/ # tar xzpf linux-version\_tar.gz # chown -R 0.0 /usr/src/linux/# rm -f linux-version\_tar.gz,增加任务数,需要修改文件"/usr/src/linux/include/linux/tasks.h"中如下所示的内容: NR\_TASKS from 512 to 3
- 38、072 MIN\_TASKS\_LEFT\_FOR\_ROOT from 4 to 24,增强内核的安全性,# cp linux-2\_2\_14-ow1\_tar.gz /usr/src/ # cd /usr/src/ # tar xzpf linux.2\_2\_14-ow1\_tar.gz # cd linux-2.2.14-ow1/ # mv linux-2.2.14-ow1.diff /usr/src/ # cd . # patch -p0 linux-2.2.14-ow1.diff,# cd /usr/include/ # rm -rf asm linux scsi # ln -s /usr/src/linux/include/asm-i386 asm # ln -s /usr/src/linux/include/linux linux # ln -s /usr/src/linux/include/scsi scsi,确保系统没有陈旧的".o"文件及依赖关系: # cd /usr/src/