

محاكاة الشبكات باستخدامPacket Tracer

المحاضرة الثالثة

إعداد: م. ياسين يوسف


المحتويات:

- مدخل لبرنامج packet tracer:
 - الكابلات
 - التوسعات
 - تطبیق(1)
 - تكوين الموجه
 - أنماط عمل الموجه
 - تطبيق(2)
 - أوامر مفيدة اخرى

• برنامج packet tracer هو برنامج يقوم بمحاكاة الشبكات الحاسوبية, بجميع أجهزتها, وهو من تصميم شركة cisco المتخصصة بمجال الشبكات.

• طريقة النمذجة للشبكات, تتم بالوضع logical وضمن Runtime, بوضع عناصر الشبكة المطلوبة ضمن فضاء العمل ووصلها بالشكل المناسب.

• الشكل التالي يبين واجهة البرنامج:




- الأرقام بالواجهة تدل على:
 - 1. شريط القائمة
 - 2. شريط الأدوات الرئيسية
 - 3. شريط الأدوات الشائعة
- 4. فضاء العمل المنطقى \ الفيزيائي, مع شريط الانتقال
 - 5. فضاء العمل
 - 6. شريط المحاكاة / الزمن الحقيقي
 - 7. صندوق المكون الجديد
 - 8. صندوق اختيار نوع الجهاز
 - 9. الأنواع المحددة للاجهزة
 - 10. نافذة الحزمة المخصصة من قبل المستخدم

- الكابلات:
- تعلمنا أن هناك نوعين للوصلات عموماً وهي:
- Stright-through تصل الأجهزة بطبقتين مختلفتين
- Crossover وتصل الأجهزة بنفس الطبقة (كحاسب موجه) أو (حاسب حاسب).
- هناك نوع آخر, وهو كابل Console الذي يصل بين الحاسب و الراوتر أو المبدل, للقيام بإعداده عبر الحاسب وليس لتبادل البيانات.

- الكابلات:
- الكابلات التسلسلية DCE, DTE تستخدم للشبكات الواسعة WAN , تتصل بالمنافذ التسلسلية



• وهذه الأنواع تبدو في خيارات البرنامج:





م حسناء وسوف

• التوسعات:

- أحياناً قد لا يكفي عدد المنافذ المتاحة لجهاز ما (مثلاً منافذ الإيثرنت)، لذلك نلجأ للتوسعات Modules حيث لكل جهاز توسعات خاصة به، يمكن إضافتها.
 - مثلا لجهاز راوتر 2811, نريد وصله ل 3 أجهزة, ولكن نلاحظ أن له منفذين فقط, الحل يكون بإيقاف تشغيله (كما الرسم) ومن ثم سحب أحد التوسعات المدرجة يساراً (بشرط الملائمة, مثلاً NM-2FE2W) ووضعها بأحد الأماكن الفارغة, وإعادة تشغيله, وسنلاحظ زيادة عدد منافذه


• التوسعات:





تطبیق(1):

- المطلوب إنشاء شبكة من حاسوبين مربوطين عبر switch , باستخدام الوصلات المناسبة , وتحديد عناوينهم , والتأكد من اتصالهم .
 - الحل:
 - بعد إنشاء الشبكة كما الشكل:



• تطبیق(1):

• نحدد ضُمن خصائص كل عقدة عنوانها, ولننتبه أنها على نفس الشبكة (من خلال القناع)وإلا سنحتاج موجه لأنها ستمثل شبكات مختلفة .

• مثلاً لتكن العناوين:

10.128.0.1/8 ,10.0.0.1/8 •

IP Configuration		X
□ DHCP		
Static		
		_
IP Address	10.0.0.1	
Subnet Mask	255.0.0.0	
Default Gateway		
DNS Server		

• للتأكد من الاتصال نفتح ضمن كل جهاز (موجه الأوامر Command prompt) ونكتب ping ونكتب وبعدها عنوان ال IP للجهاز الآخر, اذا لم تظهر أخطاء فالشبكة متصلة

هناك عدة طرق لإعداد الموجه, لكن غالباً نستخدم منفذ التحكم Console Port , وهو
 من نوع RJ45 من جهة الراوتر, وافتراضياً هو غير محمي بكلمة مرور



م. حسناء وسوف

- البنية الداخلية للموجه مشابهة للحاسب فهو يحتوي على معالج, و ذواكر وهي:
 - ذاكرة RAM : تحتوي الإعدادات التي لم تحفظ بعد
 - ذاكرة Flash : تحوي نمط الإعداد الخاص بإدخال تعليمات الإعداد.
- ذاكرة non-volatile RAM: NVRAM تحوي تعليمات الإعداد التي تم حفظها ,والتي لا تمحى مع انقطاع التغذية (كجداول التوجيه)
 - ذاكرة ROM : تحوي أنماط إقلاع الموجه

- عند تشغيل الموجه سيتم التالي:
 - 1. تشغيل برنامج POST للإقلاع
- 2. البحث عن cisco IOS وتحميله من ذاكرة الفلاش (وهو برنامج تشغيل للموجه)
 - 3. برنامج التشغيل يبحث عن إعدادات البدء في الذاكرة NVRAM.
- 4. في حال عدم وجود إعدادات مخصصة (تشغيل لأول مرة) سندخل في نمط الإعداد
- 5. وهنا سنستخدم الإعداد عن طريق سطر الأوامر Command Line Interface , لبرمجة الراوتر
 - 6. بعد الإعداد , يمكن حفظه في ذاكرة NVRAM لاستخدامه بالتشغيل اللاحق


- أنماط عمل الموجه:
- هناك ثلاث أنماط للموجه هنا:
- 3. نمط الإعداد العام global Configuration mode: وهنا يمكننا الوصول للإعدادات قيد التشغيل, ولكن لن يتم نسخها بشكل دائم إلا بتمرير الأمر:

copy running-config startup-config

حيث تصبح الإعدادات الأساسية للتشغيل القادم, وللدخول لهذا النمط من النمط ذو الصلاحية, ندخل الأمر: Router# configure terminal

• تطبیق(2):

- فلنأخذ المثال السابق نفسه إنما بوضع موجه بدل المبدل, وجعل الجهازين على شبكتين مختلفتين, وتحقيق الاتصال حيث العناوين للجهازين:
- PC1 IP Address 10.0.0.1
- Subnet Mask 255.128.0.0
- Default Gateway 10.0.0.2
- PC2 IP Address 10.128.0.1
- Subnet Mask 255.128.0.0
- Default Gateway 10.128.0.2



- تطبيق(2) الحل:
 - للقيام بذلك علينا:
- ذكر اسم الواجهة Interface وهو رقم منفذ الإيثرنت الموصول عليه كل جهاز
 - معرفة الأقنعة لكل شبكة (ال subnet mask)
 - وضع الموجه بوضع التشغيل بالأمر: no shutdown
- لاحظ الdefault gateway , فالآن لدينا الآن شبكتين منفصلتين , وعند أرسال رسالة من أحدهما بعنوان خارج الشبكة نفسها , فسيوجهها تلقائياً لهذا العنوان الذي هو ال router نفسه الذي بدوره يوجهها حسب جداول التوجيه لديه , وعادة يكون هذا العنوان أول عنوان متاح على الشبكة.

- تطبيق(2) الحل:
- أولاً يمكننا إدخال عناوين ال IP البوابات الافتراضية والاقنعة للأجهزة على الشبكتين (أو بعد أعداد الموجه)
 - ثانياً: نفتح ناحية CLI في الراوتر وندخل الأوامر الآتي:

• تطبيق(2) - الحل:

الأمر	الشرح
Router>enable	تفعيل الوصول للنمط ذو الصلاحية (disable للتعطيل)
Router# config t	الإعداد عن طريق سطر الأوامر (الاعداد العام)
Router(config)#interface fa0/0	تحديد اسم الواجهة للأجهزة المتصلة(fa0/0)
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.128.0.0	تحديد البوابة الافتراضية, بالإضافة لقناع الشبكة للواجهة السابقة
Router(config-if)#no shutdown	تفعيل إعدادات المنفذ السابق (اللون يتغير للأخضر)
Router(config-if)#exit	الخروج من إعداد المنفذ السابق
Router(config)#interface fa0/1	الدخول لأعداد الواجهة (المنفذ) التالي
Router(config-if)#ip address 10.128.0.2 255.128.0.0	تحديد البوابة الافتراضية, بالإضافة لقناع الشبكة للواجهة المحددة
Router(config-if)#no shutdown	تفعيل إعدادات المنفذ السابق (اللون يتغير للاخضر)
Router(config-if)#exit	الخروج من إعداد المنفذ السابق
Router(config)#end	الخروج من نمط إدخال الاعدادات
Router# copy run start	نسخ الاعدادات الحالية من ال RAMإلى NVRAM لحفظها

• تطبيق(2) - الحل:

• ثالثاً: نختبر الاتصال بين الشبكتين، بتمرير أمر ping يتبعه عنوان الجهاز الآخر، من نافذة

الأو امر

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.1

Pinging 10.128.0.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 10.128.0.1: bytes=32 time=16ms TTL=127

Reply from 10.128.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 10.128.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 5ms

C:\>
```

• أوامر مفيدة أخرى (للموجه):

Show interfaces	يعرض معلومات عن منافذ الموجه
Show ip route	يعرض محتويات جدول التوجيه
Show running-config	يعرض التكوين الحالي في الذاكرة (للموجه)

• جرب هذه الأوامر ولاحظ نتائجها